

Networking Fundamentals and Security - IPv6 -

Mauro Cesar Bernardes

2º Semestre - 2024

SETEMBRO **OUTUBRO NOVEMBRO**

25 e 26 Período de solicitação de todas as Avaliações Substitutivas

25 e 29 Período de vistas das Avaliações e aplicação das Avaliações Substitutivas Regulares e DP

DEZEMBRO

O2 a O6 Período de Aplicação dos Exames Finais
O9 a 11 Período de vistas de Exame
13 Data máxima para divulgação dos resultados dos Exames Finais
17 Data-limite para solicitação de revisão de notas e faltas de 2024
19 Fechamento das atas de resultados finais
20 Término do ano letivo
25 Natal (feriado)

IMPORTANTE: o ano listivo só termina em 20/12, portanto, qualques ausência antes desse dia será considerada falta listiva, sem direito a reposição de conteúdo ou avallações. Salvo os casos previstos por lei, conforme o manual do aluno.

Após o dia 19/12, as atas de resultados finais serão lavradas e não haverá possibilidade de alteração de notas e faltas.

A Pró-reitoria Académica do FIAP - Centro Universitário reserve-se o direito de alterar este calendário académico, desde que razões imperiosas o exijam. A divulgação das eventuais mudanças será feita com a necessário antecedência, pelo Internet e no portal do aluno. 1º checkpoint - Agosto

	Agosto 2024								
N°	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá Do			
31				1	2	3	4		
32	5	6	7	8	9	10	11		
33	12	13	14	15	16	17	18		
	19						25		
35	26	27	28	29	30	31			
						0			

	Outubro 2024									
N°	Se	Se Te Qu Qu Se					Do			
40		1	2	3	4	5	6			
41	7	8	9	10	11	<u>12</u>	13			
	14									
43	21	22	23	24	25	26	27			
44	28	29	30	31						

3º checkpoint - Outubro

2º checkpoint - Setembro

	Setembro 2024												
N°	Se	Те	Qu	Qu	Se	Sá	Do						
35							1						
36	2	3	4	5	6	7	8						
37	9	10	11	12	13	14	15						
38	16	17	18	19	20	21	22						
39	23	24	25	26	27	28	29						
40	30					0							

Novembro 2024											
N°	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do				
44					1	2	3				
45	4	5	6	7	8	9	10				
46	11	12	13	14	<u>15</u>	16	17				
47	18	19	20	21	22	23	24				
48	25	26	27	28	29	30					

Plano de Aula

Objetivo

- Compreender os conceitos relacionados a IPv6
- Compreender o funcionamento de uma rede com IPv6
- Configurar IPv6 em uma rede de comunicação


Conteúdo

Configuração de IPv6 e redes de comunicação

Metodologia

 Aula expositiva sobre os conceitos e desenvolvimento de atividade prática com configuração em simulador (*Packet Tracer*)

Referência para Estudo



Estrutura da Apresentação

- A necessidade IPv6
- A origem do IPv6
- Coexistência IPv4 x IPv6
- Representação do endereço IPv6
- Tipos de Endereçamento IPv6
- Configurando de Endereços IPv6 em Dispositivos de Rede

A Necessidade do IPv6

- O esgotamento de endereços IPv4 públicos tem sido o principal fator para migrar para o IPv6.
- O IPv4 possibilita um máximo teórico de 4,3 bilhões de endereços.
- Combinados à NAT (tradução de endereços de rede Privado X Público), os endereços privados foram imprescindíveis para retardar a redução do espaço de endereços IPv4.
- No entanto, NAT pode trazer impactos negativos e tem limitações que impedem fortemente as comunicações ponto a ponto.
- Com uma população cada vez maior na Internet, espaço de endereços IPv4 limitado, problemas com NAT e uma Internet das Coisas, chegou o momento de iniciar a transição para o IPv6.


Esgotamento IPv4



A Necessidade do IPv6



IANA e RIRs



5 Regional Internet Registries (<u>RIRs</u>) foram estabelecidos para assumer a alocação e gerenciamento regional em cooperação com a IANA: <u>ARIN</u>, <u>LACNIC</u>, <u>RIPENCC</u>, <u>AFRINIC</u> e <u>APNIC</u>.

Origem do IPv6

- Projetado para ser o sucessor do IPv4, o IPv6 tem um espaço de endereços de 128 bits, possibilitando ~340 undecilhões de endereços.
 - Esse valor é escrito com o número 340 seguido de 36 zeros.
- No entanto, o IPv6 é mais do que somente uma maior possibilidade de endereços:
 - Quando a IETF começou o desenvolvimento de um sucessor para o IPv4, aproveitou para corrigir as limitações do IPv4 e incluir aprimoramentos
 - Um exemplo é o ICMPv6 (*Internet Control Message Protocol* versão 6), que inclui a resolução de endereços e a configuração automática de endereços, não encontradas no ICMP para IPv4 (ICMPv4).

Comparativo IPv4 x IPv6

	Internet Protocol version 4 (IPv4)	Internet Protocol version 6 (IPv6)
Publicação	1981	1999
Tamanho do Endereço	32-bit	128-bit
Notação	Decimal: 192.149.252.76	Hexadecimal: 3FFE:F200:0234:AB00: 0123:4567:8901:ABCD
Notação em Prefixo	192.149.0.0/24	3FFE:F200:0234::/48
Quantidade de Endereços	232 = ~4,294,967,296	2 ¹²⁸ = ~340,282,366, 920,938,463,463,374, 607,431,768,211,456

	IPv4	IPv6
	Endereço de 32bits	Endereço de 128bits
	Suporte opcional de IPSec	Suporte obrigatório de IPSec
	Nenhuma referência a capacidade de QoS (Quality of Service)	Introduz capacidades de QoS utilizando para isso o campo Flow Label
	Processo de fragmentação realizada pelo router	A fragmentação deixa de ser realizada pelos routers e passa a ser processada pelos host emissores
	O cabeçalho inclui os campos de opção	Todos os campos de opção foram mudados para dentro do campo extension header
	O Adress Resolution Protocol (ARP), utiliza requisitos do tipo Broadcast	O ARP foi abandonado, sendo substituídos pelas mensagens Neibhbor Discovery
)	Internet Resolution Management Protocol (IGMP) é utilizado para gerir relações locais de sub-redes	O IGMP foi substituído por mensagens Multcast Listner Discovery
	Os Endereços de <i>Broadcast</i> são utilizados para enviar tráfego para todos os <i>host</i> de uma rede	Deixa de existir o endereço de <i>Broadcast</i> , para utilizar endereços <i>multicast</i>
	O endereço tem de ser configurado manualmente	Adição de funcionalidades de autoconfiguração
	Suporta pacotes de 576 bytes, passiveis de serem fragmentados	Suporta pacotes de 1280 bytes, sem fragmentação

Comparativo IPv4 x IPv6

Cabeçalhos de IPv4 e IPv6

Cabeçalho de IPv4

Versão	IHL	Tipo de serviço	Tamanho total				
	Identif	icação	Flags	Deslocamento de fragmento			
Tempo de	vida	Protocolo	Soma de verificação do cabeçalho				
1		Endereço de or	igem	- 1			
		Endereço de de	stino				
	O	pções		Padding			


Legenda

- Nomes de campos mantidos do IPv4 para o IPv6
- Campos não mantidos no IPv6
- Nome e posição alterados no IPv6
- Novo campo no IPv6

Cabeçalho de IPv6



Comparativo IPv4 x IPv6



Coexistência IPv4 x IPv6

- Não há uma data exata para migrar para o IPv6.
- IPv4 e IPv6 coexistirão durante um tempo na Internet.
- A transição deve levar anos.
- A IETF criou vários protocolos e ferramentas para ajudar os administradores de rede a migrarem as redes para IPv6.
- As técnicas de migração podem ser divididas em três categorias:
 - Pilha dupla Os dispositivos de pilha dupla executam os protocolos IPv4 e IPv6 simultaneamente.
 - **Tunelamento** Um método de transporte de pacotes IPv6 através de uma rede IPv4. O pacote IPv6 é encapsulado dentro de um pacote IPv4.
 - Tradução: a NAT64 (Network Address Translation 64) permite que os dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquem com os dispositivos habilitados para IPv4 usando uma técnica de tradução semelhante à NAT IPv4.

Coexistência IPv4 x IPv6

Tanto o **IPv4** como o **IPv6** coexistirão no futuro próximo e a transição levará vários anos.


A IETF criou vários protocolos e ferramentas para ajudar os administradores de rede a migrarem as redes para IPv6. As técnicas de migração podem ser divididas em três categorias:

- Pilha dupla Os dispositivos de pilha dupla executam os protocolos IPv4 e IPv6 simultaneamente.
- Tunelamento Um método de transporte de pacotes IPv6 através de uma rede IPv4. O pacote IPv6 é
 encapsulado dentro de um pacote IPv4.
- **Tradução:** a NAT64 (*Network Address Translation 64*) permite que os dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquem com os dispositivos habilitados para IPv4 usando uma técnica de tradução semelhante à NAT IPv4.

Observação: O tunelamento e a tradução são para transição para IPv6 nativo e só devem ser usados quando necessário. O objetivo deve ser as comunicações IPv6 nativas da origem até o destino.


Coexistência IPv4 x IPv6: Pilha Dupla

- A Pilha dupla permite que IPv4 e IPv6 coexistam na mesma rede.
- Os dispositivos de pilha dupla executam os protocolos IPv4 e IPv6 simultaneamente.




Coexistência IPv4 x IPv6 : Tunelamento

- Tunelamento é um método que permite transportar um pacote IPv6 por uma rede IPv4.
- O pacote IPv6 é encapsulado dentro de um pacote IPv4, de forma semelhante a outros tipos de dados.



Coexistência IPv4 x IPv6 : Tradução

- O NAT64 (**tradução de endereços** de rede 64) permite que dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquem com dispositivos habilitados para IPv4 por meio de uma técnica de tradução semelhante à NAT para IPv4.
- Um pacote IPv6 é convertido em um pacote IPv4, e vice-versa



Observação: tunelamento e tradução são usados apenas quando ainda não houver IPv6 fim-a-fim.

O objetivo deve ser as comunicações IPv6 nativas da origem até o destino.

Representação do endereço IPv6: Revisão

A Figura apresenta uma revisão da relação entre decimal, binário e hexadecimal.


Decimal	Binário	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	Α
11	1011	В
12	1100	С
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Representação do endereço IPv6

Os endereços IPv6 têm 128 bits e são escritos como uma sequência de valores hexadecimais, muitas vezes chamados de hextetos.

Cada 4 bits são representados por um único dígito hexadecimal, totalizando 32 dígitos


hexadecimais, como mostra a Figura.



 Os endereços IPv6 não diferenciam maiúsculas e minúsculas e podem ser escritos tanto em minúsculas como em maiúsculas

Representação do endereço IPv6: Formato preferencial


- Como mostrado na Figura, o formato preferencial para escrever um endereço IPv6 é:
 - x: x: x: x: x: x; x, com cada "x" consistindo de quatro valores hexadecimais.
- Quando falamos de 8 bits de um endereço IPv4, usamos o termo **octeto** (um endereço IPv4 é representado 4 octetos).
- No IPv6, um hexteto é o termo não oficial usado para se referir a um segmento de 16 bits ou quatro valores hexadecimais (um endereço IPv6 é representado por 8 hextetos).
- Cada "x" equivale a um único hexteto, 16 bits ou quatro dígitos hexadecimais.



Representação do endereço IPv6: Formato preferencial

- Formato preferencial significa que o endereço IPv6 é gravado usando todos os 32 dígitos hexadecimais.
- Isso n\u00e3o significa necessariamente que \u00e9 o m\u00e9todo ideal para representar o endere\u00f3o IPv\u00e3.

 Veremos duas regras para ajudar a reduzir o número de dígitos necessários para representar um endereço IPv6.



Representação do endereço IPv6: Formato preferencial

A Figura apresenta exemplos de endereços IPv6 no formato preferencial.

32 dígitos	2001	:	0DB8	:	0000	:	1111	:	0000	:	0000	:	0000	:	0200
	2001	:	0DB8	:	0000	:	00A3	:	ABCD	:	0000	:	0000	:	1234
	2001	:	0DB8	:	000A	:	0001	:	0000	:	0000	:	0000	:	0100
	2001	:	0DB8	:	AAAA	:	0001	:	0000	:	0000	:	0000	:	0200
	FE80	:	0000	:	0000	:	0000	:	0123	:	4567	:	89AB	:	CDEF
	FE80	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
	FF02	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
	FF02	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001	:	FF00	:	0200
	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000

Omitir 0 à esquerda:

- A primeira regra para ajudar a reduzir a notação de endereços IPv6 é omitir os 0s (zeros) à esquerda de qualquer seção de 16 bits ou hexteto. Por exemplo:
 - 01AB pode ser representado como 1AB
 - 09F0 pode ser representado como 9F0
 - 0A00 pode ser representado como A00
 - 00AB pode ser representado como AB
- Essa regra se aplica somente aos 0 à esquerda, e NÃO aos 0 à direita.
- Caso contrário, o endereço ficaria ambíguo.
- Por exemplo, o hexteto "ABC" poderia ser "OABC" ou "ABCO", mas essas duas representações não se referem ao mesmo valor

- As Figuras mostram vários exemplos de como a omissão dos 0 à esquerda pode ser usada para reduzir o tamanho de um endereço IPv6.
- O formato preferencial é exibido para cada exemplo.
- Observe como a omissão dos 0 à esquerda em cada exemplo resulta em uma representação menor do endereço

Preferencial	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	Preferencial	2001: 0DB8: 0000: A300: ABCD: 0000: 0000: 1234
Nenhum 0 à esquerda	0: 0: 0: 0: 0: 0: 0	Nenhum 0 à esquerda	2001: DB8: 0:A300:ABCD: 0: 0:1234
Preferencial	2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0000:0100	Preferencial	FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
Nenhum 0 à esquerda	2001: DB8: A:1000: 0: 0: 0: 100	Nenhum 0 à esquerda	FE80: 0: 0: 123:4567:89AB:CDEF
Preferencial	FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	Preferencial	FF02:0000:0000:0000:0000:FF00:0200
Preferencial Nenhum 0 à esquerda	FF02: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 1	Preferencial Nenhum 0 à esquerda	FF02: 0: 0: 0: 0: 1:FF00: 200

Omitir todos os segmentos 0


- A segunda regra para ajudar a reduzir a notação de endereços IPv6 é que o uso de dois-pontos duplo
 (::) pode substituir uma única sequência contígua de um ou mais segmentos de 16 bits (hextetos)
 compostos exclusivamente por 0.
- Os dois-pontos em dobro (::) só podem ser usados uma vez em um endereço; caso contrário, haveria mais de um endereço resultante possível.
- Quando associada à técnica de omissão dos 0 à esquerda, a notação de endereço IPv6 pode ser bastante reduzida.
- É o chamado formato compactado.
- Possíveis expansões do endereço ambíguo compactado:
 - 2001:0DB8::ABCD:0000:0000:1234
 - 2001:0DB8::ABCD:0000:0000:0000:1234
 - 2001:0DB8:0000:ABCD::1234
 - 2001:0DB8:0000:0000:ABCD::1234
- Endereço incorreto:
 - 2001:0DB8::ABCD::1234

As Figuras mostram vários exemplos de como o uso de dois-pontos duplo (::) e a omissão de **0** à esquerda podem reduzir o tamanho de um endereço IPv6.

Preferencial	2001:	0 D D 0		0.11	11.0	000			00.	0 1 0 0
Fielerencial	2001:	0 D B 8	. 000	0:11	11:0	000	. 0000	. 00	00:	0200
Nenhum 0 à esquerda	2001:	D B 8	:	0:11	11:	0 :	: 0	:	0:	200
·										
Compactado	2001:	DB8:	0:11	11::	200					
Preferencial	FE80:	0000	:000	0:00	00:0	123	4567	:89	АВ:	CDEF
Nenhum 0 à esquerda	5500			•		4.0.0				
iverinum o a esquerda	FE80:	0	:	0:	0:	123	4567	:89	AB:	CDEF
Compactado	FE80:	:123	: 456	7:89	A B : C	DEF				
Preferencial	FF02:	0000	:000	0:00	00:0	000:	0001	: F F	00:	0200
Nenhum 0 à esquerda	FF02:	0		a :	۵.	0	. 1		00.	200
nomani o a coqueraa	rrez.	Ð		О.	Θ.	0	. 1		00.	200
Compactado	FF02:	.1.F	FAA:	200						
	11021			200						
Preferencial	0000:	0000	: 000	0:00	00:0	000:	0000	:00	00:	0000
Nonhum () à coquerde										
Nenhum 0 à esquerda	0:	0	:	0:	0:	0 :	0	:	0:	0
Compactado	::									

Preferencial	2001:0DB8:0000:0000:ABCD:0000:0000:0100
Nenhum 0 à esquerda	2 01: DB8: 0: 0:ABCD: 0: 0: 100
Compactado	2001:DB8:4:ABCD:0:0:100
ou	
	1 1
Compactado	2001:DB8:0:0:ABCD::100
Preferencial	FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Nenhum 0 à esquerda	FF02: 0: 0: 0: 0: 1
Compactado	FF02::1
Preferencial Preferencial	
Freierencial	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Nenhum 0 à esquerda	0: 0: 0: 0: 0: 0: 1
Compactado	::1

Exercício 1




Tipos de Endereçamento IPv6

Há três tipos de endereço IPv6:

- Unicast Um endereço IPv6 unicast identifica exclusivamente uma interface em um dispositivo habilitado para IPv6.
 Como mostrado na figura, um endereço IPv6 origem deve ser um endereço unicast.
- Multicast Um endereço IPv6 multicast é usado para enviar um único pacote IPv6 para vários destinos.
- Anycast Um endereço IPv6 *anycast* é qualquer endereço IPv6 *unicast* que possa ser atribuído a vários dispositivos. Um pacote enviado a um endereço de *anycast* é roteado para o dispositivo mais próximo que tenha esse endereço.

Ao contrário do IPv4, o IPv6 <u>não possui um</u> <u>endereço de *broadcast*</u>. No entanto, há um endereço *multicast* para todos os nós IPv6 que fornece basicamente o mesmo resultado.




Representação de comunicação IPv6 unicast

Comprimento de Prefixo

- Lembre-se de que o prefixo (a parte de rede) de um endereço IPv4 pode ser identificado pelo comprimento do prefixo (notação em barra) ou por uma máscara de sub-rede decimal com pontos. Por exemplo, o endereço IPv4 192.168.1.10 com máscara de sub-rede decimal com pontos 255.255.255.0 é equivalente a 192.168.1.10/24.
- O IPv6 usa o comprimento do prefixo para representar a parte de prefixo do endereço. O IPv6 não usa a notação de máscara de sub-rede decimal com pontos. O comprimento do prefixo indica a parte de rede de um endereço IPv6 no formato:

endereço IPv6 / comprimento do prefixo

 O comprimento do prefixo pode variar de 0 a 128. Um comprimento do prefixo IPv6 típico para LANs e para a maioria dos outros tipos de redes é /64. Isso significa que o prefixo ou a parte de rede do endereço é de 64 bits, restando outros 64 bits para a ID da interface (parte de host) do endereço




Um endereço IPv6 *unicast* identifica exclusivamente uma interface em um dispositivo habilitado para IPv6.

• Um pacote enviado a um endereço unicast é recebido pela interface à qual foi atribuído esse endereço. Semelhante ao IPv4, o endereço IPv6 origem deve ser um endereço unicast.

O endereço IPv6 destino pode ser um endereço unicast ou multicast.

Os tipos mais comuns de endereços IPv6 *unicast* são endereços *unicast globais (GUA)* e

endereços *unicast de link local*.



Unicast global


 Um endereço unicast global é semelhante a um endereço IPv4 público. São endereços de Internet roteáveis e globalmente exclusivos. Os endereços unicast globais podem ser configurados estaticamente ou atribuídos de forma dinâmica.

Link local

Os endereços de *link local* são usados para comunicação com outros dispositivos no mesmo link local. No IPv6, o termo *link* se refere a uma sub-rede. Os endereços de link local são limitados a um único link. Sua exclusividade só deve ser confirmada nesse *link*, porque eles não são roteáveis além do *link*. Em outras palavras, os roteadores não encaminham pacotes com um endereço de link local origem ou destino.

Unique local


• Outro tipo de endereço *unicast* é o endereço *unicast unique local*. Os endereços *IPv6 unique local* têm alguma semelhança com endereços privados do RFC 1918 para o IPv4, mas há diferenças significativas também. Os endereços *unique local* são utilizados para endereçamento local dentro de um site ou entre um número limitado de sites. Esses endereços não devem ser roteados no IPv6 global nem traduzidos para um endereço *IPv6 global*. Os endereços *unique local* estão no intervalo de FC00::/7 a FDFF::/7.



- No IPv4, os endereços privativos são combinados com NAT/PAT para fazer uma tradução de endereços vários para um, privados para públicos.
- Isso ocorre devido à disponibilidade limitada do espaço de endereços IPv4.
- Muitos locais usam a natureza privada de endereços da RFC 1918 (endereços IP privados) para proteger sua rede contra possíveis riscos à segurança ou ocultá-la. No entanto, essa nunca foi a finalidade dessas tecnologias.
- A IETF sempre recomendou que os *sites* tomassem as devidas precauções de segurança em seu roteador de Internet.
- Os endereços unique local podem ser usados para dispositivos que nunca precisarão ou terão acesso por outra rede


Endereços IPv6 *Unicast* de Link Local

- Um endereço IPv6 de link local permite que um dispositivo se comunique com outros dispositivos habilitados para IPv6 no mesmo link e somente nesse link (sub-rede).
- Os pacotes com endereço de link local origem ou destino não podem ser roteados além do link de onde o pacote foi originado.
- A Figura mostra um exemplo de comunicação usando endereços IPv6 de link local.



Endereços IPv6 *Unicast* de Link Local


- O endereço *unicast global* não é um requisito.
- No entanto, cada interface de rede habilitada para IPv6 precisa ter um endereço de link local.
- Se um endereço de link local não estiver configurado manualmente em uma interface, o dispositivo criará automaticamente um próprio, sem se comunicar com um servidor DHCP.
- Os hosts habilitados para IPv6 criarão um endereço IPv6 de link local mesmo que não tenha sido atribuído um endereço IPv6 unicast global ao dispositivo.
- Isso permite que dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquem com outros dispositivos semelhantes na mesma sub-rede.
- Isso inclui a comunicação com o gateway padrão (roteador).





Endereços IPv6 *Unicast* de Link Local

Os endereços IPv6 de link local estão no intervalo FE80::/10. O /10 Indica que os primeiros 10 bits são 1111 1110 10xx xxxx. O primeiro hexteto tem um intervalo de 1111 1110 1000 0000 (FE80) a 1111 1110 1011 1111 (FEBF)

 A Figura 1 mostra um exemplo de comunicação usando endereços IPv6 de link local e a Figura 2 mostra alguns dos usos de endereços IPv6 de link local.







Arquivo:

2oSemestre08ConfiguringIPv6Address.pkt





Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IPv6/Prefixo	Gateway Padrão
R1	G0/0	2001:DB8:1:1::1/64	N/D
	G0/1	2001:DB8:1:2::1/64	N/D
	S0/0/0	2001:DB8:1:A001::2/64	N/D
	Link local	FE80::1	N/D
Sales	NIC	2001:DB8:1:1::2/64	FE80::1
Billing	NIC	2001:DB8:1:1::3/64	FE80::1
Accounting	NIC	2001:DB8:1:1::4/64	FE80::1
Design	NIC	2001:DB8:1:2::2/64	FE80::1
Engineering	NIC	2001:DB8:1:2::3/64	FE80::1
CAD	NIC	2001:DB8:1:2::4/64	FE80::1



Parte 1: Configurar o Endereçamento IPv6 no Roteador

Etapa 1: Habilite o roteador para encaminhar pacotes IPv6.

 Insira o comando de configuração global ipv6 unicast-routing. Esse comando deve ser configurado para permitir que o roteador encaminhe pacotes IPv6. Esse comando será discutido em um semestre posterior.

R1 (config) # ipv6 unicast-routing

Etapa 2: Configure o endereçamento IPv6 em GigabitEthernet0/0.


- a. Clique em R1 e depois na guia CLI. Pressione Enter.
- Entre no modo EXEC privilegiado.
- Insira os comandos necessários para fazer a transição para o modo de configuração de interface de GigabitEthernet0/0.
- d. Configure o endereço IPv6 com o seguinte comando:

```
R1(config-if) # ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64
```


e. Configure o endereço IPv6 de link local com o seguinte comando:


```
R1(config-if) # ipv6 address FE80::1 link-local
```

Ative a interface.



Etapas 1 e 2 da Parte 1 (slide anterior)






Etapa 3: Configure o endereçamento IPv6 em GigabitEthernet0/1.


- Insira os comandos necessários para fazer a transição para o modo de configuração de interface de GigabitEthernet0/1.
- b. Consulte a Tabela de Endereçamento para obter o endereço IPv6 correto.
- Configure o endereço IPv6 e o endereço de link local e ative a interface.


Etapa 4: Configure o endereçamento IPv6 em Serial0/0/0.

- Insira os comandos necessários para fazer a transição para o modo de configuração de interface de Serial0/0/0.
- b. Consulte a Tabela de Endereçamento para obter o endereço IPv6 correto.
- c. Configure o endereço IPv6 e o endereço de link local e ative a interface.



Etapas 3 e 4 Parte 1 (slide anterior)






Parte 2: Configurar o Endereçamento IPv6 em Servidores

Etapa 1: Configure o endereçamento IPv6 no servidor Accounting (Contabilidade).

- a. Clique em Accounting (Contabilidade) e na guia Desktop > IP Configuration (Configuração de IP).
- Defina IPv6 Address (Endereço IPv6) como 2001:DB8:1:1::4 com o prefixo /64.
- c. Defina IPv6 Gateway (Gateway IPv6) como o endereço de link local, FE80::1.


Etapa 2: Configure o endereçamento IPv6 no servidor CAD.

Repita as etapas 1a a 1c no servidor CAD. Consulte o endereço IPv6 na Tabela de Endereçamento.



/ 64

Х




Parte 3: Configurar o Endereçamento IPv6 em Clientes

Etapa 1: Configure o endereçamento IPv6 nos clientes Sales (Vendas) e Billing (Cobrança).

- a. Clique em Billing (Cobrança) e selecione a guia Desktop seguida de IP Configuração de IP).
- b. Defina IPv6 Address (Endereço IPv6) como 2001:DB8:1:1::3 com o prefixo /64.
- Defina IPv6 Gateway (Gateway IPv6) como o endereço de link local, FE80::1.
- Repita as etapas 1a a 1c para Sales (Vendas). Consulte o endereço IPv6 na Tabela de Endereçamento.

Etapa 2: Configure o endereçamento IPv6 nos clientes Design (Projeto) e Engenharia (Engenharia).

- a. Clique em Engineering (Engenharia) e selecione a guia Desktop seguida de IP Configuration (Configuração de IP).
- Defina IPv6 Address (Endereco IPv6) como 2001:DB8:1:2::3 com o prefixo /64.
- Defina IPv6 Gateway (Gateway IPv6) como o endereço de link local, FE80::1.
- d. Repita as etapas 1a a 1c para Design (Projeto). Consulte o endereço IPv6 na Tabela de Endereçamento.




Parte 4: Testar e Verificar a Conectividade da Rede

Etapa 1: Abra as páginas Web do servidor nos clientes.

- Clique em Sales (Vendas) e na guia Desktop. Feche a janela IP Configuraţion (Configuraţão de IP), se necessário.
- b. Clique em Web Browser (Navegador Web). Digite 2001:DB8:1:1::4 na caixa URL e clique em Go (Ir). O site Accounting (Contabilidade) será exibido.
- c. Digite 2001:DB8:1:2::4 na caixa URL e clique em Go (Ir). O site CAD será exibido.
- d. Repita as etapas 1a a 1d para o restante dos clientes.

Etapa 2: Faça ping no ISP.

- a. Abra a janela de configuração de qualquer computador cliente clicando no ícone.
- b. Clique na guia **Desktop > Command Prompt** (Prompt de comando).
- c. Teste a conectividade com o ISP inserindo o seguinte comando:
 - PC> ping 2001:DB8:1:A001::1
- d. Repita o comando ping com outros clientes até que toda conectividade seja verificada.



Parte 4: Testar e Verificar a Conectividade da Rede

Etapa 1: Abra as páginas Web do servidor nos clientes.

- Clique em Sales (Vendas) e na guia Desktop. Feche a janela IP Configuration (Configuração de IP), se necessário.
- Clique em Web Browser (Navegador Web). Digite 2001:DB8:1:1::4 na caixa URL e clique em Go (Ir). O site Accounting (Contabilidade) será exibido.
- c. Digite 2001:DB8:1:2::4 na caixa URL e clique em Go (Ir). O site CAD será exibido.
- d. Repita as etapas 1a a 1d para o restante dos clientes.


Etapa 2: Faça ping no ISP.

- a. Abra a janela de configuração de qualquer computador cliente clicando no ícone.
- b. Clique na guia **Desktop > Command Prompt** (Prompt de comando).
- c. Teste a conectividade com o ISP inserindo o seguinte comando:

```
PC> ping 2001:DB8:1:A001::1
```

d. Repita o comando ping com outros clientes até que toda conectividade seja verificada.


Atividade para o 1º Checkpoint



Utilize o Arquivo: 2oSemestre02ConfiguringIPv6Address.pkt
Passos

- Separe os últimos 4 dígitos de seu RM
 Por exemplo, para o RM 85433 utilize 5433.
- 2. Para a topologia ao lado, substitua os endereços IPV6 da seguinte forma
 - de 2001:db8:1:1::/64 para 2001:db8:1:5433::/64
 de 2001:db8:1:2::/64 para 2001:db8:5433:2::/64
- 3. Como os novos endereços, refaça a configuração da topologia repetindo os passos dos slides anteriores
- 4. Execute o comando ping a partir do equipamento Vendas com destino para o equipamento CAD.
- 5. Faça um *printscreen* da tela com o resultado do Ping (como no próximo slide) e realize o *upload* do arquivo no formato .pdf na área de trabalhos do portal da FIAP

Atividade para o 1º Checkpoint



Resultado esperado para a atividade:


Uma tela, como a tela abaixo deverá ser entregue no formato .pdf

```
Vendas
             Desktop
                     Programming
  Command Prompt
 C:\>
 C:\>ping 2001:db8:5433:2::2
 Pinging 2001:db8:5433:2::2 with 32 bytes of data:
 Reply from 2001:DB8:5433:2::2: bytes=32 time=10ms TTL=127
 Reply from 2001:DB8:5433:2::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
 Reply from 2001:DB8:5433:2::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
 Reply from 2001:DB8:5433:2::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
 Ping statistics for 2001:DB8:5433:2::2:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
 Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
Тор
```

Referências Bibliográficas



Kurose, James F. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem topdown/James F. Kurose e Keith W. Ross; 6ª edição, São Paulo: Addison Wesley, 2013. ISBN 978-85-8143-677-7.



Tanenbaum, Andrew S; Wetherall, David. Redes de Computadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 5ª edição americana. ISBN 978-85-7605-924-0.



BIRKNER, Mathew H. Projeto de Interconexão de Redes. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003. ISBN 85.346.1499-7.

Referências Bibliográficas

- Tanenbaum, A.; Wetherall, D. Redes de Computadores. 5^a ed. Pearson, 2011.
- Wikipedia. IEEE 802.1Q. Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Q
- IEEE. 802.1Q-2011 IEEE Standard for Local and metropolitan area networks--Media Access Control (MAC) Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks. Disponível em http://standards.ieee.org/findstds/standard/802.1Q-2011.html
- ODOM, W. CCNA ICND2 Guia Oficial de Certificação do Exame. 2ª ed. Alta Books, 2008.