## **Programmation**

Pierre David pda@unistra.fr

Université de Strasbourg - Master CSMI

2023 - 2024

#### **Plan**

L'API des sockets

Mode connecté

Mode non connecté

**Diagnostics** 

**Fonctions utilitaires** 

Intégration

#### Licence d'utilisation

©Pierre David

Disponible sur https://gitlab.com/pdagog/ens

Ces transparents de cours sont placés sous licence « Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International »

Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/



#### **Plan**

#### L'API des sockets

Mode connecté

Mode non connecté

**Diagnostics** 

**Fonctions utilitaires** 

Intégration

1981 : financement de l'Université de Berkeley par la DARPA

⇒ intégration des protocoles IP dans le noyau Unix

Initialement : 2 implémentations des protocoles IP

- Berkeley : adaptée aux réseaux locaux
- Bolt, Beranek et Newman (BBN) : adaptée aux réseaux longue distance


Choix de la DARPA : implémentation BBN avec interface de programmation Berkeley.

Interface de programmation bien intégrée au système :

- développement facile de nouvelles applications
- émergence de nouveaux services au cours du temps (Archie, Gopher, WAIS, WWW, NFS, P2P, etc.)

## Présentation - sockets

Interface de programmation = socket



#### Présentation – sockets

Les sockets sont apparues en 1982 avec BSD 4.1

- Les sockets sont un des mécanismes de communication inter-processus disponibles sur Unix
- Les sockets ne sont pas liées à TCP/IP, et peuvent utiliser d'autres protocoles (AppleTalk, Xerox XNS, etc.)

Autres interfaces concurrentes (Streams, XTI, etc.): obsolètes

#### Présentation – sockets

Objectif des sockets : préserver la sémantique des opérations sur les fichiers (open, read, write...).

Problème : certains mécanismes rendent nécessaires l'ajout d'appels systèmes complémentaires

#### Présentation – sockets

#### Utilisation des sockets :

- 1. création de la socket : socket
- établissement de la communication : bind, connect ou listen/accept
- échange de données : read et write (socket = descripteur de fichier) ou sendto et recvfrom
- 4. fermeture de la communication : close ou shutdown

L'enchaînement des opérations dépend du mode de connexion :

- mode connecté (exemple : TCP)
- mode non connecté (exemple : UDP)

# Présentation – familles de protocoles

- les sockets ne sont pas liées à une famille de protocoles donnée (IP, XNS, etc.)
- il existe certaines caractéristiques propres à chaque famille de protocoles
- une socket est donc rattachée à une famille :

PF_INET	Protocoles IPv4
PF_INET6	Protocoles IPv6
PF_UNIX	Tubes nommés
PF_NS	Xerox NS

#### Présentation – familles d'adresses


#### Les adresses sont propres à chaque famille :

```
AF_INET adresse IPv4 + numéro de port TCP ou UDP
AF_INET6 adresse IPv6 + numéro de port TCP ou UDP
AF_UNIX nom dans l'arborescence Unix
...
```

#### ⇒ structure modèle pour les différentes familles :

```
struct sockaddr {
    u_short sa_family;
    char sa_data[14];
};
```

#### Présentation – familles d'adresses



La structure du champ sa\_data dépend de la famille de protocoles utilisée :

► Famille PF\_INET

```
struct in_addr {
  uint32_t s_addr;
};

struct sockaddr_in {
  uint16_t sin_family; // AF_INET
  uint16_t sin_port; // Port
  struct in_addr sin_addr; // Adresse IP
  char sin_zero[8]; // Bourrage
};
```

► Famille PF\_INET6 (cf netinet/in.h)

► Famille PF\_UNIX (cf sys/un.h)

```
struct sockaddr_un {
  uint16_t sun_family;
  char sun_path[108];
};
```

### Plan

L'API des sockets

Mode connecté


Mode non connecté

**Diagnostics** 

**Fonctions utilitaires** 

Intégration

## Mode connecté – Principe



#### Mode connecté - socket

Rôle : crée la socket côté client et serveur

Syntaxe:

```
int socket (int famille, int type, int proto)
```

socket renvoie un descripteur de socket (⇔ fichier) utilisable avec les autres primitives

type = type de connexion :

type		famille	
		PF_UNIX	PF_INET/INET6
SOCK_STREAM	(connecté)	Oui	TCP
SOCK_DGRAM	(non connecté)	Oui	UDP
SOCK_RAW	(brut)		IP

protocole = numéro du protocole (IP, TCP, UDP, etc.) (0 ⇒ choix par le système)

#### Mode connecté – bind

**Rôle** : attache une adresse (IP + port) à une socket **Syntaxe** :

int bind (int s, struct sockaddr \*adr, int lg)

Numéro de port = 0 ⇒ choix laissé au système

#### Mode connecté - listen

**Rôle**: place la socket en mode « ouverture passive » et définit la longueur de la file d'attente des connexions. (ouverture passive ⇒ pour le serveur exclusivement)

#### Syntaxe:

```
int listen (int s, int longueur)
```

# Mode connecté – accept

**Rôle**: accepte une connexion en provenance d'un client (pour le serveur exclusivement)

#### Syntaxe:

```
int accept (int s, struct sockaddr *adr, int *lg)
```

#### Après accept:

- l'appel système retourne un nouveau descripteur de socket utilisé pour le dialogue avec le client
- adr : adresse du client connecté
- ▶ lg : longueur de l'adresse

## Mode connecté - connect

```
Rôle: connexion au serveur. (pour le client exclusivement)

Syntaxe:
```

```
int connect (int s, struct sockaddr *adr, int lg)
```

- adr : adresse de l'application (IP + port)
- ▶ 1g : longueur de l'adresse

#### Mode connecté – Serveur IPv4

```
main ()
  int s_cnx, s_dial, cli len;
  struct sockaddr in serv addr, cli addr;
  s_cnx = socket (PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  bzero ((char *) &serv_addr, sizeof serv_addr);
  serv_addr.sin_family = AF_INET ;
  serv addr.sin addr.s addr = htonl (INADDR ANY);
  serv_addr.sin_port = htons (5000);
  bind (s cnx, &serv addr, sizeof serv addr);
  listen (s_cnx, 5);
  for (;;)
    cli len = sizeof cli addr ;
    s_dial = accept (s_cnx, &cli_addr, &cli_len);
    serveur tcp (s dial);
   close (s dial);
```

#### Mode connecté – Serveur IPv4

```
void serveur_tcp (int sock)
{
    while (read (sock, ...) > 0)
    {
        // traiter l'envoi et préparer la réponse
        write (sock, ...);
    }
}
```

25

#### Mode connecté – Client IPv4

```
main ()
  int s cli ;
  struct sockaddr_in serv_addr ;
  s_cli = socket (PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  bzero ((char *) &serv addr, sizeof serv addr);
  serv_addr.sin_family = AF_INET ;
  serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl (0x824fc805); // 130.79.200.5
  serv addr.sin port = htons (5000);
  connect (s cli, &serv addr, sizeof serv addr);
  client_tcp (s_cli) ;
  close (s_cli) ;
  exit (0);
```

26

## Mode connecté - Client IPv4

```
void client_tcp (int sock)
{
  while (...)
  {
    write (s_cli,...);
    // attendre la réponse
    read (s_cli,...);
  }
}
```

27

#### **Plan**

L'API des sockets

Mode connecté


Mode non connecté

**Diagnostics** 

**Fonctions utilitaires** 

Intégration

# Mode non connecté - Principe



#### Mode non connecté

- 1. le serveur et les clients créent chacun une socket (SOCK\_DGRAM)
- 2. le serveur utilise bind avec un numéro de port unique
- 3. chaque client doit utiliser une adresse (IP + port) différente
- 4. le dialogue se fait par sendto et rcvfrom

#### Mode non connecté - sendto

# **Rôle** : envoyer un message en mode non connecté **Syntaxe** :

- sendto retourne le nombre de caractères envoyés
- s, buf et nb : idem write
- flag peut prendre les valeurs :

0	envoi messages normaux
MSG_OOB	envoi messages spéciaux
MSG_DONTROUTE	pas de routage

▶ to : adresse et port auxquels on envoie le message

#### Mode non connecté - rcvfrom

Rôle: recevoir un message en mode non connecté.

#### Syntaxe:

- rcvfrom retourne le nombre de caractères reçus
- s, buf et nb : idem read
- flag peut prendre les valeurs :

0	réception messages normaux
MSG_OOB	réception messages spéciaux
MSG_PEEK	regarder le message

▶ from : adresse et port d'où vient le message

#### Mode non connecté – Serveur IPv4

```
main ()
  int sock ;
  struct sockaddr_in serv_addr ;
  sock = socket (PF INET, SOCK DGRAM, 0);
  bzero ((char *) &serv addr, sizeof serv addr);
  serv_addr.sin_family = AF_INET ;
  serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_ANY) ;
  serv_addr.sin_port = htons (5000);
  bind (sock, &serv addr, sizeof serv addr);
  for (::)
    serveur udp (sock);
```

#### Mode non connecté – Serveur IPv4

```
#define MAXMSG 1024

void serveur_udp (int sock)
{
   struct sockaddr_in cli_addr ;
   int n, cli_len ;
   char buf [MAXMSG] ;

   cli_len = sizeof cli_addr ;
   n = recvfrom (sock, buf, MAXMSG, 0, &cli_addr, &cli_len) ;
   sendto (sock, buf, n, 0, &cli_addr, cli_len) ;
}
```

#### Mode non connecté – Client IPv4

```
main ()
  int sock :
  struct sockaddr in serv addr, cli addr;
  sock = socket (PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  bzero ((char *) &cli addr, sizeof cli addr);
  cli_addr.sin_family = AF_INET ;
  cli addr.sin addr.s addr = htonl (INADDR ANY);
  bind (sock, &cli addr, sizeof cli addr);
  bzero ((char *) &serv addr, sizeof serv addr);
  serv_addr.sin_family = AF_INET ;
  serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl (0x824fc805); // 130.79.200.5
  serv addr.sin port = htons (5000);
  client udp (sock, &serv addr);
  close (sock) :
  exit (0);
```

#### Mode non connecté – Client IPv4

### **Plan**

L'API des sockets

Mode connecté

Mode non connecté

**Diagnostics** 

**Fonctions utilitaires** 

Intégration

### **Diagnostics**

En cas d'erreur, les primitives systèmes renvoient -1 en code de retour, et un numéro d'erreur dans la variable globale erro De nouvelles définitions sont nécessaires pour gérer les protocoles IP.

# **Diagnostics**

EADDRINUSE	adresse déjà utilisée
EADDRNOTAVAIL	l'adresse ne peut être affectée
EAFNOSUPPORT	famille d'adresses non supportée
ECONNABORTED	connexion rompue
ECONNREFUSED	connexion refusée
ECONNRESET	connexion rompue par l'autre extrémité
EDESTADDRREQ	adresse de destination requise
EHOSTDOWN	machine ne répondant pas
EHOSTUNREACH	aucune route trouvée
EINPROGRESS	opération en cours
EISCONN	socket déjà connectée
ENET	erreur du logiciel ou du matériel réseau
ENETDOWN	réseau hors service
ENETRESET	connexion coupée par le réseau
ENETUNREACH	pas de route vers le réseau
ENOPROTOOPT	protocole non disponible
ENOTCONN	socket non connectée
ENOTSOCK	opération sur une socket
EPROTONOSUPPORT	protocole non supporté
EPROTOTYPE	mauvais type pour la socket
ESHUTDOWN	transmission après un shutdown
ESOCKTNOSUPPORT	type de socket non supporté
ETIMEDOUT	temps d'attente dépassé

### **Plan**

L'API des sockets

Mode connecté

Mode non connecté

**Diagnostics** 

**Fonctions utilitaires** 

Intégration


### **Présentation**

### Les primitives systèmes utilisent :

- des adresses IPv4 sur 32 ou IPv6 sur 128 bits
- des numéros de port sur 16 bits
- des numéros de protocole

### **Présentation**

Utiliser des noms plutôt que des valeurs numériques?



- machines : www.unistra.fr, mailhost.u-strasbg.fr...
- ports : smtp/tcp, domain/udp...
- protocoles : IP, TCP...

# Numéros de port

Fichier /etc/services : traduction nom ↔ numéro de port

#### Format:

```
service port/protocole [synonymes...]
```

```
    service
    nom officiel du service

    port/protocole
    numéro de port et protocole

    synonymes
    liste de synonymes
```

#### Exemple:

```
ftp 21/tcp
telnet 23/tcp
smtp 25/tcp mail
domain 53/tcp nameserver
domain 53/udp nameserver
tftp 69/udp
```

# Numéros de port – getservbyname

**Rôle** : obtenir le numéro d'un port à partir de son nom **Syntaxe** :

```
struct servent *getservbyname (char *nom, char *prot)
```

La structure servent est définie comme :

Si proto est spécifié, le protocole doit être défini dans le fichier /etc/protocols

# Numéros de protocole

Fichier /etc/protocols : traduction nom ↔ numéro de protocole

#### Format:

```
protocole numéro [synonymes...]
```

protocole	nom officiel du protocole
numéro	numéro de protocole
synonymes	liste de synonymes

#### Exemple:

```
ip 0 IP
icmp 1 ICMP
tcp 6 TCP
udp 17 UDP
```

# Numéros de port – getprotobyname

**Rôle** : obtenir le numéro du protocole à partir de son nom. **Syntaxe** :

```
struct protoent *getprotobyname (char *nom)
```

La structure protoent est définie comme :

```
struct protoent {
  char *p_name;  // nom officiel
  char **p_aliases;  // liste des synonymes
  int p_proto;  // numéro de protocole
```

### Adresses IP – /etc/hosts

Fichier /etc/hosts : utilisé quand le serveur de noms n'est pas actif (ou en complément)

#### Format:

```
adresse nom-officiel [synonymes...]
```

adresse	adresse IPv4 ou IPv6
nom-officiel	nom de la machine
synonymes	synonymes facultatifs

#### Exemple:

```
130.79.201.195 www.unistra.fr www
130.79.200.5 ftp.u-strasbg.fr ftp
2001:660:2402::6 ftp.u-strasbg.fr ftp
```

### Adresses IP – DNS

Fichier /etc/resolv.conf : utilisé pour identifier le serveur de noms mandataire et le ou les critères de *domain completion* 

#### Exemple:


```
search u-strasbg.fr
nameserver 130.79.200.200
nameserver 2001:660:2402::200
```

**Rôle** obtenir les informations de connexion (adresses IP et numéro de port)

#### Syntaxe:

#### La structure addrinfo est définie comme :

Utilisation par un client pour se connecter à un serveur :




#### Code correspondant:

- le client doit parcourir la liste pointée par res0 et tenter une connexion sur chaque adresse
- li faut s'arrêter à la première connexion réussie
- ▶ ne pas oublier d'utiliser freeaddrinfo pour désallouer la liste

```
int s = -1, r : char *cause :
struct addrinfo indic, *res, *res0;
memset (&indic, 0, sizeof indic);
indic.ai family = PF UNSPEC ;
indic.ai_socktype = SOCK_STREAM ;
if (getaddrinfo (host, serv, &indic, &res0) != 0) {
   fprintf (stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai strerror (r));
   exit (1) :
for (res = res0 ; res != NULL ; res = res->ai_next) {
   s = socket(res->ai_family,res->ai_socktype,res->ai_protocol);
   if (s == -1) cause = "socket";
   else {
        if (connect (s, res->ai_addr, res->ai_addrlen) == -1) {
           cause = "connect" ;
            close (s);
            s = -1 ;
       else break :
if (s == -1) perror (cause);
freeaddrinfo (res0);
```

Utilisation par un serveur pour ouvrir la socket :



#### Code correspondant :

- le serveur doit créer une nouvelle socket de connexion passive pour chaque élément de la liste
- le serveur doit détecter une tentative sur n'importe laquelle des sockets
  - ⇒ primitive système select
- ne pas oublier d'utiliser freeaddrinfo pour désallouer la liste après avoir créé les sockets

```
memset (&indic, 0, sizeof indic);
indic.ai family = PF UNSPEC ;
indic.ai_socktype = SOCK_STREAM ;
indic.ai_flags = AI_PASSIVE ;
if ((r = getaddrinfo (NULL, serv, &indic, &res0)) != 0) {
  fprintf (stderr, "getaddrinfo:_%s\n", gai_strerror (r)) ;
 exit (1);
ns = 0;
for (res = res0; res && ns < MAXSOCK; res = res->ai_next) {
  s[ns]=socket(res->ai_family,res->ai_socktype,res->ai_protocol);
  if (s [ns] == -1) cause = "socket";
  else {
    setsockopt(s[ns],SOL SOCKET,SO REUSEADDR,&opt,sizeof opt) ;
    r = bind (s [ns], res->ai addr, res->ai addrlen);
    if (r == -1) {
      cause = "bind" ;
      close (s [ns]);
    else {
      listen (s [ns], 5);
      ns++ ;
```

```
for (;;) {
 fd set readfds ;
 int i, max = 0;
 FD_ZERO (&readfds);
 for (i = 0 ; i < ns ; i++) {
   FD SET (s [i], &readfds);
   if (s[i] > max) max = s[i];
 if (select (max+1, &readfds, NULL, NULL, NULL) == -1)
   raler_log ("select") ;
 for (i = 0 ; i < ns ; i++) {
   struct sockaddr_storage sonadr;
   socklen t salong;
   if (FD ISSET (i, &readfds)) {
     salong = sizeof sonadr ;
      sd = accept (s[i],(struct sockaddr *)&sonadr,&salong) ;
     if (fork () == 0) {
       serveur (sd);
       exit (0);
     close (sd);
```

### Macros de test

```
int IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED (struct in6_addr *);
int IN6_IS_ADDR_LOOPBACK (struct in6_addr *);
int IN6_IS_ADDR_MULTICAST (struct in6_addr *);
int IN6_IS_ADDR_V4COMPAT (struct in6_addr *);
int IN6_IS_ADDR_V4COMPAT (struct in6_addr *);
...
```

### **Plan**

L'API des sockets

Mode connecté

Mode non connecté

**Diagnostics** 

**Fonctions utilitaires** 

Intégration

Les serveurs sont réalisés sous Unix grâce à des démons

Processus utilisateurs ordinaires, mais:

- fonctionnement en arrière plan (non lié à un terminal)
- souvent avec les droits du super-utilisateur
- lancés en général au démarrage du système
- ne s'arrêtent jamais


Les démons doivent suivre certaines règles de conception pour répondre aux contraintes :

- faire un fork, terminer le père et continuer dans le fils
   fils « orphelin » ⇒ nouveau père = processus 1 (init)
- 2. appeler setsid

  ⇒ créer une nouvelle session, non rattachée à un terminal
- changer le répertoire courant pour un répertoire qui existe toujours (p. ex. : /)
- 4. modifier le masque de création des fichiers (umask = 0)
   ⇒ expliciter les permissions des fichiers créés
- 5. fermer les descripteurs de fichiers inutiles

Problème : plus de terminal pour les messages

Solution : envoi des messages par le démon syslogd



```
main ()
 int pid ;
 pid = fork ();
  switch (pid)
   case -1 :
                     // erreur de fork
     exit (1) ;
   case 0 : // le démon proprement dit
      setsid (); // session propre au démon
     chdir ("/"); // répertoire courant
     umask(0);
     close (0); close (1); close (2);
     openlog ("exemple", LOG_PID, LOG_DAEMON);
      /* ... */
      syslog (LOG_WARN, "attention..(%f)", 3.14);
      /* ... */
    default : // terminaison du père
     exit (0);
```

# **Internet Super Server**

#### Problèmes:

- chaque démon doit avoir une séquence de code quasiment toujours identique pour accepter les connexions
- les démons sont des processus qui utilisent des ressources même s'ils sont inactifs

#### Solution:

- remplacer tous les démons réseau correspondant aux divers services par un seul
- ▶ ⇒ diminuer le nombre de processus
- ➤ ⇒ simplifier l'écriture des démons
- implémentation « historique » : inetd
- ▶ autres implémentations : xinetd, launchd, systemd, etc.

### Internet Super Server – inetd

#### Implémentation:

- Le fichier /etc/inetd.conf liste les démons gérés par inetd
- ▶ inetd utilise bind/listen/connect pour chaque service
- Après une connexion d'un client à un de ces services, accept et exec du serveur

# Internet Super Server – inetd

#### Le fichier inetd.conf contient pour chaque service :

nom du service	présent dans /etc/services
type	stream ou dgram
protocole	dans/etc/protocols
wait/nowait	wait (ou non) en mode stream
user	en général : root
nom du serveur	nom complet
arguments	au plus 5

#### Exemple:

```
ftp    stream tcp nowait root /etc/ftpd    ftpd -l
telnet stream tcp nowait root /etc/telnetd telnetd
ntalk dgram udp wait root /etc/ntalkd ntalkd
```

# **Internet Super Server**

Un serveur (exemple pour TCP) avec inetd est réduit à :

```
main ()
    serveur_tcp (0, 1); // entrée et sortie standard
void serveur_tcp (int sock_in, int sock_out)
    while (read (sock_in, ...) > 0)
        // traiter l'envoi et préparer la réponse
        write (sock_out, ...);
```

## **Internet Super Server**

Aujourd'hui, l'Internet Super Server (inetd ou équivalent) n'est plus réellement utilisé :

- ▶ inetd provoque un appel à fork et à exec à chaque connexion
  - ⇒ peu efficace pour des connexions de courte durée (ex : HTTP)
- la plupart des services conçus avec inetd sont obsolètes car :
  - services non authentifiés pour la plupart
  - services sans chiffrement
  - volonté de réduire la surface d'attaque
- la tendance est de faire des *micro-services* 
  - services élémentaires
  - durée de connexion très courte
  - utilisant HTTP comme protocole support
  - ⇒ utilisation de serveurs spécialisés dans ce type de traitement