IPv4

Pierre David pda@unistra.fr

Université de Strasbourg - Master CSMI

2023 - 2024

Plan

Adressage

ARP/RARP

Routage

Subnetting

CIDR

Datagrammes

ICMP

Licence d'utilisation

©Pierre David

Disponible sur https://gitlab.com/pdagog/ens

Ces transparents de cours sont placés sous licence « Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International »

Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/



Plan

Adressage

ARP/RARP

Routage

Subnetting

CIDR

Datagrammes

ICMP

Adresse IPv4 = 32 bits Adresse IPv4 = 4 nombres séparés par des points (exemple : 130.79.201.195)

Une adresse IP est découpée en :

- un numéro de réseau
- un numéro de machine à l'intérieur du réseau

Historiquement (1983), 3 principales classes d'adresses :

Classe A	1.x.y.z → 127.x.y.z	premiers bits = 0
	127 réseaux / 16777	216 machines
Classe B	128.0.y.z → 191.255.y.z	premiers bits = 10
16384 réseaux / 65536 machines		
Classe C	$192.0.0.z \to 223.255.255.z$	premiers bits = 110
2097152 réseaux / 256 machines		

- ... plus les classes D (multicast) et E (expérimentale)
- ⇒ classes obsolètes (depuis les années 1990)


Dans tout réseau IP, deux adresses spéciales

- numéro de machine = tous les bits à 0
 - ⇒ identifie le réseau lui-même
- numéro de machine = tous les bits à 1
 - ⇒ adresse de broadcast

Réseau 127 : loopback

Une adresse IP est associée à une interface

Exemple: le routeur routeur.example.com a deux interfaces, il a donc deux adresses IP: 198.51.100.254 et 203.0.113.3



Plan

Adressage

ARP/RARP

Routage

Subnetting

CIDR


Datagrammes

ICMP

- adresse physique : généralement associée à l'interface matérielle
 - ex : l'adresse Ethernet ou 802.11 est codée par le constructeur
- adresse IP : attribuée par l'administrateur du réseau

Si A veut communiquer avec B:

- A construit un datagramme IP avec comme destinataire l'adresse IP de B
- pour construire la trame Ethernet, il faudrait connaître l'adresse Ethernet de B




Résolution d'adresse = déterminer l'adresse physique correspondant à une adresse IP

Deux catégories de méthodes :

- 1. résolution statique (table)
- 2. résolution dynamique

Exemple de résolution dynamique : Ethernet, protocole ARP (*Address Resolution Protocol*)



- Message (broadcast Ethernet) de A Question = étant donné IP(B), que vaut Eth(B)?
- 2. Message de B à A Réponse = voici mon adresse Ethernet (Eth(B))

Naïvement : un paquet IP envoyé ⇒ un échange ARP (1 broadcast + 1 réponse)

Problème : trafic énorme

Solution : chaque machine conserve les dernières transactions dans un cache



Commande arp


La commande arp affiche le cache ARP :

L'administrateur peut également modifier le cache (ajouter ou supprimer une entrée) avec cette commande.

0	4	8	16	24	31
Hardware type			Protocol type		
	HLen	PLen		Operation	
Sender HA (octets 0–3)					
Sender HA (octets 4–5)		Se	nder IP (octets 0-1)		
Sender IP (octets 2–3)		Tai	rget HA (octets 0-1)		
Target HA (octets 2–5)					
Target IP (octets 0-3)					

L'écoute du trafic réseau


Duperie sur les résolutions d'adresses (« ARP poisoning ») :



- le pirate envoie une réponse ARP à A
 - ⇒ réponse sans requête = « gratuitous ARP »
 - \Rightarrow A actualise son cache ARP : tout datagramme à destination de IP(B) sera envoyé à Eth(P)
- le pirate envoie une réponse ARP à B
 - \Rightarrow B actualise son cache ARP : tout datagramme à destination de IP(B) sera envoyé à Eth(P)

Problème inverse : "qui suis-je"?

Comment associer une adresse IP à une adresse Ethernet (stations sans disque, terminaux X Window, serveurs de terminaux, etc.)? Protocole RARP (Reverse Address Resolution Protocol)



- Message (broadcast Ethernet) de A Question = étant donné Eth(A), que vaut IP(A)?
- Message de B à A Réponse = voici ton adresse IP (Eth(A))

Problèmes de RARP:

- retourne peu d'information
 - ⇒ protocoles supplémentaires pour obtenir serveur DNS, de fichiers, de swap, routeur par défaut, etc.
- protocole pas basé sur IP
 - ⇒ pas d'utilisation des couches basses

D'où:

- RARP est obsolète
- Protocoles plus récents (BOOTP et DHCP)

Plan

Adressage

ARP/RARP

Routage


Subnetting

CIDR

Datagrammes


ICMP

Comment A communique avec C?




A ne peut pas utiliser ARP pour trouver l'adresse Ethernet de C B sait communiquer avec $C \Rightarrow A$ envoie le message à B

Routage de A vers C via B



Message envoyé par A:



Décision : table de routage




Table de routage de A:

Pour aller à	Passer par
203.0.113.0	(envoi direct)
198.51.100.0	203.0.113.3

Algorithme:

```
void envoyer (datagramme_t datagramme) {
    IPdest = adresse_destination (datagramme) ;
    if (reseau (IPdest) == reseau (IPmoi)) {
       Eth = ARP (IPdest) ;
    } else {
        IProuteur = chercher_route (reseau (IPdest))
        if (non_trouve (IProuteur)) {
            IProuteur = chercher_route (0.0.0.0);
            if (non_trouve (IProuteur))
                erreur ();
        Eth = ARP (IProuteur);
    encapsuler_trame (Eth, datagramme);
```

Généralisation:




Table de routage de A:

Pour aller à	Passer par
203.0.113.0	(envoi direct)
18.0.0.0	203.0.113.30

Problèmes:

- explosion des tables de routage
- actualisation des tables de routage
- \Rightarrow route par défaut




Table de routage de A:

Pour aller à	Passer par
172.18.0.0	172.18.60.135
128.93.0.0	172.18.60.30
192.0.2.0	172.18.60.30
défaut	172.18.60.3

Plan

Adressage

ARP/RARP

Routage

Subnetting


CIDR

Datagrammes

ICMP

Constat : un site ne contient pas *un* réseau, mais un *ensemble* de réseaux

Exemple : un site est composé d'une dorsale fédérant un ensemble de réseaux de départements



Problèmes:


- classes A et B non adaptées
- inflation de classes C

Rappel:

- une adresse IP = 32 bits
- une adresse IP identifie une machine
- une adresse IP est constituée du numéro de réseau et du numéro de machine dans ce réseau

Solution : scinder une classe en sous-réseaux

⇒ la partie *numéro de machine* devient le numéro de sous-réseau et le numéro de machine dans ce sous-réseau



Nombre configurable de bits alloués au numéro de *sous-réseau* ⇒ *subnet mask*

Note: obsolète depuis CIDR (milieu des années 1990)

Subnet mask : masque binaire qui définit la séparation entre numéro de sous-réseau et numéro de machine

Fonctionnement : étant donnée une adresse a

- a & subnet mask = numéro de réseau
- a & ~ subnet mask = numéro de machine
- ⇒ subnet mask = généralisation de la notion de classe

Exemple: subnet-mask = 0xffffff80 (= 255.255.255.128)

⇒ partie sous-réseau = 9 bits et partie machine = 7 bits


Routage en présence de subnetting :

- à l'extérieur du site :
 La décision de routage vers le site est fonction uniquement de la partie réseau de l'adresse
- à l'intérieur du site : La décision de routage vers une machine du site est fonction des parties réseau et sous-réseau de l'adresse La machine a envoie un paquet pour b :
 - ightharpoonup directement à b si a & s = b & s
 - ▶ à la passerelle correspondante trouvée dans la table de routage si $a \& s \neq b \& s$

Algorithme:

```
void envoyer (datagramme_t datagramme) {
    IPdest = adresse destination (datagramme) ;
    if ((IPdest & subnet mask) == (IPmoi & subnet mask)) {
        Eth = ARP (IPdest) :
    } else {
        IProuteur = chercher route (IPdest)
        if (non trouve (IProuteur))
            erreur ();
        Eth = ARP (IProuteur) :
    encapsuler_trame (Eth, datagramme) ;
adresse_t chercher_route (adresse_t IPdest) {
    masque = 0xffffffff ;
    do {
        a = chercher_table (IPdest & masque);
        if (trouve (a))
            return a :
        masque <<=1:
    } while (masque != 0);
    return -1:
```

Exemple (avec un subnet-mask = 0xffffff80) :



 $172.17.8.33 \rightarrow 172.17.8.24 \Rightarrow$ même réseau $172.17.8.33 \rightarrow 172.17.1.21 \Rightarrow$ réseau différent $172.17.8.33 \rightarrow 18.71.0.38 \Rightarrow$ réseau différent

Table de routage de 172.17.8.33 :

Pour aller à	Passer par
172.17.8.0	172.17.8.33
défaut	172.17.8.126

Table de routage du routeur 172.17.8.126/172.17.0.254 :

Pour aller à	Passer par
172.17.8.0	172.17.8.126
172.17.0.0	172.17.0.254
172.17.1.0	172.17.0.250
défaut	172.17.0.221

Adresses spéciales :

- numéro de machine = tous les bits à 0
 ⇒ identifie le sous-réseau lui-même
- numéro de machine = tous les bits à 1
 ⇒ adresse de broadcast

Plan

Adressage

ARP/RARP

Routage

Subnetting

CIDR

Datagrammes

ICMP

CIDR = Classless Inter-Domain Routing

Au début des années 1990, réflexion sur l'épuisement des adresses IPv4 :

- solution à long terme : nouveau protocole IPng (IPv6)
- solution à court terme : CIDR


CIDR était aussi appelé au début « supernetting »

Pour la plupart des organismes :

- les classes B sont trop grands et il y a saturation des classes B
- les classes C sont trop petits et il reste suffisamment de classes C
- ⇒ allocation de plusieurs classes C
- ⇒ explosion des tables de routage

Solution : routage par agrégation de réseaux

Techniquement : une adresse est divisée en deux parties (numéro de réseau, numéro de machine)



- ⇒ évolution de la notion de classe :
 - traditionnellement : frontière fixe

► CIDR : frontière variable ⇒ notion de classe obsolète

Impact sur les tables de routage :

⇒ information supplémentaire : la longueur du préfixe

Pour aller à	Passer par
193.51.24.0 / <mark>21</mark>	193.48.55.34


```
193.51.24.0 = 0xC1331800
193.51.31.0 = 0xC1331F00
255.255.248.0 = 0xFFFFF800
```

Algorithme:

```
si IP(dest) & table [n].masque = table[n].reseau
    alors router vers table [n].routeur
fin si
```

CIDR permet le routage géographique et hiérarchique

Exemple : quelques tables de routage



Exemple théorique, jamais mis en pratique

Subdivisions en espaces de routage :

Multi-regional	192.0.0.0	_	193.255.255.255
Europe	194.0.0.0	_	195.255.255.255
Others	196.0.0.0	_	197.255.255.255
North America	198.0.0.0	-	199.255.255.255
Central/South America	200.0.0.0	_	201.255.255.255
Pacific Rim	202.0.0.0	-	203.255.255.255
Others	204.0.0.0	_	205.255.255.255
Others	206.0.0.0	-	207.255.255.255

- Aucun impact sur les réseaux de sites
- CIDR utilisable avec des longueurs de préfixe différentes à tous les niveaux
- Problème pour appliquer le routage géographique : quelle liaison choisir si plusieurs opérateurs IP pour la zone géographique?
- Impact sur les protocoles de routage : propagation de la longueur de préfixe

Plan

Adressage

ARP/RARP

Routage

Subnetting

CIDR

Datagrammes

ICMP


Datagrammes

Caractéristiques de IP:

- pas de connexion
 - ⇒ dialogue de machine à machine
- non fiable
 - ⇒ fiabilité assurée par les protocoles supérieurs

Le protocole IP est simple. Sa simplicité est la clef de sa robustesse


Datagrammes



Datagrammes – Fragmentation

- datagramme IP : limite = 65535 octets
- réseau sous-jacent : limite le plus souvent inférieure
 MTU = Maximum Transfert Unit


Passage par des réseaux de MTU inférieur ⇒ fragmentation



Fragmentation : par un nœud intermédiaire

Assemblage des paquets : par la destination uniquement

Datagrammes – Fragmentation




En-têtes des messages fragmentés identiques à l'en-tête du message original, sauf :

Num	Flag « More Fragment »	Offset
1	1	0
2	1	40
3	0	80

Fragmentation seulement si flag « Don't Fragment » = 0

Datagrammes – Time To Live

Les réseaux ne sont pas toujours exempts de problèmes... Exemple : boucle de routage



 R_1 route B via R_2 , R_2 route B via R_1 (erreur sur R_2)

- \Rightarrow boucle de routage
- ⇒ paquets circulent sans fin (paquets fantômes)

Solution : *Time To Live* (TTL). Compteur décrémenté à chaque routeur. Le paquet est détruit si TTL = 0 sans arriver à destination

IP – Network byte order

Problème : les machines ont des représentations physiques des entiers différentes (ex.: 80x86/Vax et MC68x00/IBM370)

Solution : Network Byte Order, octet le plus significatif en tête

Plan

Adressage

ARP/RARP

Routage

Subnetting

CIDR

Datagrammes


ICMP

ICMP

ICMP = Internet Control Message Protocol

- protocole encapsulé dans des datagrammes IP
- générés par la destination ou un routeur intermédiaire
- indiquent une condition (d'erreur) à l'émetteur

ICMP



Туре	Signification
0	Echo Reply
3	Destination Unreachable
4	Source Quench
5	Redirect
8	Echo Request
11	TTL Exceeded
12	Parameter Problem
13	Timestamp Request
14	Timestamp Reply
17	Address Mask Request
18	Address Mask Reply

ICMP - Echo Request, Echo Reply

Test de l'accessibilité de la machine distante :

- les tables de routage sont correctes
- tous les éléments intermédiaires fonctionnent
- ▶ IP sur la machine distante fonctionne
- ► ICMP sur la machine distante fonctionne
- ⇒ commande ping

ICMP – Echo Request, Echo Reply



Commande ping

La commande ping est un des outils de base de l'administrateur réseau:

```
> ping prep.ai.mit.edu.
PING prep.ai.mit.edu: 64 byte packets
64 bytes from 18.159.0.42: icmp_seq=0. time=187. ms
64 bytes from 18.159.0.42: icmp_seq=3. time=311. ms
64 bytes from 18.159.0.42: icmp_seq=4. time=233. ms
----prep.ai.mit.edu PING Statistics----
5 packets transmitted, 3 packets received, 40% packet loss
round-trip (ms) min/avg/max = 187/243/311
```

Histoire de ping: https://ftp.arl.army.mil/~mike/ping.html

ICMP – Destination Unreachable

Envoyé lorsqu'un routeur ne peut router un datagramme (exemple : pas d'entrée dans la table de routage)

Variantes (selon le « code ») :

- réseau non accessible
- machine non accessible
- port non accessible
- fragmentation interdite par le flag « Don't Fragment »
- destination interdite par un pare-feu
- etc.

ICMP – Destination Unreachable

Extension : algorithme du Path MTU discovery

- ⇒ pour trouver le MTU minimum entre deux nœuds :
 - ▶ l'émetteur envoie un datagramme D (taille m₁ = MTU du réseau local) avec le flag DF = 1
 - si un routeur doit envoyer D sur un réseau de MTU m₂ inférieur à la taille de D, il renvoie un message ICMP Destination Unreachable avec le code 4 (Too Big) et la valeur de m₂
 - l'émetteur recommence jusqu'à réception d'un message indiquant que D est arrivé à destination

Le chemin peut changer \Rightarrow le MTU minimum aussi :

- diminution : l'émetteur reçoit Destination Unreachable
- augmentation : refaire l'algorithme périodiquement

ICMP - TTL Exceeded

Si TTL = 0, le message TTL Exceeded est envoyé à la source

Astuce : programme traceroute ⇒ tracer le chemin suivi

Principe:

- l'émetteur envoie un datagramme avec TTL = 1
- le premier routeur renvoie un message ICMP signé
- l'émetteur affiche l'adresse du premier routeur
- l'émetteur recommence en incrémentant le TTL jusqu'à arriver à la destination

ICMP - TTL Exceeded



Commande traceroute

La commande traceroute affiche les routeurs vers une destination :

```
> traceroute concorde.inria.fr.
traceroute to concorde.inria.fr (192.93.2.39) from 0.0.0.0, 30 hops max, 20 byte packets
1 r-prism.reseau.uvsq.fr (198.51.100.254) 6 ms 3 ms 9 ms
2 r-uvsq.reseau.uvsq.fr (203.0.113.30) 3 ms 5 ms 3 ms
3 france-telecom.reseau.uvsq.fr (193.51.43.2) 4 ms 10 ms 3 ms
4 boulogne.rerif.ft.net (193.48.55.33) 6 ms 6 ms 6 ms
5 inria-rocquencourt.rerif.tn.et (193.48.55.58) 10 ms 8 ms 8 ms
6 rocq-gwr.inria.fr (192.93.122.2) 16 ms 9 ms 9 ms
7 concorde.inria.fr (192.93.2.39) 10 ms 9 ms 9 ms
```

Possibilité de choisir le type des paquets envoyés :

- ► -I : envoie des paquets ICMP echo
- -T : envoie des paquets TCP SYN
- ► -U: envoie des paquets UDP pour un port invraisemblable
- ⇒ permet de contourner le filtrage de certains routeurs