Spring Boot中的多线程问题和ThreadLocal 原

1. Spring中的多线程疑惑

首先我们需要认清:

- 1. web容器本身就是**多线程**的,**每一个HTTP请求都会产生一个独立的线程**(或者从线程池中取得创建好的线程);
- 2. Spring中的bean (用@Repository、@Service、@Component和@Controller注册的bean) 都是 **单例**的,即整个程序、所有线程**共享一个实例**;
- 3. 虽然bean都是单例的,但是**Spring提供的模板类(XXXTemplate)**,在Spring容器的管理下(使用@Autowired注入),**会自动使用ThreadLocal以实现多线程**;
- 4. 即类是单例的,但是其中有可能出现并发问题的变量使用ThreadLocal实现了多线程。
- 5. 注意除了Spring本身提供的类以外,在Bean中定义"有状态的变量"(即有存储数据的变量),**其会被所有线程共享**,很可能导致并发问题,**需要自行另外使用ThreadLocal进行处理,或者将Bean声明为prototype型。**
- 6. 一个类中的方法实际上是独立,方法内定义的局部变量在每次调用方法时都是独立的,不会有并发问题。只有类的"有状态的"全局变量会有并发问题

结论:

- 1. 使用Spring提供的template等类没有多线程问题!
- 2. 一般来说只有类的属性/全局变量会导致多线程问题,而方法内的局部变量不会有并发问题
- 3. 单例模式肯定是线程不安全的! spring的Bean中的自定义的成员变量除非进行threadlocal封装, 否则都是非线程安全的!

2. Spring中的prototype和@Autowired

2.1 使用@Autowired没有实现多个实例

注意即使使用@Scope(BeanDefinition.SCOPE_PROTOTYPE)将Bean声明为prototype,如果:

- 1. 外层的类是singleton
- 2. 使用@Autowired注入

这样的话**仍然只会有一个实例**。例如:

使用@Scope(BeanDefinition.SCOPE PROTOTYPE)声明的Bean

```
1    @Component
2    @scope(BeanDefinition.scope_PROTOTYPE)
3    public class ClassB {
4         private Integer num = Integer.valueOf(0);
6         public Integer getNum() {
8              return num;
9         }
10
```

```
public void setNum(Integer num) {
    this.num = num;
}
}
```


使用@Autowired注入到ClassA中

```
1 /**
 2
    * Created by ASUS on 2017/5/24.
 3
    */
 4
   @Component
 5
    public class ClassA {
 6
       @Autowired
 7
      private ClassB classB;
 8
      public Integer addNum(){
9
10
            classB.setNum(classB.getNum()+1);
            System.out.println(classB.getNum());
11
12
            return classB.getNum();
13
        }
14 }
```

通过Controller调用,用@Autowire将ClassA注入。

```
@RestController
2
   public class Controller {
 3
4
        @Autowired
5
        private ClassA classA;
6
7
        @RequestMapping("/")
8
        public String print(){
9
            return classA.addNum().toString();
10
11 }
```

每一次访问都会导致num+1, 访问8次后:



并没有实现"多个实例"的效果,一次都是在操作同一个ClassB实例。这是因为使用@Autowired实际上和直接new是一个效果,只是交由Spring容器实现而已。而ClassA本身是一个单例,单例只会实例化一次,这样其属性自然也就只会被实例化一次。

2.2 解决方法

2.2.1 直接在方法中声明局部变量

在Java或者其他语言中,每个"方法"在被调用时,都会重新声明一遍方法中的局部变量。如果想要classB为多实例,直接在方法中声明即可。比如:

```
1
    @Component
2
    @Scope(BeanDefinition.SCOPE_PROTOTYPE)
3
   public class ClassA {
4
        public Integer addNum(){
5
           //不使用@Autowired,直接在方法中声明
           ClassB classB = new ClassB();
6
7
           classB.setNum(classB.getNum()+1);
8
           System.out.println(classB.getNum());
9
           return classB.getNum();
10
        }
11 }
```

注意:

这样做的问题在于,如果ClassB中需要使用@Autowired,则这个@Autowired会失效。

比如想在ClassB中使用Spring管理的JdbcTemplate,就需要使用@Autowired。如果ClassB不是通过@Autowired实例化的,ClassB中的JdbcTemplate就会注入失败,导致NullPointerException。

2.2.2 使用ThreadLocal管理属性

还要一个方法实现和多实例"类似"的功能,即使用ThreadLocal来管理类中的属性。例如对于上面的例子:

```
@Component
    @Scope(BeanDefinition.SCOPE_PROTOTYPE)
2
 3
   public class ClassB {
4
 5
        //使用ThreadLocal管理属性,每个线程都操作一个新的副本
6
        private static ThreadLocal<Integer> integerThreadLocal = new
    ThreadLocal<Integer>(){
 7
           @override
            protected Integer initialValue() {
8
9
                return 0;
10
            }
11
        };
12
13
        public ThreadLocal<Integer> getIntegerThreadLocal() {
            return integerThreadLocal;
14
15
        }
16 }
```

在ClassB中就可以正常使用@Autowired进行注入。

```
@Component
 2
   @Scope(BeanDefinition.SCOPE_PROTOTYPE)
 3
   public class ClassA {
 5
       @Autowired
     ClassB classB;
 6
 7
      public Integer addNum(){
8
9
           Integer integer = classB.getIntegerThreadLocal().get();
10
           integer++;
11
           return integer;
       }
12
13 }
```