

Manual do Módulo Reabastecimento / Ressuprimento

Guia operacional para conferentes e supervisores

Versão 1.0 · 18/05/2026

Sumário

1	Visão geral do módulo	3
2	Conceitos fundamentais	4
	2.1 Reabastecimento vs Ressuprimento	4
	2.2 Quem faz o quê	5
	2.3 Picking, Estoque e Capacidade	6
3	Fluxo diário do conferente	7
	3.1 Lançar Reabastecimento da manhã	7
	3.2 Lançar Ressuprimento noturno	9
	3.3 Consultar e ajustar o Registro	10
4	Fluxo do supervisor	11
	4.1 Cadastrar produtos no Picking	11
	4.2 Importar Relatório de Vendas	13
	4.3 Consultar Vendas	15
	4.4 Dashboard IV: como ler	16
	4.5 Planificador IV: como ler	18
5	Regras automáticas do sistema	20
6	Solução de problemas	21
	Glossário	22

CAPÍTULO 1

Visão geral do módulo

O módulo Reabastecimento / Ressuprimento (Reab) controla o abastecimento do Picking — a área do armazém onde os pedidos são separados. Cada produto tem uma quantidade fixa de posições de palete no Picking; quando essas posições esvaziam, é necessário trazer mais paletes do Estoque pra repor.

O sistema acompanha tudo isso em dois indicadores principais: o REABASTECIMENTO (reposição programada da manhã, após a entrega da véspera) e o RESSUPRIMENTO (reposição emergencial da noite, quando o Picking acaba antes do esperado). Todo ressuprimento é considerado uma falha operacional.

Pra que serve

- Garantir que o Picking nunca fique vazio durante a separação dos pedidos.
- Medir a saúde da operação: quanto está sendo reabastecido vs ressuprido por dia.
- Apontar produtos sub-dimensionados (poucas posições de Picking pro giro real).
- Planejar o reabastecimento do mês inteiro com base nas vendas dos dias anteriores.
- Manter o histórico auditável de toda movimentação por conferente, data e quantidade.

Quem participa

**OP. EMPIL
HADEIRA** Movimenta fisicamente os paletes do Estoque pro Picking. Não usa o sistema.

**CONFERE
NTE** Lança no sistema cada reabastecimento e cada ressuprimento que aconteceu, informando produto, quantidade de paletes e horário.

**SUPERVIS
OR** Cadastra os produtos do Picking, importa os relatórios de vendas, configura as regras (paletes mistos, sinergias) e analisa os dashboards.

CAPÍTULO 2

Conceitos fundamentais

2.1 Reabastecimento vs Ressuprimento

A diferença é simples mas crucial: o reabastecimento é planejado, o ressuprimento é emergencial. O sistema trata os dois como movimentações distintas porque elas dizem coisas diferentes sobre a operação.

	Reabastecimento Ø<β	Ressuprimento Ø<β
Quando	Manhã (07h às 21h59)	Noite (22h às 06h59)
Por quê	Reposição planejada após a entrega da véspera	Picking esvaziou antes do esperado
Status	Esperado, faz parte da rotina	Falha operacional — sempre vermelho Ø=β
Cor	Azul	Vermelho
Referência de venda	Vendas do dia anterior (D-1)	Vendas do próprio dia (D+0)

ATENÇÃO O sistema detecta o tipo AUTOMATICAMENTE pelo horário do lançamento. Se você lançar às 02h, o sistema marca como ressuprimento (mesmo que o conferente discorde). Se for um caso especial, o supervisor pode editar depois na tela de Registro.

2.2 Quem faz o quê

O ciclo completo envolve três papéis diferentes. Esse fluxo precisa ser claro porque quem move os paletes (operador) NÃO é quem lança no sistema (conferente).



[SCREENSHOT — a inserir]

Fluxograma: pedido vira venda !' Picking esvazia !' operador empilhadeira move palete !' conferente lança no sistema

Operador de empilhadeira

- Recebe o aviso (verbal ou no rádio) de que um produto está acabando no Picking.
- Vai até o Estoque, pega o palete certo e leva para a posição correspondente do Picking.
- Avisa o conferente: "movimentei tanto palete de tal produto, tal horário".
- NÃO entra no sistema. NÃO precisa de login.

Conferente

- Recebe a informação do operador e abre a tela Lançar Abastecimento (Reab !' Lançar).
- Seleciona o produto (pode buscar por código ou nome), informa a quantidade de paletes.
- O sistema escolhe automaticamente entre Reab ou Ressp pelo horário.
- Confirma. O lançamento aparece na lista da direita imediatamente.

Supervisor

- Configura quais produtos têm Picking e quantas posições de palete cada um ocupa.
- Importa o relatório de vendas (03.02.36.08) sempre que necessário.
- Analisa o Dashboard pra identificar produtos sub-dimensionados ou ociosos.
- Pode editar/excluir lançamentos errados na tela de Registro (acesso protegido).

2.3 Picking, Estoque e Capacidade

O Picking é a área onde os pedidos são separados. Tem espaço limitado: cada produto ocupa um número fixo de posições de palete. Quando o produto vende, esses paletes esvaziam e precisam ser repostos vindos do Estoque (área grande, longe da separação).

Conceitos numéricos

ESPAÇOS PALETE Quantidade de posições que um produto ocupa no Picking. Ex: produto X tem 6 espaços = cabem 6 paletes no Picking ao mesmo tempo.

CX POR PALETE Quantas caixas tem em um paleta cheio daquele produto. Vem do Catálogo (relatório 01.11).

CAPACIDADE PICKING Espaços × Cx por paleta. É o total de caixas que cabem no Picking. Se vender mais que isso num dia !' ressuprimento certo.

$$\text{Ø} = \text{Y} \frac{1}{4}$$

[SCREENSHOT — a inserir]

Exemplo: produto SKOL LATA 350ml com 6 espaços × 120 cx/paleta = 720 cx de capacidade Picking

SUB-DIMENSIONADO Quando a venda média do produto é maior que a capacidade do Picking. O sistema acende um alerta no Dashboard pra você aumentar os espaços.

CAPÍTULO 3

Fluxo diário do conferente

Esta é a parte do sistema usada todos os dias, durante o turno. O conferente é quem mantém o registro vivo: cada paleta que o operador move precisa virar uma linha no sistema. Essa seção mostra os 3 passos da rotina.

3.1 Lançar Reabastecimento da manhã

Logo após a entrega da véspera (geralmente entre 06h e 09h), o operador de empilhadeira começa a repor o Picking. Pra cada paleta que ele move, você lança no sistema.



[SCREENSHOT — a inserir]

Tela Lançar Abastecimento (/reab/lancar) — formulário esquerdo e lista de hoje à direita

Passo a passo

- 1 No menu lateral, abra "Reab !" Lançar Abastecimento" (ou acesse /reab/lancar).
- 2 Comece digitando o código do produto ou parte do nome. O sistema sugere conforme você digita.
- 3 Selecione o produto na lista de sugestões.
- 4 No campo "Tipo", o sistema já marca Ø<ß REABASTECIMENTO (porque é manhã).
- 5 Informe a quantidade de paletes que o operador moveu (campo "Quantidade de Paletes").
- 6 Clique em "" Confirmar Lançamento".
- 7 O lançamento aparece imediatamente na lista "Lançamentos de Hoje" à direita.

DICA

Se o operador moveu paletes de vários produtos seguidos, faça um lançamento por produto. Não some quantidades de produtos diferentes.

Validações automáticas

- Produto obrigatório: se você não selecionar, aparece "Selecione um produto".
- Quantidade mínima: 1 palete. O campo não aceita 0 ou negativo.
- Tipo automático: das 22h às 06h59, vira RESSUPRIMENTO sozinho. Das 07h às 21h59, REABASTECIMENTO.
- Conferente registrado: o sistema grava AUTOMATICAMENTE o seu nome no lançamento.
- Horário do servidor: o "criado em" é a hora exata do clique, não do horário no relógio físico.

O que aparece em cada cartão da direita

- Nome do produto (em destaque).
- Código.
- Quantidade de paletes.
- Tipo (badge azul para Reab, vermelho para Ressp).
- Conferente que lançou.
- Faixa colorida à esquerda do cartão (azul ou vermelho) pra identificar o tipo de longe.

E SE EU ERRAR?

Não tem como editar pela tela Lançar. Vá em Reab !' Registro Operacional e ajuste lá (ou peça pro supervisor — só ele pode editar/excluir).

3.2 Lançar Ressuprimento noturno

Ressuprimento é a reposição de emergência: o Picking esvaziou antes da hora e o operador precisou ir buscar paletes às pressas. Acontece de noite (22h às 06h59) ou na virada do turno. SEMPRE é considerado uma falha operacional — significa que o reabastecimento da manhã foi subestimado, ou o Picking está sub-dimensionado.



[SCREENSHOT — a inserir]

Lançamento de ressuprimento — note o tipo automaticamente em vermelho

Passo a passo

- 1 Mesma tela: "Reab !" Lançar Abastecimento".
- 2 Digite o código ou nome do produto.
- 3 Se o horário for entre 22h e 06h59, o sistema marca Ø<ß RESSUPRIMENTO sozinho.
- 4 Informe a quantidade de paletes.
- 5 Clique em "" Confirmar Lançamento".

REGRA DO DIA OPERACIONAL Lançamentos feitos entre 00h00 e 06h59 são CONTABILIZADOS NO DIA ANTERIOR. Ex: ressuprimento às 04h30 do dia 15 !' entra no dia 14 no relatório. Isso garante que toda a "rodada de operação" do dia X fique junto.

Por que sempre é vermelho?

Todo ressuprimento sinaliza que o Picking acabou e a operação parou (mesmo que por 5 minutos). Isso atrasa a separação de pedidos e estressa o time. O Dashboard usa a quantidade de ressuprimentos como indicador da saúde do mês.

3.3 Consultar e ajustar o Registro

A tela "Reab !' Registro Operacional" mostra TODO o histórico de lançamentos com filtros. É onde você consulta o que foi feito num dia, busca um produto específico, ou ajusta um lançamento errado (essa edição é só pra supervisor).



[SCREENSHOT — a inserir]

Tela Registro Operacional (/reab/registro) com filtros no topo e tabela de histórico

Filtros disponíveis

- Busca por código ou nome do produto.
- Tipo: Todos / Apenas Reabastecimentos / Apenas Ressuprimentos.
- Data Início (DD/MM/AAAA).
- Data Fim (DD/MM/AAAA).
- Botão ' Limpar Filtros (no canto direito).

O que aparece na tabela

- Data e hora do lançamento.
- Produto (nome + código).
- Tipo (badge azul ou vermelho).
- Quantidade de paletes.
- Conferente que lançou.

Rodapé da tabela

O rodapé mostra um resumo do que está filtrado no momento: quantidade de registros encontrados, total de paletes reabastecidos (azul) e total de paletes ressupridos (vermelho).

APENAS SUPERVISOR Editar a data de um lançamento, excluir registros e usar a importação CSV retroativa são funções protegidas. O conferente vê a tabela, mas não consegue mexer.

CAPÍTULO 4

Fluxo do supervisor

O supervisor não lança movimentação no dia a dia — isso é função do conferente. O papel do supervisor é manter os cadastros corretos, importar os dados de venda e usar os dashboards pra entender se a operação está saudável.

4.1 Cadastrar produtos no Picking

A tela "Reab !' Configurar Picking" é onde você define QUAIS produtos têm Picking e QUANTAS posições de palete cada um ocupa. Sem esse cadastro, o produto não entra em nenhum cálculo de reabastecimento.



Ø=Ý¹/₄

[SCREENSHOT — a inserir]

Tela Configurar Picking (/reab/config) com tabela de produtos cadastrados e seletor de mês

Cadastro é MENSAL

Cada mês tem o seu próprio cadastro. Isso permite mudar a configuração de um mês pro outro sem afetar o histórico. Ex: aumentou os espaços de SKOL em junho? O dashboard de maio continua mostrando a config de maio.

Cadastrar produto manualmente

- 1 Selecione o mês de referência (canto superior).
- 2 Clique em "+ Adicionar Produto".
- 3 Digite o código (ou nome — busca automática).
- 4 Selecione o produto da lista de sugestões.
- 5 Informe a quantidade de "Espaços Palete" (mínimo 1).
- 6 O campo "CX/PLT" vem preenchido automaticamente do catálogo (01.11). Edite se necessário.
- 7 Confirme. O produto aparece na tabela com a "Capacidade Picking" calculada.

Cadastrar via importação (CSV ou Excel)

Pra cadastrar muitos produtos de uma vez, use a importação de arquivo.

FORMATO ESPERADO Coluna A = Mês (texto YYYY-MM), B = Código, C = Nome, D = Espaços Palete. A primeira linha é cabeçalho.

- 1 Clique em "Importar" (canto superior direito).
- 2 Selecione o arquivo .xlsx ou .csv no formato acima.
- 3 O sistema processa e mostra: "X mês(es) importado(s): [lista]".
- 4 Se algum produto não tiver "Espaços Palete" preenchido (coluna D vazia), aparece como UNDEFINED — você edita um por um depois.

Editar ou excluir

- Clique no ícone 'p' na linha do produto pra editar (inline).
- Clique em 'x' pra excluir aquele cadastro do mês selecionado.
- Use os filtros (busca por código/nome) e a ordenação por coluna (clique no cabeçalho) pra encontrar rápido.

CUIDADO Excluir um cadastro de Picking não apaga os lançamentos históricos daquele produto. Só significa que ele não aparece mais nos cálculos do mês selecionado.

4.2 Importar Relatório de Vendas

O relatório de vendas (03.02.36.08, exportado do sistema corporativo) é a base de tudo. Sem ele, o Planificador não tem como calcular "quanto deveria ter sido reabastecido" em cada dia. A importação separa as vendas em três grupos:

- PICKING: vendas dos produtos que estão cadastrados na Configuração de Picking.
- PRÉ-PICKING: vendas de produtos que NÃO estão cadastrados (mas existem no catálogo).
- AVULSAS: vendas marcadas como avulsas (coluna AB do relatório).



[SCREENSHOT — a inserir]

Tela Importar Vendas (/reab/importar-vendas) — botão de seleção + área de preview

Passo a passo

- 1 Acesse "Reab !' Importar Vendas" (ou /reab/importar-vendas).
- 2 Clique em "Ø=ÜÂ Selecionar Arquivo" e escolha o .xlsx exportado.
- 3 Aguarde o processamento. Aparece um resumo: "" Picking: X linhas · Y produtos · Z dias".
- 4 Confira se o período está correto (data início até data fim no box azul).
- 5 Clique em "Ø=Ü¾ Salvar Relatório".
- 6 O sistema salva e invalida os caches — o Planificador, Dashboard e VendasPage vão refletir os dados novos no próximo carregamento.

Regras de parsing automáticas

A importação tem várias regras técnicas que rodam sem você ver. Entender elas evita surpresas:

- Coluna B (Data): aceita formato Excel serial, ISO ou MM/DD/AAAA. Quando ambíguo (ex: 03/04), assume MM/DD (padrão americano do relatório).
- Coluna T (Código): código do produto.
- Coluna AA (Qtd caixas): quantidade vendida.
- Coluna AB (Avulsas): se marcado como avulsa, vai pra coleção separada.
- Coluna AC (Palete Fechado): apenas "Não" entra no Picking. "Sim" é palete fechado, vai pra Estoque (ignorado aqui).

APAGAR TUDO No final da tela tem uma "zona de perigo" com "⚠ Apagar todos os relatórios". Use SÓ se precisar reimportar do zero. Pede confirmação dupla.

Quando reimportar

- Quando você baixou um novo período do sistema corporativo.
- Quando descobriu que importou o relatório errado.
- Quando o relatório original foi corrigido (alguma venda errada foi ajustada).

4.3 Consultar Vendas

A tela "Reab !' Vendas" mostra todas as vendas importadas em formato de tabela cruzada: produtos nas linhas, dias nas colunas. É a forma mais rápida de ver "quanto vendeu cada coisa em cada dia do mês".



Ø=Ý¹/₄

[SCREENSHOT — a inserir]

Tela Vendas (/reab/vendas) — pivot produto × dia, com busca e seletor de mês

Como usar

- 1 Seleccione o ano e o mês no topo.
- 2 Use o campo de busca pra filtrar por código ou nome.
- 3 A tabela mostra a quantidade vendida em cada dia (ou "—" se não vendeu).
- 4 O rodapé indica o período coberto (DD até DD), quantos dias e quantos produtos.

CACHE LOCAL

A tela usa cache pra ser rápida. Se você acabou de importar um relatório novo e não vê os dados, clique em "Ø=Ý Atualizar" pra forçar nova leitura do banco.

4.4 Dashboard IV — como ler

O Dashboard IV é o painel gerencial do módulo. É onde o supervisor passa o olho pra entender se o mês está saudável, quais produtos estão dando trabalho e onde precisa ajustar a configuração do Picking.



[SCREENSHOT — a inserir]

Dashboard IV (/reab/dashboard) — KPIs no topo, gráfico de evolução, ranking de produtos

Bloco 1 — KPIs do mês

- Total de paletes REABASTECIDOS no mês (azul).
- Total de paletes RESSUPRIDOS no mês (vermelho).
- Quantidade de produtos que precisaram de pelo menos 1 ressuprimento.

Bloco 2 — Gráfico de evolução

Barra dupla pros últimos 6 meses: azul para reab, vermelho para ressp. Ajuda a ver tendências (ex: ressuprimento subindo mês a mês? algo está degradando).

Bloco 3 — Ranking de produtos

- Cada linha = um produto com algum movimento no mês.
- Total de movimentos = soma de reab + ressp em paletes.
- Espaço Ideal = quantidade de espaços que o produto DEVERIA ter (calculado pelo pico de vendas).
- Sub-dimensionados = produtos onde "Espaço Ideal > Espaço Atual" (precisam de mais Picking).
- Clique no cabeçalho de qualquer coluna pra ordenar.

Bloco 4 — Rebalanceamento

Esta seção mostra o "déficit" e "superávit" total de espaços. Se você somou todos os produtos subdimensionados, quantos espaços precisaria abrir? E quantos sobram em produtos superdimensionados? Use isso pra realocar Picking entre produtos sem precisar aumentar a área total.

$$\emptyset = \acute{Y}^{1/4}$$

[SCREENSHOT — a inserir]

Bloco de Rebalanceamento — mostrando déficit (vermelho) vs superávit (verde) de espaços

Painel de regras (somente supervisor)

No canto, o ícone &™p abre um modal com 5 parâmetros que controlam como o sistema calcula sinergias e ociosidades (paletes mistos, tetos, dias de cobertura). Mexer aqui só se entender o que está fazendo — afeta TODOS os cálculos do dashboard.

CORES DAS CÉLULAS DO MAPA	No mapa de calor: cinzento claro = 0 movimentos · azul progressivo = reabs · vermelho escuro = ressuprimento "e 3. Quanto mais escuro, mais grave.
--	--

4.5 Planificador IV — como ler

O Planificador é uma tabela mensal cruzada: cada linha é um produto, cada coluna é um dia. Mostra o que foi PLANEJADO (quanto deveria ter sido reabastecido com base nas vendas do dia anterior) e o que foi REAL (lançamento do conferente).

$$\emptyset = Y^{1/4}$$

[SCREENSHOT — a inserir]

Planificador IV (/reab/planificador) — pivot produto × dia com Plan / Real / GAP

Dois modos

- PLANEJADO: cada célula mostra "Plan | Real | GAP" (planejado, realizado, diferença).
- REAL: cada célula mostra apenas o que foi ressuprido.

Regras de cálculo do Planejado

- Domingo: "—" (não há operação).
- Segunda-feira: vendas do SÁBADO (pula o domingo, vai pro D-2).
- Terça a Sábado: vendas do DIA ANTERIOR (D-1).
- Dias futuros: 0.
- Quando o relatório de vendas não tem aquela data: "—" (dado ausente, não é zero).

POR QUE D-1? O reabastecimento da manhã do dia X repõe o que foi vendido no dia X-1. Por isso o planejado de hoje olha pras vendas de ontem.

Cores das células

- Cinza claro: domingo (sem operação) ou dia sem dados.
- Azul: só houve reabastecimento (cor mais escura = mais paletes).
- Vermelho/rosa: só houve ressuprimento (escala por intensidade).
- Laranja: dia teve REAB e RESSP. Indica que mesmo após reabastecer, faltou.

Saldo simulado de Picking

O Planificador roda uma simulação no background: começa com o Picking cheio (capacidade do produto), subtrai as vendas do dia, soma os reabs, e se o saldo ficar negativo, sinaliza um ressuprimento automático. Isso ajuda a prever ressuprimentos antes deles acontecerem.

Exportar CSV

O botão de exportar na parte de cima gera um CSV com a tabela completa, útil pra analisar em Excel ou compartilhar com outras áreas.

CAPÍTULO 5

Regras automáticas do sistema

Esta seção lista o que o sistema decide automaticamente, sem você ver. Conhecer essas regras evita confusão na hora de interpretar os números.

Dia operacional

REGRA Lançamentos feitos entre 00h00 e 06h59 são gravados no DIA ANTERIOR. Ex: ressurgimento às 04h30 do dia 15 !' entra no dia 14.

Motivo: a "rodada de operação" de um dia geralmente termina de madrugada do dia seguinte. Agrupar tudo no mesmo dia operacional facilita a análise.

Reabastecimento vs Ressurgimento

REGRA Hora < 07:00 ou "e 22:00 !" RESSUPRIMENTO. Caso contrário !" REABASTECIMENTO. Decidido sozinho na hora do lançamento.

Vendas de referência

REGRA Reabastecimento usa vendas do dia ANTERIOR (D-1). Ressurgimento usa vendas do PRÓPRIO dia (D+0). Segunda-feira pula domingo e olha pro sábado.

Status de aderência

Status	Quando	Cor
' OK	Reab entre 80% e 120% do esperado	Verde
& p Acima	Reab > 120% do esperado	Amarelo
+ p Abaixo	Reab < 80% do esperado	Cinza/Laranja
Ø=p Falha	Qualquer ressurgimento	Vermelho

Simulação de saldo de Picking

O Planificador roda uma simulação dia-a-dia: começa com o Picking cheio (capacidade do produto = espaços × cx/paleta), desconta as vendas do dia, soma os reabastecimentos, e se o saldo ficar negativo, marca como ressuprimento automático esperado.

Auto-detecção do conferente

Quando você lança, o sistema grava AUTOMATICAMENTE o seu nome no campo "conferente". Não precisa preencher manualmente. Esse nome aparece no histórico do Registro.

Caches locais

Várias telas (Vendas, Planificador, Dashboard) usam cache em memória pra serem rápidas. Quando você importa um relatório novo, esses caches são invalidados automaticamente — mas se algo parecer desatualizado, clique no botão "🔄 Atualizar" da tela em questão.

CAPÍTULO 6

Solução de problemas

Mensagens e situações comuns, com o que fazer em cada uma.

Situação	O que fazer
"Selecione um produto"	Você clicou em Confirmar sem escolher o produto da lista de sugestões. Digite e clique numa das opções.
"Informe a quantidade"	Campo de paletes vazio ou 0. Digite um número "e 1.
Lançamento não aparece na lista de hoje	A lista mostra apenas o dia operacional corrente. Se você lançou depois das 22h pro dia anterior, abra "Registro" pra ver.
"Nenhum produto configurado"	Você abriu a Configuração de Picking num mês sem cadastro. Selecione outro mês ou cadastre.
Dashboard vazio	Não há lançamentos no mês selecionado, ou os filtros estão zerando tudo. Confira o seletor mês/ano.
Planificador sem dados	O relatório de vendas daquele mês não foi importado, ou a configuração de Picking está vazia.
Vendas desatualizadas	Clique em "Atualizar" na tela de Vendas pra forçar leitura do banco.
"& p Nenhuma linha válida"	Na importação de vendas: verifique se a coluna AC tem "Não" (paleta fechado = ignorado).
Tipo errado (reab × ressp)	O sistema decide pelo horário. Se você lançou no horário errado, peça pro supervisor editar no Registro.
Conferente errado	O sistema usa o LOGIN ativo. Saia e entre com o usuário correto antes de lançar.

CAPÍTULO — Glossário

Reabastecimento	Reposição PLANEJADA do Picking, geralmente de manhã. Tipo "Reab" no sistema.
Ressuprimento	Reposição EMERGENCIAL do Picking, geralmente de madrugada. Tipo "Ressp" no sistema. Sempre é uma falha operacional.
Picking	Área do armazém onde os pedidos são SEPARADOS. Tem espaço limitado por produto.
Estoque	Área grande do armazém, onde os paletes ficam guardados. Origem dos reabs.
Espaço Pallet	Quantidade de posições de pallet que um produto OCUPA no Picking.
Cx/Plt	Quantas caixas tem em UM pallet cheio daquele produto. Vem do relatório 01.11.
Capacidade Picking	Total de caixas que cabem no Picking pro produto. = Espaços × Cx/Plt.
Sub-dimensionado	Produto onde a venda média > capacidade Picking. Precisa de mais espaços.
IV (Índice de Vendas)	Indicador da saúde do reabastecimento — quanto está sendo reabastecido vs ressuprido.
D-1 / D+0	D-1 = dia anterior · D+0 = mesmo dia. Reab usa D-1, Ressp usa D+0.
Dia Operacional	Período de operação que inclui a madrugada. Lançamento de 00h-06h59 entra no dia anterior.
Conferente	Quem LANÇA no sistema. Não é quem move o pallet.
Op. Empilhadeira	Quem MOVE o pallet fisicamente. Não usa sistema.
Supervisor	Cadastra, importa, analisa. Tem permissão pra editar/excluir.
03.02.36.08	Relatório de vendas exportado do sistema corporativo (Excel). Base do Planificador.
01.11	Catálogo de produtos com paletização. Importado em Configurações.
Plan / Real / GAP	No Planificador: planejado pelo sistema · realizado pelo conferente · diferença.

