JODA POS

Manyèl itilizasyon

Kreyòl ayisyen

Tab dè matyè

POU KÒMANSE

Konekte
Tape kòd otantifikasyon de faktè a
Kreye magazen ou
Konprann wòl yo
Jwenn chemen w nan administrasyon an
Chwazi lang lan
Notifikasyon yo
Sèvi ak èd la

KÈS

Ekran kès la
Kès la sou telefòn
Rakousi klavye nan kès la
Ajoute pwodui epi jere panye a
Vann yon pwodui a pwa
Chwazi kliyan an ak vandè a
Rabè ak kòd pwomo nan kès la
Pri ak rabè gwoup kliyan an
Chanje yon pri nan kès la
Fè yon manadjè apwouve yon aksyon
Resevwa peman: ekran peman an
Kach an dola oswa an goud ak monnen pou remèt
Peye ak kat, MonCash oswa virman
Peye ak pwen fidelite
Vann epi sèvi ak yon kat kado
Vant a kredi (sou kont) ak kredi magazen kliyan an
Bay resi a (enprime, imèl, lyen)
Mete yon panye ann atant epi reprann li
Ekran kliyan an

SESYON KÈS

Louvri yon sesyon kès
Antre, sòti, depo nan kòfrefò ak louvri tiwa a
Fèmen sesyon an, konte tiwa a epi enprime rapò Z la
Swiv sesyon kès yo (jeran)
Biyè ak pyès, jounen komèsyal ak koreksyon sesyon

RETOU AK ANILASYON

Fè yon retou epi ranbouse kliyan an
Fè yon echanj
Fè yon ranbousman komèsyal
Swiv retou yo nan administrasyon an
Anile yon vant

SAN ENTÈNÈT

Vann san entènèt

Voye vant san entènèt yo lè koneksyon an tounen

VANT AK DEPANS

Tablo de bò a

Istorik vant, re-enprime epi voye resi a

Kreye yon devi epi konvèti l an vant

Anrejistre yon depans

Apwouve, rejte epi peye yon depans

Rapwoche règleman kat yo

Lis verifikasyon an

RAPÒ

Louvri epi li yon rapò

Ekspòte yon rapò (CSV, Excel, PDF)

Rapwochman ak rezime jounen an

KATALÒG

Lis pwodui yo ak etikèt yo

Kreye oswa modifye yon pwodui

Varyant, atribi ak kòd ba

Inite ak pwodui ki vann a pwa

Òganize kategori yo

Enpòte pwodui (CSV)

Lis pri yo

Kategori taks yo

Kreye yon rabè oswa yon kòd pwomosyon

STÒK

Gade stòk la epi jwenn stòk ki ba

Resevwa stòk san bon kòmand

Korije stòk, wè mouvman yo epi verifye stòk

Transfere stòk ant kote yo

Fè yon envantè (konte stòk)

Laj ak valorizasyon stòk

ACHA

Jere founisè yo

Kreye yon kòmand acha epi fè apwouve l

Resevwa yon livrezon founisè

Anrejistre yon fakti founisè

Peye yon founisè epi swiv dèt yo

Retounen machandiz bay yon founisè

Prepare yon kòmand pou rekòmande

KLIYAN

Chèche ak kreye yon kliyan
Fich kliyan an (nòt, adrès, chan pèsonalize)
Ajiste pwen fidelite yon kliyan
Kont kredi kliyan ak peman
Gwoup kliyan yo
Fizyone kliyan ki an doub
Kat kado ak kredi magazen (administrasyon)
Anonimize yon kliyan (dwa pou efase)

ANPLWAYE

Jere anplwaye yo
Pwentaj ak prezans
Ajoute yon itilizatè oswa envite l
Modifye, sispann yon itilizatè oswa reyinisyalize modpas li
Wòl ak otorizasyon

PARAMÈT

Reglaj jeneral magazen an
To echanj USD / HTG
Enfòmasyon biznis ak logo
Resi ak enpresyon
Siksisal, kès ak nimewotasyon vant yo
Depo ak anplasman stòk
To taks yo
Pwogram fidelite a
Mwayen peman yo
San koneksyon ak sekirite
Planifye yon chanjman epi gade istorik la
Etikèt balans (atik ki peze)

MATERYÈL AK SISTÈM

Materyèl: enprimant, tiwa kès ak eskanè
Aparèy yo (kès ki anrejistre)
Jounal odit la
Evènman sistèm yo

KONT MWEN

Sekirite kont, modpas ak sesyon
Aktive otantifikasyon de faktè (2FA)
Envitasyon ak chanje magazen


KESYON MOUN POZE SOUVAN

Kesyon moun poze souvan: nan kès la
Kesyon moun poze souvan: san entènèt
Kont bloke, modpas bliye, aksè refize
Kesyon moun poze souvan: vant ak deviz
Kesyon moun poze souvan: enprimant ak tiwa
Kesyon moun poze souvan: rapò ak ekspòtasyon
Poukisa yo refize yon dat?

Pou kòmanse

Konekte

Chak anplwaye gen pwòp kont pa l: yon adrès imèl ak yon modpas. Pa janm pataje kont ou: chak vant, chak rabè ak chak fwa yo louvri tiwa a anrejistre sou non ou.



Paj pou konekte a

1. Louvri adrès aplikasyon an nan navigatè a (Chrome pi bon).
2. Anwo a dwat, klike sou **HT** pou aplikasyon an parèt an kreyòl.
3. Tape adrès ou nan chan **Imèl** la.
4. Tape modpas ou nan chan **Modpas** la.
5. Klike sou **Konekte**.

Si otantifikasyon de faktè aktive sou kont ou, aplikasyon an ap mande w yon kòd 6 chif apre sa (gade Tape kòd otantifikasyon de faktè a).

Ki kote w ap rive apre ou konekte?

Wòl	Paj kote ou rive
Kesye, manadjè, administratè, pwopriyetè	Ekran kès la. Bouton **Administrasyon** an mennen w nan jesyon magazen an.
Kontab	**Tablo de bò** administrasyon an (li pa vann).
Moun ki okipe depo a	**Envantè** administrasyon an (li pa vann).

Koneksyon an rete aktif sou aparèy sa a gras a yon cookie ki an sekirite: ou pa bezwen konekte ankò chak fwa ou louvri l. Klike sou **Dekonekte** anvan ou kite aparèy la pou yon kolèg.

Mesaj erè

- **Idantifyan yo pa valab**: adrès la oswa modpas la pa bon. Verifye sa ou tape a (bouton Majiskil) epi eseye ankò.
- **Twòp tantativ ki echwe. Kont sa a bloke pou kèk minit.**: apre 5 fwa mal youn dèyè lòt, kont lan bloke pou 15 minit. Gade Kont bloke oswa modpas bliye.
- **Twòp tantativ. Tann kèk minit epi eseye ankò.**: twòp koneksyon soti sou aparèy sa a nan yon ti tan. Tann yon ti moman.

> ⚠ **Atansyon:** chak nouvo esè ki mal pandan kont lan bloke fè blokaj la dire pi lontan. Tann san ou pa eseye ankò.

> 💡 **Konsèy:** si lyen **Ou nouvo isit la ? Kreye yon magazen** parèt anba fòmilè a, sèvè sa a pèmèt ou kreye yon nouvo magazen (gade Kreye magazen ou).

Tape kòd otantifikasyon de faktè a

Otantifikasyon de faktè pwoteje yon kont avèk yon kòd 6 chif. Kòd sa a chanje chak 30 segonn nan yon aplikasyon sou telefòn nan (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password…).

Si li aktive sou kont ou, ekran **Otantifikasyon de faktè** a parèt apre modpas la:

1. Ouvri aplikasyon otantifikasyon an sou telefòn ou.
2. Li kòd 6 chif ki parèt pou kont ou a.
3. Tape l nan chan **Kòd verifikasyon**.

4. Klike sou **Verifye**.
5. Si gen yon pwoblèm, klike sou **Retounen nan koneksyon an** pou rekòmanse.


> **Konsèy:** si mesaj **Kòd verifikasyon an pa valab** parèt, verifye si lè telefòn nan kòrèk: yon telefòn ki an reta bay move kòd. Yon kòd sèvi yon sèl fwa sèlman: tann pwochen an si ou fèk sèvi avè l.

> **Atansyon:** move kòd yo konte kòm esè koneksyon. Apre 5 erè youn dèyè lòt, kont lan bloke pandan 15 minit.

Magazen an ka egzije otantifikasyon de faktè pou moun ki jere itilizatè yo, wòl yo, paramèt yo oswa jounal odit la. Nan ka sa a, aplikasyon an voye ou sou **Sekirite kont** pou aktive l anvan ou fè nenpòt lòt bagay (gade Aktive otantifikasyon de faktè).

Kreye magazen ou

Sou kèk sèvè, paj koneksyon an montre **Ou nouvo isit la ? Kreye yon magazen**. Paj sa a kreye yon nouvo magazen epi ou vin **Pwopriyetè** li.



Paj pou kreye yon magazen

1. Sou paj koneksyon an, klike sou **Kreye yon magazen**.
2. Tape **Non magazen an**.
3. Tape **Prenon** ou, **Non fanmi** ou, **Imèl** ou ak yon **Modpas** (omwen 8 karaktè).

4. Verifye **Lajan (deviz)** prensipal la (kòd 3 lèt, pa egzanp USD oswa HTG).
5. Klike sou **Kreye magazen an**.

Aplikasyon an prepare pou ou yon siksisal, yon kès ak mwayen peman Kach ak Kat. Apre sa ou antre nan aplikasyon an, konekte kòm pwopriyetè.

> **Konsèy:** si ou gen yon kont deja (nan yon lòt magazen), tape menm imèl la ak menm modpas la: nouvo magazen an ajoute nan kont ou. Si kont sa a gen otantifikasyon de faktè, y ap mande w kòd la. Apre sa, w ap pase de yon magazen a yon lòt nan **Sekirite kont** (gade Envitasyon ak chanjman magazen).

> **Atansyon:** si mesaj « Enskripsyon pa disponib sou sèvè sa a » parèt, kreyasyon magazen fèmen. Mande administratè w la yon kont.

Pwochen etap nou konseye:

1. Ranpli Reglaj jeneral yo ak Enfòmasyon sou antrepriz la.
2. Verifye to chanj lan.
3. Kreye pwodui ou yo oswa enpòte yo.
4. Ajoute anplwaye ou yo.

Konprann wòl yo

Chak itilizatè resevwa yon wòl. Wòl la deside ki meni li wè ak ki aksyon li gen dwa fè. Ou ka wè wòl yo nan **Administrasyon** > **Wòl ak pèmisyon** (pwopriyetè ak administratè).

Wòl	Pou kiyès	Sa li ka fè	Sa li pa ka fè
Pwopriyetè	Mèt magazen an	Tout bagay, menm jere lòt pwopriyetè yo. Pèsonn pa ka modifye wòl sa a.	—
Administrasyon	Bra dwat pwopriyetè a	Jere tout bagay: vant, stòk, paramèt, kont anplwaye yo, wòl, aparèy.	Modifye oswa retire yon pwopriyetè.
Manadjè	Chèf magazen an chak jou	Vann, anile, ranbouse, jere tout sesyon kès yo, apwouve diferans, rabè ak pri, jere pwodui, stòk, acha, kliyan, rapò, paramèt.	Jere kont anplwaye yo, wòl yo, aparèy yo ak siveyans sistèm nan.
Kesye	Anplwaye kès yo	Vann, bay rabè jiska limit magazen an, mete vant an atant, louvri ak fèmen sesyon li, anrejistre depans, chèche ak kreye kliyan, fè devi, wè stòk, re-enprime yon resi.	Chanje yon pri, depase limit rabè a, vann a kredi, fè mouvman lajan kach, ranbouse, anile. Aksyon sa yo mande apwobasyon yon manadjè.
Inventory clerk (moun stòk)	Moun ki okipe stòk la	Resevwa, ajiste, konte, transfere stòk, jere founisè, bon kòmand ak pwodui.	Vann: li pa gen aksè nan kès la.
Accountant (kontab)	Kontab la	Tablo de bò, rapò ak ekspòtasyon, vant (lekti sèlman), depans, règleman pa kat, jounal odit.	Vann oswa modifye vant yo.

Konsèy: lè yon kesye eseye fè yon aksyon ki rezève, fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** a louvri. Yon responsab tape idantifyan li sou plas; apwobasyon an valab yon sèl fwa, pou aksyon sa a sèlman.


Konsèy: si yon paj manke nan meni w, se pa yon pàn: wòl ou pa ba w aksè ladan l. Mande administratè a.

Jwenn chemen w nan administrasyon an

Administrasyon an sèvi pou jere magazen an: vant, pwodui, stòk, anplwaye ak paramèt. Kesye a pa gen aksè ladan l.

1. Sou ekran kès la, klike sou **Administrasyon**.

2. Premye paj wòl ou pèmèt la parèt (anjeneral **Tablo de bò** a).
3. Pou retounen nan kès la, klike sou **Retounen nan kès la** anba meni an.



Meni administrasyon an

Meni an

Meni ki sou bò goch la ranje an seksyon: **Vant**, **Katalòg**, **Stòk**, **Moun** ak **Sistèm**. Chak moun wè sèlman paj wòl li pèmèt. Anlè meni an: imèl ou, wòl ou, bouton **Èd** la ak klòch notifikasyon yo.

Anba meni an, ou toujou jwenn:

- lis **Lang** lan;
- **Èd**;
- **Sekirite kont**;
- **Retounen nan kès la**;
- **Dekonekte**.


Sou yon telefòn

Sou yon ekran ki etwat, meni an pliye:

1. Touche bouton ≡ (**Louvri meni an**) anlè a goch.

2. Meni an glise soti sou bò goch. Touche yon paj: li fèmen poukont li.
3. Pou fèmen l san w pa chwazi anyen, touche ✕ (**Fèmen meni an**), zòn ki an gri a oswa touch Esc la.

Ba anlè a kenbe tit paj la, bouton **Èd** la ak klòch la.



Administrasyon an sou telefòn, meni an louvri

Sou telefòn, tablo yo parèt an fòm **kat**: yon kat pou chak liy, ak menm enfòmasyon ak menm bouton ak tablo a. Touche yon kat pou louvri l.

> **Konsèy:** paj ki pi laj yo (rapò, envantè) rete itilizab sou telefòn, men yon òdinatè oswa yon tablèt pi konfòtab pou lè w gen anpil bagay pou tape.

Chwazi lang lan

Aplikasyon an disponib an angle, an franse, an kreyòl ayisyen ak an panyòl. Chak moun chwazi lang pa l sou pwòp aparèy li; chwa sa a rete pou pwochen fwa li konekte.

- **Paj koneksyon ak kès (òdinatè):** klike sou **EN**, **FR**, **HT** oswa **ES** anlè adwat. Bouton ki aktif la an ble.
- **Kès sou telefòn:** touche ⋯ (**Plis aksyon**), epi chwazi lang lan nan lis la.
- **Administrasyon:** anba meni an, chwazi lang lan nan lis **Lang** lan.

- **Sant èd:** bouton lang yo anlè paj la.


Chanjman an fèt touswit, menm pou èd la. Lang default magazen an regle nan **Paramèt** > **Jeneral**: li aplike pou tout moun ki pa fè yon chwa pèsonèl.

> **Konsèy:** non pwodui yo, kategori yo ak mwayen peman yo rete nan lang yo te tape yo a. Kidonk w ap wè « Cash » oswa « Card » pafwa.

Notifikasyon yo

Klòch la siyale bagay enpòtan ki rive: stòk ki ba, bon kòmand ak depans pou apwouve, kès, peman, aparèy, sistèm. Chif ble a montre kantite alèt ki poko li.

1. Klike sou klòch la (anwo kès la oswa nan meni administrasyon an).
2. Li lis dènye alèt yo. Kalite a parèt an koulè, pa egzanp **STÒK KI BA**.
3. Klike sou **Fèmen** bò kote yon alèt pou make l kòm li, oswa sou **Make tout kòm li**.
4. Klike sou **Tout notifikasyon ak preferans** pou louvri paj konplè a.



Paj Notifikasyon an ak preferans yo

Sou paj **Notifikasyon** an:

1. Chwazi **Poko li** oswa **Tout** nan lis anwo a.
2. Klike sou **Make kòm li** sou yon alèt, oswa sou **Make tout kòm li**.

3. Anba **Preferans notifikasyon**, tcheke **Montre kantite ki poko li sou klòch la** epi, si imèl konfigire, **Voye yon imèl ban mwen tou pou nouvo alèt**. **Lè trankil** yo anpeche imèl rive lannwit.
4. Klike sou **Anrejistre**.

> **Konsèy:** lè ou make yon alèt kòm li, se pou ou sèlman. Yon alèt disparèt pou tout moun lè pwoblèm nan regle (pa egzanp lè stòk la ranpli ankò).

> **Konsèy:** ou wè sèlman alèt siksisal pa w yo. Yon alèt ki repete gwoupe ansanm: « 85 fwa » montre konbyen fwa li rive.


Sèvi ak èd la

Manyèl la entegre nan aplikasyon an. Li ouvri sou sijè paj kote w ye a.

Ouvri èd la

- Peze touch **F1**, nenpòt kote nan aplikasyon an.
- Nan kès la: klike sou ikòn **?** anlè ekran an. Sou telefòn: ⋯ epi **Èd**.
- Nan administrasyon an: klike sou **?** anlè meni an, oswa sou **Èd** anba meni an. Sou telefòn: **?** nan ba anlè a.
- Sou paj koneksyon an: klike sou **Ou bezwen èd ?**.

Èd la ouvri nan yon panno sou bò dwat (tout ekran an sou telefòn). Li montre **Èd pou paj sa a**: sèlman sijè paj kote w ye a (pa egzanp, sou **Pwodui**, sijè pwodui yo). Si yon fenèt ouvri, pa egzanp **Peman**, èd la ouvri sijè fenèt sa a dirèkteman.



Panno èd la ouvri sou paj Pwodui yo

Tout sijè yo ak PDF la

Gen de bouton anba bwat rechèch la:

- **Tout sijè yo** montre tout manyèl la, pa kategori. **Sijè paj sa a** retounen nan lis paj la.
- **Telechaje PDF la** telechaje tout manyèl la, nan lang aplikasyon an, pou li l oswa enprime l san aplikasyon an.

Chèche

1. Tape youn oswa plizyè mo nan **Chèche nan èd la...**, pa egzanp « monnen » oswa « transfè ».
2. Sijè yo jwenn yo parèt avèk yon ekstrè; mo yo jwenn yo make an koulè.
3. Klike sou yon sijè pou li l.

Rechèch la pa okipe aksan ak lèt majiskil (« etikèt » jwenn « étiquette ») epi li tolere yon ti fot frap.

Li yon sijè

- Klike sou yon imaj pou agrandi l; klike ankò (oswa Esc) pou fèmen l.
- **Gade tou**, anba a, pwopoze sijè ki sanble.
- **Retounen** mennen ou nan sijè anvan an oswa nan akèy èd la.

- **Tout paj la** ouvri sant èd la nan paj la, nan adrès /help.


Èd la swiv lang aplikasyon an. Si yon sijè poko tradui, li parèt an anglè (oswa an fransè) avèk yon mesaj.

Kès

Ekran kès la

Apre yo konekte, anplwaye k ap vann yo rive sou ekran kès la. Li gen twa pati:

- **Ba anwo a**: magazen an, kès la, sesyon an ak bouton pou ale vit.
- **Pwodui yo** (sou bò goch): rechèch la, kategori yo ak fich pwodui yo.
- **Panye a** (sou bò dwat): kliyan an, vandè a, atik yo, total yo ak bouton **Touche** a.



Ekran kès la

Yon vant toujou fèt nan menm lòd la:

1. Ajoute pwodui yo nan panye a.
2. Chwazi kliyan an, si sa nesesè.
3. Aplike rabè yo, si sa nesesè.
4. Klike sou **Touche** (F12).
5. Anrejistre peman an oswa peman yo, epi klike sou **Fini vant lan**.
6. Bay resi a ak monnen an.

Ba anwo a


Eleman	Pou kisa li sèvi
Non magazen an	Fè w sonje nan ki magazen w ap travay.
Lis kès yo	Chwazi kès la ak siksisal pòs sa a. Chwa a rete sou aparèy la.
Louvri sesyon kès / SH-000004 · Louvri	Louvri sesyon kès la, oswa montre sesyon k ap fèt la (gade Louvri yon sesyon).
Louvri tiwa a	Louvri tiwa a san vant, ak yon rezon. Li parèt lè sesyon an louvri.
Antre travay / Sòti travay	Anrejistre lè travay ou. Li parèt si kont ou lye ak yon fich anplwaye.
Sou entènèt / San entènèt	Eta koneksyon an. Yon klik louvri vant san entènèt yo.
Panye ann atant	Panye yo mete sou kote (F9).
Ikòn klavye	Rakousi klavye yo.
?	Èd sa a (F1).
Retou	Retou oswa echanj. Li parèt pou moun ki gen otorizasyon pou ranbouse.
Administrasyon	Louvri administrasyon an (pwopriyetè, administratè, manadjè).
Klòch	Notifikasyon yo.
EN FR HT ES	Lang aparèy sa a.
Boukliye	Sekirite kont.
Flèch sòti	**Dekonekte**.

Konsèy: toujou dekonekte anvan ou kite kès la pou yon kolèg. Sinon, vant li yo ap anrejistre sou non ou.

Konsèy: si magazen an egzije sa, kès la refize vann toutotan sesyon an pa louvri.

Kès la sou telefòn

Sou yon telefòn (oswa nenpòt ekran ki etwat), kès la adapte l: pwodui yo ak panye a tounen de onglè, epi bouton segondè yo pase nan yon meni.



Kès la sou telefòn, onglè Pwodui

De onglè yo


- **Pwodui**: rechèch la, kategori yo ak kat pwodui yo. Touche yon kat pou ajoute l nan panye a. Yon ti mesaj « Ajoute: … » konfime sa.
- **Panye (3)**: chif ki nan parantèz la se kantite atik yo. Ou jwenn kliyan an, liy yo, rabè yo ak total yo la.

Ba Touche a

Anba onglè **Pwodui** a, gen yon ba ki toujou vizib: li raple kantite atik ak total la. Touche **Touche** pou ale dirèkteman nan peman, san w pa chanje onglè. Touche rezime a pou wè panye a.

Meni ⋯ (Plis aksyon)

Touche ⋯ anlè a dwat pou aksyon ba anlè a ki pa gen plas:



Meni Plis aksyon an

- **Louvri tiwa a** ak **Antre travay / Sòti travay**;
- **Panye ann atant** ak **Retou**;
- **Administrasyon** (selon wòl la);
- **Èd**;
- **Sekirite kont** ak **Lang**;
- **Dekonekte**.

Sesyon kès la ak lis kès yo rete sou dezyèm liy ba anlè a.

Konsèy: sou telefòn, kurseur a pa retounen poukont li nan rechèch la apre chak ajout (konsa klavye a pa louvri san rete). Touche rechèch la pou tape oswa eskane.

Konsèy: fenèt yo (peman, kliyan, rabè…) louvri sou tout ekran an; bouton prensipal yo rete anba, kote pous ou ka rive.

Rakousi klavye nan kès la

Ou ka kontwole tout kès la ak klavye a ak lektè kòd ba a. Peze **?** oswa klike sou ikòn klavye a pou wè lis la.



Fenèt Rakousi klavye a

Touch	Aksyon
F1	Ouvri èd la
F2	Chèche pwodui / eskane
F4	Chwazi kliyan
F6	Mete panye a ann atant
F8	Rabè
F9	Panye ann atant
F12 oswa **Ctrl + Enter**	Touche
↑ ↓	Chwazi yon liy nan panye a
+ −	Chanje kantite liy ki chwazi a
Delete	Retire liy ki chwazi a
Esc	Fèmen fenèt ki louvri a
?	Montre rakousi sa yo

Konsèy: apre chak aksyon, kisè a tounen nan chan rechèch la: ou ka eskane pwochen atik la touswit.

Konsèy: touch **+**, **–**, **?**, **Delete** ak flèch yo pa mache pandan w ap tape nan yon chan. Touch F yo mache toupatou sou ekran kès la.


Ajoute pwodui epi jere panye a

Ou gen twa fason pou ajoute yon pwodui:

- **Eskane kòd ba a**: pwodui a ajoute pou kont li nan panye a.
- **Chèche**: tape yon pati nan non an, SKU a oswa kòd ba a nan **Chèche pwodui oswa eskane yon kòd ba… (F2)**, epi klike sou fich la.
- **Gade kategori yo**: klike sou yon kategori (**Tout**, **Boissons**…) epi sou fich pwodui a.

Chak fich montre non an, varyant lan (gwosè, koulè), SKU a, pri a ak stòk la, pa egzanp **65 nan stòk**.

Si w klike ankò sou menm fich la (oswa si w eskane pwodui a ankò), kantite liy li a ogmante: pwodui a parèt yon sèl fwa nan panye a. Liy lan kenbe rabè li oswa pri ki chanje a. Se sèlman pwodui ki vann pa pwa ki gen yon liy pou chak peze.



Panye a ak plizyè atik

Jere panye a

Panye a, adwat, montre chak liy ak pri pa inite li, kantite li ak total li.

- Klike sou **+** oswa **–** pou chanje kantite a, oswa tape l nan bwat la.
- Klike sou poubèl la pou retire liy lan.
- Klike sou **Ajoute yon nòt** pou ekri yon remak ki ap enprime sou resi a.
- Klike sou **Vide panye a** pou efase tout (y ap mande w konfime).

Anba liy yo: **Sou-total**, rabè yo, **Taks**, **Total** ak ekivalan li nan lòt deviz la (pa egzanp **≈ an HTG**).

⚠ **Atansyon:** kès la pa janm vann plis pase stòk ki disponib. Yon fich **Pa gen nan stòk** parèt an gri. Si ou mande twòp, yon mesaj montre kantite ki disponib, pa egzanp « Se sèlman 3 × … ki nan stòk ».

Konsèy: si aplikasyon an pa konnen yon kòd ou eskane, mesaj « Pa jwenn okenn pwodui pou … » parèt. Verifye atik la oswa chèche l ak non li.

Konsèy: ak klavye a, ↑ ↓ chwazi yon liy, **+** ak **–** chanje kantite li epi **Suppr** retire l.

San entènèt, rechèch pa non, SKU oswa kòd ba mache tou: li itilize kopi katalòg la ki sou aparèy la (gade Vann san entènèt).

Vann yon pwodui a pwa

Gen kèk pwodui ki vann a pwa, a longè oswa a volim (pa egzanp diri a kilo).

- **Ak yon etikèt balans**: eskane etikèt la. Pwa a oswa pri a li nan kòd ba a epi liy lan ajoute poukont li.
- **San etikèt**: klike sou pwodui a. Fenèt **Antre kantite a** louvri. Tape pwa ou li sou balans lan, pa egzanp 1,250, apre sa klike sou **Aplike**.

Nan panye a, liy lan parèt konsa: « 1,250 kg × 1,20 $US/kg ». Pou korije pwa a, klike sou kantite liy lan.

Konsèy: chak etikèt balans kreye pwòp liy pa l, menm si se menm pwodui a.

Konsèy: ou prepare pwodui a pwa yo ak inite yo nan administrasyon an (gade Inite ak pwodui a pwa). Fòma etikèt yo regle nan Etikèt balans.

Chwazi kliyan an ak vandè a

San kliyan, vant lan fèt pou **Kliyan pasaj**. Chwazi yon kliyan pou ba l pwen fidelite, aplike pri gwoup li, itilize kredi li oswa vann li a kredi.

1. Klike sou **Kliyan pasaj** anlè panye a (touch **F4**).
2. Tape omwen 2 karaktè: non, telefòn, imèl oswa kòd kliyan.
3. Klike sou bon kliyan an nan lis la. Pwen li yo parèt, pa egzanp **4037 pwen**.



Fenèt Kliyan an

Pou kreye yon nouvo kliyan:

1. Nan menm fenèt la, klike sou **Nouvo kliyan**.
2. Ranpli **Prenon**, **Non fanmi**, **Telefòn** epi, si sa posib, **Imèl**.
3. Klike sou **Ajoute kliyan an**. Li chwazi touswit pou vant lan.

Si kliyan an nan yon gwoup (pa egzanp Grosis), pri li ak rabè gwoup li aplike touswit (gade Pri ak rabè gwoup). Si ou retire kliyan an, pri nòmal yo tounen.

Konsèy: pou yon kliyan ki gen yon kont, fenèt la pwopoze **Resevwa yon peman** tou: ou anrejistre yon vèsman sou kont li. Lajan kach la antre nan sesyon kès ou. Yon gwo vèsman ak yon lòt mwayen (virman, chèk) mande apwobasyon yon manadjè.

Atansyon: pou chèche ak kreye kliyan, ou bezwen entènèt. San entènèt, vant lan kontinye ak kliyan pasaj.

Chwazi vandè a

Vandè a se moun ki te konseye kliyan an; se li ki resevwa kredi vant lan nan rapò yo (komisyon). Li ka pa menm moun ak kesye a.

1. Anba kliyan an, ouvri lis **Pa gen vandè** a.
2. Chwazi non an. Li enprime sou resi a.

Rabè ak kòd pwomo nan kès la

Rabè sou yon liy

1. Sou liy pwodui a, tape pousantaj la nan bwat **%** la.
2. Rabè a parèt an vèt anba total liy lan.
3. Si rabè a depase limit magazen an, ranpli chan **Rezon rabè a (obligatwa)**.

> ⚠ **Atansyon:** lè w depase limit lan, kesye a wè **Bezwen apwobasyon yon manadjè lè w ap touche**. Yon responsab ap gen pou apwouve nan moman peman an (gade Fè yon responsab apwouve).

Rabè sou tout panye a oswa kòd pwomo

1. Klike sou **Rabè** (touch **F8**).
2. Pou yon kòd pwomo, tape l nan **Kòd rabè** epi klike sou **Aplike**. Kòd ki aksepte a parèt ak deskripsyon li.
3. Pou yon rabè lib, ale nan **Rabè alamen sou vant lan**. Chwazi **%** oswa **Montan**, tape valè a epi klike sou **Aplike**.
4. Si w depase limit magazen an, ranpli rezon yo mande a.
5. Fèmen fenèt la. Bouton an montre rabè ki aktif la, pa egzanp **WELCOME10**.



Fenèt Rabè yo

Konsèy: klike sou **Retire** pou retire yon kòd. Kòd pwomo yo bezwen koneksyon entènèt.

Atansyon: yon kòd ki gen dat fen li ki pase deja ap refize, menm si estati li toujou **Aktif**.

Rabè otomatik yo (pwomosyon ki aktif, rabè gwoup kliyan an) aplike san w pa fè anyen; yo parèt nan total yo ak sou resi a.

Pri ak rabè gwoup kliyan an

Yon kliyan ka fè pati yon **Gwoup** (pa egzanp Grosis oswa VIP). Gwoup la ka gen yon **Lis pri default** ak yon **Rabè %** (gade Gwoup kliyan).

Nan kès la, tout bagay fèt otomatikman:

1. Chwazi kliyan an (F4).
2. Panye a rekalkile ak pri ki nan lis gwoup la. Yon mesaj konfime sa, pa egzanp « Gwoup Grosis: pri gwoup la ak rabè gwoup 5 % aplike. »
3. Rabè a parèt nan total yo sou liy **Rabè gwoup (Grosis, 5%)**, apre sa sou resi a.

Pa gen okenn apwobasyon ki mande: se magazen an ki deside pri sa yo pou gwoup sa a. Pa gen lis pri pou chwazi alamen.

Konsèy: si ou retire kliyan an (retounen sou kliyan pasaj), pri nòmal yo tounen touswit.


Atansyon: yon panye ki chaje soti nan yon devi kenbe pri yo te negosye nan devi a (gade Devi).

Konsèy: pwodui ki pa nan lis gwoup la kenbe pri nòmal yo; rabè % gwoup la aplike sou yo kanmenm.

Chanje yon pri nan kès la

Pri a soti nan katalòg la. Ou chanje l sèlman nan ka presi, pa egzanp yon atik ki domaje.

1. Nan panye a, klike sou pri inite liy lan (tèks ki gen ti kreyon an).
2. Tape **Nouvo pri inite** a.
3. Klike sou **Aplike**. Ansyen pri a parèt bare sou liy lan.
4. Pou retounen nan pri nòmal la, klike sou **Sèvi ak pri katalòg la**.



Fenèt pou chanje pri a

⚠ **Atansyon:** kesye a pa gen dwa chanje yon pri pou kont li. Yon responsab ap oblije apwouve lè w ap touche (gade Fè yon responsab apwouve). San entènèt, apwobasyon sa a pa posib.

Fè yon manadjè apwouve yon aksyon

Lè yon moun eseye fè yon aksyon li pa gen dwa fè poukont li, fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** a ouvri. Li montre ki otorizasyon ki manke. Yon manadjè ki la ka apwouve san pèsonn pa bezwen dekonekte.

1. Manadjè a tape **Imèl manadjè a** ak **Modpas** li.
2. Si li aktive otantifikasyon de faktè, li tape **Kòd de faktè** a tou.
3. Li klike sou **Apwouve**. Aksyon an kontinye nòmalman.
4. Si gen plizyè aksyon pou apwouve (yon pri ak yon rabè, pa egzanp), fenèt la ap tounen pou chak.

Pou abandone, klike sou **Anile**.

Aksyon ki souvan mande yon apwobasyon

Aksyon	Kiyès ki mande l
Chanje yon pri, rabè ki depase limit la	Kesye, pandan l ap fè vant
Vant **Sou kont** (a kredi), depase limit kredi a	Kesye
Antre, sòti lajan kach, depo nan kòfrefò, diferans nan kès	Kesye (gade Sesyon)
Retou apre dat limit, ranbousman sou yon lòt mwayen, anilasyon	Moun ki pa gen dwa a
Apwouve pwòp depans li, pwòp bon kòmand li	Tout moun, menm pwopriyetè a
Gwo kantite ajoute sou yon kat kado oswa yon kredi	Dezyèm moun obligatwa


Règ yo

- Manadjè a dwe gen dwa yo mande a li menm.
- Li dwe yon lòt moun, pa moun k ap fè aksyon an.
- Apwobasyon an sèvi yon sèl fwa, pou aksyon sa a sèlman, epi li bon pou 2 minit.
- Chak apwobasyon ekri nan jounal odit la, ak non manadjè a (**Apwouve pa**).

⚠ **Atansyon:** manadjè a pa janm bay modpas li: se li menm ki tape l nan fenèt la.

Resevwa peman: ekran peman an

1. Klike sou **Touche** (touch **F12**). Sou telefòn, touche **Touche** nan ba anba a.
2. Fenèt **Peman** an montre **TOTAL**, **LAJAN RESEVWA** ak **KI RETE POU PEYE**, an dola ak an goud.
3. Anba bwat sa yo, to jou a parèt, pa egzanp **1 USD = 132,5 HTG**.



Fenèt Peman an

Prensip la toujou menm jan an:

1. Chwazi lajan an nan **Kliyan an peye an**: **USD** oswa **HTG**.
2. Klike sou mwayen peman an.
3. Verifye oswa tape montan an, epi klike sou **Ajoute**.
4. Rekòmanse toutotan gen yon montan ki rete pou peye: yon vant ka melanje plizyè mwayen ak plizyè lajan.
5. Klike sou **Fini vant lan**.

Bouton	Mwayen peman	Sa pou konnen
Cash	Lajan kach	Se sèl mwayen ki ka depase montan ki dwe a: diferans lan tounen monnen. Gade Lajan kach ak monnen.
Card	Kat bank	Montan egzak. Gade Kat, MonCash, virman.
MonCash	Peman mobil	Montan egzak. **Referans** lan obligatwa.
Bank transfer	Virman	Montan egzak. **Referans** lan obligatwa.
Loyalty points	Pwen fidelite	Parèt si kliyan an gen pwen.
Kat kado	Kat kado	Mande kòd kat la.
Sou kont	Vant a kredi	Mande yon kliyan ki gen yon kont.
Kredi magazen	Kredi magazen	Parèt si kliyan an gen yon kredi.

Se magazen an ki regle non mwayen peman yo (gade Mwayen peman); kidonk yo ka diferan.


Konsèy: pou retire yon peman ou ajoute pa erè, klike sou poubèl li nan lis la.

Atansyon: si fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** a ouvri apre **Touche**, panye a gen yon aksyon ki rezève (pri ki chanje, gwo rabè…). Gade Fè yon manadjè apwouve.

San entènèt, fenèt la montre an zoranj: « San entènèt — vant lan ap anrejistre sou aparèy sa a epi l ap voye pita. » Lajan kach, kat ak MonCash toujou posib; pwen, kat kado, vant sou kont ak kredi mande entènèt.

Kach an dola oswa an goud ak monnen pou remèt

1. Nan **Kliyan an peye an**, chwazi **USD** oswa **HTG**.
2. Klike sou **Cash**.
3. Klike sou youn nan montan yo pwopoze yo (montan egzak oswa biye won), oswa tape montan ou resevwa a epi klike sou **Ajoute**.
4. Kad vèt **POU REMÈT KLIYAN AN** parèt. Li montre monnen an an USD ak an HTG.
5. Touche deviz ou pral remèt monnen an: li parèt an gwo.
6. Klike sou **Fini vant lan · remèt … monnen**.



Peman kach ak monnen pou remèt

Lè w peye an goud, aplikasyon an montre konvèsyon an, pa egzanp « = 45,28 $US ». Apre vant lan, fenèt **Vant lan fini** raple an gwo monnen pou remèt la (**Lajan resevwa**, **Total vant lan**, **Pou remèt**), oswa « Montan egzak : pa gen monnen pou remèt ».

De to aplike. Kantite yo mande an goud ak valè goud yo resevwa yo itilize **to vant** lan. Monnen ou remèt an goud pou dola itilize **to acha** a. Si kliyan an te peye an goud, monnen an goud kalkile dirèkteman (2 000 HTG bay pou 1 350 HTG dwe: ou remèt 650 HTG). Toude to yo parèt anba total yo, pa egzanp « 1 USD = 135 HTG (vant) · 130 HTG (acha) ».

⚠ **Atansyon:** verifye si kliyan an vrèman peye nan deviz ou chwazi a. To aplikasyon an itilize a se to jounen an, ki fikse nan administrasyon an (gade To echanj). Monnen ou remèt pa janm ka depase lajan kach ou resevwa.

💡 **Konsèy:** lajan kach ou resevwa (mwens monnen ou remèt) ajoute nan sesyon kès ou, epi y ap tann li lè w ap konte nan fen sesyon an.

Peye ak kat, MonCash oswa virman

1. Klike sou **Card**, **MonCash** oswa **Bank transfer**.
2. Verifye montan an (mòd sa yo pran montan egzak la).

3. Si chan **Referans** lan parèt, tape kòd otorizasyon tèminal la oswa nimewo tranzaksyon MonCash la.
4. Klike sou **Ajoute**, apre sa sou **Fini vant lan**.

> ⚠ **Atansyon:** toujou verifye sou telefòn kliyan an oswa sou tèminal la si peman an aksepte anvan ou klike sou **Ajoute**. San referans, aplikasyon an refize peman an (« MonCash bezwen yon referans »).

Avèk yon tèminal kat ki konekte

Si magazen an konekte yon tèminal peman, ou pa bezwen tape kòd: yo debite kat la lè ou fini vant lan. Fenèt **Peman ak kat** la swiv operasyon an:

- tann kliyan an prezante kat li;
- si repons lan pran reta, klike sou **Verifye kounye a**;
- si li echwe, klike sou **Eseye ankò** oswa chwazi **Anile vant lan**.

Si kliyan an anile sou tèminal la, vant lan pa anrejistre men panye a rete: pran yon lòt peman.

> 💡 **Konsèy:** apre sa, yo konpare peman ak kat yo ak relve bank lan nan Règleman ak kat.

Peye ak pwen fidelite

Kliyan ou chwazi a dwe gen pwen. Bouton **Loyalty points** la montre pwen li yo ak valè yo, pa egzanp « 4037 pwen = 40,37 $US ».

1. Chwazi kliyan an anvan ou resevwa peman an.
2. Nan **Peman**, klike sou **Loyalty points**.
3. Tape montan pou peye an pwen, epi klike sou **Ajoute**.
4. Konplete ak yon lòt peman si sa nesesè.

> ⚠ **Atansyon:** magazen an fikse yon minimòm pwen pou chak fwa (100 pa egzanp) ak yon pati maksimòm nan vant lan ki ka peye an pwen (50 % pa egzanp). Pwen yo mande entènèt. San kliyan, mesaj « Ajoute yon kliyan pou itilize pwen yo » parèt.


> 💡 **Konsèy:** kliyan an genyen pwen sou atik li achte yo. Pati ki peye ak pwen, yon kat kado, yon kredi oswa sou kont pa bay pwen. Resi a montre **Pwen ou genyen** ak **Balans pwen**.

Règ yo regle nan Pwogram fidelite; koreksyon balans yo fèt sou fich kliyan an.

Vann epi sèvi ak yon kat kado

Vann yon kat kado

1. Klike sou **Kat kado** anba panye a.
2. Nan **Vann yon kat kado**, tape **Montan** an (omwen 1,00).
3. Si ou gen yon kat ki deja enprime, eskane kòd li nan **Kòd kat la (si ou vle)**. Sinon, kite l vid: y ap kreye yon kòd.
4. Klike sou **Ajoute nan vant lan**, epi touche lajan an nòmalman.
5. Apre vant lan, kad **Kat kado bay — remèt kliyan an kòd yo** afiche kòd la. Remèt kliyan an li.



Fenèt Kat kado a

⚠ **Atansyon:** yon kòd kat gen **12 a 32 karaktè**, sèlman lèt ak chif, ak **omwen yon lèt ak omwen yon chif**. Sinon mesaj « Yon kòd kat kado gen 12 a 32 karaktè, ak lèt epi chif » ap parèt.

⚠ **Atansyon:** kòd konplè a parèt yon sèl fwa. Kat kado a pa gen taks ni rabè; ou ka vann li sèlman lè kès la sou entènèt, epi ou pa ka mete l ann atant.

Peye ak yon kat kado

1. Nan fenèt **Peman** an, klike sou **Kat kado**.
2. Eskane oswa tape kòd kat la.
3. Klike sou **Verifye balans lan**. Balans ki disponib la parèt.
4. Verifye montan yo pwopoze a, epi klike sou **Ajoute**.
5. Si kat la pa kouvri tout, ajoute yon lòt peman pou rès la.

> **Konsèy:** « Ou pa ka itilize kat kado sa a » vle di sistèm nan pa konnen kat la, li poko aktive oswa li ekspire. Ou regle dire validite kat yo nan Paramèt jeneral.

Pati **Verifye yon balans** nan fenèt **Kat kado** a bay balans yon kat san vant: tape kòd la epi klike sou **Verifye balans lan**.

Vant a kredi (sou kont) ak kredi magazen kliyan an

Vann sou kont

Vant **Sou kont** la mete sou kont kliyan an, ki ap peye pita. Se sèlman pou kliyan ki gen yon kont ak yon limit kredi.

1. Chwazi kliyan an anvan w touche.
2. Nan **Peman**, klike sou **Sou kont**.
3. Mesaj « Mete sou kont … » la parèt. Verifye montan an, apre sa klike sou **Ajoute**.
4. Klike sou **Fini vant lan**.

> **Atansyon:** kesye a dwe jwenn apwobasyon yon manadjè pou yon vant sou kont. Si w depase limit kredi a, fòk gen yon lòt otorizasyon ankò. Yon kliyan ki nan **Kredi bloke** pa ka achte sou kont ankò.

> **Konsèy:** si w pa chwazi kliyan, bouton **Sou kont** la montre **Ajoute yon kliyan anvan**.

Peye ak kredi magazen kliyan an

Kredi magazen se yon kredi magazen an kenbe pou kliyan an, pa egzanp apre yon retou ki ranbouse an kredi.

1. Chwazi kliyan an.
2. Nan **Peman**, klike sou **Kredi magazen**: bouton an montre montan ki disponib la.

3. Klike sou **Ajoute**, apre sa konplete ak yon lòt peman si w bezwen.

> **Konsèy:** bouton **Kredi magazen** an parèt sèlman si kliyan ou chwazi a gen kredi. De mòd peman sa yo bezwen koneksyon entènèt.

Ou ka swiv balans ak vèsman yo nan Kont kliyan.

Bay resi a (enprime, imèl, lyen)

Apre **Fini vant lan**, fenèt **Vant lan fini** an ouvri. Anlè a, kad **Pou remèt** la raple monnen ou dwe bay la.

Apre sa, ou ka:

- **Enprime resi a**: li enprime sou enprimant tikè ki konekte a (gade Materyèl), sinon atravè fenèt enpresyon navigatè a.
- **Voye resi a pa imèl**: aplikasyon an pwopoze adrès kliyan an. Tcheke « Kliyan an mande pou l resevwa resi sa a pa imèl (pa pou piblisite) », epi klike sou **Voye**.
- **Lyen resi (SMS, WhatsApp)**: klike sou **Kreye lyen an**, apre sa **Kopye lyen an** oswa **Pataje**. Lyen an valab pandan 30 jou.
- **Nouvo vant**: fèmen fenèt la epi vide ekran an pou pwochen kliyan an.

> **Konsèy:** yon resi ou enprime ankò toujou gen mo COPIE sou li. Ou ka re-enprime vant ki pase yo nan **Administrasyon** > **Vant** (gade Istorik vant).

> ⚠ **Atansyon:** ou ka voye pa imèl sèlman si imèl la konfigire pou magazen an, epi li limite a kèk voye pa minit. Sa pa vle di kliyan an dakò pou l resevwa piblisite.

Si magazen an tcheke **Enprime otomatikman lè yon vant fini** (gade Resi ak enpresyon), resi a soti san ou pa klike.

Mete yon panye ann atant epi reprann li

Yon kliyan bliye yon bagay? Mete panye li sou kote epi sèvi kliyan ki vin apre a.

1. Klike sou **Mete ann atant** (touch **F6**).
2. Mesaj « Panye a ann atant sou nimewo H-000003 » parèt epi panye a vide.
3. Pou reprann li, klike sou **Panye ann atant** nan ba anlè a (touch **F9**; sou telefòn: ⋯ epi **Panye ann atant**).
4. Chwazi onglè **Kès sa a** oswa **Tout magazen an**.

5. Klike sou **Reprann** devan bon panye a.



Lis panye ann atant yo

Panye ou reprann lan montre « Panye ann atant ki reprann — lè ou fini l, atant lan fèmen. » Fini vant lan nòmalman.


⚠ **Atansyon:** atik ki nan yon panye ann atant rete rezève. Panye a ekspire apre yon delè (24 èdtan pa egzanp). Pou mete ann atant, ou bezwen koneksyon.

Konsèy: si pri yo chanje depi ou te mete panye a ann atant, fenèt « Pri yo chanje depi… » montre ansyen total la ak nouvo total la epi li mande w konfime. Poubèl ki nan lis la anile yon panye ann atant: atik li yo retounen pou vann.

Ekran kliyan an

Ekran kliyan an se yon dezyèm ekran ki vire bò kote kliyan an. Li afiche atik yo, total la, epi monnen yo remèt la. Li mache sou menm òdinatè ak kès la, san li pa pase pa entènèt.

1. Ploge yon dezyèm ekran sou òdinatè kès la.
2. Nan **Administrasyon** > **Materyèl**, klike sou **Louvri ekran kliyan an**. Ou ka louvri tou yon nouvo fenèt nan menm navigatè a, ak adrès aplikasyon an swivi pa /customer-display.
3. Glise fenèt sa a sou ekran kliyan an epi mete l an plen ekran (bouton F11).
4. Retounen sou fenèt kès la epi vann nòmalman.



Ekran kliyan an k ap tann yon vant

Lè pa gen vant k ap fèt, ekran an afiche non magazen an ak **Byenveni !**. Pandan vant lan, li montre chak atik ak kantite l ak pri l, epi rabè yo, taks la ak **TOTAL** la. Lè sa fini, li afiche **Mèsi !**, total yo peye a ak monnen an.

⚠ **Atansyon:** louvri ekran kliyan an nan menm navigatè a ak nan menm sesyon ak kès la. Yon lòt machin oswa yon lòt navigatè p ap afiche anyen.

Konsèy: ekran kliyan an kontinye mache san entènèt, paske li pa pase pa entènèt. Bouton F1 pa louvri èd la sou li: se pou kliyan an li ye.


Sesyon kès

Louvri yon sesyon kès

Nan aplikasyon an, yon peryòd travay rele yon **sesyon**. Yon sesyon fè pati yon kès: li kòmanse ak konte fon kès la epi li fini ak konte tiwa a. Chak kesye louvri epi fèmen pwòp sesyon pa l.

Louvri sesyon an anvan premye vant lan:

1. Verifye se bon kès la ki chwazi nan lis ki anlè ekran an.
2. Klike sou **Louvri sesyon kès**.
3. Kite onglè **Konte pa biye ak pyès** aktif.
4. Pou chak biyè oswa pyès, tape kantite ou jwenn nan tiwa a. **Total ki konte** a kalkile poukont li.
5. Si w pito, klike sou **Antre total la** epi tape montan **Fon kès** la dirèkteman.
6. Si magazen an aksepte yon lòt lajan (pa egzanp goud), tape nan **Lajan kach HTG nan tiwa a** kantite lajan sa a ki deja nan tiwa a. Kite l vid si pa genyen. Lè w ap fèmen, kantite sa a konte nan HTG yo tann yo.
7. Ajoute yon remak nan **Nòt (si ou vle)** si w bezwen.
8. Verifye liy **Fon kès** la anba a, apre sa klike sou **Louvri sesyon kès**.



Fenèt Louvri sesyon kès la, ak fon kès an dola ak goud ki nan tiwa a

Bouton ki nan ba anlè a montre nimewo sesyon an, pa egzanp **SH-000004 · Louvri**. Klike sou li nenpòt lè pou wè detay tiwa a.

> **Konsèy:** lis biyè ak pyès yo regle nan **Administrasyon** > **Sesyon kès ak lajan kach**, blòk **Biyè ak pyès** (gade Biyè ak pyès, jounen kontab ak koreksyon).


> **Konsèy:** si kesye anvan w lan te pase w kès la lè l t ap fèmen, sesyon w lan deja louvri ak lajan kach li te konte a kòm fon kès.

Antre, sòti, depo nan kòfrefò ak louvri tiwa a

Tout mouvman lajan kach ki pa yon vant dwe anrejistre; sinon tiwa a p ap bon lè w ap fèmen.

Gade sesyon k ap kouri a

Klike sou bouton sesyon an (pa egzanp **SH-000004 · Louvri**). Fenèt **Sesyon kès ak tiwa lajan** montre kalkil tiwa a:




Sesyon k ap kouri a

Liy	Sa sa vle di
Fon kès	Montan ou konte lè w louvri.
Vant lajan kach (san monnen yo)	Lajan kach ou resevwa, mwens monnen ou remèt.
Antre lajan kach	Lajan kach ou ajoute pandan jounen an.
Sòti lajan kach	Lajan kach ou retire pou yon ti depans.
Depo nan kòfrefò	Lajan kach ou transfere soti nan tiwa a pou ale nan kòfrefò a.
Peman depans	Depans ou peye ak lajan ki nan tiwa a.
Prevwa nan tiwa a	Sa ki ta dwe nan tiwa a kounye a.
Prevwa HTG	Goud ki ta dwe nan tiwa a (fon kès, vant, antre, sòti ak depo an HTG). Yo konte apa lè w ap fèmen.

Anrejistre yon mouvman

1. Nan fenèt sesyon an, klike sou **Antre lajan kach**, **Sòti lajan kach** oswa **Depo nan kòfrefò**.

2. Chwazi **Deviz** la: **USD** oswa **HTG**, dapre biye k ap antre oswa k ap soti nan tiwa a. Tape **Montan** an nan deviz sa a ak **Rezon** an (omwen 2 karaktè).
3. Si ou gen yon nimewo sak oswa resi, tape l nan **Referans (si ou vle)**.
4. Klike sou **Anrejistre**.



Fenèt Antre lajan kach la, an goud

> **Konsèy:** yon mouvman an HTG chanje sèlman goud yo prevwa yo; dola yo prevwa yo pa chanje.

> **Atansyon:** kesye a pa gen dwa fè mouvman sa yo pou kont li: fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** a louvri apre **Anrejistre**. Manadjè a tape idantifyan l epi li klike sou **Apwouve** (gade Fè yon responsab apwouve).

Louvri tiwa a san vant

Pa egzanp, pou fè monnen pou yon kliyan. Chak fwa ou louvri l, sa anrejistre ak non ou ak yon rezon.

1. Klike sou **Louvri tiwa a** nan ba anlè a (sou telefòn: ⋯ epi **Louvri tiwa a**).
2. Tape **Rezon** an, pa egzanp « Monnen pou yon kliyan ».
3. Klike sou **Anrejistre epi louvri**, li mesaj la, epi klike sou **Fini**.

- **Anrejistre. Tiwa a louvri.**: tiwa ki branche a louvri.
- **Anrejistre. Pa gen materyèl ki konekte : louvri tiwa a ak kle li.**: pa gen okenn tiwa ki konekte ak pòs sa a.

> **Konsèy:** bouton **Louvri tiwa a** parèt sèlman lè sesyon an louvri. Si tiwa a pa reponn, aplikasyon an anrejistre ouvèti a kanmenm.

Fèmen sesyon an, konte tiwa a epi enprime rapò Z la

Nan fen travay la, konte tiwa a epi fèmen sesyon an.

1. Klike sou bouton sesyon an nan ba anlè a.
2. Klike sou **Fèmen sesyon kès la**.
3. Kite bwat **Konte avèg** la koche: ou konte san ou pa wè montan yo tann nan, sa fè konte a pi onèt.
4. Klike sou **Kòmanse konte**.

> **Atansyon:** depi konte a kòmanse, kès la pa vann ankò: sesyon an pase nan **Ap konte**. Pou vann ankò, klike sou **Retounen vann**. Pou retounen nan konte a pita: **Kontinye fèmen**.

Konte

1. Tape kantite chak biyè ak pyès an dola.
2. Nan **Lajan kach HTG nan tiwa a**, tape total goud ki la yo (kite l vid si pa genyen).
3. Klike sou **Verifye kont lan**.

Aplikasyon an montre, pou chak lajan, **Konte**, **Atann** ak **Diferans**:

- pa gen diferans oswa li nan tolerans lan: mesaj vèt, pa egzanp « Nan tolerans 5,00 $US »;
- diferans ki depase tolerans lan: mesaj wouj; yon **Rezon diferans lan** obligatwa epi kesye a dwe jwenn apwobasyon yon manadjè.

Fini

1. Si yo mande yon rezon, ranpli **Rezon diferans lan**.
2. Si pwochen kesye a ap pran tiwa sa a, chwazi non li nan **Remèt bay (si ou vle)**: sesyon li ap ouvri ak lajan kach ki konte a. Sinon, kite **Pèsonn : fèmen sèlman**.
3. Ajoute **Nòt (si ou vle)** si sa nesesè. Si ou gen dout, klike sou **Rekonte**.
4. Klike sou **Fèmen sesyon kès la** (oswa **Fèmen epi remèt**).

Lè diferans lan depase tolerans lan, fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** a ouvri: manadjè a verifye tiwa a, tape idantifyan li epi klike sou **Apwouve**. Non li parèt sou rapò Z la (**Apwouve pa**).

Rapò Z la


Fenèt **Sesyon kès la fèmen** an montre **RAPÒ Z** la: lè, kesye ak manadjè, vant pa mwayen peman, vant ki anile, kalkil tiwa a an USD ak HTG, mouvman lajan kach, konte, diferans, tolerans ak rezon.

1. Klike sou **Enprime Rapò Z**.
2. Klike sou **Fini**.

> **Konsèy:** lè ou re-enprime yon rapò Z, li make KOPI. Rapò sesyon ki pase yo nan Swiv sesyon yo. Tolerans diferans lan regle nan paramèt magazen an.

Swiv sesyon kès yo (jeran)

Jeran an, administratè a ak pwopriyetè a swiv tout sesyon yo nan **Administrasyon** > **Sesyon kès ak lajan kach**.



Lis sesyon kès yo

1. Filtre pa estati (**Louvri**, **Ap konte**, **Fèmen**), pa kès oswa pa dat (**Depi** ak **Jiska**: dat kòmansman an dwe vini anvan dat fen an).

2. Tcheke **Diferans ki depase tolerans** pou wè sèlman sesyon ki gen pwoblèm yo. Yo gen yon triyang wouj.
3. Klike sou yon sesyon pou ouvri detay li.

Detay yon sesyon montre **Fon kès lè l louvri**, **Atann**, **Konte**, **Diferans** ak rezon li, kalkil tiwa a, vant yo pa mòd peman ak **Mouvman lajan kach**. Nan detay sa a, jeran an ka:

- re-enprime **Rapò Z** (sesyon ki fèmen) oswa yon **Rapò X** (sesyon ki toujou louvri);
- gade **Jounal tiwa a** (chak fwa li louvri, avèk rezon an);
- klike sou **Fèmen sesyon kès la** oswa **Fèmen pa fòs** pou fèmen sesyon yon kesye ki pa la;
- wè **Vant ki voye an reta apre fèmti** (vant san entènèt ki rive apre fèmti a);
- ajoute yon koreksyon (gade Koupi, jounen kontab ak koreksyon).

> ⚠ **Atansyon:** se sèlman moun ki gen otorizasyon pou jere tout sesyon yo (jeran, administratè, pwopriyetè) ki ka fèmen pa fòs oswa ajoute yon koreksyon.

> 💡 **Konsèy:** sou telefòn, lis la parèt an kat; touche yon kat pou ouvri detay la.

Biyè ak pyès, jounen komèsyal ak koreksyon sesyon

Anba lis sesyon yo, paj **Sesyon kès ak lajan kach** la gen de paramèt epi, nan detay chak sesyon, koreksyon yo.

Biyè ak pyès

Blòk **Biyè ak pyès monnen** an bay lis biyè ak pyès yo pwopoze pou konte (ouvèti ak fèmti).

1. Ajoute, modifye oswa retire valè yo pou chak lajan (deviz).
2. Klike sou **Anrejistre**. **Sèvi ak valè default yo** remete lis orijinal la.

Jounen komèsyal

Blòk **Jounen komèsyal** la fikse lè jounen an kòmanse (**Jounen an kòmanse a**). Avèk 04:00, yon vant ki fèt a 02:30 konte pou jou anvan an nan rapò yo. Paramèt sa a mande dwa pou jere paramèt yo.

Korije yon sesyon ki fèmen

Yon sesyon ki fèmen pa janm louvri ankò: ou korije l ak yon rezon.

1. Louvri sesyon an nan lis la.

2. Nan **Korije apre fèmti**, klike sou **Ajoute yon koreksyon**.
3. Chwazi **Korije lajan kach prevwa** oswa **Korije lajan kach konte**, tape montan an ak rezon an.
4. Klike sou **Anrejistre koreksyon an**.

Koreksyon an ajoute nan istorik sesyon an ak nan jounal odit la; chif orijinal yo rete vizib.

Retou ak anilasyon

Fè yon retou epi ranbouse kliyan an

Yon **retou** reprann atik ki te vann, menm plizyè jou apre. Li kreye yon **nòt kredi**; vant orijinal la rete nan istorik la, make kòm ranbouse. Pou yon vant ki te antre pa erè nan menm sesyon an, pito w fè yon anilasyon.

> ⚠ **Atansyon:** retou yo rezève pou moun ki gen otorizasyon pou ranbouse (manadjè, administratè, pwopriyetè pa defo). Kesye a pa wè bouton **Retou** a: li rele manadjè a. San entènèt, bouton an an gri.

Jwenn vant lan epi chwazi atik yo

1. Klike sou **Retou** nan ba anlè a (sou telefòn: ⋯ apre sa **Retou**).
2. Nan **Nouvo retou**, eskane kòd ba resi a oswa tape nimewo li, pa egzanp MAIN-000001.
3. Klike sou **Jwenn vant lan**. Vant lan parèt ak kliyan li ak peman li yo.
4. Kite onglè **Retou** a aktif.
5. Pou chak atik yo pote tounen, tape kantite a nan **POU RETOUNEN** (0 pou lòt yo: se yon retou pasyèl).
6. Nan **ETA**, chwazi: **Remete nan stòk**, **Domaje — kenbe an karantèn** oswa **Domaje — jete**.
7. Ranpli **Rezon retou a**.



Fenèt Nouvo retou a

Kolòn **RANBOUSMAN** an kalkile montan chak liy, ak rabè ak taks orijinal yo ladan l.

Chwazi ranbousman an

Chwa nan « Ranbouse sou »	Efè	Apwobasyon
Peman orijinal la (kat an premye, apre sa lajan kach)	Ranbouse sou mwayen peman vant lan.	Okenn.
Kredi nan magazen kliyan an	Kreye yon kredi kliyan an ka itilize nan yon pwochen acha.	Okenn. Fòk gen yon kliyan sou vant lan.
Cash, **Card**, **MonCash**…	Ranbouse sou yon lòt mwayen.	Ka mande yon manadjè.

1. Chwazi **Ranbouse sou**, apre sa **Kès** kote lajan kach la ap soti.
2. Verifye rezime a, pa egzanp « 2 atik · ranbousman anviwon 2,48 $US ».
3. Klike sou **Ranbouse …**.

⚠ **Atansyon:** ranbousman an lajan kach yo pran sou sesyon ki louvri nan kès ou chwazi a epi y ap parèt lè w ap konte. Apre delè retou a (30 jou pa egzanp), fòk gen apwobasyon yon manadjè. Atik yo retounen nan yon anplasman nan siksisal ou.

Bay nòt kredi a

Fenèt **Retou a fini** an montre dokiman **NÒT KREDI** a, ak pwòp nimewo li (pa egzanp MAIN-R-000001) ak fakti orijinal la. Klike sou **Enprime nòt kredi a**, fè kliyan an siyen si w bezwen, remèt lajan an, apre sa klike sou **Fini**.

💡 **Konsèy:** si kliyan an te peye an goud, ranbousman kach la fèt an goud, ak to vant orijinal la (pa to jodi a). Fenèt la montre an vèt kantite HTG pou remèt la, epi li soti nan goud ki nan tiwa a.

Fè yon echanj

Kliyan an pote yon atik tounen epi li pran yon lòt nan plas li. Echanj lan anrejistre retou a ak nouvo vant lan an yon sèl operasyon.

1. Klike sou **Retou**, jwenn vant lan, epi klike sou onglè **Echanj**.
2. Mete atik kliyan an pote tounen yo nan **POU RETOUNEN**, ak **ETA** yo.
3. Nan **Atik ranplasman**, chèche nouvo atik la pa non, SKU oswa kòd ba. Klike sou li pou ajoute l; ajiste kantite a ak **+** ak **−**.
4. Ranpli **Rezon retou a**, pa egzanp « Gwosè a twò piti ».

5. Li rezime a, pa egzanp « Retounen 16,49 $US · nouvo atik 14,99 $US · ranbousman anviwon 1,50 $US ». Si nouvo atik la koute mwens, chwazi nan **Ranbouse sou** kijan pou remèt diferans lan. Si l koute plis, chwazi mwayen peman an nan **Kliyan an peye diferans lan ak**.
6. Chwazi **Kès** la, epi klike sou **Echanj**.

Fenèt **Echanj anrejistre** a montre nòt kredi retou a ak nimewo nouvo vant lan, pa egzanp « Echanj fini : nouvo vant MAIN-000006 ».

> **Konsèy:** aplikasyon an kalkile montan egzak diferans lan lè l anrejistre. Si nouvo vant lan echwe, retou a rete anrejistre: fini echanj lan nan **Administrasyon** > **Retou**, nan seksyon **Echanj ki pa fini**.

Fè yon ranbousman komèsyal


Ranbousman komèsyal la remèt lajan san reprann machandiz, pa egzanp yon jès pou yon kliyan ki pa kontan.

1. Klike sou **Retou**, jwenn vant lan, epi klike sou **Ranbousman komèsyal**.
2. Tape **Montan pou ranbouse (pa gen machandiz ki retounen)**.
3. Ranpli **Rezon retou a**.
4. Chwazi **Ranbouse sou** ak **Kès** la.
5. Klike sou **Ranbouse ….**

> **Atansyon:** ranbousman komèsyal la rezève pou moun ki gen otorizasyon sa a (manadjè, administratè, pwopriyetè). Sinon, fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** a ouvri. Apre yon ranbousman komèsyal, ou pa ka anile vant lan ankò.

Swiv retou yo nan administrasyon an

1. Ouvri **Administrasyon** > **Retou**.
2. Lis la montre chak avwa: nimewo, dat, vant orijinal la, rezon, montan ak estati.
3. Filtre pa estati: **Ranbouse**, **Ranbousman ann atant** oswa **Ranbousman an pa pase**.
4. Klike sou **Nouvo retou** pou fè yon retou nan administrasyon an: fenèt la se menm jan ak nan kès la (gade Fè yon retou).
5. Klike sou yon avwa pou revize l oswa pou **Enprime** l.



Lis retou yo

> **Konsèy:** yon ranbousman ak kat ka rete **Ranbousman ann atant** pandan bank lan ap reponn. Si li pa pase, klike sou **Eseye ranbousman kat la ankò**, oswa ranbouse yon lòt jan.

> **Konsèy:** nan detay yon vant (paj **Vant**), bouton **Retounen atik** ouvri retou vant sa a dirèkteman.

Anile yon vant

Anilasyon an korije yon vant ki te fèt pa erè: stòk la tounen, pwen kliyan te genyen yo retire epi peman yo anile. Li fèt nan administrasyon an.

1. Ouvri **Administrasyon** > **Vant**.
2. Chèche vant lan ak nimewo li, epi klike sou li.
3. Klike sou **Anile vant lan**.
4. Li avètisman an: ou pa ka defèt aksyon sa a.
5. Tape **Rezon** an, pa egzanp « Fèt pa erè ».
6. Klike sou bouton wouj **Anile vant lan**. Pou abandone, klike sou **Kenbe vant lan**.



Konfimasyon anilasyon an

Vant lan pase nan estati **Anile**. Peman sou kont, ak kat kado oswa ak kredi yo remèt bay kliyan an; yon kat kado ki te vann nan vant sa a anile.

Sitiyasyon	Ou ka anile?	Sa pou fè
Vant **Fini**, sesyon kès la toujou louvri	Wi	Anile vant lan.
Sesyon vant lan fèmen	Non	Fè yon retou.
Vant lan te deja gen yon retou oswa yon ranbousman	Non (bouton an pa parèt ankò)	Fè yon retou pou rès la.
Vant san sesyon, ki fèt gen plis pase 24 èdtan	Non	Fè yon retou.
Vant ki peye ak yon tèminal kat ki konekte	Non	Fè yon retou pou ranbouse kat la.

Si yo refize anilasyon an, rezon an parèt an wouj anba chan **Rezon** an.

Konsèy: si ou pa gen dwa anile, fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** a ouvri: yon manadjè otorize anilasyon an ak idantifyan li.

San entènèt


Vann san entènèt

Kès la kenbe sou aparèy la yon kopi pwodui yo, pri yo, taks yo ak stòk la. Si entènèt la koupe, ou kontinye vann: chak vant anrejistre sou aparèy la epi li voye bay sèvè a depi koneksyon an tounen.

Pou vann san entènèt, kès la dwe te resevwa yon **otorizasyon pou travay san entènèt** pandan li te sou entènèt. Li renouvle otomatikman lè kès la konekte epi li rete valab pandan yon sèten tan (24 èdtan pa defo, gade San entènèt ak sekirite).

Vann san entènèt

Lè koneksyon an tonbe, endikatè anlè a pase soti **Sou entènèt** (vèt) pou ale **San entènèt** (zoranj). Yon bandwòl ka raple lè limit la.



Kès la san entènèt

1. Eskane oswa chèche pwodui yo jan ou konn fè a (rechèch pa non, SKU oswa kòd ba mache san entènèt).
2. Klike sou **Touche**.
3. Touche an kach, ak kat oswa MonCash, epi klike sou **Fini vant lan**.
4. Fenèt **Vant lan fini** an endike « Anrejistre san entènèt ». Resi a gen yon nimewo pwovizwa ki kòmanse ak **OFFLINE-**. Remèt kliyan an li jan ou konn fè a.

Sa ki pa mache san entènèt

Fonksyon	Poukisa
Panye an atant	Yo kenbe yo sou sèvè a.
Kat kado (vant ak peman)	Sèvè a verifye kòd la ak balans lan.
Pwen, vant sou kont, avwa	Sèvè a verifye balans kliyan an.
Chèche oswa kreye yon kliyan	Vant lan kontinye ak kliyan pasaj.
Kòd pwomosyon	Sèvè a valide kòd la.
Apwobasyon yon jeran	Li pase pa sèvè a.
Retou ak anilasyon	Bouton **Retou** a gri.

⚠ **Atansyon:** san entènèt, kès la pa vann plis pase stòk li konnen an (« Sèlman … an stòk sou kès sa a (san entènèt) »). Yon peman an lòt lajan sèvi ak to ki kenbe sou kès la.

Lè vant san entènèt sispann

Si kès la rete twò lontan san entènèt, ekran an bloke: **Vant san entènèt sispann pou kounye a**. Kòz ki posib: otorizasyon an ekspire, lè aparèy la te tounen dèyè, oswa yo te dezaktive kès la. Vant ou te deja fè yo rete an sekirite. Rekonekte epi klike sou **Eseye ankò**.

⚠ **Atansyon:** yon kès tou nèf dwe ouvri omwen yon fwa avèk entènèt, sinon li pa ka vann san entènèt.

Voye vant san entènèt yo lè koneksyon an tounen

Depi koneksyon an tounen, kès la voye vant yo pou kont li, epi li eseye ankò regilyèman si gen ki rete. Toutotan gen vant k ap tann, endikatè a montre kantite yo, pa egzanp **Sou entènèt · 1 ann atant**.

1. Klike sou endikatè **Sou entènèt** / **San entènèt** la.
2. Fenèt **Vant san entènèt** la montre vant ki rete sou aparèy la, ak nimewo yo, lè yo ak montan yo.
3. Klike sou **Voye kounye a** pou fòse voye yo.



Fenèt Vant san entènèt la

Eta ki parèt	Sa sa vle di	Sa pou w fè
Ap tann pou voye	Vant lan ap voye otomatikman.	Anyen. Kite aparèy la limen epi konekte.
Voye a ranvwaye, pwochen esè a …	Aplikasyon an pa t ka jwenn sèvè a.	Verifye koneksyon an.
Pou verifye	Sèvè a refize vant lan, epi li bay rezon an.	Fè yon manadjè korije koz la, epi **Eseye ankò**.

Lè yo fin voye, vant yo pase nan lis **Voye** a ak nimewo pwovizwa a ak nimewo definitif la, pa egzanp **OFFLINE-321E10D8 → MAIN-000008**. Nan **Administrasyon** > **Vant**, ou ka chèche yon vant ak nimewo san entènèt li.

⚠ **Atansyon:** pa janm efase done navigatè a toutotan gen vant k ap tann: yo ta pèdi. Dekonekte, li menm, kenbe vant k ap tann yo.


Konsèy: si yon kès pa ka konekte ditou ankò, yon manadjè klike sou **Ekspòte vant ki poko senkronize yo** nan fenèt sa a (y ap mande apwobasyon). Yon administratè enpòte fichye a nan Aparèy.

Vant san entènèt ki depase stòk reyèl la oswa limit yo ale nan Lis kontwòl la.

Vant ak depans

Tablo de bò a

Tablo de bò a rezime aktivite magazen an.



Tablo de bò a

- **Peryòd**: **Jodi a**, **Yè**, **7 dènye jou**, **30 dènye jou**, **Mwa sa a** oswa **Peryòd pèsonalize**. Pou yon peryòd pèsonalize, chwazi yon dat kòmansman ak yon dat fen (fen an pa ka vin anvan kòmansman an).
- **Siksisal**: **Tout siksisal yo** oswa yon sèl.
- **To echanj**: to USD/HTG kès la itilize. **Mete to a ajou** chanje l; **Istorik** montre ansyen to yo (gade To echanj).
- **Chif kle yo**: vant nèt ak vant brit, rabè yo bay, retou, taks nèt, kantite vant, panye mwayen, atik ki vann, total ki antre (TTC), maj brit, vant anile, depans, diferans kès, kat kado ki vann, valè stòk la, sa w dwe founisè yo ak stòk ki ba.
- **Pi ba**: graf **Vant pa jou** ak **Mwayen peman**, apre sa **Vant pa kesye** ak **Pwodui ki vann plis**.


Bwat ki an jòn yo la pou atire atansyon w (diferans kès, stòk ki ba). Klike sou **Wè envantè a →** pou aji.

⚠ **Atansyon:** maj la, valè stòk la ak pri revyen yo parèt sèlman pou wòl ki gen dwa wè pri revyen. Yon kont ki limite a kèk siksisal wè chif siksisal sa yo sèlman.

Konsèy: si w gen yon envitasyon ki soti nan yon lòt magazen, li parèt tou anlè tablo de bò a (gade Envitasyon).

Istorik vant, re-enprime epi voye resi a

Paj **Vant** la montre tout vant yo ak nimewo a, dat la, kliyan an, kesye a, total la ak estati a.



Istorik vant yo

1. Nan meni an, klike sou **Vant**.
2. Tape yon nimewo vant nan rechèch la. Vant ki fèt san entènèt yo gen yon nimewo OFFLINE-… tou ou ka chèche.
3. Filtre pa estati: **Fini**, **Anile**, **Peman ann atant**, **Ann atant**…
4. Chwazi yon peryòd: **Jodi a**, **Yè**, **7 dènye jou**, **30 dènye jou**, **Mwa sa a** oswa **Peryòd pèsonalize** (soti ≤ rive).
5. Sèvi ak **Anvan** ak **Swivan** pou chanje paj.

Konsèy: yon vant ka **ranbouse** oswa **ranbouse an pati** tou apre yon retou. Non vandè a parèt anba kesye a lè se pa menm moun nan.

Detay yon vant ak re-enprime

1. Klike sou liy vant lan (sou telefòn: sou kat li).
2. Tout resi a parèt: atik, taks, total, peman ak monnen ki remèt.
3. Pou enprime ankò, klike sou **Re-enprime (kopi)**. Resi ki enprime a make KOPI.



Detay yon vant

Nan detay sa a, ou ka **Retounen atik** tou (retou) oswa **Anile vant lan** (anilasyon).

Voye resi a bay kliyan an


1. Nan detay vant lan, klike sou **Voye resi a pa imèl**.
2. Tape adrès imèl kliyan an.
3. Koche **Kliyan an mande pou l resevwa resi sa a pa imèl (pa gen piblisite)**.
4. Klike sou **Voye**.

Pou SMS oswa WhatsApp, klike sou **Lyen resi (SMS, WhatsApp)**: aplikasyon an kreye yon lyen pou resi a, ki bon pou 30 jou.

> ⚠ **Atansyon:** sa w voye a se sèlman pou resi a; li pa vle di kliyan an dakò pou l resevwa piblisite. Si adrès la pa pou kliyan vant lan, kowòdone kliyan an p ap parèt sou dokiman ou voye a.

Kreye yon devi epi konvèti l an vant

Yon devi montre yon kliyan pri yo anvan li achte. Li pa rezève stòk. Paj **Devi** a montre chak devi ak estati li: **Bouyon**, **Voye**, **Aksepte**, **Refize** oswa **Vann**.



Lis devi yo

Kreye yon devi

1. Klike sou **Nouvo devi**.
2. Nan **Kliyan**, tape non an, telefòn nan oswa imèl la epi chwazi kliyan an. Pou yon moun ki pa nan lis kliyan w yo, tape non l sèlman.
3. Verifye **Valab jiska** (30 jou pa defo). Dat sa a pa ka nan tan pase.
4. Nan **Ajoute pwodui**, chèche chak pwodui epi klike sou **Ajoute**.
5. Pou chak liy, regle **Kte** a, **Pri inite** a si w ap fè yon pri espesyal, rabè a (**Rabè %**) ak yon **Nòt**.
6. Si w bezwen, ajoute yon rabè sou tout devi a, **Nòt** ak **Tèm ak kondisyon** (avans…).
7. Klike sou **Anrejistre devi a**. Total egzak yo (ak taks) kalkile lè w anrejistre.

Voye devi a epi note repons lan

1. Klike sou **Enprime** (oswa anrejistre l an PDF), oswa sou **Enprime pwofòma a** si kliyan an mande yon fakti pwofòma.
2. Bay kliyan an li, apre sa klike sou **Make kòm voye**.

3. Lè kliyan an reponn, klike sou **Aksepte** oswa **Refize**.

> **Konsèy: Double** kreye yon nouvo devi apati devi sa a. **Modifye** pèmèt ou, pa egzanp, pwolonje dat validite a.


Konvèti an vant

1. Louvri devi ki aksepte a epi klike sou **Vann nan kès la**.
2. Kès la louvri ak kliyan an ak atik yo, nan pri devi a. Yon bann enfòmasyon raple « Devi … — vann ak pri devi a ; lè ou fini vant lan, devi a konvèti. »
3. Resevwa peman an nòmalman. Devi a pase nan estati **Vann**.

> **Atansyon:** ou pa ka vann yon devi ki ekspire: modifye l anvan pou pwolonje **Valab jiska**. Pri devi a valab yon sèl fwa, pou kliyan li ak kantite li yo; si gen plis inite, yo fakture nan pri nòmal. Si panye a gen atik ladan l deja, aplikasyon an ap mande w si w vle ranplase yo.

Anrejistre yon depans


Paj **Depans** swiv frè magazen an: founiti, transpò, reparasyon, lwaye…



Lis depans yo

1. Nan meni an, klike sou **Depans**, apre sa sou **Nouvo depans**.
2. Tape **Dat** la, **Montan** an ak **Deskripsyon** an.

3. Chwazi **Kategori** a epi tape **Founisè / benefisyè** a.
4. Chwazi **Peye ak**: **Lajan kach**, **Kat**, **Virman bankè** oswa **Lòt**.
5. Pou lajan kach ki soti nan yon tiwa, chwazi kès la nan **Nan kès**. Kite **Pa soti nan yon kès** pou ti kès la.
6. Tape **Referans resi** a ak **Nòt** si sa nesesè.
7. Klike sou **Soumèt** pou voye l pou apwobasyon, oswa sou **Anrejistre bouyon an** pou konplete l pita.



Fòmilè Nouvo depans lan

⚠ **Atansyon:** dat yon depans pa ka nan fiti (« Dat depans lan pa ka nan fiti »).

Yon depans ki pi wo pase limit apwobasyon magazen an pase nan estati **soumèt** epi li tann yon apwobasyon. Si li pi ba pase limit la, li apwouve otomatikman.

Konsèy: onglè **Kategori** a kreye kategori depans ou yo (elektrisite, reparasyon…) avèk **Ajoute kategori**, pou rapò yo.

Konsèy: yon depans ou peye an goud antre an goud: chwazi **HTG** bò kote **Montan** an. Aplikasyon an konvèti l an dola ak to vant lan pou rapò yo epi li kenbe montan an an goud. Si w peye l an kach nan yon kès, li soti nan goud ki nan tiwa a.

Apwouve, rejte epi peye yon depans

Estati yon depans: **bouyon**, **soumèt**, **apwouve**, **rejte**, **peye**.

Apwouve oswa rejte

1. Moun ki responsab apwobasyon yo (manadjè oswa kontab) louvri **Depans** epi chèche liy ki **soumèt** yo.
2. Li klike sou **Apwouve**, oswa sou **Rejte** epi li bay **Rezon** an.

> ⚠ **Atansyon:** se yon lòt moun, pa moun ki te anrejistre oswa soumèt depans lan, ki dwe apwouve l, menm si se pwopriyetè a. Si se depans pa w, klike sou **Apwouve** kanmenm: fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** ap louvri, epi yon lòt moun ki gen otorizasyon tape **Imèl manadjè a**, **Modpas** li (ak kòd otantifikasyon de faktè li si sa nesesè), epi li klike sou **Apwouve**. Se li menm ki anrejistre kòm moun ki apwouve a.

Moun ki te anrejistre yon depans yo rejte ka modifye l epi soumèt li ankò.


Peye

1. Sou liy depans ki **apwouve** a, klike sou **Peye**.
2. Nan **Peye nan kès la**, chwazi kès kote lajan an soti, oswa **Pa soti nan yon kès (ti kès)**.
3. Tape yon **Referans peman (si ou vle)**.
4. Klike sou **Make kòm peye**. Depans lan pase nan estati **peye**.

> ⚠ **Atansyon:** lajan kach yo peye depi yon kès anrejistre tankou yon sòti nan sesyon kès sa a ki louvri a; si pa gen sesyon ki louvri, yo refize peman an. Sòti a ap parèt lè y ap konte lajan an nan fen sesyon an.

Rapwoche règleman kat yo

Paj **Règleman kat** la konpare rapò bank ou oswa prestatè ou ak peman kat ou te resevwa nan kès la.



Paj Règleman kat la

Enpòte yon rapò

1. Nan meni an, klike sou **Règleman kat**.
2. Anba **Enpòte yon rapò règleman**, chwazi **Prestatè** a.
3. Ajoute yon **Referans lo a (si ou vle)**, pa egzanp « vèsman 2026-09-21 ».
4. Chwazi **Fichye CSV** prestatè a ba ou a (kolòn referans, montan, frè ak dat).
5. Klike sou **Enpòte**. Liy yo rapwoche ak peman yo selon referans ak montan.


Trete sa ki rete « Pou rapwoche »

- **Liy règleman san peman**: liy nan rapò a ki pa gen okenn peman ki kouvri yo. Chwazi peman ki koresponn nan epi klike sou **Rapwoche epi regle**, oswa esplike poukisa pa genyen.
- **Peman kat ki poko regle**: peman ou resevwa ki poko gen okenn rapò ki kouvri yo. Klike sou **Regle**, ekri yon **Nòt** (pa egzanp « Lo tèminal la fèmen an reta »), epi konfime.

> **Konsèy:** anba paj la, **Lo ki enpòte** bay lis rapò ki deja enpòte yo, ak kantite liy ki rapwoche, montan brit la ak frè yo. **Tèminal kat pou chak mwayen peman** montre ki tèminal ki konekte ak chak mwayen.

Lis verifikasyon an

Lis verifikasyon an bay lis vant yo te aksepte san entènèt ki bezwen verifye. Vant lan deja anrejistre: ou korije sa ki lakòz pwoblèm nan, epi ou fèmen dosye a ak yon nòt.



Lis verifikasyon an

Kalite dosye	Sa k te pase	Sa pou fè
Vann san koneksyon plis pase stòk la	Kès la vann plis pase stòk la	Konte etajè a, ajiste stòk la, epi fèmen
Rabè oswa pri san koneksyon ki pa apwouve	Yo chanje rabè oswa pri san entènèt san yo pa gen dwa	Verifye ak kesye a, epi fèmen
Voye apre sesyon kès li a te fèmen	Vant lan pa nan konte a	Verifye lajan sesyon an, epi fèmen
Vann san entènèt san sesyon kès louvri	Pa t gen okenn sesyon ki louvri	Mete lajan an nan bon sesyon an
Vann san koneksyon andeyò otorizasyon kès la	Vant lan fèt apre otorizasyon san entènèt la te fini	Verifye kès la ak vant lan
Kès make kòm pèdi	Yon aparèy ki pèdi te gen vant ki pa t voye	Estime vant ki pèdi yo, epi fèmen

1. Nan meni an, klike sou **Lis verifikasyon**.
2. Kite filt **Louvri** a pou w wè dosye ki pou trete yo; chwazi yon kalite si sa nesesè.


3. Klike sou nimewo vant lan pou louvri vant lan. Pou yon pwoblèm stòk, klike sou **Louvri envantè a**.
4. Klike sou **Fèmen dosye a**, ekri nan **Nòt** sa ou te verifye (obligatwa).
5. Klike sou **Make kòm regle**, oswa sou **Klase san swit (pa gen anyen pou fè)**.

> **Konsèy:** chak kalite dosye trete pa moun ki gen dwa a: stòk la pa moun ki ajiste envantè a, kès la pa moun ki jere sesyon yo. Trete lis la chak jou.

Rapò

Louvri epi li yon rapò

Paj **Rapò** a (meni **Vant**) se pou moun ki gen dwa wè rapò yo sèlman.



Rapò Vant pa jou a

Tèm	Rapò
Vant	Pa jou, pa pwodui, pa kategori, pa kesye, pa lè, pa vandè
Peman ak taks	Peman pa mwayen, pa lajan, rezime taks yo, rabè yo bay
Retou ak anilasyon	Retou ak ranbousman, vant anile
Envantè	Valè envantè, stòk ki ba, fich stòk, envantè ak ajisteman, transfè
Lajan kach	Sesyon ak diferans kès
Acha	Acha, balans laj founisè yo
Depans	Depans
Kliyan	Pwen fidelite
Administrasyon	Aktivite jounal odit la

1. Klike sou rapò w vle a nan lis ki sou bò goch la (sou telefòn: nan lis **Rapò** anlè a).

2. Chwazi peryòd la: **Jodi a**, **Yè**, **7 dènye jou**, **30 dènye jou**, **Mwa sa a**, oswa chanje dat yo dirèkteman. Dat kòmansman an pa ka pase dat fen an.
3. Chwazi yon siksisal nan **Tout siksisal yo** si w bezwen.
4. Tablo a parèt ak yon liy **Total**. **Fèt …** endike lè kalkil la te fèt.

Gen kèk rapò ki montre sitiyasyon aktyèl la (**Valè envantè**, **Stòk ki ba**): seleksyon dat la disparèt. Balans laj founisè yo ak aktivite jounal odit la kouvri tout magazen an (filt siksisal la an gri). Pou **Fich stòk**, chwazi yon atik anvan.

> **Konsèy:** chak montan rete nan lajan pa l: yo pa janm adisyone lajan diferan ansanm.

> **Atansyon:** kolòn pri revyen, maj ak valè a pri revyen yo parèt sèlman si wòl ou ka wè pri revyen yo, menm nan ekspòtasyon yo. Yon kont ki limite a kèk siksisal wè chif siksisal sa yo sèlman.

Anrejistre filt

1. Regle peryòd la, siksisal la ak paramèt yo.
2. Klike sou **Anrejistre filt yo**, tape yon **Non filt la**, koche **Pataje ak ekip la** si w bezwen, apre sa **Anrejistre**.
3. Pou itilize l ankò, chwazi l nan **Filt ki anrejistre…**.

Yon peryòd relatif tankou « 7 dènye jou » rete relatif. Pou efase youn nan filt ou yo, chwazi l epi klike sou pànyen fatra a.

Ekspòte yon rapò (CSV, Excel, PDF)

Bouton ekspòtasyon yo parèt anlè rapò a si ou gen dwa **Ekspòte rapò**.

1. Ouvri rapò a epi regle peryòd la ak siksisal la.
2. Klike sou **CSV**, **Excel** oswa **PDF**.
3. Fichye a telechaje ak menm filtè ki sou ekran an.

> **Konsèy:** **CSV** ouvri nan tout tablo kalkil, **Excel** kenbe fòma chif yo, **PDF** pratik pou enprime oswa voye bay kontab la.

Ekspòte an aryè-plan (gwo rapò)

Pou yon rapò ki long (yon ane antye), sèvè a prepare fichye a pandan w ap kontinye travay.

1. Chwazi fòma a nan ti lis la (**Excel**, **CSV** oswa **PDF**).

2. Klike sou **Ekspòte an aryè-plan**.
3. Anba rapò a, **Ekspòtasyon an aryè-plan** montre travay la: **Ap kreye fichye a…** epi **Pare**.
4. Klike sou **Telechaje**. Poubèl la retire ekspòtasyon an nan lis la.

> ⚠ **Atansyon:** fichye a rete disponib pandan 24 èdtan (**Disponib jiska …**), apre sa li vin **Ekspire**. Chak fwa ou klike sou **Telechaje**, sa kreye yon lyen ki bon pou 15 minit: si li ekspire, klike ankò.


Lis la montre ekspòtasyon ou fè nan 7 dènye jou yo; chak moun wè pa l sèlman. Sou paj **Pwodui** a, **Ekspòte an CSV** ak **Ekspòte an Excel** ekspòte tout katalòg la.

Rapwochman ak rezime jounen an

Verifye rapwochman an

Rapwochman an verifye chak chif koresponn ak anrejistreman orijinal yo: liy vant, peman, mouvman stòk, retou ak ranbousman.

1. Anba lis rapò yo, klike sou **Rapwochman**.
2. Chwazi peryòd la epi, si sa nesesè, siksisal la.
3. Yon bann vèt montre **Tout bagay kadre pou … vant nan peryòd sa a**.
4. Chak kontwòl ki pase gen yon mak vèt.



Rapwochman an

Si yon kontwòl echwe, li gen yon kwa wouj, epi yon tablo bay lis chak anrejistreman ki konsène (**Atann**, **Jwenn**, **Detay**).

> ⚠ **Atansyon:** yon responsab dwe egzamine yon diferans. Note referans ki parèt la epi louvri vant oswa retou ki konsène a.

Enprime rezime jounen an


Rezime jounen an (PDF) rezime dènye jounen nan peryòd ou chwazi a (jodi a pa defo).

1. Chwazi siksisal la si sa nesesè.
2. Anba lis rapò yo, klike sou **Rezime jounen an (PDF)**.
3. PDF la telechaje: enprime l oswa achive l.

Katalòg

Lis pwodui yo ak etikèt yo

Paj **Pwodui** a (meni **Katalòg**) montre tout katalòg ou: SKU, kòd ba, kategori, taks, pri, stòk, tip ak estati. Li mande dwa pou jere pwodui (pwopriyetè, administratè, manadjè, moun k ap jere depo).



Lis pwodui yo

1. Tape yon non, yon SKU oswa yon kòd ba nan **Chèche pa non, SKU oswa kòd ba...**.
2. Si sa nesesè, filtre pa estati (**Aktif**, **Inaktif**, **Sispann**), pa **Etikèt** oswa pa **Siksisal**.
3. Pou ekspòte katalòg la, klike sou **Ekspòte an CSV** oswa **Ekspòte an Excel**.

Chak liy gen ikòn sou bò dwat:

- kreyon an (**Modifye**) ouvri fich pwodui a;
- kouch yo (**Varyant**) parèt pou pwodui ki gen varyant;
- poubèl wouj la (**Sispann**) retire pwodui a nan vant.

> ⚠ **Atansyon:** yo pa janm efase yon pwodui. **Sispann** mete l nan estati **Sispann**: yo pa vann li ankò, men istorik vant ak stòk li rete.

Anlè paj la, lòt bouton ouvri: **Inite** (pwodui ki vann pa pwa), **Atribi** (varyant) ak **Enprime etikèt**.

Enprime etikèt pri

1. Klike sou **Enprime etikèt**.
2. Klike sou **Ajoute** bò kote chak pwodui ou vle, epi mete kantite etikèt yo.
3. Chwazi **Lang etikèt yo**, epi klike sou **Prepare … etikèt**: etikèt yo parèt jan yo pral enprime.
4. Klike sou **Enprime**.

Etikèt yo se **1 × 1 pous**. Chak etikèt montre non an, pri a ak kòd ba kòd pwodui a (SKU a lè pwodui a pa gen kòd ba).


- **Ak yon enprimant etikèt ki konfigire nan JodaPrint**, etikèt yo ale dirèkteman sou li, san fenèt enpresyon navigatè a. Mesaj **… etikèt ale sou enprimant etikèt la** konfime sa. Gade Materyèl.
- **San li**, fenèt enpresyon navigatè a louvri: chwazi enprimant etikèt la ak yon papye 1 × 1 pous ladan l.

> **Konsèy:** yon kòd ki gen chif sèlman enprime ak ba ki pi epè, eskanè yo li yo pi fasil. Yon kòd ki twò long pa antre sou etikèt la: li ekri san kòd ba.

> **Konsèy:** sou telefòn, pwodui yo parèt an kat, ak menm bouton yo.

Kreye oswa modifye yon pwodui

1. Sou paj **Pwodui** a, klike sou **Nouvo pwodui**.
2. Ranpli **Non** ak **SKU** (kòd entèn ou, ki inik).
3. Si sa nesesè, ajoute yon **Deskripsyon** ak yon **Kòd ba** (sa ki enprime sou anbalaj la).
4. Chwazi **Tip** la (gade tablo a).
5. Tape **Pri vant** lan ak **Pri inite** a (pri acha, itil pou maj yo).
6. Chwazi **Kategori** a ak **Kategori taks** la. Kite **To taks pa defo magazen an** si pwodui a swiv to nòmal la.
7. Si sa nesesè, ranpli **Mak**, **Faktori**, **Inite mezi** ak **Etikèt** (tape yon mo epi Enter).
8. Nan **Pwodui pa siksisal**, tcheke siksisal yo sèlman si pwodui a pa vann toupatou.
9. Mete **Stòk minimòm** ak **Nivo pou rekòmande** pou alèt stòk ki ba.
10. Kite **Swiv stòk la** tcheke pou yon atik fizik; retire tchèk la pou yon sèvis. Tcheke **Swiv nimewo seri yo** pou aparèy ki vann avèk yon nimewo.
11. Klike sou **Kreye pwodui a**.



Fòmilè Nouvo pwodui a

Tip	Kilè pou sèvi avè l
Senp	Yon sèl atik, yon sèl pri. Ou tape pri a nan fich la.
Varyab (gen varyant)	Menm pwodui an plizyè gwosè oswa koulè: chak varyant gen SKU pa l, kòd ba pa l, pri pa l ak stòk pa l.
Konpoze (pakèt)	Yon pakèt oswa yon bwat ki vann tankou yon sèl atik.

⚠ **Atansyon:** ou pa ka chanje tip la ankò apre ou fin kreye pwodui a. Pou yon pwodui varyab oswa konpoze, ou tape pri a nan varyant yo apre ou fin anrejistre.

Konsèy: si chif kontwòl yon kòd ba EAN oswa UPC pa bon, aplikasyon an avèti ou.

Modifye yon pwodui epi ajoute imaj

1. Klike sou kreyon ki sou liy pwodui a.
2. Modifye chan ou vle yo. **Estati** mete pwodui a **Aktif**, **Inaktif** oswa **Sispann**.
3. Anba a, nan **Imaj**, klike sou **Ajoute imaj**: JPEG, PNG oswa WebP 5 Mo maksimòm, 10 imaj pou chak pwodui.
4. Klike sou zetwal yon imaj pou fè l tounen imaj prensipal la (lis yo ak kès la).

5. Klike sou **Anrejistre chanjman yo**.

> **Konsèy:** ou ka ajoute imaj sèlman apre ou fin kreye pwodui a: kreye pwodui a anvan, epi ouvri l ankò.

Varyant, atribi ak kòd ba

Anvan ou kreye varyant, verifye atribi ou yo (Gwosè, Koulè…) ak bouton **Atribi** anwo paj **Pwodui** a. Chak atribi gen yon non, yon kòd ak yon lis opsyon ki separe ak vigil.

Jere varyant yo

1. Sou liy yon pwodui ki gen varyant, klike sou ikòn **Varyant** lan (kouch yo).
2. Fenèt **Varyant …** a bay lis chak varyant: atribi, SKU, kòd ba, pri, pri kou, stòk ak estati.
3. Pou ajoute yon varyant, klike sou **Ajoute yon varyant**, ranpli liy lan epi valide.
4. Pou modifye yon varyant, klike sou kreyon li.

Kreye plizyè varyant an menm tan

1. Klike sou **Jenere apati atribi yo**.
2. Klike sou valè ou vle pou chak atribi (yo vin ble).
3. Tape **Pri nouvo varyant yo** epi, si ou konnen l, **Pri inite** a.
4. Klike sou **Apèsi** pou wè konbinezon yo, epi sou **Kreye varyant yo**.

> **Konsèy:** chak konbinezon valè ou chwazi yo vin yon varyant; konbinezon ki deja egziste yo pa konte.

Ajoute kòd ba sou yon varyant

Yon varyant ka gen plizyè kòd ba (ansyen ak nouvo anbalaj, pa egzanp).

1. Nan fenèt varyant yo, klike sou ikòn **Kòd ba** (ba vètikal yo).
2. Eskane oswa tape kòd la nan **Eskane oswa tape yon kòd ba**.
3. Klike sou **Ajoute**. Pànyen fatra a retire yon kòd.

> **Atansyon:** yon kòd ba ka pou yon sèl varyant sèlman. Nenpòt nan kòd li yo ou eskane nan kès la ap jwenn varyant lan.

Inite ak pwodui ki vann a pwa

Pou vann diri, sik, twal oswa gaz, kreye yon inite ak desimal anvan.

1. Sou paj **Pwodui** a, klike sou **Inite**.
2. Klike sou **Nouvo inite**.
3. Tape **Non** an (egz. Kilogram) ak **Kòd** la (egz. kg).
4. Koche **Aksepte kantite ak desimal (egz. 1,25 kg)** epi chwazi kantite **Desimal**.
5. Klike sou **Anrejistre inite a**.


Apre sa, nan fich pwodui a:

1. Chwazi inite sa a nan **Inite mezi**. Pri w tape a tounen pri pou chak inite (pa kilo, pa mèt…).
2. Si yon balans enprime etikèt, tape kòd atik li nan **PLU (kòd balans)**.
3. Anrejistre pwodui a.

> **Konsèy:** nan kès la, kesye a tape kantite li peze a (egz. 1,250 kg). Etikèt balans yo (kòd ba ki kòmanse ak 20 rive 29) li otomatikman si yo konfigire (gade Etikèt balans).

Òganize kategori yo

Kategori yo fòme yon pyebwa: yon kategori prensipal (egzanp Manje) ka gen sou-kategori ladan l (egzanp Bwason). Yo òganize kès la ak rapò yo.




Paj Kategori a

1. Nan meni an, klike sou **Kategori**, apre sa sou **Nouvo kategori**.
2. Tape **Non** an ak **Kòd** la (kòd la sèvi nan enpòtasyon CSV yo).
3. Chwazi yon **Kategori paran**, oswa **Okenn (premye nivo)** pou yon kategori prensipal.
4. Regle **Lòd afichaj** la (0 parèt anvan).
5. Kite **Aktif (parèt nan kès la ak nan fòm pwodui yo)** koche.
6. Klike sou **Kreye kategori a**.

> **Konsèy:** pou modifye yon kategori, klike sou kreyon li. Si w dezaktive yon kategori, li kache nan kès la san l pa touche pwodui yo.

Enpòte pwodui (CSV)

Enpòtasyon an kreye oswa mete ajou anpil pwodui apati yon fichye CSV. Ou toujou wè chanjman yo anvan yo anrejistre. Ou bezwen pèmisyon **Enpòte pwodui apati yon CSV**.



Paj Enpòte pwodui a

1. Nan meni an, klike sou **Enpòte**.
2. Klike sou **Telechaje modèl la** pou jwenn yon fichye ak bon kolòn yo.
3. Ranpli fichye a nan yon tablo (tableur), epi anrejistre l an CSV UTF-8 (5 000 liy ak 2 Mo pou pi plis).
4. Chwazi sa ki pral rive **Pwodui ki egziste (menm SKU)** yo: **Mete enfòmasyon yo ajou** oswa **Kite yo jan yo ye**.
5. Koche **Ranplase pri ak pri revyen yo tou** sèlman si fichye a gen nouvo pri yo.
6. Klike sou **Chwazi fichye** epi chwazi CSV ou a.
7. Verifye rezime a: **Nouvo pwodui**, **Mizajou**, **Pa gen chanjman** ak **Liy ki gen erè**.
8. Korije liy ki gen erè yo si sa nesesè, epi klike sou **Enpòte N pwodui**.

Kolòn prensipal yo:


- **sku** (obligatwa): rekonèt pwodui ki egziste deja yo;
- **name**: obligatwa pou yon nouvo pwodui;
- **category_code** ak **tax_category_code**: kòd ki egziste deja;
- **price** ak **cost**: pwodui senp sèlman, ak yon pwen desimal (egz. 4.50);
- **product_type**: simple, variable oswa composite;
- **status**: active, inactive oswa discontinued.

> **Konsèy:** yon selil ki vid kite valè ki la deja a jan l ye.

> ⚠ **Atansyon:** aplikasyon an pa pran kolòn allow_backorder la an kont: li pa janm otorize vann lè stòk la anba zewo.

Lis pri yo

Yon lis pri ranplase pri de baz kèk pwodui. Paj **Lis pri ak taks** la mete yo ansanm.



Paj Lis pri ak taks la

Tip	Kijan li aplike
Estanda	Kès la aplike l otomatikman lè li aktif.
Pwomosyon	Li aplike otomatikman, anjeneral pou yon ti tan (sòlde).
Anngwo	Pou kliyan nan yon gwoup ki gen li kòm lis pa defo.
Manm	Pou kliyan nan yon gwoup ki gen li kòm lis pa defo.

Kreye yon lis

1. Klike sou **Nouvo lis pri**.
2. Tape **Non** an ak **Kòd** la.
3. Chwazi **Tip** la, **Lajan (deviz)** la ak **Siksisal** la (oswa **Tout siksisal yo**).
4. Regle **Priyorite** a: sa ki pi wo a genyen si plizyè lis aplike.

5. Mete **Valab apati** ak **Valab jiska** (kite l vid pou kòmanse touswit oswa pou l pa janm fini).
6. Klike sou **Kreye lis pri a**.

> ⚠ **Atansyon:** dat fen an dwe apre dat kòmansman an (« Dwe apre dat kòmansman an ») epi li pa ka nan tan pase (« Dat fen an pa ka nan tan pase »).

Mete pri yo

1. Klike sou liy lis la nan tablo a.
2. Klike sou **Ajoute pwodui** epi chwazi pwodui oswa varyant yo.
3. Tape **Pri nan lis la**. Mete yon **Kte min.** si pri a vo sèlman apati yon sèten kantite.
4. Klike sou **Anrejistre pri yo**.

> 💡 **Konsèy:** pwodui ki pa nan yon lis kenbe pri de baz yo. Chwazi yon lis kòm **Lis pri default** yon gwoup kliyan: kès la aplike l otomatikman depi ou chwazi yon kliyan nan gwoup la. Pri apati yon kantite minimòm poko aplike nan kès la.

Kategori taks yo


Kategori taks yo pèmèt ou mete yon lòt to taks sou kèk pwodui (manje, pwodui ki egzante…).

1. Nan meni an, klike sou **Lis pri ak taks**.
2. Desann rive nan **Kategori taks** epi klike sou **Nouvo kategori taks**.
3. Tape **Kòd** la, **Non** an epi chwazi **To taks** la. Chwazi **Okenn (egzante taks)** pou yon pwodui ki pa gen taks.
4. Anrejistre, epi bay pwodui ki konsène yo kategori sa a nan fich yo.

> 💡 **Konsèy:** yon pwodui ki pa gen kategori taks itilize to default magazen an. Ou regle to yo menm nan To taks.

Kreye yon rabè oswa yon kòd pwomosyon

Paj **Rabè** a rasanble pwomosyon yo ak kòd pwomosyon ou ka itilize nan kès la: tip, valè, konbyen fwa yo itilize l ak validite.



Lis rabè yo

1. Klike sou **Nouvo rabè**.
2. Tape **Non** an ak **Kòd** la. Kesye a tape kòd sa a nan kès la; li anrejistre an lèt majiskil.
3. Chwazi **Tip** la: **Rabè an pousantaj**, **Rabè montan fiks** oswa **Achte X, jwenn Y gratis**.
4. Chwazi **Aplike sou**: **Tout panye a**, **Pwodui espesifik** oswa **Kategori espesifik**.
5. Tape valè a: pousantaj, montan, oswa **Kantite pou achte** ak **Kantite gratis**.
6. Si sa nesesè, mete yon **Acha minimòm**, yon **Rabè maksimòm** ak yon **Limit itilizasyon**.
7. Regle **Priyorite** a: rabè ki gen pi gwo priyorite yo aplike an premye.
8. Mete dat **Valab apati** ak **Valab jiska**.
9. Klike sou **Kreye rabè a**.

⚠ **Atansyon:** dat fen an dwe apre dat kòmansman an epi li pa ka nan tan pase. Yon rabè ki gen dat fen ki pase deja pa aksepte ankò nan kès la, menm si estati l toujou **Aktif**.


Konsèy: rabè kesye a bay alamen (san kòd) yo limite pa paramèt magazen an; si l depase limit la, yon jeran dwe apwouve.

Stòk

Gade stòk la epi jwenn stòk ki ba

Tout travay sou stòk fèt nan **Administrasyon** > **Envantè**. Onglè yo se **Stòk**, **Mouvman**, **Konte stòk**, **Transfè**, **Laj** ak **Valorizasyon**. Moun ki okipe depo a, manadjè a, administratè a ak pwopriyetè a gen aksè; yon kesye gade stòk la sèlman nan kès la.

Onglè **Stòk** la afiche, pou chak pwodui ak chak anplasman, kantite **Disponib nan stòk**, **Rezève**, **Disponib** ak **Sou wout**, ak dat **Dènye konte** ak **Dènye resepsyon**.



Onglè Stòk la

1. Tape yon non, yon SKU oswa yon kòd ba nan rechèch la.
2. Chwazi yon anplasman nan **Tout anplasman yo** pou w wè yon sèl magazen oswa depo.
3. Tcheke **Ka vann sèlman** pou kache anplasman kote yo pa ka vann (karantèn, domaje).

> **Konsèy:** se sèlman stòk ki nan yon anplasman kote yo ka vann ki ka vann. Stòk ki an karantèn oswa ki domaje rete apa epi li gen yon etikèt jòn.

Jwenn stòk ki ba

Yon pwodui gen stòk ki ba lè kantite l rive oswa desann anba **Stòk minimòm** li (fich pwodui a).

1. Tcheke **Stòk ki ba sèlman**. Liy sa yo gen etikèt wouj **Ba**.


2. Kòmande pwodui sa yo (gade Reapwovizyonman).

> **Konsèy:** aplikasyon an verifye stòk la regilyèman epi li voye yon alèt nan klòch la pou chak anplasman ki gen stòk ki ba. Alèt la disparèt lè stòk la ranpli ankò.

Resevwa stòk san bon kòmand

Sèvi ak fonksyon sa a pou yon livrezon ki pa gen bon kòmand. Pou yon kòmand founisè, pase pa Resevwa yon livrezon.

1. Nan onglè **Stòk**, klike sou **Resevwa stòk**.
2. Chwazi **Anplasman** ki resevwa machandiz la.
3. Tape **Referans founisè** a (fakti oswa bon livrezon) epi, si w bezwen, kèk **Nòt**.
4. Chèche chak pwodui nan **Pwodui** epi klike sou **Ajoute**.
5. Tape kantite ki an **Bon eta**, kantite ki **Domaje** ak **Pri inite** a.
6. Klike sou **Resevwa stòk**.



Fenèt Resevwa stòk la


> **Konsèy:** pri inite w tape a mete pri revyen pwodui a ajou (pri mwayen pondere oswa PEPS, selon metòd magazen an). Inite ki domaje yo ale nan karantèn si depo a genyen youn.

Korije stòk, wè mouvman yo epi verifye stòk

Korije stòk (ajisteman)

Yon ajisteman korije stòk la apre yon bagay kase, yon vòl, yon dat ki pase oswa yon erè nan konte.

1. Nan onglè **Stòk**, klike sou **Konte / ajiste**.
2. Chwazi **Anplasman** an ak **Rezon** an: **Konte stòk (rekonte)**, **Domaje**, **Vòl / pèt**, **Ekspire** oswa **Lòt**.
3. Chwazi **Mòd** la: **Mete kantite ou konte a** (aplikasyon an kalkile diferans lan) oswa **Ajoute / retire kantite** (+5 pou ajoute, -2 pou retire).
4. Eksplike rezon an nan **Nòt**.
5. Ajoute pwodui yo, tape kantite yo, epi klike sou **Anrejistre ajisteman an**.



Fenèt Konte / ajiste a

> ⚠ **Atansyon:** stòk la pa janm ka vin negatif. Si ou retire plis pase sa ki nan stòk, aplikasyon an refize ajisteman an epi li montre kantite ki disponib. Règ sa a mache tou pou vant, transfè ak enpòtasyon.

Konsèy: ajisteman yo mande pèmisyon **Ajiste stòk**. Chak ajisteman resevwa yon nimewo (ADJ-...) ou ka wè nan onglè **Mouvman**.

Gade mouvman yo

Onglè **Mouvman** montre 200 dènye mouvman yo: vant, retou, resepsyon, transfè, ajisteman ak kontaj. Filtre pa anplasman; chak liy montre **Tip**, **Kantite** (+ antre, – sòti), **Referans** ak **Nòt**. Istorik sa a se li ki fè otorite.


Verifye epi rekonstwi stòk la

1. Nan **Mouvman**, klike sou **Verifye stòk**.
2. Chwazi **Pòte** a: **Tout magazen an** oswa yon anplasman.
3. Klike sou **Verifye (simulasyon)**: anyen pa chanje.
4. Si tout bagay bon: **Tout bagay koresponn ak rejis la. Pa gen anyen pou korije.**
5. Sinon, verifye diferans yo, epi klike sou **Aplike koreksyon yo**.

Atansyon: Aplike koreksyon yo ranplase kantite ki anrejistre yo ak kantite ki nan istorik la. Kite aksyon sa a pou manadjè a oswa administratè a.

Transfere stòk ant kote yo

Yon transfè deplase stòk soti nan yon kote pou ale nan yon lòt (pa egzanp soti nan depo a pou ale nan yon siksisal). Li pase nan twa etap: bouyon, voye, resevwa.



Onglè Transfè a

Kreye transfè a

1. Klike sou onglè **Transfè**, apre sa sou **Nouvo transfè**.
2. Chwazi kote **Soti** (orijin) ak kote **Destinasyon**.
3. Ajoute pwodui yo epi tape **Kantite** chak, avèk **Nòt** si sa nesesè.
4. Klike sou **Anrejistre bouyon an**.

> **Konsèy:** yon bouyon pa touche stòk la. Ou ka toujou **Modifye** l oswa anile l (**Anile transfè a**).

Voye

1. Klike sou liy transfè a pou ouvri l.
2. Si bouton **Soumèt pou apwobasyon** an parèt, klike sou li epi tann yon responsab klike sou **Apwouve**.
3. Klike sou **Voye…**, tape nan **Kounye a** inite k ap pati yo.
4. Tcheke **Se dènye voye a** si rès la p ap janm voye.
5. Klike sou **Voye**. Inite yo kite orijin nan epi yo pase **Sou wout**.

Resevwa nan destinasyon an

1. Lè l rive, ouvri transfè a epi klike sou **Resevwa…**.


2. Tape kantite ki rive an **Bon eta**, **Domaje** ak **Manke**.
3. Klike sou **Resevwa**. Transfè a pase nan estati **Resevwa**; **Istorik** li kenbe chak etap.

> ⚠ **Atansyon:** inite ki manke yo rete sou wout jiskaske yo jwenn yo. Si yo pèdi, klike sou **Anrejistre sa ki manke kòm pèt** epi bay rezon an.

> ⚠ **Atansyon:** nan **Paramèt transfè**, jeran an chwazi kilè yon transfè dwe apwouve anvan li voye: **Janm**, **Plis pase yon valè** oswa **Toujou**. Moun ki mande transfè a pa ka apwouve l li menm. **Tolerans resepsyon an plis (%)** fikse konbyen inite anplis ki ka resevwa san apwobasyon.

Fè yon envantè (konte stòk)

Yon konte konpare stòk reyèl la ak stòk ki anrejistre a, pou tout yon anplasman oswa yon sèl kategori.



Onglè Konte stòk la

Kòmanse

1. Klike sou onglè **Konte stòk** la, epi sou **Nouvo konte**.
2. Chwazi **Anplasman** an ak yon **Kategori** (oswa **Tout pwodui yo**).
3. Kite **Konte avèg** koche: moun k ap konte yo pa wè kantite yo tann yo.
4. Ajoute **Nòt** epi klike sou **Kòmanse konte**.

> **Konsèy:** kantite yo tann yo fikse lè konte a kòmanse. Ou ka kontinye vann pandan konte a: vant sa yo pa konte kòm diferans.

Tape epi soumèt

1. Ouvri konte a (estati **Ap konte**).
2. Tape kantite a nan **Konte** epi, si gen diferans, yon **Rezon**. Kite vid yon liy ou pa konte: yo p ap ajiste l.
3. Klike sou **Anrejistre konte yo** pou kontinye pita, oswa sou **Soumèt konte a**.

Aplikasyon an montre diferans yo, inite ki an plis oswa an mwens ak valè nèt la.

> **Atansyon:** si tout diferans yo rete nan tolerans magazen an, konte a valide touswit. Sinon li pase **Bezwen apwobasyon**: yon lòt moun ki pa moun ki te konte a, ki gen pèmisyon **Apwouve diferans konte stòk**, dwe valide l.

Apwouve (manadjè)

1. Ouvri konte ki **Bezwen apwobasyon** an epi verifye chak diferans ak rezon li.
2. Klike sou **Apwouve epi valide** pou korije stòk la, oswa sou **Voye tounen** pou fè rekonte.

Anile konte a kanpe l san chanje anyen.


Laj ak valorizasyon stòk

Laj

Onglè **Laj** klase stòk la dapre laj li (0 a 30 jou, 31 a 60 jou… plis pase 180 jou) ak valè li. Sèvi avè l pou w jwenn pwodui ki pa vann epi planifye yon pwomosyon.

Valorizasyon

Onglè **Valorizasyon** parèt pou moun ki ka wè pri revyen yo epi ki ka ajiste stòk oswa jere paramèt yo.



Onglè Valorizasyon an

- **Metòd valorizasyon**: **Pri mwayen pondere** oswa **PEPS** (premye antre, premye sòti). Bouton **Pase nan PEPS...** oswa **Pase nan pri mwayen pondere...** chanje metòd la.
- **Revalorize yon pwodui**: korije pri revyen pa inite yon pwodui (erè nan pri acha). Kantite yo pa chanje.

Pou revalorize:

1. Klike sou **Revalorize...**, epi sou **Chwazi** bò pwodui a.
2. Tape **Nouvo pri revyen pa inite** a ak **Rezon (obligatwa)**.
3. Valide. Diferans valè a anrejistre kòm yon revalorizasyon epi li antre nan jounal la.


⚠ **Atansyon:** chanje metòd valorizasyon se yon desizyon kontablite. Pale ak kontab ou anvan.

Acha

Jere founisè yo

Tout sik acha a fèt nan **Administrasyon** > **Acha**. Onglè ou wè yo depann de pèmisyon ou yo: **Kòmand acha**, **Founisè**, **Rekòmande**, **Retou founisè** (moun ki jere depo, manadjè…); **Fakti**, **Peman**, **Dèt founisè** (manadjè, administratè, pwopriyetè).

Onglè **Founisè** a montre founisè ou yo ak kontak yo, kondisyon peman yo, deviz yo ak estati yo.




Onglè Founisè a

1. Klike sou **Nouvo founisè**.
2. Tape **Kòd** la ak **Non** an, epi **Imèl** la, **Telefòn** nan ak **Nimewo fiskal** la.
3. Mete **Kondisyon peman (jou nèt)**, pa egzanp 30.
4. Mete **Delè livrezon (jou)**: li fikse dat prevwa pou nouvo kòmand yo.
5. Tape **Lajan (deviz)** la (USD, HTG…); si l vid = deviz magazen an.
6. Ranpli **Adrès**, **Vil** ak **Kontak** (**Ajoute yon kontak**).
7. Klike sou **Anrejistre founisè a**.

> ⚠ **Atansyon:** yon founisè **Inaktif** oswa **Bloke** pa ka resevwa nouvo kòmand acha ankò.

> **Konsèy:** bouton **Pwodui** yon founisè note, pou chak pwodui, kòd founisè a, dènye pri revyen an, kantite minimòm pou kòmande ak si se founisè **Prefere** a. Enfòmasyon sa yo sèvi pou rekòmande.

Kreye yon kòmand acha epi fè apwouve l



Onglè Kòmand acha a

Kreye bouyon an

1. Nan **Kòmand acha**, klike sou **Nouvo kòmand**.
2. Chwazi **Founisè** a ak anplasman **Livre nan** lan.
3. Verifye **Livrezon prevwa** a (kalkile ak delè founisè a; li pa ka nan tan pase).
4. Chèche chak pwodui epi klike sou **Ajoute**. Tape **Kantite** a ak **Pri inite** a, epi si sa nesesè yon rabè (**Rabè %**) oswa yon **Taks**.
5. Ranpli **Taks kòmand**, **Livrezon** (frè transpò) ak **Referans founisè**.
6. Ajoute **Nòt (enprime sou kòmand lan)**.
7. Klike sou **Anrejistre bouyon an**.

Soumèt epi fè apwouve

1. Louvri kòmand lan lè w klike sou liy li, epi klike sou **Soumèt**.

2. Si l anba limit apwobasyon magazen an, kòmand lan apwouve otomatikman. Si l pi wo, li pase **Bezwen apwobasyon**.

> ⚠ **Atansyon:** yon kòmand ki pi wo pase limit lan dwe apwouve pa yon lòt moun ki pa moun ki kreye l la, ki gen pèmisyon **Apwouve kòmand acha**. Menm pwopriyetè a pa ka apwouve pwòp kòmand li.

Pou apwouve: manadjè a louvri kòmand lan nan kont pa l epi li klike sou **Apwouve**; oswa, si l la, moun ki kreye kòmand lan klike sou **Apwouve** epi manadjè a tape idantifyan l nan fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** a.

> 💡 **Konsèy: Voye tounen** remete kòmand lan an bouyon ak yon rezon. Apre apwobasyon an, klike sou **Make kòm voye bay founisè** lè kòmand lan voye bay founisè a. **Enprime** bay kòmand lan an PDF oswa sou papye.

> 💡 **Konsèy:** yon kòmand fèt nan deviz founisè a (pa egzanp HTG). Lè w resevwa l, pri an goud yo antre nan stòk la konvèti an dola ak to vant lan.

Resevwa yon livrezon founisè

1. Louvri kòmand acha a ki nan estati **Voye bay founisè** oswa **Resevwa an pati**.
2. Klike sou **Resevwa machandiz**.
3. Nan **Resevwa kounye a**, tape inite ki rive an bon eta yo.
4. Nan **Domaje**, tape inite ki gate yo. Koche **Aksepte nan stòk** sèlman si w ap kenbe yo.
5. Verifye **Pri inite** a epi tape **Nimewo bòdwo livrezon / fakti** a.
6. Klike sou **Resevwa**.


Si se pa tout bagay ki rive, kòmand lan pase **Resevwa an pati**: w ap resevwa rès la nan pwochen livrezon an. Chak resepsyon resevwa yon nimewo (GRN-…) ou ka wè nan **Resepsyon machandiz**.

> ⚠ **Atansyon:** resevwa plis pase kantite ki te kòmande a aksepte sèlman nan tolerans magazen an. Pi lwen pase sa, yon moun ki gen pèmisyon **Apwouve kòmand acha** dwe otorize l.

> 💡 **Konsèy:** si founisè a pap janm livre rès la, klike sou **Fèmen an pati** epi endike rezon an. Pou yon livrezon san kòmand acha, sèvi ak **Resepsyon san kòmand** nan onglè **Kòmand acha** (pèmisyon espesyal).

Anrejistre yon fakti founisè

Yo konpare fakti a ak kòmand acha a ak kantite yo te resevwa yo (konparezon an twa bò).



Onglè Fakti a

1. Klike sou onglè **Fakti**, apre sa sou **Nouvo fakti**.
2. Chwazi **Founisè** a ak **Tip** la (**Fakti** oswa **Balans ouvèti**).
3. Tape **Nimewo fakti founisè** a ak **Dat fakti** a (pa nan fiti).
4. Kite **Dat pou peye** a vid pou sèvi ak kondisyon founisè a; sinon, li pa ka vini anvan dat fakti a.
5. Chwazi **Kòmand acha** a: liy li yo ki te resevwa parèt. Tcheke liy ki fakture yo epi verifye kantite ak pri yo.
6. Pou frè ki pa nan kòmand lan (transpò…), klike sou **Ajoute yon liy**.
7. Klike sou **Anrejistre fakti a**.

Fich fakti a montre **Diferans pri** ak **Diferans kte** konpare ak kòmand lan, apre sa **Toujou dwe** a.

⚠ **Atansyon:** yon fakti ki pa gen diferans (oswa ki nan tolerans lan) apwouve touswit. Si li depase, li rete **Bezwen apwobasyon**: yon lòt moun, pa moun ki te antre l la, dwe klike sou **Apwouve**. Se sèlman yon fakti ki apwouve ki ka peye.

💡 **Konsèy:** ou pa ka efase yon fakti ki gen erè: klike sou **Anile fakti a** epi bay rezon an.

Peye yon founisè epi swiv dèt yo


Peye yon founisè

1. Klike sou onglè **Peman** an, epi sou **Nouvo peman**.
2. Chwazi **Founisè** a.
3. Tape **Montan** an, **Dat** la (pa nan fiti) ak **Mwayen** an (**Lajan kach**, **Virman bankè**, **Chèk**, **Kat**, **Lajan mobil** oswa **Lòt**).
4. Tape **Referans** lan (nimewo chèk la oswa virman an).
5. Nan **Afekte sou fakti yo**, tape montan ou peye pou chak fakti, oswa klike sou **Pi ansyen an premye**.
6. Klike sou **Anrejistre peman an**.

> **Konsèy:** yon peman ka pasyèl. Sa ki pa afekte a rete sou kont founisè a epi ou ka afekte l pita ak **Afekte**. **Nouvo kredi** anrejistre yon nòt kredi founisè a ba ou.

Swiv dèt founisè yo

Onglè **Dèt founisè** a montre sa ou dwe chak founisè, klase selon reta: **Poko rive**, **1–30 jou**, **31–60 jou**, **61–90 jou**, **Plis pase 90 jou**.



Onglè Dèt founisè a

1. Chanje dat **Laj dèt nan dat** la si sa nesesè.

2. Klike sou yon founisè pou ouvri **Relve** li: fakti, kredi ak peman ak balans k ap monte a.
3. Klike sou **Enprime** pou enprime relve a.

> **Konsèy:** ou ka peye yon founisè nan yon lòt deviz pase pa l. Chwazi deviz la bò kote **Montan** an: goud ou peye sou yon dèt an dola konvèti ak to vant lan; dola ou peye sou yon dèt an goud konvèti ak to acha a. Liy anba montan an montre sa li regle.


Retounen machandiz bay yon founisè

1. Klike sou onglè **Retou founisè**, apre sa sou **Nouvo retou**.
2. Chwazi **Founisè** a, apre sa **Resepsyon** orijinal la.
3. Nan kolòn **Retou** a, tape kantite inite w ap voye tounen (pa plis pase kantite ki **Ka retounen** an).
4. Bay **Rezon** an epi, si founisè a te ba ou youn, nimewo **Otorizasyon retou (RMA)** a.
5. Klike sou **Anrejistre retou a**.

> **Konsèy:** inite ou retounen yo soti nan stòk kote yo te resevwa yo a. Yon avwa founisè pou valè yo kreye otomatikman epi li diminye sa ou dwe a.

Prepare yon kòmand pou rekòmande

Onglè **Rekòmande** a bay lis pwodui ki gen stòk anba **Nivo pou rekòmande** a, ak kantite ki deja kòmande ak yon kantite yo sijere.



Onglè Rekòmande a


1. Chwazi anplasman an nan **Stòk nan**.
2. Ajiste kantite chak pwodui nan kolòn **Lòd** la.
3. Klike sou **Kreye yon kòmand acha bouyon**: yo kreye yon bouyon pou founisè prefere a.
4. Verifye l epi soumèt li nan onglè **Kòmand acha** a.

> **Konsèy:** yon pwodui ki pa gen founisè parèt anba **Poko gen founisè**. Ajoute l nan yon founisè (bouton **Pwodui** founisè a) pou w ka kòmande l isit la.

Kliyan

Chèche ak kreye yon kliyan

Paj **Administrasyon** > **Kliyan** an se pou moun ki ka modifye kliyan yo sèlman (pwopriyetè, administratè, jeran). Kesye yo chèche epi ajoute kliyan depi nan kès la. Onglè yo se **Kliyan**, **Kliyan ki kapab an doub**, **Gwoup** ak **Chan pèsonalize**.



Lis kliyan yo


Chèche

1. Tape yon non, yon kòd, yon imèl oswa yon telefòn nan rechèch la.
2. Si w bezwen, filtre pa estati (**Aktif**, **Inaktif**, **Bloke**) oswa pa gwoup.
3. Tablo a montre gwoup la, **Pwen** yo ak dat **Dènye acha** a.
4. Klike sou je a pou louvri fich la, oswa sou kreyon an pou modifye l.

Kreye yon kliyan

1. Klike sou **Nouvo kliyan**.
2. Chwazi **Tip** la: **Moun** oswa **Konpayi**. Kite **Kòd** la vid: l ap kreye otomatikman.
3. Tape **Prenon**, **Non fanmi** (oswa non konpayi a), **Imèl** ak **Telefòn**. Dat nesans lan pa obligatwa, men li pa ka nan lavni ni anvan 1900.

4. Pou yon kliyan ki achte a kredi, tape **Limit kredi** a ak **Kondisyon peman (jou)**.
5. Chwazi **Gwoup** kliyan an (pri gwoup li yo ap aplike nan kès la).
6. Nan **Konsantman pou maketing**, koche **Aksepte imèl maketing** ak/oswa **Aksepte SMS maketing** sèlman si kliyan an dakò, apre sa endike **Kijan kliyan an te bay konsantman l?**.
7. Klike sou **Kreye kliyan an**.




Fòm Nouvo kliyan an

> ⚠ **Atansyon:** pa janm voye mesaj piblisite bay yon kliyan ki pa t bay akò li. Chak chanjman nan konsantman an gen dat li epi li rete nan **Istorik** konsantman an.

> 💡 **Konsèy:** si gen yon kliyan ki deja egziste ak menm imèl la oswa menm telefòn nan, aplikasyon an ap avèti w anvan li kreye l.

Fich kliyan an (nòt, adrès, chan pèsonalize)

Fich la gen senk onglè: **Detay**, **Kont** (selon dwa ou yo), **Adrès ak kontak**, **Nòt** ak **Aktivite**.



Fich yon kliyan

- **Detay**: enfòmasyon kontak, balans, limit kredi, gwoup, konsantman maketing, pwen fidelite ak **Dènye acha yo**.
- **Kont**: kont a kredi a.
- **Adrès ak kontak**: adrès **Faktirasyon** oswa **Livrezon** ak moun pou kontakte (itil pou yon biznis).
- **Aktivite**: tout istorik la (vant, peman, pwen, nòt).

> **Konsèy:** dat nesans, nimewo fiskal ak adrès la vizib sèlman pou moun ki jere kliyan yo oswa ki wè balans yo.

Ajoute yon nòt entèn

1. Ouvri onglè **Nòt** la.
2. Ekri nòt la. Yo pa janm montre l bay kliyan an.
3. Chwazi kiyès ki ka wè l: **Tout moun ki ka wè kliyan yo** oswa **Manadjè sèlman**.
4. Klike sou **Ajoute nòt la**.

Chan pèsonalize

Onglè **Chan pèsonalize** nan paj **Kliyan** an pèmèt ou ajoute pwòp enfòmasyon pa w sou kliyan yo (kontak li pi renmen, tay…):

1. Klike sou **Nouvo chan**.
2. Tape **Etikèt** la (**Kle** a kreye poukont li si ou kite l vid) epi chwazi **Tip** la. Pou yon lis, mete **Opsyon** yo separe ak vigil.
3. Koche **Obligatwa** si sa nesesè epi regle **Lòd** la.
4. Klike sou **Kreye chan an**. Li parèt nan fòmilè a ak nan fich chak kliyan; mete l sou **Kache** pou kache l san efase l.

Ajiste pwen fidelite yon kliyan

Kliyan yo genyen pwen chak fwa yo achte, epi yo ka sèvi ak yo pou peye nan kès la. Ou regle règ yo nan Pwogram fidelite.


Pou korije yon balans (erè, jès komèsyal):

1. Louvri fich kliyan an, onglè **Detay**, pati **Pwen fidelite**.
2. Tape kantite pwen pou ajoute (egz. 50) oswa pou retire (egz. -50).
3. Tape **Rezon (obligatwa)** a.
4. Klike sou **Ajiste**.

> ⚠ **Atansyon:** pwen yo vo lajan. Se sèlman moun ki ka ajiste kont kliyan yo (pwopriyetè, administratè, manadjè) ki ka chanje yo; pou lòt moun yo, fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** ap louvri. Chak ajisteman anrejistre nan jounal la.

Kont kredi kliyan ak peman

Yon kliyan ki gen kredi ka achte « sou kont » epi peye pita, nan limit kredi li. Paj **Kont kliyan** an mande dwa pou wè balans yo.



Balans kliyan yo selon laj dèt

Wè tout balans yo

1. Nan meni an, klike sou **Kont kliyan**.
2. Onglè **Laj dèt** la bay lis kliyan ki dwe lajan, klase selon reta yo.
3. Chwazi **Ki gen yon balans** oswa **Tout kont yo**.

> **Konsèy:** rele kliyan ki nan kolòn 61 a 90 jou ak 90+ jou yo an premye.

Kont yon kliyan

1. Ouvri fich kliyan an, onglè **Kont**.
2. Li **Balans**, **Limit kredi**, **Kredi disponib** ak **Kondisyon peman** yo.
3. Tablo laj dèt la montre sa ki **Pa ko rive**, apre sa reta **1–30 jou**, **31–60 jou**, elatriye.
4. **Antre nan kont lan** bay lis chak vant sou kont ak chak peman.

> **Konsèy:** tcheke **Blokaj kredi (pa gen nouvo vant sou kont)** nan fich yon kliyan ki peye mal.

Resevwa yon peman sou kont lan

1. Nan onglè **Kont**, klike sou **Resevwa yon peman**.
2. Tape **Montan** an, chwazi **Peye ak** epi, si sa nesesè, yon **Referans**.

3. Pou lajan kach, chwazi **Kès** la: peman an antre nan sesyon kès ki louvri a.
4. Klike sou **Anrejistre peman an**.

> ⚠ **Atansyon:** yon peman ki pa an kach, ki plis pase 500 epi ki efase yon dèt, mande apwobasyon yon dezyèm moun. **Ajiste balans lan** (+ kliyan an dwe plis, – li dwe mwens, rezon obligatwa) se pou jeran oswa administratè sèlman.


Enprime yon relve

1. Nan **Kont**, pati **Relve**, chwazi dat **Depi** ak **Jiska** (dat kòmansman an pa ka depase dat fen an).
2. Klike sou **Montre relve a**: **Balans ouvèti**, operasyon yo, **Balans fèmti**.
3. Klike sou **Enprime** (oswa anrejistre l an PDF) epi remèt kliyan an li.

> 💡 **Konsèy:** yon kliyan ka peye kont li an goud. Nan **Resevwa yon peman**, chwazi **HTG** bò kote montan an epi tape montan an an goud: aplikasyon an montre valè li an dola ak to vant lan, se kantite sa a ki soti nan balans lan. An kach, goud yo antre nan goud ki nan tiwa a.

Gwoup kliyan yo

Gwoup yo (Detay, VIP, Grosis…) mete ansanm kliyan ki gen menm kondisyon.



Onglè Gwoup la


1. Nan **Kliyan**, klike sou onglè **Gwoup** la, epi sou **Nouvo gwoup**.

2. Tape **Kòd** la ak **Non** an.
3. Chwazi yon **Lis pri default** ak yon **Rabè %** si sa nesesè.
4. Mete **Kondisyon peman (jou)** pou vant sou kont gwoup la.
5. Klike sou **Kreye gwoup la**.
6. Pou mete yon kliyan nan gwoup la, modifye fich li epi chwazi **Gwoup** la.

> ⚠ **Atansyon:** depi yo chwazi yon kliyan nan gwoup la nan kès la, lis pri ak rabè gwoup la aplike otomatikman, san apwobasyon. Rabè a parèt nan panye a ak sou resi a ak non « Rabè gwoup ». Si ou retire kliyan an, pri nòmal yo tounen (gade Pri ak rabè gwoup).

Fizyone kliyan ki an doub

1. Nan **Kliyan**, klike sou onglè **Kliyan ki kapab an doub**.
2. Aplikasyon an pwopoze pè (menm imèl, menm telefòn oswa non ki sanble).
3. Klike sou **Revize epi fizyone**, chwazi fich pou kenbe a, epi konfime.



Onglè Kliyan ki kapab an doub


> 💡 **Konsèy:** fizyon an kenbe yon sèl fich, li deplase istorik acha yo, li adisyone pwen yo ak balans yo, epi li kenbe de istorik konsantman yo. Ou bezwen pèmisyon **Fizyone kliyan ki an doub**.

Kat kado ak kredi magazen (administrasyon)

- Yo vann yon **Kat kado** nan kès la (gade Vann epi itilize yon kat kado).
- Yon **kredi magazen** kreye pa egzanp lè yo ranbouse yon retou an kredi magazen; kliyan an itilize l kòm mwayen peman.

Pou gade oswa korije yon kat oswa yon kredi:

1. Nan meni an, klike sou **Kont kliyan**, epi sou onglè **Kat kado ak kredi nan magazen**.
2. Filtre pa tip oswa tape 4 dènye karaktè kat la.
3. Klike sou **Ajiste** sou liy ou vle a.
4. Tape montan an (+25.00 pou ajoute, -10.00 pou retire) ak **Rezon** an.
5. Klike sou **Ajiste**.



Onglè Kat kado ak kredi nan magazen

> ⚠ **Atansyon:** nenpòt ajout plis pase 500 sou yon kat kado oswa yon kredi magazen bezwen apwobasyon yon dezyèm moun, menm si ou gen pèmisyon an: fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** a ap louvri.

> 💡 **Konsèy:** kat yo ekspire apre kantite mwa ki regle nan Reglaj jeneral yo (**Kat kado yo ekspire apre (mwa)**).

Anonimize yon kliyan (dwa pou efase)

Si yon kliyan mande pou yo efase done pèsonèl li yo, ou ka anonimize l.

1. Louvri fich kliyan an.
2. Anba fich la, klike sou **Anonimize**.
3. Li konfimasyon an: non an, kowòdone yo, adrès yo ak nòt yo ap efase pou tout tan.
4. Konfime ak **OK**, oswa **Anile** pou pa fè anyen.

Fich la vin inaktif epi li montre **Kliyan sa a te anonimize le ….** Vant yo ak istorik kont lan rete pou kontablite.


> ⚠ **Atansyon:** anonimizasyon an pa ka defèt. Aplikasyon an refize l toutotan kliyan an dwe lajan oswa li gen yon balans an favè l. Ou bezwen pèmisyon pou jere kliyan.

Anplwaye

Jere anplwaye yo

Yon **Anplwaye** se yon moun ki travay pou magazen an (pòs, siksisal, lè travay). Yon **Itilizatè** se yon kont pou konekte ak yon wòl (gade Ajoute yon itilizatè). Yon anplwaye ka gen yon kont oswa non: yon moun k ap fè netwayaj gen yon fich pou lè travay li, yon kesye gen toude, ki konekte ansanm.

> ⚠ **Atansyon:** paj **Anplwaye** a mande dwa pou jere anplwaye (pwopriyetè, administratè, manadjè). Pou konekte yon kont itilizatè, ou bezwen dwa **Jere kont anplwaye** tou.



Lis anplwaye yo

Ajoute yon anplwaye

1. Klike sou **Ajoute yon anplwaye**.
2. Ranpli **Prenon** ak **Non fanmi** (obligatwa).
3. Si sa nesesè, konplete **Pòs**, **Kòd anplwaye** (inik), **Telefòn**, **Imèl** ak **Dat anbochaj** (pa plis pase yon ane davans).
4. Nan **Kont itilizatè**, chwazi kont moun nan itilize pou konekte, oswa **Pa gen kont**.
5. Anba **Siksisal**, koche siksisal kote moun nan travay epi chwazi **Prensipal** la.
6. Ajoute **Nòt (si ou vle)**, epi klike sou **Anrejistre**.

⚠ **Atansyon:** yon kont itilizatè ka konekte ak yon sèl anplwaye sèlman. Yon manadjè ki limite a kèk siksisal ka mete yon anplwaye sèlman nan siksisal pa l yo.

Chèche epi modifye

Tape yon non, yon kòd anplwaye oswa yon imèl nan **Chèche pa non, kòd oswa imèl**, filtre pa estati oswa siksisal, epi klike sou kreyon ki sou liy lan.

Dezaktive yon anplwaye k ap pati

Nou pa janm efase yon anplwaye: nou dezaktive l.

1. Klike sou ikòn wouj la (moun ki bare a) sou liy lan.
2. Mete **Dènye jou** a (pa nan fiti a, epi pa anvan dat anbochaj la) ak yon **Rezon (si ou vle)**.
3. Klike sou **Dezaktive**.

Si gen yon pwentaj ki louvri, li fèmen. Si anplwaye a gen yon kont, kont sa a sispann epi li dekonekte sou tout aparèy yo. Pou fè l retounen, filtre sou **Inaktif** epi klike sou **Reaktive**.

Pwentaj ak prezans

Pwente nan kès la

Yon anplwaye ki gen fich li konekte ak kont li pwente tèt li:

1. Konekte nan kès la ak kont ou.
2. Anlè ekran an, klike sou **Antre travay** lè jounen an kòmanse (sou telefòn: ⋯ epi **Antre travay**).
3. Bouton an vin vèt epi li montre **Sòti travay**; pase sourit la sou li pou w wè **Antre travay depi ….**
4. Lè jounen an fini, klike sou **Sòti travay**.

💡 **Konsèy:** bouton an pa parèt si kont ou pa konekte ak okenn fich anplwaye ki aktif. Ou ka pwente sèlman nan yon siksisal yo afekte w.


Anrejistre lè travay pou yon anplwaye

1. Nan **Anplwaye**, louvri onglè **Prezans**, epi klike sou **Anrejistre lè travay**.
2. Chwazi **Anplwaye** a.
3. Mete dat ak lè a nan **Antre travay** ak **Sòti travay**.

4. Ekri **Rezon** an, pa egzanp « Bliye pwente lè l te rive ».
5. Klike sou **Anrejistre**.

> ⚠ **Atansyon:** lè a pa ka nan lavni, sòti a dwe apre antre a epi yon sesyon travay pa ka depase 24 èdtan. Ou pa ka anrejistre yon nouvo antre pou yon anplwaye ki deja antre travay: fèmen pwentaj li an premye.

Rapò prezans lan




Onglè Prezans lan

1. Nan **Prezans**, chwazi dat kòmansman ak dat fen.
2. Chwazi yon anplwaye, oswa **Tout anplwaye yo**.
3. Tablo a montre **Sesyon travay ki fèt** yo ak total **Èdtan** yo. Klike sou yon liy pou wè detay, **Kache** pou fèmen l.

Chak sesyon travay montre kote l soti (**nan kès la** oswa **yon manadjè anrejistre l**, ak rezon an). Si yon anplwaye toujou antre travay, **antre travay** parèt bò non li; yon responsab ka klike sou **Sòti travay kounye a**.


Ajoute yon itilizatè oswa envite l

Paj **Itilizatè** a mande dwa **Jere kont anplwaye** (pwopriyetè ak administratè pa default). Lis la montre **Non**, **Imèl**, **Wòl**, **Siksisal**, **Estati**, **2FA** ak **Dènye koneksyon**; liy pa w la make **(ou)**.



Lis itilizatè yo

1. Klike sou **Ajoute yon itilizatè**.
2. Tape **Imèl** la, epi **Prenon** an ak **Non fanmi** an.
3. Chwazi **Wòl** la, pa egzanp **Kesye**.
4. Anba **Aksè siksisal**, chwazi **Tout siksisal yo** oswa **Kèk siksisal sèlman** epi koche yo.
5. Tape yon **Modpas** pou kòmanse.
6. Klike sou **Ajoute yon itilizatè**.



Fòmilè Ajoute yon itilizatè a

Ka	Sa k ap pase
Imèl la poko gen kont	Kont lan kreye ak modpas ou tape a. Moun nan ka konekte touswit.
Imèl la deja gen yon kont (nan yon lòt magazen)	Modpas ou tape a pa itilize. Moun nan resevwa yon **envitasyon**; estati li se « Envite — ap tann li aksepte ».

Yon moun ki envite gen aksè nan magazen an sèlman apre li aksepte envitasyon an, nan **Sekirite kont** oswa sou tablo bò a (gade Envitasyon ak chanje magazen).

⚠ **Atansyon:** pèsonn pa ka bay plis dwa pase sa li genyen li menm. Se sèl yon pwopriyetè ki ka nonmen yon lòt pwopriyetè.

Konsèy: bay moun nan modpas depa a de vive vwa epi mande l chanje l premye fwa li konekte (Sekirite kont).

Modifye, sispann yon itilizatè oswa reyinisyalize

modpas li

Limite aksè a kèk siksisal

Yon itilizatè ki limite wè sèlman vant, sesyon, stòk ak rapò siksisal li yo; kliyan yo ak katalòg la rete komen.

1. Klike sou kreyon ki sou liy moun nan.
2. Anba **Aksè siksisal**, chwazi **Kèk siksisal sèlman** epi koche omwen yon siksisal.
3. Klike sou **Anrejistre chanjman yo**.

> **Konsèy:** si moun nan gen yon fich anplwaye, **Itilize siksisal anplwaye a** reprann siksisal ki nan fich li a. Yon pwopriyetè toujou gen aksè nan tout bagay.

Chanje wòl la oswa sispann

1. Klike sou kreyon ki sou liy lan.
2. Chanje **Wòl** la, oswa chwazi **Sispann (pa gen aksè)** nan **Estati**.
3. Klike sou **Anrejistre chanjman yo**.

Depi w anrejistre, moun nan dekonekte sou tout aparèy li yo nan magazen sa a: chanjman an aplike touswit. Pou remèt li aksè, remete **Estati** a sou **Aktif**.

> **Atansyon:** ou pa ka chanje pwòp wòl ou ni pwòp estati ou.

Reyinisyalize modpas yon manm

1. Klike sou ikòn kle ki sou liy lan.
2. Tape **Nouvo modpas** la, apre sa tape l ankò nan **Konfime modpas la**.
3. Klike sou **Reyinisyalize modpas** epi ba li modpas la yon fason ki an sekirite.


Moun nan dekonekte touswit toupatou epi li rekonekte ak nouvo modpas la.

> **Atansyon:** ou pa ka reyinisyalize pwòp modpas ou isit la: chanje l nan Sekirite kont. Si yo itilize kont lan nan yon lòt magazen tou, reyinisyalizasyon an ap refize: se moun nan ki pou chanje modpas li li menm.

Pou koupe aksè yon moun toupatou (telefòn pèdi…), sispann li oswa reyinisyalize modpas li: tout sesyon li nan magazen an ap fèmen.

Wòl ak otorizasyon

Yon wòl se yon ansanm dwa. Kat wòl entegre yo (Pwopriyetè, Administrasyon, Jeran, Kesye) gen mo **Entegre** sou yo epi ou pa ka efase yo. Paj la mande dwa **Jere wòl ak pèmisyon**.



Paj Wòl ak otorizasyon an

Wè epi modifye dwa yon wòl

1. Nan lis ki sou bò goch la, klike sou yon wòl. Kantite moun ki genyen l parèt anba non l.
2. Dwa yo gwoupe pa tèm: **Pwen vant**, **Vant**, **Lajan kach**, **Kliyan**, elatriye.
3. Tcheke oswa retire tchèk sou dwa yo. **Koche tout** ak **Dekoche tout** aji sou yon tèm antye.
4. Klike sou **Anrejistre** (oswa **Abandone chanjman yo**).

Chanjman yo aplike pwochen fwa chak moun chaje yon paj.

> ⚠ **Atansyon:** ou pa ka modifye yon wòl ki gen dwa ou pa genyen, ni ajoute yon dwa ou pa genyen. Wòl **Pwopriyetè** a toujou gen tout dwa yo.

Kreye yon wòl pèsonalize

1. Klike sou **Nouvo wòl**.
2. Tape **Non** an (**Kle** a kreye poukont li) ak yon **Deskripsyon**.
3. Nan **Kopye pèmisyon yo soti nan**, chwazi wòl pou kòmanse a, pa egzanp **Kesye**.
4. Klike sou **Kreye wòl la**, tcheke dwa pou ajoute yo, apre sa **Anrejistre**.

5. Bay moun ki konsène yo wòl sa a nan **Itilizatè**.


Pou efase yon wòl pèsonalize, ouvri l epi klike sou **Efase**. Aplikasyon an refize efase l toutotan yon moun toujou gen wòl sa a.

> **Konsèy:** wòl **Accountant** (kontab) ak **Inventory clerk** (moun ki jere depo) se egzanp wòl pèsonalize: adapte yo pou magazen ou.

Paramèt

Reglaj jeneral magazen an

Paj **Paramèt** la mande dwa **Jere paramèt magazen an** (pwopriyetè, administratè, manadjè). Onglè li yo: **Jeneral**, **Enfòmasyon biznis**, **Resi ak enpresyon**, **Fidelite**, **To taks**, **Mwayen peman**, **Siksisal ak kès**, **Depo ak anplasman**, **San koneksyon ak sekirite** ak **Istorik**.



Onglè Jeneral la

1. Nan onglè **Jeneral**, verifye **Non magazen an** ak **Lajan (deviz)** prensipal la (kòd 3 lèt).
2. Chwazi **To taks default** la, ki aplike sou chak vant.
3. Regle **Limit stòk ba** a ak **Lang** default magazen an.
4. Mete apre konbyen mwa **Kat kado yo ekspire**.
5. Koche **Pri yo gen taks ladan** si pri ki parèt yo gen taks la ladan deja, ak **Pèmèt vant ki gen yon total 0.00** si sa nesesè.
6. Klike sou **Anrejistre paramèt yo**.

Pi ba nan menm onglè a:

- blòk **Envantè ak acha**: limit apwobasyon (kòmand acha, envantè), tolerans ak **Paramèt transfè**;
- Etikèt balans yo;
- kat To echanj la.

Konsèy: si bandwòl **Fin konfigire magazen ou** parèt, klike sou **Kreye konfigirasyon default la** pou prepare siksisal, kès ak mwayen peman.

Konsèy: chak chanjman anrejistre nan onglè Istorik, ak dat la ak moun ki fè l.

To echanj USD / HTG

Magazen an gen de to ant dola ak goud. Kat **To chanj** la anlè **Tablo bò** a ak nan onglè **Jeneral** paramèt yo. Li montre toude to yo.



Kat To chanj la

To	Sèvi pou	Egzanp
To vant	Konvèti **goud an dola**: yon kliyan k ap peye an HTG (kantite yo mande a ak valè yo resevwa a), yon antre oswa yon diferans an HTG.	1 USD = 135 HTG: yon atik 10 USD koute 1 350 HTG.
To acha	Konvèti **dola an goud**: monnen ou remèt an HTG lè kliyan an te peye an dola.	1 USD = 130 HTG: 10 USD monnen fè 1 300 HTG.

Lè kliyan an peye an goud epi li pran monnen an goud, monnen an kalkile dirèkteman an goud, san diferans to: 2 000 HTG bay pou 1 350 HTG dwe, ou remèt 650 HTG.

Lè magazen an travay an goud

To yo toujou ekri ak lajan magazen an an premye:

Lajan magazen an	Jan to a ekri	Peman nan lòt lajan an
Dola (USD)	1 USD = 135 HTG	Yon kliyan k ap peye an HTG: **to vant**. Monnen ou remèt an HTG: **to acha**.
Goud (HTG)	135 HTG = 1 USD	Yon kliyan k ap peye an USD: **to acha**. Monnen ou remèt an USD: **to vant**.

Non yo pa chanje: to vant lan chanje goud an dola, to acha a chanje dola an goud. Nan yon magazen an goud, yon kliyan ki peye 10 USD nan to acha 130 HTG = 1 USD peye 1 300 HTG.

Chanje to yo

1. Sou kat **To chanj** la, klike sou **Mete to a ajou**.
2. Tape **To vant** lan ak **To acha** a, pa egzanp 135 ak 130: kantite goud pou yon dola, kèlkeswa lajan magazen an. Kite youn vid pou sèvi ak menm to a pou toude.
3. Pou aksepte yon lòt deviz, klike sou **Yon lòt deviz** (oswa **Ajoute yon deviz** si se yon sèl deviz ki aksepte).
4. Klike sou **Anrejistre to yo** (oswa **Anile**).


Nouvo to yo aplike touswit pou nouvo vant yo. Vant ki deja fèt yo kenbe to yo; yon retou swiv to vant orijinal la.

> ⚠ **Atansyon:** verifye to yo chak maten anvan ou louvri kès yo. Yon move to fè kantite yo mande ak monnen ou remèt an HTG yo fo.

> 💡 **Konsèy: Istwa** montre ansyen to vant ak to acha yo, ak dat la ak moun ki te chanje yo.

Enfòmasyon biznis ak logo

Enfòmasyon sa yo enprime sou chak resi ak chak fakti.



Onglè Enfòmasyon biznis la


1. Louvri onglè **Enfòmasyon biznis** la.

2. Nan **Logo magazen an**, enpòte yon imaj JPEG, PNG oswa WebP ki pa depase 2 Mo.
3. Ranpli **Non komèsyal magazen an**, **Non legal / non konpayi**, **Nimewo fiskal (NIF / TVA / TIN)** ak **Nimewo enskripsyon biznis**.
4. Konplete adrès la, telefòn nan, imèl la ak sit entènèt la.
5. Ekri **Règ pou retou** ou.
6. Klike sou **Anrejistre chanjman yo**.

> **Konsèy:** yon logo nwa e blan enprime pi byen sou papye tèmik. Kite adrès la vid pou sèvi ak adrès chak siksisal.

Resi ak enpresyon

1. Ouvri onglè **Resi ak enpresyon**.
2. Chwazi **Modèl resi** a: **Klasik**, **Konpak** oswa **Modèn**.
3. Chwazi **Papye** a (woulo 80 mm oswa 58 mm, A4 oswa Letter) ak **Gwosè tèks** la.
4. Mete **Kopi pa vant** (2 pou yon kopi pou kliyan an ak yon kopi pou magazen an).
5. Ekri **Antèt resi** a ak **Pye paj resi** a.
6. Anba **Montre sou resi a**, tcheke sa ki dwe parèt: logo, kesye, kliyan, pwen fidelite, kòd ba, politik retou…
7. Gade **Apèsi** a: li mete l ajou chak fwa ou fè yon chanjman.
8. Klike sou **Anrejistre**.



Onglè Resi ak enpresyon an


> **Konsèy:** tcheke **Enprime otomatikman lè yon vant fini** pou genyen tan. **Enprime yon resi tès** pèmèt ou verifye rezilta a sou papye.

> **Konsèy:** kenbe kòd ba nimewo vant lan: lè ou eskane l, ou jwenn vant lan pandan yon retou.

> **Konsèy:** lòt dokiman yo (devi, bon kòmand, relve kliyan ak founisè, rapò PDF) enprime sou papye **Lèt US**. Pou itilize A4, chanje **Papye pou lòt dokiman yo**. Rapò Z a ak nòt kredi a swiv papye resi a.

Siksisal, kès ak nimewotasyon vant yo

Yon siksisal se yon magazen fizik. Chak kès fè pati yon siksisal.



Onglè Siksisal ak kès la

Kreye yon siksisal

1. Nan onglè **Siksisal ak kès**, klike sou **Nouvo siksisal**.
2. Ranpli **Non** an, **Kòd** la, adrès la, **Fizo orè** a (America/Port-au-Prince) ak **Lajan (deviz)** la.
3. Klike sou **Kreye siksisal la**.

Kòd la sèvi kòm prefiks pou nimewo vant yo: MAIN-000123, DT-000045… Chak siksisal gen pwòp swit pa l. Chwazi lèt ki kout epi ki klè. Ansyen vant yo kenbe nimewo orijinal yo (pa egzanp S-000544).

Kreye yon kès


1. Anba **Kès**, klike sou **Nouvo kès**.
2. Chwazi **Siksisal** la ak **Anplasman stòk** kote kès la retire atik ki vann yo.
3. Chwazi **Règ tiwa yo**: **Yon kesye pou chak tiwa** oswa **Tiwa pataje**.
4. Klike sou **Kreye kès la**.

Nan fich yon kès, pati **Tiwa kès** la bay lis tiwa li yo: **Ajoute yon tiwa**, **Aktive** oswa **Dezaktive**.

> ⚠ **Atansyon:** yon kès ki pa gen anplasman stòk pa ka vann.

Depo ak anplasman stòk

Stòk la ranje nan **anplasman** (reyon, rezèv, ale) anndan yon **depo**.




Onglè Depo ak anplasman an

1. Louvri onglè **Depo ak anplasman**.
2. Klike sou **Nouvo depo** pou ajoute yon rezèv oswa yon depo.
3. Anba **Depo siksisal yo**, koche depo chak siksisal travay avè yo, apre sa klike sou **Anrejistre** sou liy lan. Se sèlman moun ki gen aksè nan tout siksisal yo ki ka chanje sa.
4. Anba **Anplasman stòk**, klike sou **Nouvo anplasman**. Chwazi tip li (**Zòn**, **Ale**, **Kazye**, **Espas vant**, **Tranzit**) ak eta stòk li (**Ka vann**, **Domaje**, **Karantèn**).

> **Konsèy:** se sèlman stòk ki nan anplasman ki ka vann yo ou ka vann. Anplasman karantèn oswa atik ki gate yo kenbe yon stòk ki pa vann.

To taks yo

1. Ouvri onglè **To taks** la.
2. Klike sou **Nouvo to taks**.
3. Mete kòd la, non an ak to a an pousantaj.
4. Anrejistre. Apre sa, chwazi to default la nan onglè **Jeneral** la.




Onglè To taks la

> **Konsèy:** pou mete kèk pwodui sou yon lòt to taks (oswa egzante yo), kreye yon kategori taks epi bay pwodui yo li.

Pwogram fidelite a

1. Louvri onglè **Fidelite** a.
2. Koche **Aktive yon pwogram fidelite**.
3. Regle **Pwen yo genyen (% chak vant)**, **Valè yon pwen**, **Minimòm pwen pou itilize an yon sèl fwa** ak **Pi gwo pati nan yon vant ki ka peye ak pwen**.
4. Li **Egzanp** ki anba a: li mete l ajou ak chif ou yo.
5. Klike sou **Anrejistre**.




Onglè Fidelite a

> **Konsèy:** si w dezaktive pwogram nan, kliyan yo kenbe pwen yo; yo jis pa ka genyen plis ni itilize yo ankò.

Mwayen peman yo

1. Louvri onglè **Mwayen peman** an.
2. Klike sou **Nouvo mwayen peman**, oswa sou kreyon yon mwayen ki deja egziste.
3. Chwazi tip la: lajan kach, kat, peman mobil (MonCash), virman labank, avwa…
4. Endike si mwayen an **Louvri tiwa kès la** epi si li **Bezwen yon referans** (nimewo tranzaksyon MonCash pa egzanp).
5. Anrejistre.




Onglè Mwayen peman an

> **Konsèy:** yon mwayen ki inaktif disparèt nan kès la men li rete nan istorik vant yo. Non ki parèt nan kès la se sa ou tape isit la.

San koneksyon ak sekirite

1. Louvri onglè **San koneksyon ak sekirite**.
2. Regle **Tan pou vann san koneksyon (èdtan)**: apre delè sa a san koneksyon, kès la bloke.
3. Si sa nesesè, regle **Pi gwo vant san koneksyon**, **Vant san koneksyon pou chak peryòd** ak **Total vant san koneksyon pou chak peryòd** (0 = san limit).
4. Koche **Egzije otantifikasyon de faktè pou administratè yo** si ou vle fè l obligatwa.
5. Nan **Antre an vigè**, kite l vid pou aplike touswit, oswa chwazi yon dat nan lavni.
6. Ajoute yon **Nòt (opsyonèl)**, epi klike sou **Anrejistre**.



Onglè San koneksyon ak sekirite a

Reglaj	Sa sa vle di
Tan pou vann san koneksyon (èdtan)	Konbyen tan yon kès ka vann san koneksyon.
Pi gwo vant san koneksyon	Pi wo pase sa, vant lan anrejistre men li ale nan Lis kontwòl la.
Vant san koneksyon pou chak peryòd	Kantite maksimòm vant san koneksyon anvan pou l oblije konekte ankò.
Total vant san koneksyon pou chak peryòd	Montan total maksimòm ki ka vann san koneksyon.

Lè otantifikasyon de faktè obligatwa, moun ki jere itilizatè yo, wòl yo, paramèt yo oswa jounal odit la dwe aktive l: toutotan yo pa fè sa, yo tonbe sou **Sekirite kont** lè yo konekte.


> ⚠ **Atansyon:** avèti administratè yo anvan ou koche bwat sa a: chak moun dwe gen yon aplikasyon otantifikasyon sou telefòn li (gade Aktive otantifikasyon de faktè).

Planifye yon chanjman epi gade istorik la

Plizyè paramèt pwopoze yon dat **Antre an vigè**: chanjman an aplike otomatikman nan dat ak lè ou chwazi a.

> ⚠ **Atansyon:** dat antre an vigè a dwe nan fiti, oswa vid pou aplike touswit (« Chwazi yon dat nan fiti oswa kite l vid »).

1. Ouvri onglè **Istorik** la.
2. Chak liy montre **Vèsyon** an, **Estati** a (**aplike**, **planifye** oswa **anile**), **Antre an vigè**, **Chanjman** yo ak moun ki fè l la (**Pa**).
3. Klike sou **Wè** pou detay yon vèsyon.
4. Pou abandone yon chanjman ki **planifye**, klike sou **Anile** sou liy li.



Onglè Istorik la

Etikèt balans (atik ki peze)

Yon balans ki fè etikèt enprime yon kòd ba ki gen kòd atik la (PLU) ak pwa a oswa pri a. Kès la konn li l si fòma a regle.

1. Louvri **Paramèt**, onglè **Jeneral**, blòk **Etikèt balans (atik ki peze)**.
2. Nan **Prefiks ki li kòm etikèt balans**, chwazi prefiks balans ou sèvi yo (kòd ba ki kòmanse ak 20 rive 29). Si pa gen okenn prefiks ki chwazi: etikèt balans yo dezaktive.
3. Chwazi sa **Etikèt la gen**: **Pwa a** oswa **Pri a**.
4. Regle **Chif PLU** yo (apre prefiks la) ak **Desimal valè a** (2 = santim; 3 = gram li an kg), jan sa ye nan papye balans lan.
5. Klike sou **Anrejistre paramèt yo**.


Nan chak pwodui yo vann selon pwa, tape menm kòd la nan **PLU (kòd balans)** (gade Inite ak pwodui selon pwa).

> **Konsèy:** fè yon tès: peze yon atik, eskane etikèt la nan kès la epi verifye kantite ak pri liy lan.

Materyèl ak sistèm

Materyèl: enprimant, tiwa kès ak eskanè

Resi yo enprime dirèkteman sou enprimant tèmik la gras ak **JodaPrint**, yon ti pwogram ki enstale sou òdinatè kès la. Li mache ak enprimant USB ak enprimant rezo, epi li louvri tiwa kès la. San li, resi yo pase nan fenèt enpresyon navigatè a. Paj **Materyèl** la mande dwa pou jere materyèl (pwopriyetè, administratè, jeran).



Paj Materyèl la

Enprime ak JodaPrint

Ajan JodaPrint la enstale epi aktive yon sèl fwa sou chak òdinatè kès. Apre sa:

1. Nan administrasyon an, klike sou **Materyèl**.
2. Anba **Enprimant resi (JodaPrint)**, verifye estati **Konekte · vèsyon …**.
3. Chwazi enprimant resi a nan lis la ak **Lajè papye a** (80 mm oswa 58 mm). Enprimant ki gen alyas « receipt » nan tablo bò JodaPrint la chwazi pa defo.
4. Klike sou **Enprime yon resi tès**.

Estati	Sa li vle di
Konekte · vèsyon …	Tout bagay mache: resi yo soti san fenèt enpresyon.
Pa jwenn sou òdinatè sa a	Ajan an pa enstale oswa li pa demare. Klike sou **Telechaje JodaPrint**, enstale l, apre sa **Rafrechi**.
Enstale, poko aktive	Aktive ajan an ak kont JodaPrint ou.
Ajan an refize	Adrès kès la pa otorize: ajoute l nan tablo bò JodaPrint la (**Developers › Origins & security**).
Pa konfigire sou sèvè kès la	Teknisyen an dwe ajoute kle siyati JodaPrint la sou sèvè a.

⚠ **Atansyon:** san koneksyon Entènèt, kès la pa ka fè siyen enpresyon an: resi yo pase lè sa a nan fenèt enpresyon navigatè a, epi tiwa a louvri ak kle li.

Konsèy: enprimant lan ak lajè papye a rete nan navigatè kès la: chwazi yo sou chak kès.

Enprimant etikèt

Etikèt pwodui yo (1 × 1 pous) enprime sou yon enprimant etikèt gras ak JodaPrint, san fenèt enpresyon navigatè a.

1. Nan tablo bò JodaPrint la, bay enprimant etikèt la alyas **label**. Konsa li chwazi pa defo.
2. Sou paj **Materyèl** la, anba **Enprimant etikèt**, verifye se bon enprimant lan ki chwazi, oswa chwazi l nan lis la.
3. Mete yon woulo etikèt 1 × 1 pous epi klike sou **Enprime yon etikèt tès**.

Etikèt yo enprime apati lis pwodui yo: gade Lis pwodui yo ak etikèt yo.

Konsèy: enprimant etikèt la chwazi sou chak òdinatè. Fè sa yon fwa sou chak òdinatè ki enprime etikèt.

Ansyen metòd: pon enpresyon an

Pon enpresyon an se ansyen fason pou enprime, pou enprimant rezo sèlman. Kès ki itilize JodaPrint pa bezwen li.

Teknisyen ou a enstale pon an yon sèl fwa. Apre sa, sou PC kès la:

1. Lanse pon enpresyon an: fenèt li afiche yon **Kòd asosyasyon** 6 chif.
2. Nan administrasyon an, klike sou **Materyèl**.

3. Anba **Enprimant resi (pon enpresyon)**, tape kòd la nan **Kòd asosyasyon**.
4. Kite **Adrès pon an** jan l ye a (http://127.0.0.1:17777), sòf si teknisyen an di w chanje l.
5. Klike sou **Asosye**. Estati a chanje pou **Asosye**.
6. Klike sou **Enprime yon resi tès**.

Estati	Sa sa vle di
Pa ap mache	Pon an pa ap mache sou PC sa a. Lanse l.
Ap mache, men li pa asosye ak navigatè sa a	Tape kòd asosyasyon an.
Asosye · vèsyon …	Tout bagay ap mache.

⚠ **Atansyon:** asosyasyon an se pou chak navigatè ak chak kès: refè l si ou chanje PC oswa navigatè. **Dekonekte** retire asosyasyon an.

Konsèy: apre plizyè kòd ki pa bon, pon an afiche yon nouvo kòd. Apre 10 erè, fòk ou relanse l an mòd asosyasyon.


Tiwa, eskanè ak ekran kliyan

- **Tiwa kès**: **Teste ouvèti tiwa a** voye yon sèl enpilsyon. Verifye pa gen pèsonn ki kanpe devan l.
- **Eskanè kòd ba**: regle sifiks la (**Antre**, **Tab** oswa anyen), kantite karaktè minimòm ak delè yo, epi klike sou **Anrejistre paramèt eskanè a**. Teste l nan **Tès eskanè**.
- **Ekran kliyan**: **Louvri ekran kliyan an** louvri yon dezyèm fenèt pou mete sou ekran ki vire bò kote kliyan an (gade Ekran kliyan an).

Paramèt sa yo rete nan navigatè kès la: fè yo sou chak kès. Paj la bay lis **Aparèy ki sipòte** yo tou.

Aparèy yo (kès ki anrejistre)

Chak navigatè ki louvri kès la anrejistre tankou yon **Aparèy**. Paj **Aparèy** la (pwopriyetè, administratè) montre eta yo.



Paj Aparèy la

1. Anwo a, gen twa kontè: **Aparèy aktif**, **Vant san koneksyon k ap tann** ak **Aparèy ki bezwen atansyon**.
2. **Estati senkronizasyon** montre, pou chak kès, vant ki poko senkronize, nouvo tantativ yo, vant pou verifye ak ka pou egzamine.
3. Klike sou **Rafrechi** pou mete chif yo ajou.

Pi ba, chak aparèy montre **Estati** li, **Dènye fwa li parèt**, **Dènye senkronizasyon** li, vant li genyen **Ap tann** ak dat **San koneksyon jiska** (lè otorizasyon pou l vann san entènèt la fini). **Ekspire** vle di kès la pa t konekte depi twò lontan; chak fwa li konekte ankò, otorizasyon an renouvle.

> **Konsèy:** yon montan ki poko voye ki pa 0 vle di yon kès kenbe vant san entènèt. Konekte l ankò pi vit posib.

Enpòte vant ki poko senkronize

Si yon kès pa ka konekte ankò, yon manadjè ekspòte vant li yo depi kès la (fenèt **Vant san entènèt**, **Ekspòte vant ki poko senkronize yo**).

1. Klike sou **Enpòte vant ki poko senkronize**.
2. Chwazi fichye yo te ekspòte a ak kès kote l soti a nan **Kès vant yo soti**.
3. Klike sou **Enpòte**. Yon rezime montre vant ki anrejistre, sa ki te deja rive, sa pou verifye ak sa pou eseye ankò.


Chanje non, revoke, make kòm pèdi

Bouton	Kilè	Efè
Chanje non	Bay yon non ki klè (« Kès 1 - kontwa »)	Pa gen lòt efè.
Revoke	Yon kès pa dwe vann san entènèt ankò (yo ranplase PC a, gen dout)	Li pèdi dwa sa a touswit; moun ki konekte sou li yo dekonekte. **Retabli** anile revokasyon an.
Make kòm pèdi	PC oswa tablèt yo vòlè, ki pèdi oswa yo abandone	Revokasyon pou tout tan, sesyon yo fèmen, vant ki pa t voye yo refize; yon dosye « Kès yo deklare pèdi » louvri nan Fil kontwòl la.

> ⚠ **Atansyon: Make kòm pèdi** pa ka anile. Anvan, verifye si gen vant ki poko voye epi eseye ekspòte yo.

Jounal odit la

Jounal odit la kenbe tras chak aksyon ki sansib: kiyès ki fè l, kiyès ki apwouve l ak sa ki chanje. Pèsonn pa ka modifye ni efase liy yo.



Jounal odit la

1. Nan meni an, klike sou **Jounal odit**.

2. Tape yon aksyon nan **Filtre pa aksyon, egzanp sale.voided**.
3. Chwazi yon **Tip evènman** si w bezwen.
4. Klike sou flèch yon liy pou wè detay yo (**Anvan** / **Apre**, adrès IP, montan, nimewo vant…).


Kolòn **Kiyès**, **Apwouve pa**, **Sib** ak **Rezon** yo reponn kesyon moun konn poze pandan yon kontwòl.

> **Konsèy:** kèk aksyon ki itil: sale.voided (vant anile), user.password_reset (modpas reyinisyalize), role.updated (wòl modifye), session.created (koneksyon), auth.login_failed (move modpas).

> **Atansyon:** se sèlman moun ki gen aksè nan tout siksisal yo ki ka wè jounal konplè a.

Evènman sistèm yo

Paj sa a se pou pwopriyetè a, administratè yo ak sipò teknik.



Paj Evènman sistèm yo

1. Kontè ki anlè yo montre reta livrezon an ak evènman ki **Ann atant**, **Echwe** (yon lòt esè planifye) oswa **Mete sou kote**.
2. **Evènman pou livre** bay lis evènman sa yo; **Eseye ankò** oswa **Relanse** voye yon evènman ankò.

3. **Verifikasyon rapwochman** bay lis verifikasyon otomatik ki fèt chak jou: **Pase**, **Gen pwoblèm** oswa **Ap fèt**.
4. Klike sou **Fè verifikasyon yo kounye a** pou refè verifikasyon yo, epi sou **Rafrechi** pou mete paj la ajou.

> ⚠ **Atansyon:** si yon kontè **Mete sou kote** oswa yon verifikasyon **Gen pwoblèm** pa a zewo, avèti sipò teknik ou.


Kont mwen

Sekirite kont, modpas ak sesyon

Paj **Sekirite kont** la gen tout reglaj pèsonèl ou yo. Tout moun ka ouvri l:

- nan kès la: ikòn ki fèt tankou yon plak pwoteksyon anlè adwat (sou telefòn: ⋯ epi **Sekirite kont**);
- nan administrasyon an: **Sekirite kont** anba nèt nan meni an.

Ladan l gen: **Otantifikasyon de faktè**, **Envitasyon magazen** (si ou genyen), **Magazen** (si kont ou gen plizyè), **Chanje modpas** ak **Kote ou konekte**.



Paj Sekirite kont la

Chanje modpas ou

1. Nan **Modpas kounye a**, tape modpas ou genyen kounye a.
2. Nan **Nouvo modpas**, tape nouvo a (omwen 8 karaktè).
3. Tape l ankò nan **Konfime modpas la**.
4. Klike sou **Chanje modpas**.

Ou rete konekte sou aparèy sa a; tout lòt aparèy ou yo dekonekte.

⚠ **Atansyon:** aplikasyon an toujou mande ansyen modpas la. Si ou bliye l, mande yon administratè pou l reyinisyalize l (gade Kont bloke oswa modpas bliye).

Konsèy: chwazi yon fraz ki fasil pou w sonje men ki difisil pou lòt moun devine (twa mo ak yon chif). Pa janm ekri modpas ou bò kès la.

Wè sesyon ou yo epi dekonekte lòt aparèy yo

Kote ou konekte montre chak aparèy kote kont ou louvri: navigatè, sistèm, dat koneksyon ak dènye aktivite. Aparèy w ap itilize a make **Aparèy sa a**.

1. Chèche yon aparèy ou pa rekonèt.
2. Klike sou **Dekonekte sesyon sa a** sou liy li.
3. Pou fèmen tout sesyon eksepte aparèy sa a, klike sou **Dekonekte tout lòt kote** (chif la montre konbyen sesyon ki pral fèmen).

Konsèy: fè sa si ou bliye dekonekte sou yon òdinatè plizyè moun itilize oswa si ou pèdi yon telefòn, epi chanje modpas ou tou.

Aktive otantifikasyon de faktè (2FA)

Otantifikasyon de faktè ajoute yon kòd 6 chif, yon aplikasyon sou telefòn ou afiche. Menm si yon moun vòlè modpas ou, li pa ka konekte san telefòn ou.

Anvan, enstale yon aplikasyon otantifikasyon: pa egzanp Google Authenticator, Microsoft Authenticator oswa 1Password.

1. Nan **Sekirite kont**, nan pati **Otantifikasyon de faktè**, klike sou **Aktive**.
2. Louvri aplikasyon an sou telefòn ou epi eskane kòd QR ki parèt la.
3. Si ou pa ka eskane, tape nan aplikasyon an kle ki parèt anba **Ou pa ka eskane ? Antre kle sa a alamen**.
4. Tape kòd 6 chif aplikasyon an afiche a.
5. Klike sou **Verifye epi aktive**.

Estati a chanje pou **Aktive**. Chak fwa ou konekte, y ap mande w kòd la apre modpas la (gade Tape kòd la).

⚠ **Atansyon:** pa janm montre kòd QR a ni kle a bay yon lòt moun, epi pa pran yo an foto.

> **Konsèy:** pou kite sa anvan ou fini, klike sou **Anile**: anyen pa aktive anvan **Verifye epi aktive**.

Pou dezaktive, klike sou **Dezaktive** epi tape yon kòd aplikasyon an ap afiche kounye a. Pou chanje telefòn, dezaktive l ak ansyen telefòn nan, epi aktive l ak nouvo a.

> **Atansyon:** si magazen an oblije administratè yo sèvi ak otantifikasyon de faktè (gade San entènèt ak sekirite), moun sa yo tonbe sou paj sa a lè yo konekte, ak mesaj **Otantifikasyon de faktè obligatwa**, epi yo dwe aktive l anvan yo fè nenpòt lòt bagay.

Envitasyon ak chanje magazen

Aksepte oswa refize yon envitasyon

Lè yon lòt magazen ajoute adrès imèl ou epi ou deja gen yon kont, ou resevwa yon envitasyon. Li parèt nan **Envitasyon magazen** (paj **Sekirite kont**) ak anlè **Tablo de bò** a, avèk non magazen an ak wòl yo pwopoze ou a.

1. Li non magazen an ak **Wòl** yo pwopoze a.
2. Klike sou **Aksepte** pou travay nan magazen sa a, oswa sou **Refize** si ou pa konnen l.

Ou kenbe modpas ou: magazen ki envite ou a pa konnen l.

> **Konsèy:** si yo oblije ou mete otantifikasyon de faktè, aktive l anvan: apre sa, envitasyon yo ap parèt.

Chanje magazen

Si kont ou nan plizyè magazen, blòk **Magazen** an parèt sou **Sekirite kont**: « Kont ou nan plizyè magazen. Chwazi nan kiyès ou vle travay. »

1. Ouvri **Sekirite kont**.
2. Nan **Magazen**, magazen ki aktif la gen mo **Aktyèl** bò kote l.
3. Klike sou **Chanje** bò kote lòt magazen an.
4. Aplikasyon an rechaje dwa ou yo pou magazen sa a epi li ouvri kès la oswa administrasyon an.

> **Konsèy:** pou chanje siksisal oswa kès nan menm magazen an, sèvi ak lis kès yo ki anlè ekran kès la pito.

Kesyon moun poze souvan

Kesyon moun poze souvan: nan kès la

Kesye a pa ka mete yon rabè

Yon kesye ka bay yon rabè jiska limit magazen an; si l depase sa, li dwe ekri yon rezon, epi fenèt **Bezwen apwobasyon yon manadjè** a ouvri lè l ap resevwa peman an. Yon manadjè ki la tape imèl li ak modpas li, epi li klike sou **Apwouve** (gade Fè apwouve). Si pa gen okenn manadjè, diminye rabè a oswa mete panye a an atant.

Fenèt apwobasyon an refize manadjè a

- Manadjè a dwe gen dwa yo mande a li menm: yon lòt kesye pa ka apwouve.
- Li pa dwe moun ki konekte a: ou pa ka apwouve tèt ou.
- Si li gen otantifikasyon de faktè, li dwe tape kòd 6 chif la.
- Apwobasyon an bon pou 2 minit ak yon sèl aksyon: rekòmanse si tan an fin pase.

« Stòk pa ase » oswa « Sèlman … nan stòk »

Kès la refize vann plis pase stòk ki disponib la. Verifye etajè a ak depo a. Si stòk reyèl la pi wo, yon manadjè ajiste stòk la, epi vant lan ka kontinye. San entènèt, vant lan aksepte men yon dosye ouvri nan Fil kontwòl la.

Kès la refize vann

- Sesyon an pa louvri epi magazen an egzije l: ouvri sesyon an.
- Sesyon an nan **Ap konte**: klike sou **Retounen vann** oswa fini fèmti a.
- Ekran **Vant san entènèt sispann pou kounye a**: gade Vann san entènèt.

« Pa jwenn okenn pwodui pou … »

Kòd ba ou eskane a pa konekte ak okenn pwodui. Chèche atik la pa non li; yon manadjè ka ajoute kòd sa a nan varyant lan (gade Kòd ba).

Kesyon moun poze souvan: san entènèt

Kès la san entènèt

Badj anwo a chanje soti **Sou entènèt** pou **San entènèt**. Pa pè: kès la kontinye vann pandan tan ki otorize a (24 èdtan pa defo). Vant yo rete sou aparèy la epi yo voye otomatikman lè entènèt la tounen.

Verifye kab la, Wi-Fi a oswa bwat entènèt la. Lè koneksyon an tounen, kite kès la louvri kèk minit pou l ka voye vant li yo. Responsab la swiv voye a sou paj Aparèy la.

Kès la bloke epi li refize vann san entènèt

Tan pou vann san entènèt la depase, oswa kès la rive nan limit vant san entènèt. Konekte kès la ankò sou entènèt: otorizasyon an renouvle touswit. Si ekran an di lè a te fè bak, korije dat ak lè aparèy la.

Si kès la vrèman pa ka konekte ankò, ekspòte vant li yo (fenèt **Vant san entènèt**, **Ekspòte vant ki poko senkronize yo**). Yon responsab ap enpòte yo depi paj **Aparèy** la.

Yon vant san entènèt « Pou verifye »

Sèvè a refize vant lan epi li montre rezon an (stòk, pri, sesyon…). Mande yon manadjè korije pwoblèm nan, epi klike sou **Eseye ankò** nan fenèt **Vant san entènèt** la.

Kont bloke, modpas bliye, aksè refize

Kont mwen bloke

Apre 5 modpas (oswa kòd 2FA) ki pa bon youn dèyè lòt, kont lan bloke pou 15 minit. Paj koneksyon an montre: « Twòp tantativ ki echwe. Kont sa a bloke pou kèk minit. »

1. Tann 15 minit san w pa eseye ankò: chak nouvo esè ki pa bon fè blokaj la dire plis.
2. Verifye si touch majiskil la (Caps Lock) pa aktive.
3. Eseye ankò ak bon modpas la.

⚠ **Atansyon:** si kont ou bloke pandan ou pa t eseye konekte, petèt yon moun te eseye antre ladan l. Avèti pwopriyetè a epi chanje modpas ou.

Mwen bliye modpas mwen

Mande pwopriyetè a oswa yon administratè: li klike sou ikòn kle a sou liy ou nan **Itilizatè** epi li ba ou yon nouvo modpas (gade Reyinisyalize modpas la). Apre sa, chanje l ou menm nan **Sekirite kont**.

Yon nouvo anplwaye pa ka konekte

Verifye nan **Itilizatè**:

- **Estati** li: **sispann** bloke aksè a;
- mesaj « Envite — ap tann li aksepte »: moun nan te deja gen yon kont, li dwe aksepte envitasyon an nan **Sekirite kont** (gade Envitasyon);
- imèl li: yon fòt frap anpeche l konekte.

Chanjman wòl la pa aplike

Yon chanjman wòl oswa dwa aplike lè paj la chaje ankò. Moun nan dekonekte tou lè wòl li chanje: li jis bezwen konekte ankò.

Gen yon paj oswa yon bouton ki manke

Wòl ou pa ba w aksè nan paj sa a oswa aksyon sa a. Mande administratè a pou l verifye otorizasyon ou yo (gade Konprann wòl yo).

Kesyon moun poze souvan: vant ak deviz

Mwen pa ka anile yon vant

Pou anile yon vant, ou bezwen dwa **Anile vant** (manadjè, administratè, pwopriyetè); yon kesye ka fè l ak apwobasyon yon responsab. Aplikasyon an refize l tou lè:

- sesyon kès vant lan deja fèmen (oswa, san sesyon, vant lan gen plis pase 24 èdtan);
- vant lan deja gen yon retou oswa yon ranbousman;
- yo te peye vant lan ak yon tèminal kat ki konekte.

Nan ka sa yo, fè yon retou: li remete stòk la epi li ranbouse kliyan an pandan l kenbe yon tras pwòp.

> **Konsèy:** yon mesaj refi ka parèt an angle, pa egzanp « This sale's shift is closed: use a return instead of a void »: sesyon an fèmen, fè yon retou.

To chanj lan chanje

Yon responsab mete to a ajou sou kat **To echanj** lan (gade To echanj). Nouvo to a aplike touswit sou nouvo vant yo. Vant ki deja fèt yo kenbe to pa yo: yon ansyen resi pa janm chanje, epi yon retou swiv montan vant orijinal la.

Mwen pa wè vant yon lòt siksisal

Kont ou petèt limite a sèten siksisal. Mande yon administratè pou l modifye **Aksè siksisal** ou nan **Itilizatè**.

Kesyon moun poze souvan: enprimant ak tiwa

Enprimant lan pa reponn

Louvri **Administrasyon** > **Materyèl** epi li **Estati** pon enpresyon an:

- **Pa ap mache**: pon an pa lanse sou PC sa a. Lanse l oswa redemare PC a.
- **Ap mache, men li pa asosye ak navigatè sa a**: tape kòd asosyasyon pon an montre a, apre sa klike sou **Asosye**.
- **Asosye**: verifye enprimant lan limen, li gen papye epi li byen konekte.

Apre sa, klike sou **Enprime yon resi tès**. Pandan w ap tann, resi yo enprime pa fenèt enpresyon navigatè a.

Tiwa kès la pa louvri

Tiwa a louvri atravè enprimant resi a: verifye enprimant lan anvan. Li louvri sèlman pou peman ki regle sou **Louvri tiwa kès la** nan Mwayen peman. Pou teste, sèvi ak **Teste ouvèti tiwa a** nan **Materyèl**: klike yon sèl fwa, ouvèti a pa janm repete otomatikman.

Eskanè kòd ba a ajoute move atik

Regle sifiks la ak kantite karaktè minimòm nan **Materyèl** > **Eskanè kòd ba**, apre sa verifye nan **Tès eskanè** si kòd li li a konplè.

Kesyon moun poze souvan: rapò ak ekspòtasyon

Yon rapò pa montre kou a ni maj la

Kolòn sa yo mande dwa pou wè kou yo. Pwopriyetè a, administratè a ak jeran an genyen l pa defo; yon kontab pa genyen l, sòf si yo ajoute l pou li nan Wòl ak otorizasyon.

Lyen pou telechaje yon ekspòtasyon pa mache ankò

Chak lyen valab pandan 15 minit. Retounen nan **Rapò**, zòn **Ekspòtasyon an aryè-plan**, epi klike sou **Telechaje** ankò. Si ekspòtasyon an gen plis pase 24 èdtan, li **Ekspire**: relanse l.

Rapò a montre yon pati nan vant yo sèlman

- Verifye peryòd la ak siksisal ou chwazi a.
- Yon kont ki limite a kèk siksisal wè chif siksisal sa yo sèlman.
- Jounen kontab la ka kòmanse apre minwi (gade Jounen kontab): yon vant a 2 è di maten ka konte pou jou anvan an.

Poukisa yo refize yon dat?

Pou evite erè lè w ap tape, aplikasyon an verifye dat yo. Souvan, kalandriye a pa menm pwopoze dat ki entèdi yo.

Ki kote	Règ	Mesaj
Depans: **Dat**	Pa nan fiti	« Dat depans lan pa ka nan fiti »
Fakti founisè: **Dat fakti**	Pa nan fiti	« Dat fakti a pa ka nan fiti »
Fakti founisè: **Dat pou peye**	Pa anvan dat fakti a	« Dat pou peye a pa ka vini anvan dat fakti a. »
Peman oswa kredi founisè	Pa nan fiti	« Dat la pa ka nan fiti »
Bon kòmand: **Livrezon prevwa**	Pa nan tan pase	« Dat livrezon prevwa a pa ka nan tan pase »
Kliyan: dat nesans	Pa nan fiti, pa anvan 1900	« Dat la pa ka anvan 1900 »
Rabè, lis pri: fen validite	Apre kòmansman an epi pa nan tan pase	« Dwe apre dat kòmansman an », « Dat fen an pa ka nan tan pase »
Devi: **Valab jiska**	Pa nan tan pase	« Dat validite a pa ka nan tan pase »
Paramèt: **Antre an vigè**	Nan fiti, oswa vid	« Chwazi yon dat nan fiti oswa kite l vid »
Anplwaye: dat anbochaj	Pa plis pase yon ane davans	« Dat anbochaj la pa ka depase yon ane davans »
Anplwaye: dènye jou	Pa nan fiti, pa anvan anbochaj la	« Dat depa a vini anvan dat anbochaj la »
Prezans: lè ou tape	Pa nan fiti, sòti apre rive, 24 è maksimòm	« Lè a pa ka nan fiti »…
Peryòd (rapò, vant, sesyon, rapò bank)	Kòmansman ≤ fen	Fen an pa ka vini anvan kòmansman an

Konsèy: yon dat ki te deja anrejistre epi ki pase kounye a (pa egzanp fen yon ansyen devi) ka rete jan li ye a; règ la aplike lè ou tape oswa chanje dat la.