


# **Active Directory**

# Indizea

Zerbitzari makinetako partizioak	3
Windows zerbitzariaren ezarpena	
Domeinua sortu	
DNS zerbitzua	7
Erabiltzaileak	
Zerbitzariaren irudia egin	8
Bezero makinen partizioak	
Bezero makinen Windows eta Ubuntu ezarpena eta irudia	
Windows eta Ubuntu sortu dugun domeinuan sartu	
Windows:	
Ubuntu20:	11
DHCP zerbitzaria	
Enpresaren datuak gordetzeko egitura eta segurtasun kopiak	


# Zerbitzari makinetako partizioak

Zerbitzari makinan partizioak egin ditut horrela disko logiko bat ezabatzen bada ez eragiteko. Zerbitzariaren diskoa partizionatu dut 3 partizioetan, lehenengo partizioa 'Disco Local' izena du eta han dago sistema eragilea, gero 'Datuak' partizioa datuentzako eta segurtasun kopientzako 'SK' partizioa izango da.




# Windows zerbitzariaren ezarpena

Windows 2019 server instalatu ondoren, Sarea konfiguratu dut, IP estatikoa eman diot, sarea 192.168.0.0 /24 izango da, zerbitzaria 192.168.0.1/24 eta ez du




edukiko gateway-a barne sarea erabiltzen ari delako.

Horretaz aparte Zerbitzariaren izena aldatu egin dut eta 'ZerbitzariaJoel' izena jarri diot.




#### Domeinua sortu


Domeinua sortzeko, lehenengo zerbitzariaren izena aldatu, nire kasuan ZerbitzariaJoel deitu diot. Active directory eta DNS zerbitzariaren rolak instalatu ondoren 'administrador del servidor'-en banderan azaltzen da jakinarazpen bat, 'Promover este servidor a controlador de dominio' klik egin.




Domeinua sortzerakoan 'agregar nuevo bosque' aukera hartuko dugu horrela domeinua sortuko duzu eta domeinuaren izena jarri, nire kasuan Joeldomeinua.net izango da.



Ondoren eskatzen dizu pasahitza jartzeko errestaurazio moduarentzako, Tolosa22 da jarri dioten pasahitza.



#### Ondoren azkeneko puntura joan eta 'instalar'-en klik egin instalatzeko.



Hori guztia eginda zerbitzariaren administratzailean azaltzen da Joeldomeinua.net -en dagoela



#### DNS zerbitzua

DNS zerbitzua IP-en eta izenen arteko itzulketa eginteko balio du, Active directory instalatzean, DNS-zerbitzua martxan jarri behar dugu horrela domeinuaren izena itzuli ditzakegu Ip-etan. 'Agregar roles y caracteristicas'-en DNS Instalatu ondoren, zerbitzu hori edukiko dugu eta martxan jarrita.

Hemen dago Windows eta Ubuntu-ren makinen IP eta izenak asoziatuta:

PCWin10	Host (A)	192.168.0.2	21/09/2022 9:00:00
Ubuntu20A	Host (A)	192.168.0.4	27/09/2022 10:00:00
zerbitzariajoel	Host (A)	192.168.0.1	static

#### **Erabiltzaileak**

Erabiltzaileak sortzea oinarrizko gauza bat da, langile bakoitzak bere erabiltzailea bere baimenekin etab. behar du lan egiteko. Active directory-ko erabiltzaileak sortzean 'herramientas>usuarios y equipos de active directory'-en sartu behar da zerbitzariaren administratzailearen barruan, han 3 erabiltzaile sortu ditut.

Nombre	Tipo	Descripción
据 Anselmo Rocha	Usuario	
🐁 loritz pelea	Usuario	
🔏 Oihan Agirrezabala	Usuario	

## Zerbitzariaren irudia egin

Zerbitzariaren irudia egingo dugu beste makina batean azkar instalatu nahi badugu edo borratzen bada kopia berreskuratzeko. Zerbitzariaren diskoaren irudia egiteko macrium reflect erabili dut. Eta kasu honetan beste disko virtual batera pasa dut.




eSoftner


1. Hori guztia egiteko Hiren's boot-ekin booteatzen dugu makina eta Macrium reflect-en sartzen gara, Hiren's boot-ean Macrium Reflect-en direktoriora iristeko path-a hau da.




2. Macrium reflect-en sartuta, backup orrian, bi diskoak eta bere partizioak ateratzen dira, nahi dugun diskoa klonatzeko bere azpian 'Image this disk' jartzen duen lekuan klikatu.



3. Hor klikatu ondoren esan behar zaio non nahi duzun eduki diskoaren irudia, horretarako 'folder' aukeratzen dugu eta diskoa edo direktorioa hartzen dugu, nire kasuan Skserver da irudi gordeko duten lekua, aukeratu eta 'finish' jartzen duen lekuan klikatu.



4. Irudia bukatzen ondo egin bada, hau agertuko zaizu, klik egin 'close' botoian ateratzeko.



# Bezero makinen partizioak

Bezero makinan bi partizio egin ditut, bat Windows10-entzat NTFS fitxategi sistemarekin eta beste bat Ext4-ekin Ubuntu20-entzat, Partizioak DRBL-ren Gparted-ekin egin ditut.



# Bezero makinen Windows eta Ubuntu ezarpena eta irudia

Partizioak egin ondoren sistema eragileak instalatu ditut, lehenengo Windows10 instalatu dut eta gero ubuntu instalatu dut 'instalar junto a otro sistema operativo' aukerarekin, horrela GRUB bat sortuko du. Horren ondoren Macrium reflect-ekin egin nuen diskoaren irudia.

# Windows eta Ubuntu sortu dugun domeinuan sartu.

Windows:

IP-a jarri diot.

Hasteko bere **hostname-a** aldatu diot, errazago identifikatzeko, PCWin10 izena Usar la siguiente dirección IP: jarri diot. **Sarea** konfiguratzean Dirección IP: estatikoa erabiliz: Ιp Ip-a Máscara de subred: 192.168.0.2/24, gateway gabe Puerta de enlace predeterminada: eta DNS bezala zerbitzariaren

 Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente (a) Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 0 .

192 . 168 . 0 . 2

255 . 255 . 255 . 0

10

Hori guztia eginda zerbitzariarekin konexioa dugula frogatzeko ping egin zerbitzariari eta konexioa badu domeinuan sartzeko prest dago.

```
C:\Users\Oihan>ping 192.168.0.1

Haciendo ping a 192.168.0.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Azkenik 'control panel'-en sisteman, domeinuan sartzeko aukera bat ematen du, han sartzean domeinuaren erabiltzaile bat eta bere pasahitza eskatuko dizu sartzeko.

#### • Ubuntu20:

Ubuntu 20 sisteman Windows baino konplexuagoa da domeinu batean sartzea, pausu gehiago egin behar dira;

1. Ubuntu makinari lehenengo DNS zerbitzaria bezala zerbitzariaren IP-a jarri behar zaio, horrela bere DNS-a gure zerbitzaria izango da. Horretara sare txartelaren konfiguraziora joango gara eta konfiguratzen ditugu IP-ak



2. Hurrengo pausua SSSD (System Security Services Daemon) instalatu behar dugu, horretarako komando hau erabiliko dugu.

ubuntu18@ubuntu18-VirtualBox:~\$ sudo apt-get install sssd-ad sssd-tools realmd adcli -y

SSSD Autentifikazioa mekanismo eta direktorio remotuetara atzitzeko sistemaren zerbitzu bat da, behar duguna domeinura sartzeko eta active directory erabiltzeko.

3. Hurrengo pausua PC-aren izena aldatzea (hostname), horretarako vim agindua instalatu eta erabiliko dugu. Hostname izeneko fitxtegian PC-aren hostname-a dago, vim aginduaren bidez fitxategi hori editatuko dugu.

```
ubuntu18@ubuntu18-VirtualBox:~$ sudo vim /etc/hostname
```

Fitxategian sartzean jarri nahi diozun izena idazten dugu eta gordetzen dugu.

```
ubuntu18@ubuntu18-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
UbuntuBezeroa
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Konprobatzeko izena ondo aldatuta dagoela hostnamectl komandoa erabiliko dugu. Ikusten dugun bezala ondo aldatu da.

ubuntu18@ubuntu18-VirtualBox:~\$ hostnamectl
 Static hostname: UbuntuBezeroa

4. /etc/systemd/timesyncd.conf fitxategian aldaketak egin behar ditugu, horretarako vim agindua erabiliko dugu horrela: sudo vim /etc/systemd/timesyncd.conf NTP jartzen duen lekuan 'NTP=zerbitzariarenIP-a' jarri behar dugu.

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
  This file is part of systemd.
 systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
  under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
  the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
  (at your option) any later version.
# Entries in this file show the compile time defaults.
# You can change settings by editing this file.
# Defaults can be restored by simply deleting this file.
# See timesyncd.conf(5) for details.
[Time]
NTP=192.168.0.1
#FallbackNTP=ntp.ubuntu.com
#RootDistanceMaxSec=5
#PollIntervalMinSec=32
#PollIntervalMaxSec=2048
```


5. Hori eginda gure PC domeinua ikusten duela konprobatu behar dugu horretarako hurrengo komandoa erabiliko dugu, (realm discover 'Domeinua'). Domeinuaren informazioa ikusita gure PC domeinua ikusten duela esan nahi du. Orain prest dago domeinuan sartzeko.

```
ubuntu18@ubuntu18-VirtualBox:~$ realm discover Joeldomeinua.net
Joeldomeinua.net
  type: kerberos
  realm-name: JOELDOMEINUA.NET
 domain-name: Joeldomeinua.net
 configured: no
  server-software: active-directory
 client-software: sssd
 required-package: sssd-tools
 required-package: sssd
 required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
joeldomeinua.net
  type: kerberos
  realm-name: JOELDOMEINUA.NET
 domain-name: joeldomeinua.net
  configured: no
```

6. Bezeroa domeinuan sartzeko komando bat erabiliko dugu eta domeinuaren administratzaile baimenak dituen usuario bat eta bere pasahitza eskatuko digu sartzea. Komandoa hurrengoa da:


ubuntu18@ubuntu18-VirtualBox:~\$ realm join -v -U Ioritz Joeldomeinua.net

Pauso guztiak eginda domeinua sartu den ala ez konprobatu nahi badugu zerbitzarian agertuko zaigu.



#### **DHCP** zerbitzaria


Gure sarean IP-ak automatikoki banatzea nahi badugu DHCP zerbitzaria montatuko dugu. DHCP zerbitzaria martxan jartzeko zerbitzariaren administratzailean 'Administracion'>'Agregar roles y caracteristicas'>'Roles de servidor' eta han DHCP zerbitzaria aukeratu eta instalatuko dugu.




Horren ondoren DHCP konfigurazio txiki bat eskatuko dizu eta ondoren DHCP-a berrabiarazi behar da. Hori eginda IPv4-en sartzen gara eta 'Nuevo ambito' bat egiteko aukeratzen dugu eta hurrengo atalak eskatuko dizkigu konfiguratzeko. 'Ambito' horri izena jartzeko izango da lehena, Nik DHCP1 izena jarri diot deskripzio gabe.

Asistente para ám	bito nuevo	
Nombre de án Debe escrib una descrip	ir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar	
	nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a pidamente cómo se usa el ámbito y su red.	
Nombre:	DHCP1	
Descripción	:	


Ondoren ze IP-tartea nahi duzun jartzea aterako zaizu, nire kasuan 192.168.0.10-etik 192.168.0.253-ra eta bere maskara /24 ezarri diot.




IP-tartearen ondoren galdetzen du ea zenbat denbora nahi duzun makina bakoitzak zenbat denboraz eduki dezakeen IP berdina, nik 8 egun jarri dizkiot baina enpresa batean gomendagarria da askoz gutxiago jartzea IP-gabe ez gelditzeko.




Hurrengo pausua gateway-a sartzea izango da, gure kasuan zerbitzariak eta makinak makina birtualak dira eta barruko sarean daude interneteko atzipenik gabe eta ez dugu behar izango gateway-a.



Azkenik, Zure domeinua, DNS-a eta bere zerbitzariaren izena jarri behar duzu, gure kasuan domeinua Joeldomeinua.net, IP-a 192.168.0.1 eta bere izena ZerbitzariaJoel da.




Pauso honen ondoren beste aukera gehigarriak ematen dizkizu baita guk behar duguna DHCP-a martxan jartzeko egin dugu beraz frogatzeko PC-batekin DHCP bidez Ip-a jarriko diogu.



Ikusten dugun bezala Windows10 makinan DHCP bidez IP-ak jartzean gure zerbitzariak IP-a eman dio eta funtzionatzen du.

### Enpresaren datuak gordetzeko egitura eta segurtasun kopiak

Ideia nagusia karpeta nagusi bat sortzea da eta karpeta nagusi hori bakarrik enpresaren burua eta sarearen administratzaileak bakarrik atzitu ahal izatea baimen guztiekin, beste erabiltzaileak bakarrik exekutatu dezakete, beraien direktorioetan sartzeko. Direktorio horren barruan enpresaren departamentu ezberdinak egongo dira, departamentu bakoitzaren langile guztiak bere departamentuaren direktorioa atzitu dezakete baimen guztiekin. Azkenik departamendu bakoitzaren barruan informazioa ordenatzeko urtez-urteko ordenatutako karpetak egongo dira urte bakoitzeko lanekin, diagraman ikusten den bezala:



Enpresaren sare informatikoa martxan jartzean eta dena prest jarri ondoren zerbitzari osoaren segurtasun kopia osoak egingo dira eta hortik 3 egunero kopiak diferentzialak egingo ditu direktorio nagusiaren barruan dagoen guztiena, hasierako segurtasun kopia horri informazio berria gehitzen. Automatikoki egiteko programatuko zaio EaseUs todo backup-ekin.