INTRODUCCIÓ



Departament d'Informàtica

Escola Universitària Politècnica

Administració i Manteniment de


Sistemes i Aplicacions (AMSA)

Francesc Solsona Tehàs

Contingut

- 1. Posta en marxa del sistema
 - 1.1 Exemples
- 2. El Sistema de Fitxers
- 3. Muntatge
- 4. Àrea de Swap
- 5. Més Informació

1. Posta en marxa del sistema (1/2)



- * ROM-BIOS
- * Master Boot Record (MBR). 1^{er} bloc disc
- * Loader. Ex: Grub.
- * Kernel
 - Deteccció del hardware
- * Scripts d'inicialitació (Init)
 - Muntatge dels sistemes de fitxers
 - Serveis (en directori /etc/rc*)
 - Serveis locals (impressió, etc.)
 - Serveis de xarxa (ftpd, etc.)

1. Posta en marxa del sistema (2/2)

- 1. La BIOS carrega el Loader segons estigui indicat en el MBR
 - Grub
 - LILO
- 2. Càrrega del Kernel en memòria
- 3. Càrrega de les estructures estàtiques del Kernel
- 4. Test de memòria disponible
- 5. Comprovar presència o absència dels dispositius configurats en el Kernel
 - 5.1 Detecció del dispositiu
 - 5.2 Inicialització del dispositiu
 - 5.4 Configuració del dispositiu
- 6. Init: execució dels daemons i dels shells

1.1. Exemples (1/2)

Exemple de LILO (/etc/lilo.conf)

```
1ba32 # adreces de bloc de 32 bits (discs grans)
boot=/dev/hda # lloc del MBR o boot block
root=/dev/hda3 # partició que es montarà com a root
compact # intenta llegir sectors adjacents d'un cop
prompt # menu d'imatges
timeout=150 # espera 150*0.1=15 seg. abans
              # d'arrencar la imatge per defecte
default=Debian267 # imatge per defecte
image=/boot/vmlinuz-2.6.7
       label=Debian267
       read-only
other=/dev/hda1
       label=Windows
```

1.1. Exemples (2/2)

Còpia del MBR


dd if=/dev/sda of=mbr bs=512 count=1

Grub (/boot/grub/grub.cfg)

2. El Sistema de Fitxers


- 2. El Sistema de Fitxers
 - 2.1. Particions de disc
 - 2.1.1. Concepte
 - **2.1.2. Tipus**
 - 2.2. Tipus de Sistemes Fitxers
 - 2.3. Creació del Sistema de Fitxers
 - 2.4. Estructura del Sistema de Fitxers Unix

2.1. Particions de disc. 2.1.1. Concepte



- * Realització de backups i manteniment separat per cada partició
 - Més ràpid
 - Més convenient
- * Implementació de RAIDs (Redundant Array of Inexpensive or Independent Disks)

2.1. Particions de disc. 2.1.2. Tipus



2.2. Tipus de Sistemes de Fitxers

FAT16 WINDOWS

Discos petits (< 4 GB) Noms de fitxers 8+3

FAT32 (vfat) WINDOWS

Discos grans
Noms de fitxers llargs
Defineix enllaços directes
Sense permisos d'accés

NTFS XP

Afegeix enllaços i proteccions Implementació de RAIDs

ext2 Linux

Enllaços físics i simbòlics Noms de fitxers llargs Permisos d'accés

ext3 Linux

Afegeix recuperació d'errors

2.3. Creació del Sistema de Fitxers

Passos

- 1. Particionat: Divisió del disc en Regions independents.
- 2. Creació del sistema de fitxers: Inicialització de les meta-dades del sistema de fitxers ("format a alt nivell").
 - Les diferents distribucions de Linux proveeixen eines per realitzar aquestes tasques. És a dir, és possible realitzar el particionat, formateig i creació del sistema de fitxers Linux (en una partició -/dev/hda2-) + swap (en una altra partició -/dev/hda3-).

1. Particionat - fdisk (1/2)

```
📮 🚧 arqui@cluster9.udl.net: /home/arqui
 Arxiva Opcions Ajuda
saturn: /sbin/fdisk /dev/hda
The number of cylinders for this disk is set to 1582.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): m
Command action
      toggle a bootable flag
      edit bsd disklabel
      toggle the dos compatibility flag
       delete a partition
       list known partition types
       print this menu
       add a new partition
   n
       create a new empty DOS partition table
   0
       print the partition table
       quit without saving changes
   q
       create a new empty Sun disklabel
       change a partition's system id
       change display/entry units
      verify the partition table
      write table to disk and exit
   W
      extra functionality (experts only)
Command (m for help): p
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 1582 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
   Device Boot
                                    Blocks Id System
                  Start
                              End
                 129
/dev/hda1 *
                             128
                                   1028128+ 6 FĀT16
                                    265072+ 82 Linux swap
/dev/hda2
                             161
                   162
/dev/hda3
                            1582 11414182+ 83 Linux
Command (m for help):
```

1. Particionat - fdisk (2/2)

```
- → Terminal
         Opcions
                  <u>Aj</u>uda
 Ar<u>x</u>iva
Command (m for help): 1
                         Hidden HPFS/NTF 5c
                                              Priam Edisk
                                                                    OpenBSD
    Empty
                                                                а6
    FAT12
                     18
                         AST Windows swa 61
                                               SpeedStor
                                                                а7
                                                                    NeXTSTEP
                                               GNU HURD or Sus b7
                                                                    BSDI fs
    XENIX root
                     1b
                         Hidden Win95 FA 63
 3
    XENIX usr
                         Hidden Win95 FA 64
                                              Novell Netware
                                                                    BSDI swap
                     1c
                                                                b8
    FAT16 <32M
                         Hidden Win95 FA 65
                                              Novell Netware
                                                                    DRDOS/sec (FAT-
                     24
                         NEC DOS
                                          70
    Extended
                                              DiskSecure Mult c4
                                                                    DRDOS/sec (FAT-
                                          75
                                              PC/IX
                                                                    DRDOS/sec (FAT-
    FAT16
                     3с
                         PartitionMagic
                                                                с6
    HPFS/NTFS
                         Venix 80286
                                          80
                     40
                                              Old Minix
                                                                с7
                                                                    Surinx
                         PPC PReP Boot
                                          81
    AIX
                     41
                                               Minix / old Lin db
                                                                    CP/M / CTOS / .
                     42
                         SFS
                                          82
    AIX bootable
                                               Linux swap
                                                                е1
                                                                    DOS access
    OS/2 Boot Manag
                     4d
                         QNX4.x
                                          83
                                              Linux
                                                                е3
                                                                    DOS R/O
                                                                    SpeedStor
    Win95 FAT32
                         QNX4.x 2nd part 84
                                             OS/2 hidden C:
                                                                е4
    Win95 FAT32 (LB 4f
                         QNX4.x 3rd part 85
                                              Linux extended
                                                                eb
                                                                    BeOS fs
                (LB 50
                         OnTrack DM
    Win95 FAT16
                                          86
                                              NTFS volume set f1
                                                                    SpeedStor
    Win95 Ext'd (LB 51
                         OnTrack DM6 Aux 87
                                              NTFS volume set f4
                                                                    SpeedStor
10
    OPUS
                     52
                         CP/M
                                          93
                                               Amoeba
                                                                    DOS secondaru
                     53
11
    Hidden FAT12
                         OnTrack DM6 Aux 94
                                              Amoeba BBT
                                                                fd
                                                                    Linux raid auto
12
    Compaq diagnost
                     54
                         OnTrackDM6
                                          a0
                                             IBM Thinkpad hi fe
                                                                    LANstep
14
    Hidden FAT16 <3 55
                         EZ-Drive
                                              BSD/386
                                          a5
                                                                ff.
                                                                    BBT
    Hidden FAT16
16
                     56
                         Golden Bow
Command (m for help):
```

- Útil: \$ fdisk /MBR # per esborrar el MBR


2. Creació del sistema de fitxers

mkfs


* Crea el sistema de fitxers en un dispositiu floppy

```
📮 া Terminal
 Ar<u>x</u>iva <u>O</u>pcions <u>A</u>juda
saturn: /sbin/mkfs /dev/fd0
mke2fs 1.17, 26-Oct-1999 for EXT2 FS 0.5b, 95/08/09
Filesystem [abel=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
184 inodes, 1440 blocks
72 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
1 block group
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
184 inodes per group
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
saturn:
```

\$mount /dev/fd0 /floppy



4. Estructura del Sistema de Fitxers Unix (1/2)



/bin, sbin Comandes

/etc Fitxers de configuració

/root Directori Home per l'usuari root

/lib Llibreries necessàries per les comandes

/dev Fitxers de dispositiu

4. Estructura del Sistema de Fitxers Unix (1/2)

/tmp Fitxers temporals. Els programes haurien d'usar /var/tmp

/boot Fitxers d'arranc del sistema kernel

/mnt Punt de muntatge temporal

/usr Aplicacions i llibreries d'usuari

/var Parts modificables de les aplicacions

/proc Disc Ram amb informació del sistema

/home Directori Home per als usuaris del sistema (excepte root)

/usr/local Aplicacions de lliure distribució

3. Muntatge (1/3)

Muntatge Automàtic

```
□ → Terminal

 Arxiva
         Opcions
                  <u>Ajuda</u>
saturn: more /etc/fstab
/dev/hda3
                                                  ext2
                                                          defaults
                                                                           1 1
/dev/hda1
                                                                           0.0
                         /dos
                                                  vfat
                                                          defaults
                                                  iso9660 noauto,owner,ro
/dev/cdrom.
                                                                           0.0
                         /cdrom
/dev/hda2
                                                          defaults:
                                                                           0.0
                         swap
                                                  swap
/dev/fd0
                         /floppu
                                                          noauto.owner
                                                                           0.0
                                                  auto
                                                  proc
                                                          defaults
none
                         /proc
                                                                           0 0
                         /dev/pts
                                                  devpts
                                                          gid=5,mode=620
                                                                           0.0
none
saturn: mount /dev/cdrom
saturn: ls /cdrom/
atencio.txt dmon documents
                               extra-programs scripts statistic web
saturn: umount /dev/cdrom
saturn: ls /cdrom/
saturn: eject
saturn:
```

- * Fitxer "/etc/fstab":
 - Relaciona dispositius (particions) amb punts i opcions de muntatge.
- Columnes: dispositiu, punt_de_muntatge, tipus s.f., opcions, còpia (0 -no-, 1 -si-), xequeig automàtic en muntar-se fsck (0 -no-, 1-si-).

3. Muntatge (2/3)

Muntatge Automàtic

- Aclariments de l'exemple. /dev/hda3: tercera (3) partició del primer (a) disc ide (hd). none: no es correspon a cap dispositiu. /dev/fd0: primer (0) flopply (fd). /dev/pts: terminals. auto (3º col.): detecció automàtica del tipus de s.f.. gid = 5, mode = 620: estableix el grup propietari (5) i el mode d'accés (620). ro: read only. user: qualsevol usuari pot muntar-lo. owner: sol el propietari del disp. pot muntar-lo.
- Per muntar els dispositius que encara no estiguin muntats:
 - \$ mount -a /*munta tots els dispositius especificats en /etc/fstab*/
- \$ mount -a -t tipus_sf /* munta tots els sistemes de fitxers del tipus tipus_sf */

Muntatge no Automàtic

- Per muntar dispositius que no estiguin en /etc/fstab:
 - \$ mount -t tipus_sf dispositiu lloc. Ex.: \$ mount -t vfat /dev/hda1 /dos

3. Muntatge (3/3)

Muntatge Automàtic i no Automàtic

- Per Ilistar els dispositius muntats: Ex.: \$ mount
- Per desmuntar: \$ umount [dispositiu | Iloc]. Ex.: \$ umount /dev/hda1

4. Àrea de swap



- Normalment: Mida (swap) = 2 x Mida(Mem.).
- Realment: Mida(swap) + Mida(Mem.) > Necessitats de memòria.
- Es sol assignar a una partició de disc. Es pot assignar a un fitxer especial.

5. Més Informació

- 5. Més informació
 - 5.1. Distribucions de Linux
 - 5.2. Comandes
 - 5.3. Bibliografia

5.1. Distribucions de Linux

SuSe

Origen Europeu

Basada en KDE

Slackware

La més veterana La més pareguda a Unix

RedHat Debian

Suport Comercial La més fàcil d'instal·lar Gestió d'aplicacions: format RPM

Open source Molts paquets Gestió d'aplicacions: format DPKG

Gestió d'aplicacions: utilitat YaST

Altres: Mandrake (extensió de RedHat i/o Debian), Caldera (més comercial)

5.2. Comandes

- * whereis [comanda]: \$ whereis mount
- * info [comanda]. \$ info mount
- * apropos [comanda]: \$ apropos mount
- * **locate:** \$ **locate** mount
- * find: \$ find / -name mount -print
- * grep: \$ grep -Rn hola *
- * Directori /usr/share/doc/comanda. Informació de la comanda.

5.2. Comandes

* Comanda man. Seccions del manual:

1	User-level commands
2	System calls
3	Library Calls
4	Standard file formats
5	Miscellaneous files and Documents
6	Games and Demonstrations
7	Device drivers and network protocols
8	System administration commands
9	Other kernel features

- Exemple: \$ man 8 mount (mount està en la secció 8 del manual)

5.3. Bibliografia

- Internet:
 - tldp.org # the linux documentation project
 - es.tldp.org # traduccions de tldp
 - safari.oreilly.com # Ilibres online gratuïts
- Llibres: Editorial Oreilly: www.oreilly.com