
Inhoud

1	Netwerk topologie	4	
	1.1 VLAN TABEL	5	
	1.2 Subnets	5	
	1.3 Addresseringschema	6)
	1.4 HSRP schema	7	,
	1.5 VM schema	8	,
2	Netwerk-implementatie	8	,
	2.1 Vlans aanmaken	8	,
	2.1.1 Algemene configuratie	8	,
	2.2 Switchports (trunk & access)	8	,
	2.2.1 SW1	8	,
	2.2.2 SW2	9)
	2.2.3 MLS1	. 10)
	2.2.4 MLS2	. 10)
	2.3 Intervlan routering	. 10)
	2.3.1 MLS1	. 10)
	2.3.2 MLS2	. 11	
	2.4 Routed ports	. 11	
	2.4.1 MLS1	. 11	
	2.4.2 MLS2	. 11	
	2.4.3 R1	. 11	
	2.4.4 R2	. 11	
	2.5 HSRP	. 12	
	2.5.1 MLS1	. 12	
	2.5.2 MLS2	. 12	
	2.6 Remote management & Security instellen	.12	
	2.6.1 Algemene configuratie	.12	
	2.7 Network testing (packet-tracer)	.13	
	2.7.1.1 Algemene testen	.13	
	2.7.1.2 HSRP test	. 16	,
3	Windows-implementatie	. 19)
	3.1 Domain-controllers		

3.1.1 DC1-installatie	19
3.1.2 DC1 - Rechten & shares	21
3.1.2.1 OU's aanmaken	21
3.1.2.2 Global-security groups aanmaken	21
3.1.2.3 Domain-local group aanmaken	22
3.1.2.4 Users aanmaken	24
3.1.3 DC-1-Policies	25
3.1.3.1 Password policy	25
3.1.3.2 Folder Redirection	27
3.1.3.3 Group-policy management MMC	28
3.1.3.4 GPO folder-redirection	30
3.1.3.5 GPO Control-panel	32
3.1.3.6 GPO RDP-clients	33
3.1.3.7 GPO Admin	36
3.1.3.8 Network discovery policy	39
3.1.4 DC2-installatie	44
3.1.5 Client-installatie	45
3.2 File-server	46
3.2.1 FS-1 installatie	
3.2.1.1 Netwerkinstellingen	46
3.2.1.2 toevoegen aan domain	48
3.2.1.3 Dataschijf toevoegen	49
3.2.1.4 Rol installeren	53
3.2.1.5 Firewall settings aanpassen	57
3.2.1.6 Mapstructuur	59
3.2.1.7 Shares	60
3.2.2 DHCP-server installeren	68
3.2.2.1 Rol installeren op de FS	68
3.2.2.2 DHCP scope aanmaken	69
3.2.2.3 Extra DHCP opties	73
3.3 VEEAM backup-server	75
3.3.1 Installatie	75
3.3.1.1 Veeam opstarten	77

3.3.1.2	Protection group	80
3.3.1.3	Backup job	85
3.3.1.4	Recovery media maken	90
3.3.1.5	E-mail notificatie	93

1 Netwerk topologie



1.1 VLAN TABEL

Vlan id	Naam	Beschrijving	Subnet
10	servers	servers	192.168.10.0/24
20	clients	Clients & devices	192.168.20.0/24
99	management	management	192.168.99.0/28
100	native	Native network traffic	1
999	blackhole		

1.2 <u>Subnets</u>

Subnets	Subnetmasker	Gateway	Beschrijving
192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	Servers vlan
192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1	Clients vlan
192.168.99.0/28	255.255.25 0	192.168.99.0	Management vlan
192.168.101.0/3 0	255.255.25 2	192.168.101.1	MLS1 <> R1 routed port
192.168.101.4/3	255.255.25 2	192.168.101.5	MLS1 <> MLS2 routed port
192.168.101.8/3 0	255.255.25 2	192.168.101.9	MLS2 <> R2 routed port
192.168.101.12/ 30	255.255.25 2	192.168.101.13	R1 <> R2 routed port

1.3 <u>Addresseringschema</u>

Device	Interface / Port	Connect ed device	IPv4 ADDRESS	Subnet Mask	Default Gateway
R1	VLAN 99				
	G0/0	R2	192.168.101.13	255.255.25 5.252	
	G0/1	MLS1	192.168.101.2	255.255.25 5.252	
R2	VLAN 99				
	G0/0	R1	192.168.101.14	255.255.25 5.252	
	G0/1	MLS2	192.168.101.10	255.255.25 5.252	
SW1	VLAN99		192.168.99.4	255.255.25 5.240	
	F0/1	MLS1			
	F0/2	Proxmox -1			
	F0/3	MLS2			
	F0/4	SW2			
	F0/5	Manage ment-pc			
SW2	VLAN 99	·	192.168.99.5	255.255.25 5.240	
	F0/1	MLS2			
	F0/2	Proxmox -2			
	F0/3	MLS1			
	F0/4	SW1			
	F0/5	SW1			
MLS1	VLAN 99		192.168.99.2	255.255.25 5.240	
	VLAN 10		192.168.10.254	255.255.25 5.0	
	VLAN 20		192.168.20.1	255.255.25 5.0	
	VLAN 100				
	F0/1	R1	192.168.101.1	255.255.25 5.252	

	F0/2	MLS2	192.168.101.5	255.255.25 5.252	
	F0/3	SW1			
	F0/4	SW2			
MLS2	VLAN 99		192.168.99.1	255.255.25 5.240	
	VLAN 10		192.168.10.253	255.255.25 5.0	
	VLAN 20		192.168.20.2	255.255.25 5.0	
	VLAN 100				
	F0/1	R2	192.168.101.9	255.255.25 5.252	
	F0/2	MLS1	192.168.101.6	255.255.25 5.252	
	F0/3	SW2			
	F0/4	SW1			
Manageme nt pc	F0	SW1	192.168.99.8	255.255.25 5.240	192.168.99. 3
Client -1	F0	SW2	192.168.20.10	255.255.25 5.0	192.168.20. 3
Proxmox-1	F0	SW1	192.168.10.20	255.255.25 5.0	192.168.10. 252
DC-1		Proxmox -1	192.168.10.2	255.255.25 5.0	192.168.10. 252
FS-1		Proxmox -2	192.168.10.3	255.255.25 5.0	192.168.10. 252
Proxmox-2		SW2	192.168.10.21	255.255.25 5.0	192.168.10. 252
DC-2		Proxmox -2	192.168.10.5	255.255.25 5.0	192.168.10. 252
SM-backup		Proxmox -1	192.168.10.4	255.255.25 5.0	192.168.10. 252

1.4 <u>HSRP schema</u>

Group	Interfa	Virtual IP	Priorit	Preem	Active	Standby
	ce		У	ption	router	router
10	VLAN	192.168.10.25	150	Enable	192.168.	192.168.1
	10	2		d	10.254	0.253
20	VLAN	192.168.20.3	150	Enable	192.168.	192.168.2
	20			d	20.1	0.2
99	VLAN	192.168.99.3	150	Enable	192.168.	192.168.9
	99			d	99.1	9.2

1.5 VM schema

hostname	ip-address	OS	description
DC-1	192.168.10.2	WS2022	Domain-controller
DC-2	192.168.10.5	WS2022	Domain-controller
FS-1	192.168.10.3	WS2022	File-server
SM-backup	192.168.10.4	WS2022	Backup-server

2 Netwerk-implementatie

2.1 Vlans aanmaken

2.1.1 <u>Algemene configuratie</u>

vlans is voor alle switches hetzelfde.

```
SW1 # vlan 10
SW1 (config-vlan) # name servers
SW1 # interface vlan 10
SW1(config-if) # description servers
SW1 # vlan 20
SW1 (config-vlan) # name clients
SW1 # interface vlan 20
SW1(config-if) # description clients
SW1 # vlan 99
SW1 (config-vlan) # name management
SW1 # interface Vlan 99
SW1(config-if) # description management vlan
SW1(config-if) # ip address 192.168.99.4 255.255.255.240
SW1 # vlan 100
SW1 (config-vlan) # name native
SW1 # interface vlan 100
SW1(config-if) # description native-vlan
SW1 # vlan 999
SW1 (config-vlan) # name blackhole
SW1 # interface vlan 999
SW1 # ip default-gateway 192.168.99.3
default-gateway & ip-address SVI is verschillend voor SW2
SW2 # ip default-gateway 192.168.99.3
SW2 # ip address 192.168.99.5 255.255.255.240
```

2.2 <u>Switchports (trunk & access)</u>

2.2.1<u>SW1</u>

```
SW1 # interface FastEthernet0/1
```

```
SW1(config-if) # switchport mode trunk
SW1(config-if) # switchport trunk native vlan 100
SW1(config-if) # switchport nonegotiate
SW1 # interface FastEthernet0/2
SW1(config-if) # switchport mode access
SW1(config-if) # switchport access vlan 10
SW1 # interface FastEthernet0/3
SW1(config-if) # switchport mode trunk
SW1(config-if) # switchport trunk native vlan 100
SW1(config-if) # switchport nonegotiate
SW1 # interface FastEthernet0/5
SW1(config-if) # switchport mode access
SW1(config-if) # switchport access vlan 99
SW1 # interface range F0/6 - 24
SW1(config-if) # switchport mode access
SW1(config-if) # switchport access vlan 999
SW1 # interface F0/4
SW1(config-if) # switchport mode access
SW1(config-if) # switchport access vlan 999
SW1 # interface range G0/1 - 2
SW1(config-if) # switchport mode access
SW1(config-if) # switchport access vlan 999
```

2.2.2SW2

```
SW2 # interface FastEthernet0/1
SW2(config-if) # switchport mode trunk
SW2(config-if) # switchport trunk native vlan 100
SW2(config-if) # switchport nonegotiate
SW2 # interface FastEthernet0/2
SW2(config-if) # switchport mode access
SW2(config-if) # switchport access vlan 10
SW2 # interface FastEthernet0/3
SW2(config-if) # switchport mode trunk
SW2(config-if) # switchport trunk native vlan 100
SW2(config-if) # switchport nonegotiate
SW2 # interface FastEthernet0/5
SW2(config-if) # switchport mode access
SW2(config-if) # switchport access vlan 20
SW2 # interface range F0/6 - 24
SW2(config-if) # switchport mode access
SW2(config-if) # switchport access vlan 999
SW2 # interface F0/4
SW2(config-if) # switchport mode access
SW2(config-if) # switchport access vlan 999
SW2 # interface range G0/1 - 2
```

```
SW2(config-if) # switchport mode access
SW2(config-if) # switchport access vlan 999
```

2.2.3MLS1

```
MLS1 # interface G1/0/3
MLS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dotlg
MLS1(config-if) # switchport mode trunk
MLS1(config-if) # switchport trunk native vlan 100
MLS1(config-if) # switchport nonegotiate
MLS1 # interface G1/0/4
MLS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
MLS1(config-if) # switchport mode trunk
MLS1(config-if) # switchport trunk native vlan 100
MLS1(config-if) # switchport nonegotiate
MLS1 # interface range F0/5 - 28
MLS1(config-if-range) # switchport mode access
MLS1(config-if-range) # switchport access vlan 999
2.2.4MLS2
MLS2 # interface G2/0/3
MLS2(config-if) # switchport mode trunk
MLS2(config-if) # switchport trunk native vlan 100
MLS2(config-if) # switchport nonegotiate
MLS2 # interface G2/0/4
MLS2(config-if) # switchport mode trunk
MLS2(config-if) # switchport trunk native vlan 100
MLS2(config-if) # switchport nonegotiate
MLS2 # interface range G2/0/5 - 28
MLS2(config-if-range) # switchport mode access
MLS2(config-if-range) # switchport access vlan 999
```

2.3 Intervlan routering

2.3.1MLS1

```
MLS1 # interface Vlan20
MLS1(config-if) # ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

MLS1 # interface Vlan99
MLS1(config-if) # ip address 192.168.99.1 255.255.255.240

MLS1 # interface Vlan10
MLS1(config-if) # ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

MLS1(config) # ip routing
```

2.3.2MLS2

```
MLS2 # interface vlan 99
MLS2(config-if) # ip address 192.168.99.1 255.255.255.240
MLS2(config) # ip routing
```

2.4 Routed ports

2.4.1MLS1

```
MLS1 # interface G1/0/1
MLS1(config-if) # no switchport
MLS1(config-if) # ip address 192.168.101.1 255.255.252

MLS1 # interface G2/0/2
MLS1(config-if) # no switchport
MLS1(config-if) # ip address 192.168.101.5 255.255.255.252
```

2.4.2MLS2

```
MLS2 # interface G1/0/1
MLS2(config-if) # no switchport
MLS2(config-if) # ip address 192.168.101.9 255.255.255.252
MLS2 # interface G2/0/2
MLS2(config-if) # no switchport
MLS2(config-if) # ip address 192.168.101.6 255.255.255.252
```

2.4.3R1

```
R1 # interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if) # ip address 192.168.101.13 255.255.255.252
```

```
R1 # interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if) # ip address 192.168.101.2 255.255.255.252
```

2.4.4R2

```
R2 # interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if) # ip address 192.168.101.14 255.255.255.252
R2 # interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if) # ip address 192.168.101.10 255.255.255.252
```

2.5 HSRP

2.5.1MLS1

```
MLS1 (config)# interface vlan 10
MLS1 (config-if)# standby version 2
MLS1 (config-if)# standby 10 ip 192.168.10.252
MLS1 (config-if)# standby 10 priority 150
MLS1 (config-if)# standby 10 preempt
MLS1 (config)# interface vlan 99
MLS1 (config-if)# standby version 2
MLS1 (config-if)# standby 99 ip 192.168.99.3
MLS1 (config)# interface vlan 20
MLS1 (config) standby version 2
MLS1 (config-if)# standby 20 ip 192.168.20.3
2.5.2MLS2
MLS2 (config)# interface vlan 10
MLS2 (config-if)# standby version 2
MLS2 (config-if)# standby 10 ip 192.168.10.252
MLS2 (config)# interface vlan 99
MLS2 (config-if)# standby version 2
MLS2 (config-if)# standby 99 ip 192.168.99.3
MLS2 (config-if)# standby 99 priority 150
MLS2 (config-if)# standby 99 preempt
MLS2 (config)# interface vlan 20
MLS2 (config-if)# standby version 2
MLS2 (config-if)# standby 20 ip 192.168.20.3
```

2.6 Remote management & Security instellen

2.6.1Algemene configuratie

```
SW1 # hostname SW1
SW1 # enable secret ****
SW1 # ip domain-name servermaffia.test
SW1 # crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
SW1 # username servermaffia secret ****
SW1 # line vty 0 15
SW1(config-line) # password ****
SW1(config-line) # login
SW1(config-line) # login local
SW1(config-line) # transport input ssh
SW1 # line console 0
SW1(config-line) # password ****
SW1(config-line) # login
SW2 # service password-encryption
SW2 # banner motd Unauthorized access is forbidden!
SW2 copy running-config startup-config
Deze configuratie is voor elk netwerk device hetzelfde
```

2.7 Network testing (packet-tracer)

2.7.1.1 Algemene testen

Met het commando ' show mac address-table' kunnen we zien als het mactabel geupdate en aangevuld is. Als de tabel leeg zou zijn dan zou het betekenen dat er iets mis is en dat de toestel niet bereikbaar is.

Met het commando 'show interfaces' kunnen we zien als elke interface UP en connected is of niet en ook als er problemen zijn op die interface.

Met het commando 'show cdp neighbors 'kunnen we zien welke andere toestellen zoals switches en routers er verbonden zijn met deze toestel. Als er niks word weergegeven dan weten we dat er een probleem is met het toestel waarop we bezig zijn of als er een toestel toch verbonden is en we krijgen het niet te zien in deze lijst dan weten we dat er op die interface een probleem is.

```
SWl#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
          Local Intrfce Holdtme Capability Platform
          Fas 0/3
                                                         Fas 0/4
MLS2
                         134
                                              3560
MLS1
          Fas 0/1
                         134
                                              3560
                                                         Fas 0/3
SW2
           Fas 0/4
                          134
                                      S
                                              2960
                                                         Fas 0/4
SW1#
```

Ping

Met het ping commando kunnen we vanuit andere toestellen een icmp packet sturen naar het toestel die we willen bereiken. Als we een icmp packet terug krijgen dan betekent dat het bereikbaar is anders niet.


```
C:\>ping 192.168.99.4


Pinging 192.168.99.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.4: bytes=32 time<lms TTL=255
Ping statistics for 192.168.99.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms</pre>
```

Ik hen een ping gedaan vanuit de management pc naar Switch 1 en ik kreeg een reply terug.

ssh





De SSH test voor switch1 was successvol.

We kunnen alle instellingen ook controleren met het commando show-running config

De testen hierboven werden uitgevoerd op alle toestellen behalve op de servers, daar werd enkel het ping getest

2.7.1.2 HSRP test

MLS1:

```
interface Vlan10
description servers
mac-address 0050.0f40.2901
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
standby version 2
standby 10 ip 192.168.10.252
standby 10 priority 150
standby 10 preempt
!
interface Vlan20
description clients
mac-address 0050.0f40.2902
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
standby version 2
standby 20 ip 192.168.20.3
standby 20 priority 150
standby 20 preempt
!
interface Vlan99
description management
mac-address 0050.0f40.2903
ip address 192.168.99.2 255.255.255.240
standby version 2
standby 99 ip 192.168.99.3
!
interface Vlan100
description native
mac-address 0050.0f40.2905
no ip address
```

MLS1 is het hoofd gateway voor vlan 10 en vlan 20.

MLS2:

```
interface Vlan10
description server
mac-address 0007.eca8.1801
ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
 standby version 2
standby 10 ip 192.168.10.252
interface Vlan20
description servers
mac-address 0007.eca8.1802
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
standby version 2
standby 20 ip 192.168.20.3
interface Vlan99
description management
mac-address 0007.eca8.1803
ip address 192.168.99.1 255.255.255.240
 standby version 2
standby 99 ip 192.168.99.3
 standby 99 priority 150
 standby 99 preempt
 standby 0 preempt
```

MLS2 is het hoofd gateway van vlan 99.

Als we pingen van de Management pc naar 1 van de servers , zien we dat het verkeer naar het hoofd gateway van de management vlan 99 word verstuurd namelijk de 192.168.99.1 (MLS2)

Na het verwijderen van MLS2 en hetzelfde test opnieuw uit te voeren zien we dat MLS1 (192.168.99.2) de gateway word van vlan99.

```
C:\>tracert 192.168.10.20

Tracing route to 192.168.10.20 over a maximum of 30 hops:

1 0 ms 1 ms 0 ms 192.168.99.2
2 0 ms 0 ms 192.168.10.20

Trace complete.

C:\>
```

Daarna heb ik MLS2 terug toegevoegd en kan er bevestigd worden dat het de rol als gateway terug opneemt voor vlan99.


Er kan bevestigd worden dat HSRP werkt.

3 Windows-implementatie

3.1 <u>Domain-controllers</u>

3.1.1DC1-installatie

Wij kiezen voor Windows Server 2022 Standard (Geen Desktop Experience)




Timezone veranderen

Set-TimeZone -Name "Romance Standard Time"

```
Id : Romance Standard Time
DisplayName : (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
StandardName : Romance Standard Time
DaylightName : Romance Daylight Time
BaseUtcOffset : 01:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True
```

Hostname varanderen

rename-computer -newname "DC-1" -restart (dat is de eerste DC)



Fixed ip adres

new-netipaddress -interfaceindex 4 -ipaddress 192.168.10.2 -prefixlength 24 defaultgateway 192.168.10.254

DNS

```
set-dnsclientserveraddress -interfaceindex 4 -serveraddress ("127.0.0.1")
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name .
  Primary Dns Suffix . . . . . . :
  Ethernet adapter Ethernet0:
  Connection-specific DNS Suffix
  Description . . . . . . . . . . . . .
                              Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  Physical Address.
                              00-0C-29-0B-3C-F8
  fe80::8d19:c299:c461:626b%5(Preferred)
                              192.168.10.1(Preferred)
255.255.255.0
192.168.10.254
  100666409
                              00-01-00-01-2E-7F-EF-0B-00-0C-29-0B-3C-F8
                           . : 127.0.0.1
. : Enabled
```

Promoveren als Domain controller:

Install-windowsfeature -name ad-domain-services -includemanagementtools
Install-ADDSForest -DomainName "ServerMafia.test" -ForestMode WinThreshold DomainMode WinThreshold -installdns

3.1.2DC1 - Rechten & shares

3.1.2.1 OU's aanmaken

Powershell ISE uitvoeren als administrator

```
Enter-PSSession dc-1
New-ADOrganizationalUnit -Name "Brugge" -Path "DC=ServerMafia,DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Servers" -Path "DC=ServerMafia,DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "ADMIN" -Path "OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "COMPUTERS" -Path "OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "DEPARTMENTS" -Path
"OU=Brugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "FINANCE" -Path
"OU=DEPARTMENTS, OU=Brugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "IT" -Path
"OU=DEPARTMENTS,OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Support" -Path
"OU=IT,OU=DEPARTMENTS,OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "LEGAL" -Path
"OU=DEPARTMENTS, OU=Brugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "MARKETING" -Path
"OU=DEPARTMENTS, OU=Brugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "SALES" -Path
"OU=DEPARTMENTS, OU=Brugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
New-ADOrganizationalUnit -Name "GROUPS" -Path "OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
Administrator: Windows PowerShell ISE
File Edit View Tools Debug Add-ons Help
 Untitled1.ps1* X
                                                     "Brugge" -Path "DC=ServerMafia,DC=TEST"
"Servers" -Path "DC=ServerMafia,DC=TEST"
"ADMIN" -Path "OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
"COMPUTERS" -Path "OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
"DEPARTMENTS" -Path "OU=DEPARTMENTS,OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
"FINANCE" -Path "OU=DEPARTMENTS,OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
"IT" -Path "OU=DEPARTMENTS,OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
"Support" -Path "OU=DEPARTMENTS,OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
"LEGAL "-Path "OU=DEPARTMENTS,OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
"MARKETING" -Path "OU=DEPARTMENTS,OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
"SALES" -Path "OU=DEPARTMENTS,OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
"SALES" -Path "OU=DEPARTMENTS,OU=Brugge,DC=ServerMafia,DC=TEST"
"GROUPS" -Path "OU=BPRUGG,DC=ServerMafia,DC=TEST"
                                                                                          Unit -Name Br.

=TEST"
Mafia, DC=TEST"
erverMafia, DC=TEST"
=ServerMafia, DC=TEST"
U=Brugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
Ugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
USB, UB-Brugge, DC=ServerMafia, C=TEST"
USB, UB-Brugge, DC=ServerMafia, C=TEST"
USB, UB-Brugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
USB, UB-Brugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
USB, UB-Brugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
USB, UB-Brugge, DC=ServerMafia, DC=TEST"
   [dc-1]: PS C:\Users\Administrator\Documents>
```

3.1.2.2 Global-security groups aanmaken

Global group aanmaken: Powershell ISE uitvoeren als administrator en dan de volgende script uitvoeren:

List of global group names to be created

```
$globalGroups = @(
    "GL Admin",
```

```
"GL Developers",
     "GL_Support",
     "GL_Finance",
    "GL_HR",
"GL_IT",
"GL_Legal",
     "GL Management",
     "GL R&D",
     "GL_Sales"
     "GL_Marketing",
     "GL Admins" # Added closing quote here
# Define the Organizational Unit (OU) path where the global groups will be created
$ouPath = "OU=GROUPS,OU=Brugge,DC=servermafia,DC=test"
# Loop through each group name and create the global group if it doesn't already
exist
foreach ($group in $globalGroups) {
     # Check if the group already exists
    if (-not (Get-ADGroup -Filter { Name -eq $group })) {
    # Create the new group in the specified OU
New-ADGroup -Name $group -GroupScope Global -Path $ouPath -Description "Global Group for $group" -GroupCategory Security
         Write-Host "Created global group: $group'
    } else {
         Write-Host "Global group already exists: $group"
    }
}
# Define the Organizational Unit (OU) path where the global groups will be created SouPath = "OU=GROUPS,OU=Brugge,DC=servermafia,DC=test"
    Write-Host Global group already exists: $group"
          Group -Name $group -GroupScope Global
Host "Created global group: $group"
```

3.1.2.3 Domain-local group aanmaken

via powershell ISE, uitvoeren als administrator en dan de volgende script uitvoeren:

```
# Create groups for the folders
# Enkel domain local group
Import-Module ActiveDirectory
# List of group names to be created
$groups = @(
    "DL_Algemeen_R",
    "DL Algemeen RW",
```

```
"DL Finance R",
                                  "DL_Finance_RW",
                                  "DL_HR_R"
                                  "DL_HR_RW"
                                "DL_IN_RW",
"DL_IT_RW",
"DL_IT_R",
"DL_Legal_R"
                                  "DL_Legal_RW"
                                  "DL Management R"
                                  "DL Management RW",
                                  "DL_R&D_R",
                                  "DL_R&D_RW"
                                 "DL_Sales_R",
"DL_Sales_RW",
                                  "DL_Marketing_R"
                                  "DL_Marketing_RW"
                                       "DL_Developers_R"
                                  "DL__Developers__RW"
                                  "DL_Support_R",
                                  "DL_Support_RW"
 # Define the Organizational Unit (OU) path where the groups will be created
  $souPath = "OU=GROUPS,OU=Brugge,DC=servermafia,DC=test"
  # Loop through each group name and create the domain local group if it doesn't
  already exist
  foreach ($group in $groups) {
                                 # Check if the group already exists
                                if (-not (Get-ADGroup -Filter { Name -eq $group })) {
    # Create the new group in the specified OU
                                                               New-ADGroup -Name $group -GroupScope DomainLocal -Path $souPath -
 Description "Domain Local Group for $group" -GroupCategory Security
                                                               Write-Host "Created group: $group"
                                } else {
                                                               Write-Host "Group already exists: $group"
  }
# Active Order Long Order Active Order Long 
     File Action View Help

| Action | Actio
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Type

Security Group...

Domain Local Group for DL_Algemeen_R
Security Group...

Domain Local Group for DL_Algemeen_R
Security Group...

Security Group...

Domain Local Group for DL_Finance_R
Security Group...

Domain Local Group for DL_Finance_R
Security Group...

Security Grou
```

3.1.2.4 Users aanmaken


Users aanmaken via powershell script

Eerste libreoffice downloaden en installeren op de client machine. En dan de User bulk in \\dc-1\SYSVOL\ServerMafia.test\scripts plaatsen

En dan de volgende script uitvoeren:

```
Enter-PSSession -ComputerName dc-1
cd \\dc-1\SYSVOL\ServerMafia.test\scripts\
Import-Module ActiveDirectory
$csvUserPath = "\\dc-1\SYSVOL\ServerMafia.test\scripts\User bulk.csv"
$userList = Import-Csv -Path $csvUserPath -Delimiter ';'
# Output the contents of $userList to see if the data is imported correctly
$userList | ForEach-Object { Write-Host "Firstname: $($_.Firstname), Lastname: $
($_.Lastname), OU: $($_.OU)" }
foreach ($user in $userList) {
    if ([string]::IsNullOrEmpty($user.Firstname) -or
[string]::IsNullOrEmpty($user.Lastname) -or [string]::IsNullOrEmpty($user.OU)) {
        Write-Host "Skipping user due to missing information: Firstname or Lastname
or OU is null."
        continue
    $displayName = "$($user.Firstname).$($user.Lastname)"
    $userParams = @{
                                = "$($user.Firstname.ToLower()).$
        SamAccountName
($user.Lastname.ToLower())"
        UserPrincipalName
                                = "$($user.Firstname.ToLower()).$
($user.Lastname.ToLower())@local.test"
        Name
                                = $displayName
                                = $user.Firstname
        GivenName
        Surname
                                = $user.Lastname
        DisplayName
                                = $displayName
        EmailAddress
                                = $user.Email
                                = $user.OU
        AccountPassword
                                = (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "Test123!" -
Force)
        Enabled
                                = $true
        ChangePasswordAtLogon = $true
    if (-not (Get-ADUser -Filter "UserPrincipalName -eq '$
($userParams.UserPrincipalName)'")) {
        try {
            New-ADUser @userParams
            Write-Host "Gebruiker wordt gecreëerd : $($displayName)"
        } catch {
            Write-Host "Error creating user: $($displayName). Error: $ "
    } else {
        Write-Host "Gebruiker bestaat al: $($displayName)"
Write-Host "Gebruikers zijn geïmporteerd."
```

De user's toevoegen aan de GL groups: active directory users and computers selecteer de users in bepaalde OU(hier bijvoorbeeld ou Admins) rechter muis klikken add to group GL Admins



Het zelfde stap herhalen voor alle OU's

3.1.3DC-1-Policies


3.1.3.1 Password policy

Om het paswoord te veranderen via onze mgmt laptop moeten we Win + R, typ gpmc.msc en druk op Enter.




Nu komen we in de Group Policy Management


Hier gaan we naar ons domain, waar we bij Default Domain Policy(1) op de rechtermuisknop drukken en daar Edit...(2) kiezen




Ga naar Computer Configuration(1) > Policies(2) > Windows Settings(3) > Security Settings(4) > Account Policies(5) > Password Policy(6) > Open(7).



Nu krijgen we alle password opties te zien aan de rechterkant. We selecteren Maximum password age(1)



De standaard tijd voor password age is 42 dagen, dit veranderen we naar 0 dagen(1), drukken op apply(2) en daarna op ok(3).




3.1.3.2 Folder Redirection

We maken een nieuwe map FolderRedirection aan op de Fileserver.

Nu gaan we via rechtermuisknop de properties van de map opvragen.


Nu gaan we naar het Tabblad Sharing(1) en kiezen daar voor Advanced Sharing... (2).



We vinken Share this Folder(1) aan. Nu kunnen we bij share name de naam meegeven die we wensen(2).

Let op: als we een hidden share willen maken moeten we een \$ teken plaatsen na de benaming.


Bij comments (3) kunnen we wat uitleg geven over de share, daarna drukken we op apply(4) en op ok(5).




3.1.3.3 Group-policy management MMC

e voeren MMC.exe uit als administrator

Bij File(1) selecteren we Add/Remove Snap-in(2).




We selecteren Group Policy Management(1) drukken op add(2) waarna we zien dat de snap-in nu in de rechterkolom bijgevoegd is. Nu drukken we op ok(3) en kunnen we beginnen aanpassen.




u zien we dat Group Policy Management(1) werd toegevoegd aan de console.

We klikken Group Policy Management(1) open en zien daar onze Forest: ServerMaffia.test(2) staan. We klikken verder Domains(3) open, waarna we ons domain, servermaffia.test(4) zien staan. Nu gaan we via rechtermuisknop kiezen voor Create a GPO in this domain, and Link it here...(5).




Nu geven we de nieuwe GPO een naam(1) en drukken op OK(2).




3.1.3.4 GPO folder-redirection

u zien we dat onze nieuw aangemaakte GPO werd toegevoegd aan de lijst(1).


We gaan de nu GPO nu instellen, hiervoor drukken we op rechtermuisknop en kiezen voor edit...(2).



We klikken User Configuration(1) open, daarna Policies(2) > Windows settings(3) > Folder Redirections(4) > dan doen we rechtermuisknop op Documents(5) en selecteren Properties(6).



Nu krijgen we de Documents properties, hier stellen we bij Setting: Basic – Redirect everyone's folder tot he same location(1). Bij Target Folder location(2) zetten we create a folder for each user under the root path. Daarna kunnen we via de browse(3) knop het root path(4) instellen op de fileserver op de hidden share die we eerder aangemaakt hebben. We klikken op apply(5) en ok(6).



We krijgen nog een waarschuwing dat de gpo niet zal toegepast worden op oudere systemen, we drukken op yes.

We herhalen bovenstaande ook voor pictures.

Nu is de gpo klaar om aan ou's gelinkt te worden.


3.1.3.5 GPO Control-panel

Create new gpo


We maken een nieuwe gpo aan op dezelfde manier als we voor <u>folder redirection</u> <u>hebben gedaan</u>.

Instellen gpo Control Panel


Via rechtermuisknop gaan we opnieuw edit(1) nemen.



Onder user configuration > Administrative Templates > control panel klikken we rechtermuisnkop op Prohibit acces to Control Panel en Pc settings en kiezen we voor edit(1).



We zien de uitleg wat deze instelling doet. We vinken enabled(1), drukken op apply(2) en ok(3).




Nu kunnen we de gpo linken aan de ou's waarop we dit wensen toe te passen.

3.1.3.6 GPO RDP-clients


We maken een nieuwe gpo aan op dezelfde manier als we voor folder-redirection hebben gedaan

Instellen gpo RDP

Onder Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > dubbelklikken Connections(1). Dan rechtermuisknop op het rechterpaneel Allow users to connect remotely by using remote Desktop Services(2) > edit




We zien de uitleg wat deze instelling doet. We vinken enabled(1), drukken op apply(2) en ok(3).




Nu moeten we restricties aan deze GPO verbinden zodat niet iedereen gebruik kan maken van Remote Desktop.

In dezelfde GPO gaan we naar computer Configuration > Windows Settings W Security Settings > rechtermuisknop op Restriced Groups > add group...(1).




We krijgen nu een klein kadertje, we klikken op browse




Bij Enter the object names to select geven we de eerste letters in. GL(1) en klikken dan op Check Names(2). Nu wordt automatisch onze GL group it admins toegevoegd. We kunnen nu gewoon op ok(1) klikken.


We voegen de groep nog eens toe aan, This group is a member of via add > browse



Via Enter the obnject names to select en check names kunnen we de groep administrators toevoegen en drukken dan op ok



Nu zien we de groep staan en kunnen we op ok drukken




3.1.3.7 GPO Admin


We maken een nieuwe gpo aan op dezelfde manier als we voor folder-redirection hebben gedaan

Instellen GPO Admin on client


We klikken op computer configuration > Windows settings > Security settings > rechtermuisknop Restricted groups > add group




We klikken op browse en via Enter the object names to select(1) voeren we een stuk van de naam in, via check names(2) kunnen we dit completen, en dan klikken we op ok(3).




Daarna voeren we bij This group is a member of > add de naam van de group administrators nog eens toe.



Via browse kunnen we opnieuw enter the object names to select > check names en ok doen.



We klikken op apply en bevestigen nogmaals via ok




We selecteren nu de aangemaakte gpo, en gaan bij details zetten we GPO status op user configuration settings disabled.

Nu kunnen we de gpo toepassen op de ou van de client computers.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=RCx-3icSfds&ab_channel=theSysadminChannel


3.1.3.8 Network discovery policy

Nieuwe policy zoals hierboven vermeld, met naam GPO - Network Discovery




1. Instellen icmpv4 allow rule


Via edit gaan we naar Computer configuration > windows settings > windows defender > inbound Rules > rechtermuisknop > New Rule




Nu Predefined: File and Printer Sharing(1) selecteren en next(2).




Alles afvinken met uitzondering van File and Printer Sharing (Echo Request – ICMPv4-In)(1) en dan next(2).




Allow the connection(1) moet aangevinkt staan en daarna drukken op Finish(2).



Bij het opvragen van de properties via rechtermuisnop op de aangemaakte regel kunnen we instellen op welke Firewall Profiles dit moet toegepast worden.




Tabblad Advanced(1) en hier Private en Domain(2) inschakelen. Public wensen we niet gepingt te kunnen worden. Daarna drukken op apply(3) en OK(4).




2. Instellen network discovery rule


Bij outbound rules een New Rule aanmaken



Predefined > Network Discovery(1) en next(2).



Alles mag aangevinkt blijven(1) en next(2).



Aanvinken Allow the connection(1) en dan Finish(2).

Nu toevoegen aan de nodige ou's

3.1.4DC2-installatie

Van stap 1 tot stap 4 hetzelfde als DC-1

Hostname aanpassen

```
rename-computer -newname "dc-2 -restart
```

Fixed ip adres:

```
new-netipaddress -interfaceindex 2 -ipaddress 192.168.10.5-prefixlength 24 defaultgateway 192.168.10.254
```

DNS

```
set-dnsclientserveraddress -interfaceindex 2 -serveraddress ("192.168.10.2,127.0.0.1")
Install ad domain services: Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Toevoegen aan de eerste DC:
```

Install-addsdomaincontroller -domainname "ServerMafia.test" -credential (getcredential "ServerMafia\administrator)

3.1.5Client-installatie

Alle nodige updates uitvoeren

RSAT is enkel voor management client.

Hostname veranderen:

```
\begin{tabular}{ll} rename-computer -newname "management-pc" -restart \\ I \end{tabular}
```

p adres geven om te kunnen toevoegen aan domain:

```
New-netipaddress -InterfaceIndex 5 -IPAddress "192.168.99.8" -PrefixLength 28 -DefaultGateway "192.168.10.254"
```

DNS:

```
Set-DnsClientServerAddress -Interfaceindex 5 -ServerAddresses "192.168.10.2", "192.168.10.5"
```

Toevoegen aan domain

```
Add-computer -domainname "ServerMafia.test" -restart
```

RSAT toevoegen via powershell:

```
Add-WindowsCapability -Name RSAT.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~0.0.1.0 -Online Add-WindowsCapability -Name RSAT.DHCP.Tools~~~0.0.1.0 -Online Add-WindowsCapability -Name RSAT.DNS.Tools~~~0.0.1.0 -Online Add-WindowsCapability -Name RSAT.GroupPolicy.Management.Tools~~~0.0.1.0 -Online Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Where-Object State -EQ 'Installed'
```

3.2 File-server


3.2.1FS-1 installatie

Voor de Fileserver kiezen we voor een gui versie ipv de core versie. De installatie verloopt verder hetzelfde.


Eerst en vooral zetten we de tijdzone juist om latere problemen te vermijden.




3.2.1.1 Netwerkinstellingen



Via ethernet0(1) > properties(2) > Internet Protocol Version 4(3) > properties(4) kunnen we het netwerk van de FS wijzigen.




We geven een vast ip adres 192.168.10.3(1) in , het subnetmask(2) wordt automatisch aangevuld. De default gateway(3) is het ip adres van onze pfsense en we voeren het ip adres van DC 1 in bij preferred DNS(4) en van DC 2 bij alternate DNS(5) en bevestigen met ok




3.2.1.2 toevoegen aan domain


Onder de tab Local Server(1) kiezen klikken we op Computer Name(2)




Daarna klikken we op change om het domain meteen mee te veranderen.



Hier kunnen we de Computer Name(1) wijzigen en de server toevoegen aan het domain(2). Nu kunnen we dit bevestigen met ok(3)



We bevestigen met credentials van een AD admin. Als het gelukt is krijgen we een melding




We moeten herstarten om de wijzigingen door te voeren.

3.2.1.3 Dataschijf toevoegen

Bij de settings voegen we de disk toe op dezelfde manier als we die bij het aanmaken van de vm hebben gedaan.

Naar disk management gaan


windowsknop +x en dan disk management(1).




Schijf online zetten + initialize Disk

Via rechtermuisknop op de disk met het rode pijltje kunnen we de disk online zetten.


Daarna opnieuw rechtermuisknop en Initialize disk nemen.




We laten het op de standaard instellingen (GPT) staan en klikken op ok.




Daarna drukken we opnieuw op rechtermuisknop en nemen we New Simple Volume...




We klikken next >




Alloceren alle volume die we net hebben aangemaakt en drukken next.



We kiezen een drive letter die we wensen toe te kennen en next.




Dan kennen we een naam toe via volume label > next en dan finish op het volgende kader.




3.2.1.4 Rol installeren


We klikken op Manage(1) en Add Roles and Features(2)



We kiezen voor Role-based(1) en gaan verder(2)




We selecteren de juiste server(1) waarop we een rol willen installeren en gaan verder(2) in ons geval is dit FS-01




Bij server Roles drukken we gewoon op next en dan komen we bij de Features, hier moeten we een aantal dingen selecteren.

We hebben we TFTP(1) nodig om daar de netwerkbackups op te slaan en gaan verder(2).



In het volgende scherm klikken we op installeren




We moeten nu nog enkele services activeren.

Druk Windowsknop + r en typ dan services.msc + enter


Zoek naar onderstaande services.

- Function discovery resource publication (server en gedeelde resources zichtbaar maken op het netwerk)
- SSDP Discovery (Universal plug and play (UPnP) devices zichtbaar maken op het netwerk, dit zorgt voor automatisch vinden en communiceren)
- UpnP device host (ondersteund UPnP apparaten)

We vragen telkens de properties op, hier kunnen we de service opstarten en het automatisch inschakelen bij startup activeren.




We selecteren automatic(1) en drukken op apply(2). Daarna drukken we op start(3) en kunnen via ok(4) de properties verlaten .




3.2.1.5 Firewall settings aanpassen


We drukken op het tekstkadertje(1) en selecteren Network(2).




We klikken op Network & Internet Settings



We kiezen voor Network and Sharing Center



En dan kiezen we voor Change Advanced Sharing settings



Hier schakelen we Turn on network discovery en Turn on file and printer sharing in en drukken op save changes

3.2.1.6 Mapstructuur

Powershell ISE uitvoeren als administrator en dan het volgende script uitvoeren: # Define the base directory (E:\) and the list of subfolders to be created


```
$baseDirectory = "E:\"
$folders = @("algemeen", "IT", "Sales", "R&D", "Management", "Legal", "Marketing",
"Finance", "HR")
# Define subfolders for the IT folder
$itSubFolders = @("Support", "Developers")
# Loop through each folder name and create the directory if it doesn't already
exist
foreach ($folder in $folders) {
    $fullPath = Join-Path $baseDirectory $folder
    # Check if the folder exists
    if (-not (Test-Path -Path $fullPath)) {
         # Create the folder if it doesn't exist
         New-Item -Path $fullPath -ItemType Directory
         Write-Host "Created folder: $fullPath"
    } else {
         Write-Host "Folder already exists: $fullPath"
    # If the folder is IT, create its subfolders
    if ($folder -eq "IT") {
         foreach ($subFolder in $itSubFolders) {
             $subFolderPath = Join-Path $fullPath $subFolder
             # Check if the subfolder exists
             if (-not (Test-Path -Path $subFolderPath)) {
                  # Create the subfolder if it doesn't exist
                  New-Item -Path $subFolderPath -ItemType Directory
                  Write-Host "Created subfolder: $subFolderPath"
             } else {
                  Write-Host "Subfolder already exists: $subFolderPath"
         }
    }
Write-Host "Folder structure creation complete!"

    ⇒ Shared (E:) →
           Name
                                              Date modified
                                                                  Type
cess
            algemeen
                                              28/09/2024 0:44
                                                                  File folder
              Finance
                                              28/09/2024 0:44
                                                                  File folder
pads
              HR
                                              28/09/2024 0:44
                                                                  File folder
ents
            IT .
                                              28/09/2024 0:44
                                                                  File folder
                                              28/09/2024 0:44
                                                                  File folder
              Legal
                                              28/09/2024 0:44
                                                                  File folder
            Management
              Marketing
                                              28/09/2024 0:44
                                                                  File folder
E:)
              R&D
                                              28/09/2024 0:44
                                                                  File folder
                                              28/09/2024 0:44
                                                                  File folder
              Sales
```


3.2.1.7 Shares

Sharing:

Rechter muis klikken op de folder properties sharing advanced sharing permissions everyone full control apply ok



Domain local group toevoegen aan de security.




Herhaal deze stap bij elke bestand

Bij DL_Algemeen_RW moeten alle GL groups toegevoegd worden, aangezien dat iiedereen RW rechtenheeft.


in Finance R hebben GL groupen enkel Read rechten nodig


Dit principe geld voor alle domain-local groups.





Voeg de Domain local group voor de nodige bestanden in file server. Het zal volgens de volgende structuur:


Rechten structuur














Herhalen bij elke bestand


Dan moeten alle GL groups toegevoegd worden aan de DL groups volgens de bestand structuur





En dan bij de bestand zelf de rechten aanpassen






Hetzelfde doen voor de rest van de bestanden.


3.2.2 DHCP-server installeren

3.2.2.1 Rol installeren op de FS


We klikken op Manage(1) en Add Roles and Features(2)




We kiezen voor Role-based(1) en gaan verder(2)



We selecteren de juiste server(1) waarop we een rol willen installeren en gaan verder(2) in ons geval is dit FS-01



Bij server Roles drukken we gewoon op next en dan komen we bij de Features, hier moeten we een aantal dingen selecteren.



Bij het vlaggetje moeten we nog eens inloggen met de credentials van de domain controller admin om te bevestigen dat de dhcp mag opgenomen worden in het domain.


3.2.2.2 DHCP scope aanmaken

Om een dhcp scope aan te maken, moeten we in onze server manager op DHCP(1) klikken en dan rechtermuisknop op de dhcp server(2) en DHCP Manager(3).




DHCP Scope wizard openen

Rechtermuisknop op Ipv4(1) en dan op New Scope...(2) klikken




DHCP Scope aanmaken met wizard


Het eerste scherm heet ons welkom en kunnen we dus gewoon overslaan



Dan moeten we een naam(1) ingeven van de scope, eventueel aangevuld door een korte uitleg(2) waarna we op next(3) klikken.



Nu gaan we de range ingeven. We geven een start IP adres(1) en een eind ip adres(2) op. Eventueel kunnen we de prefixlenght(3) & het subnet mask(4) aanpassen indien waar nodig. Daarna drukken we op next(5).




In het volgende scherm kunnen we bepaalde adressen of range uit de opgegeven range halen, die niet mag gebruikt worden voor DHCP.

Voor een enkel ip adres geven we enkel het start adres(1) in en klikken op add(3)

Voor een range geven we het start adres(1) en het eind adres(2) in en drukken dan op add(3).


We hebben ook nog de optie, subnet delay in mili second(4). Dit dient om een vertraging in te stellen qua tijd waarin de DHCP server zijn DHCPOFFER verzendt na het ontvangen van een DHCPDISCOVER bericht. Dit kan nuttig zijn wanneer 2 DHCP servers dezelfde scope aanbieden, zodat ze niet in conflict komen met elkaar.

Daarna gaan we naar het volgende(5)




Bij de Lease Duration kunnen we instellen hoeveel dagen, uren en minuten(1) de lease mag toegekend worden aan een toestel. Deze instellingen zijn een beetje

afhankelijk van het netwerk waarvoor de scope wordt toegekend. Daarna drukken we op next(2).




3.2.2.3 Extra DHCP opties

We kiezen ervoor dat we de extra opties wensen te configureren(1) en drukken op next(2).




Default gateway

We geven het IP adres(1) in van onze default gateway en drukken op add(2), nu verschijnt de default gateway eronder en kunnen we op next(3) klikken.




Domain Name en DNS servers


Hier wordt alles normaal gezien automatisch ingevuld. We controleren wel nog eens de domain name en de IP adressen van de DNS servers. Drukken daarna gewoon op next.



Wins servers zijn voor oude netwerken, dit is hedendaags vervangen door DNS. We mogen dit vak dan ook gewoon overslaan.



We krijgen de keuze of we de scope nu onmiddellijk willen gaan gebruiken, of deze voorlopig willen opslaan om dan in de toekomst te implementeren.



Nu kunnen we op finish drukken en is de DHCP scope aangemaakt.

3.3 VEEAM backup-server


3.3.1 Installatie

Eerste een user aanmaken in AD met naam Veeam

Dan de user Veaam toevoegen aan group administrator op SM-Backup server:

Win+R→compmgmt.msc→local users and groups→administrator→de user Veeam toevoegen

Dan aanmelden met Veeam user aan SM-Backup server



WS-Core configureren.


Set-TimeZone -Name "Romance Standard Time"


rename-computer -newname "SM-Backup" -restart

new-netipaddress -interfaceindex 4 -ipaddress 192.168.10.4 - prefixlength 24 defaultgateway 192.168.10.254


set-dnsclientserveraddress -interfaceindex 4 -serveraddress ("192.168.10.1,192.168.10.2")

Add-computer -domainname "ServerMafia.test" -restart








Tijdens de installatie moet ik de gebruiker Veeam kiezen



3.3.1.1 Veeam opstarten










3.3.1.2 Protection group

Inventory \rightarrow physical infrastructure \rightarrow create protection group \rightarrow Logische naam geven aan de group(in deze geval is PG server's)




In volgende stap voeg ik een Active Directory-account toe aan de backupconfiguratie. ik voert de inloggegevens van een account met administratieve rechten in (hier servermafia\administrator) om toegang te krijgen tot de ServerMafia.test Active Directory-domeincontroller. Nadat ik de gebruikersnaam en het wachtwoord hebt ingevoerd, klik ik op Add om het account toe te voegen voor de configuratie van de bescherming van obikcten in Active Director







Hier kies ik de server of de OU die ik wil een protection group maken waar de servers staan.




Hier geef ik de credential van ServerMafia\administrator







laten draaien elke Zondag om 21:00

De job zal automatische opgestart wanneer ik op finish druk



3.3.1.3 Backup job








voor de aangemaakte protection group (File-server) in deze stap en dat betekend


dat de doel machine is de File Server want ik het eerder toegevoegd aan de production group.

Ik kies hier ook voor de repository die heb ik eerder gemaakt












3.3.1.4 Recovery media maken

Als ik een recovery media wil maken dan moet ik de volgende stappen volgen:



console opstarten \rightarrow Home \rightarrow Backups \rightarrow Disk \rightarrow Rechter muis klikken op de doel machine \rightarrow Create recovery media \rightarrow Recovery media \rightarrow Next \rightarrow Path kiezen en dan next \rightarrow Finish





3.3.1.5 E-mail notificatie

Opmerking: U zult in de e-mailnotificatie merken dat er verschillende jobs en protection groups zijn. De screenshots die ik heb bijgevoegd, tonen echter alleen één job van één job als voorbeeld. Ik heb een email notification geactiveerd voor de Veeam status.

Dat heb ik gedaan via: Menu → option → E-mail settings

