# Constraint-solving

# Programmierparadigmen

Johannes Brauer

23. August 2020

# Ziele

- Lernen, wie man einen Constraint-solver selbst bauen kann
- Lernen, wie man eine Constraint-solving-Bibliothek von SWI-Prolog nutzen kann

# Konzept eines einfachen Constraint-solving-Systems

- Unter Verwendung der so genannten Regelfortpflanzung.
- Von Regelfortpflanzung (constraint propagation) wurde erstmals im Programm Sketchpad Gebrauch gemacht, mit dessen Hilfe 1962 erstmals Grafiken auf einem Computer-Bildschirm gezeichnet werden konnten.
- Herkömmliche Programme (Funktionen) sind eindimensional, d. h. sie berechnen einen Wert in Abhängigkeit von ihre Eingangsgrößen (Argumenten).
- Regelfortpflanzung ermöglicht den Übergang von Funktionen zu Relationen.

### Gleichungen

• Aus der Zinseszinsrechnung ist die folgende Gleichung bekannt:

$$\frac{K_n}{K_0} = (1 + \frac{p}{100})^n$$

- Sie beschreibt einen Zusammenhang von vier Größen.
- Sind drei Größen gegeben, kann die vierte berechnet werden.
- Mit den bekannten Mitteln der Programmierung ist es aber nicht möglich, die Gleichung und die Werte von drei Größen anzugeben, um den Wert der vierten zu bekommen.
- Stattdessen muss man für die Bestimmung jeder Größe eine eigene Prozedur (Funktion) schreiben.

### **Elementare Constraints**


- Um mit Gleichungen (Relationen) direkt umgehen zu können, führen wir als Elemente einer Constraint-Spracje primitive constraints ein.
- Jedes primitive constraint beschreibt einen Zusammenhang zwischen Größen
  - (adder x y z) legt fest, dass für die Größen x, y und z die Gleichung gilt: x + y = z
  - Entsprechend definiert (multiplier x y z) die Gleichung xy = z.
  - Schließlich drücken wir durch (constant 2.718 x) aus, dass x den Wert 2.718 hat.
- Um komplexere Relationen ausdrücken zu können, können constraints durch Konnektoren verbunden werden.
- Ein Konnektor verwaltet einen Wert, der in mehreren constraints vorkommt.

# Beispiel: Celsius-Fahrenheit-Konverter

• Zusammenhang zwischen Fahrenheit und Celsius:

$$9C = 5(F - 32)$$

• Schaltbild aus Addierern, Multiplizierern und Konstanten:



- Die Kleinuchstaben bezeichnen Konnektoren, die die Constraint-Elemente verbinden, bzw. die Verbindung zu den externen Anschlüssen herstellen.
- Die externen Anschlüsse (hier C und F) repräsentieren die Unbekannten aus der Gleichung.
- Anmerkung: Das Netzwerk ähnelt einem Programm für einen Analogrechner.

## Berechnungsprozess

- Ein Konnektor erhält einen Wert (wird aktiviert) durch
  - den Benutzer oder
  - ein Constraint-Element, mit dem er verbunden ist.
- Wenn ein Konnektor einen Wert erhalten hat, aktiviert er alle verbundenen Constraint-Elemente außer demjenigen, von dem er selbst aktiviert wurde.
- Ein aktiviertes Constraint-Element prüft alle mit ihm verbundenen Konnektoren daraufhin, ob genügend Informationen vorliegen, um ihm einen Wert zu geben.
- Wenn das der Fall ist, wird der Wert gesetzt, der Konnektor aktiviert usw.
- Im Celsius-Fahrenheit-Konverter erhalten die die Konnektoren w, x und y Werte durch die mit Ihnen verbundenen Konstanten.
- Die durch sie aktivierten Multiplzierer und der Addierer können nicht weiterarbeiten da ihnen Information fehlen.
- Erst wenn, C oder F durch den Benutzer einen Wert erhalten, wird ein Wert für F bzw. C berechnet.

### Der Celsius-Fahrenheit-Konverter in Clojure


• Der Fahrenheit-Celsius-Konverter als black box:

# C — Celsius-Fahrenheit- — F Konverter

• in Clojure:

```
(def C (make-connector))
(def F (make-connector))
(celsius-fahrenheit-converter C F) ;=> ok
```

• Die Prozedur celsius-fahrenheit-converter



# Anbringen von Messfühlern

• Die Verknüpfung eines Konnektors mit einem Messfühler (probe) bewirkt, dass jedesmal, wenn der Konnektor einen Wert erhält, eine Nachricht ausgegeben wird.

```
(probe "Celsius temp" C)
(probe "Fahrenheit temp" F)
```

• Beispiel: Die Auswertung von (set-value! C 25 'user) führt zu folgender Ausgabe:

```
Probe: Celsius temp = 25
Probe: Fahrenheit temp = 77
```

- Der Messfühler an C sorgt für die Ausgabe der Celsius-Temperatur. Die Wertzuweisung an den Konnektor C pflanzt sich durch das Netzwerk fort, wodurch der Konnektor F den Wert 77 erhält. Der Messfühler an F sorgt wiederum für die Ausgabe.
- Der anschließende Versuch, einem Konnektor einen neuen Wert zu geben, schlägt fehl:

```
(set-value! F 212 'user)
Unhandled java.lang.Exception Contradiction(77 212)
```

• Vorher muss der Konnektor den alten Wert vergessen. Die Auswertung von (forget-value! C 'user) ergibt:

```
Probe: Celsius temp = ?
Probe: Fahrenheit temp = ?
```

• Jetzt kann F gesetzt werden:

```
(set-value! F 212 'user)
Probe: Fahrenheit temp = 212
Probe: Celsius temp = 100
```

- Die Änderung an F pflanzt sich "rückwärts" bis zu C fort.
- Beachte: Dasselbe Netzwerk wird benutzt um F bei gegebenem C zu berechnen, und umgekehrt.

# Implementierung des Constraint-solving-Systems

- ... in Clojure
- originale Scheme-Version stammt aus [ASS99]

### Struktur des adder

- adder ist als Prozedur mit lokalem Zustand definiert.
- Sie liefert die lokale Prozedur me als Wert zurück.
- Ein adder besitzt die Konnektoren a1, a2 und sum.
- adder besitzt zwei weitere lokale Hilfsfunktionen:

```
- process-new-value
```

process-forget-value,
 die weiter unten definiert werden.

• Auf den folgenden Folien werden zunächst Basisoperationen für Konnektoren definiert.

# Basisoperationen für Konnektoren

```
;; has-value?: connector -> boolean
;; sagt, ob Konnektor einen Wert hat
(def has-value?
  (fn [connector]
    (connector 'has-value?)))
;; get-value: connector -> any
;; liefert den Wert eines Konnektors
(def get-value
  (fn [connector]
    @(connector 'value)))
;; set-value!: connector any constraint -> unspecified
;; zeigt an, dass ein constraint den Wert eines Konnektors
;; setzen will
(def set-value!
  (fn [connector new-value informant]
    ((connector 'set-value!) new-value informant)))
;; forget-value!: connector constraint -> unspecified
;; zeigt an, dass ein constraint den Wert eines Konnektors
;; vergessen machen will
(def forget-value!
  (fn [connector retractor]
    ((connector 'forget) retractor)))
;; connect: connector constraint -> ?
;; verbindet einen Konnektor mit einem neuen constraint
(def connect
  (fn [connector new-constraint]
    ((connector 'connect) new-constraint)))
Lokale Hilfsfunktionen für adder
(process-new-value []
           (cond (and (has-value? a1) (has-value? a2))
                 (set-value! sum
                              (+ (get-value a1) (get-value a2))
                 (and (has-value? a1) (has-value? sum))
                 (set-value! a2
                              (- (get-value sum) (get-value a1))
                 (and (has-value? a2) (has-value? sum))
                 (set-value! a1
                              (- (get-value sum) (get-value a2))
                              me)))
```

```
(process-forget-value []
           (forget-value! sum me)
           (forget-value! a1 me)
           (forget-value! a2 me)
           (process-new-value))
Struktur des multiplier
(def multiplier
  (fn [m1 m2 product]
    (letfn [(process-new-value [] ...)
            (process-forget-value [] ...)
            (me [request]
              (cond (= request 'I-have-a-value) (process-new-value)
                    (= request 'I-lost-my-value) (process-forget-value)
                     (throw (Exception. "Unknown request -- MULTIPLIER" request))))]
      (connect m1 me)
      (connect m2 me)
      (connect product me)
      me)))
Lokale Hilfsfunktionen für multiplier
(process-new-value []
              (cond (or (and (has-value? m1) (= (get-value m1) 0))
                         (and (has-value? m2) (= (get-value m2) 0)))
                     (set-value! product 0 me)
                     (and (has-value? m1) (has-value? m2))
                     (set-value! product
                                 (* (get-value m1) (get-value m2))
                    (and (has-value? product) (has-value? m1))
                     (set-value! m2
                                 (/ (get-value product) (get-value m1))
                                 me)
                     (and (has-value? product) (has-value? m2))
                     (set-value! m1
                                 (/ (get-value product) (get-value m2))
                                me)))
(process-forget-value []
              (forget-value! product me)
              (forget-value! m1 me)
              (forget-value! m2 me)
              (process-new-value))
Der Konstantenerzeuger
(def constant
   (fn [value connector]
    (letfn
        [(me [request]
           (throw (Exception. "Unknown request -- CONSTANT" request)))]
      (connect connector me)
      (set-value! connector value me)
      me)))
```

- setzt den Wert des angegebenen Konnektors.
- Nachrichten I-have-a-value oder I-lost-my-value sind unzulässig.

### Der Messfühler

Der Messfühler gibt beim Setzen bzw. Vergessen des Wertes des mit ihm verbundenen Konnektors einen Text aus.

```
(def probe
 (fn [name connector]
    (letfn
        [(print-probe [value]
           (println "Probe: " name " = " value))
         (process-new-value []
           (print-probe (get-value connector)))
         (process-forget-value []
           (print-probe "?"))
         (me [request]
           (cond
             (= request 'I-have-a-value) (process-new-value)
             (= request 'I-lost-my-value) (process-forget-value)
             :else (throw (Exception. "Unknown request -- PROBE" request))))]
      (connect connector me)
     me)))
```

### Konnektoren

• Ein Konnektor wird als Prozedur mit drei lokalen Zustandsvariablen und vier lokalen Prozeduren definiert:

```
(def make-connector
  (fn []
    (let [value (atom false) informant (atom false) constraints (atom '())]
        (letfn [ ... ]
        me))))
```

value repäsentiert den aktuellen Wert des Konnektors,

informant repräsentiert das Objekt, das den Wert gesetzt hat,

**constraints** enthält die Liste der Constraint-Elemente, mit denen der Konnektor verbunden ist und die bei Änderungen seines Wertes informiert werden müssen.

- Wird aufgerufen, wenn der Wert des Konnektors gesetzt werden soll.
- Wenn der Konnektor noch keinen Wert besitzt, wird er gesetzt und der Informant vermerkt.
- In diesem Fall werden alle verbundenen Constraint-Elemente (mit Ausnahme des Informanten) darüber informiert.

- Wird aufgerufen, wenn ein der Wert des Konnektors vergessen werden soll.
- Hier wird geprüft, ob diese Anforderung von demselben Objekt stammt, das das Setzen des Wertes angefordert hat.
- In diesem Fall werden alle verbundenen Constraint-Elemente (mit Ausnahme des Informanten) darüber informiert.

- fügt, das neue Constraint-Element der Liste der verbundenen Constraint-Elemente hinzu, falls es dort noch nicht enthalten ist.
- Wenn der Konnektor einen Wert besitzt, wird das neue Constraint-Element darüber informiert.

• Dient als Verteiler für die anderen lokalen Prozduren.

### Hilfsprozeduren

- Es fehlen jetzt noch die Prozeduren:
  - for-each-except
  - inform-about-value
  - inform-about-no-value

### Iterator for-each-except

• Führt auf allen Elementen einer Liste die Prozedur procedure aus, mit Ausnahme des Elements exception.

```
inform-about-...
(def inform-about-value
  (fn [constraint]
        (constraint 'I-have-a-value)))
(def inform-about-no-value
  (fn [constraint]
        (constraint 'I-lost-my-value)))
```

- Dienen lediglich der besseren Lesbarkeit des Programms.
- "Syntaktische" Prozeduren

# Constraint solving mit SWI-Prolog

Die clpr-Library erlaubt die Verwendung eines Constraint-Lösers für nicht-endliche Wertebereiche.

# Darlehensberechnung

- Berechnung von Annuitäten-Darlehen (Beispiel entnommen aus [FA10])
- Bedeutung der Größen:
  - D: Höhe des Darlehens
  - T: Laufzeit in Monaten
  - **Z:** Zins pro Monat
  - R: Höhe der monatlichen Rate
  - S: Restschuld nach der Laufzeit T

### Lösung SWI-Prolog

- darlehen(100000,360,0.01,1025,S). liefert S=12625.90).
- darlehen(D,360,0.01,1025,0). liefert D=99648.79.
- {S=<0}, darlehen(100000,T,0.01,1025,S). liefert T=374, S=-807.
- darlehen(D,360,0.01,R,0). sollte R=0.0102861198\*D liefern.

# Der Celsius-Fahrenheit-Konverter

```
:- use_module(library(clpr)).
cf(C, F) :- {9*C=5*(F-32)}.
Anwendungen:
?- cf(25,F).
F = 77.0
?- cf(C, 77).
C = 25.0
```

# Literaturverzeichnis

# Literatur

- [ASS99] Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, and Julie Sussman. Structure and interpretation of computer programs. The MIT Press, 1999.
- [FA10] Thom Frühwirth and Slim Abdennadher. Essentials of Constraint Programming (Cognitive Technologies). Springer, 2010.