
## Übersicht: Aufbau von Computersystemen

- \*\* Arbeitsweise von Computersystemen
- **≭Ein-/Ausgabe-Struktur**
- \*\* Speicherstruktur
- \*\* Speicherhierarchie
- ★ Schutzmechanismen mit Hardware-Unterstützung
- **\*\*** Allgemeine Systemarchitektur

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen



## Arbeitsweise von Computersystemen

- \* Ein-/Ausgabegeräte und der Prozessor können gleichzeitig arbeiten.
- \*\* Jede Gerätesteuereinheit (device controller) ist für einen speziellen Gerätetyp zuständig.
- \* Jedes Gerät hat einen lokalen Pufferspeicher (buffer).
- \*\* Der Prozessor transferiert Daten vom Hauptspeicher zu den lokalen Puffern und umgekehrt.
- \*\* Die Ein-/Ausgabe erfolgt zwischen dem Gerät und dem lokalen Puffer.
- Ein Gerät informiert den Prozessor über die Beendigung einer Ein-/Ausgabe-Operation durch einen *Interrupt*.

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen

3

## Allgemeines zu Interrupts

- \*\* Bei einem Interrupt erhält die zuständige Interrupt-Routine die Kontrolle.
- \*\* Die zuständige Routine wird über den Interrupt-Vektor (enthält die Adressen aller Interrupt-Routinen) ermittelt.
- \*\* Bei einem Interrupt muss die Adresse der unterbrochenen Anweisung gesichert werden.
- \*\* Während der Bearbeitung eines Interrupts werden andere Interrupts häufig gesperrt.
- Durch einen Aufruf eines Anwendungsprogramms (oder bei einem Fehler) wird ein Software-Interrupt (trap) generiert.
- Moderne Betriebssysteme sind typischerweise interruptgesteuert.

Uwe Neuhaus

BS: Aufbau v. Computersystemen

## Interrupt-Behandlung

- \*\* Das Betriebssystem sichert den Zustand des Prozessors, in dem die Register und der Programmzähler gespeichert werden.
- **\*\*** Bestimmung des Interrupt-Types:
  - durch Polling
  - •durch ein vektorisiertes Interrupt-System
- \*\* Spezielle Interrupt-Routinen ermitteln, welche Operationen für einen gegebenen Interrupt-Typ ausgeführt werden müssen.
- \*\*Nach Beendigung der Interrupt-Routine wird mit einem bereiten Prozess fortgefahren.

**Uwe Neuhaus** 

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen

5

### Zeitlicher Verlauf von Interrupts bei Ein-/Ausgabeanforderungen PU user process executing I/O interrupt processing idle device transferring I/O transfer I/O transfer request done request done


BS: Aufbau v. Computersystemen


## Ein-/Ausgabestruktur

- \*\* Das Anwenderprogramm erhält die Kontrolle erst nach Beendigung der E/A-Anforderung:
  - Wait-Anweisung versetzt den Prozessor in "Leerlauf" bis ein Interrupt erfolgt.
  - Warte-Schleife (eventuell inklusive Polling)
  - Maximal eine ausstehende E/A-Anforderung. Keine gleichzeitige E/A-Bearbeitung.
- \*\* Das Anwenderprogramm erhält die Kontrolle direkt nach Absetzen der E/A-Anforderung zurück:
  - ◆ Wait-System-Aufruf Anforderung an das Betriebssystem, den Prozess bis zur Beendigung der E/A-Anforderung ruhen zu lassen.
  - ◆ Geräte-Statustabelle enthält Einträge für jedes Gerät (Typ, Adresse, Status, Warteschlangen)
  - Betriebssystem prüft den zum Interrupt gehörenden Eintrag in der Geräte-Statustabelle und nimmt die nötigen Veränderungen vor.

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen





## DMA: Direct Memory Access

- \*\* Nutzung bei E/A-Geräten, die Daten mit hoher Geschwindigkeit übertragen können.
- \*\* DMA-Controller überträgt die Datenblöcke vom Gerätepuffer ohne Zutun des Prozessors direkt in den Hauptspeicher.
- \*\* Nur ein Interrupt pro Datenblock, nicht ein Interrupt pro Byte.
- \*\* DMA-Controller konkurriert mit dem Prozessor um den Speicherzugriff.

## Speicherstruktur

- \*\* Hauptspeicher einziges Speichermedium, das direkt vom Prozessor angesprochen werden kann.
- \*\* Sekundärspeicher Erweiterung des Hauptspeichers mit großer, dauerhafter Speicherkapazität.
- \*\* Festplatte starre, magnetisch beschichtete Metalloder Glasscheiben.
  - Scheibenoberflächen sind logisch unterteilt in Spuren, diese wieder in Sektoren.
  - ◆ Der Festplatten-Controller bestimmt die logische Interaktionen zwischen Festplatte und Betriebssystem.

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen

11

# Aufbau einer Festplatte track t spindle cylinder c rotation Uwe Neuhaus BS: Aufbau v. Computersystemen 12

## Speicherhierarchie

- \*\* Speichersysteme sind hierarchisch organisiert:
  - •nach Geschwindigkeit
  - nach Kosten
  - •bezüglich ihrer Volatilität (Dauerhaftigkeit)
- Caching Nutzung kleiner, schneller
   Zwischenspeicher zur Performanzsteigerung.
   Caches sind auf verschiedenen Ebenen einsetzbar.

Uwe Neuhaus

BS: Aufbau v. Computersystemen

13

# Hierarchie der Speichermedien registers cache main memory electronic disk optical disk Uwe Neuhaus BS: Aufbau v. Computersystemen 14

## Caching

- \*\* Nutzung schneller Speicher, die die in letzter Zeit verwendeten Daten enthalten.
- **★ Setzt eine Caching-Strategie voraus.**
- \*\*Durch Caching entstehen weitere Ebenen in der Speicherhierarchie. Daten müssen gleichzeitig auf mehreren Ebenen gespeichert werden, um die Konsistenz der Daten zu wahren.

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen

15

# Der Weg von der Festplatte in ein Prozessorregister magnetic disk main memory A hardware register

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen

# Schutzmechanismen mit Hardware-Unterstützung

- **★ Dual-Mode-Anweisungen**
- **⋇E/A-Schutz**
- \*\* Speicherschutz
- **\*\* CPU-Schutz**

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen

17

## Dual-Mode-Anweisungen I

- \*\* Bei gemeinsam genutzten Betriebsmitteln muss das Betriebssystem Prozesse vor inkorrekten anderen Prozessen schützen.
- \*\* Die Hardware/der Prozessor muss zwischen wenigstens zwei Anweisungsmodi unterscheiden:
  - 1. Anwendermodus (auch User-Modus)
    - Anweisungen stammen von Anwenderprogrammen
  - 2. *Systemmodus* (auch *Kernelmodus* oder *Monitormodus*) Anweisungen stammen vom Betriebssystem

Uwe Neuhaus

BS: Aufbau v. Computersystemen

## Dual-Mode Anweisungen II

- \*\* Moderne Prozessoren enthalten ein Modus-Bit, um den gegenwärtigen Modus anzuzeigen: Systemmodus (0) oder Anwendermodus (1).
- \*\* Wenn ein Interrupt oder ein Fehler auftritt, wird in den Systemmodus geschaltet.

Schalte in Systemmodus

Betriebs-system

Schalte in Anwender

Schalte in Anwendermodus

Privilegierte Anweisungen können nur im Systemmodus ausgeführt werden.

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen

19


## E/A-Schutz

- \*\* Alle E/A-Anweisungen sind privilegierte Anweisungen.
- \*Es muss sichergestellt werden, dass ein Anwendungsprogramm niemals im Systemmodus die Kontrolle über das System erhält (z.B. durch Verbiegen des Interrupt-Vektors auf einen Benutzerprozess.)

Uwe Neuhaus

BS: Aufbau v. Computersystemen

# Benutzung von System-Aufrufen für E/A-Anforderungen



**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen


21


## Speicherschutz

- \*\* Wenigstens der Interrupt-Vektor und die Interrupt-Routinen müssen vor Veränderungen durch nicht befugte Prozesse geschützt werden (Speicherschutz).
- \*\* Realisierung: Ergänzung des Prozessors durch zwei zusätzliche Register, die den legalen Speicherbereich definieren:
  - Basisregister enthält die Startadresse des physikalischen Hauptspeichers.
  - ◆ Grenzregister enthält die Größe des für den Prozess zur Verfügung stehenden Speichers
- \*\* Speicher außerhalb des vorgegebenen Bereichs ist geschützt.

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen





## Schutz der Zugriffsregister

- Im Systemmodus hat das Betriebssystem uneingeschränkten Zugriff auf den Speicher des Betriebssystems und den Speicher der Anwendungsprozesse.
- \*\* Die Anweisungen zum Laden der Basis- und Grenzregister sind privilegierte Anweisungen, können also nur vom Betriebssystem ausgeführt werden.

**Uwe Neuhaus** 

BS: Aufbau v. Computersystemen

25

## **CPU-Schutz**

- \*\* Timer unterbricht den Computer nach einem definierten Zeitintervall, um sicherzustellen, dass das Betriebssystem die Kontrolle behält.
  - ◆Der Timer wird mit jedem Systemtakt dekrementiert.
  - Erreicht der Timer den Wert 0, wird ein Interrupt ausgelöst.
- \*\* Der Timer wird üblicherweise auch für Time-Sharing-Betriebssysteme eingesetzt.
- \*Das Setzen des Timers ist eine privilegierte Anweisung.

Uwe Neuhaus

BS: Aufbau v. Computersystemen



## **\*\* Local Area Networks (LAN):**

Lokales Netzwerk

(Ausdehnung: bis zu mehreren hundert Metern)

## **※ Wide Area Networks (WAN):**

Weitverkehrsnetz

(Ausdehnung: bis zu vielen tausenden von

Kilometern)

Uwe Neuhaus

BS: Aufbau v. Computersystemen

