Prozessverwaltung: Prozesse

- ***** Das Prozess-Konzept
- **Prozess-Scheduling
- **★ Operationen mit Prozessen**
- ***** Kooperierende Prozesse
- **★ Interprozess-Kommunikation**
- ** Kommunikation in Client-Server-Systemen

Uwe Neuhaus BS: Prozesse 1

Das Prozess-Konzept

- ** Ein Betriebssystem führt unterschiedliche Arten von Programmen aus:
 - Stabelverarbeitungssysteme jobs
 - ◆Time-Sharing-Systeme user programs or tasks
- ★ Die Begriffe "Prozess", "Job" und "Task" werden häufig synonym verwendet.
- ** Ein Prozess ist ein Programm, das gerade ausgeführt wird. Die Ausführung eines Prozesses geschieht sequentiell.
- **X** Ein Prozess beinhaltet:
 - den Programmzähler
 - den Stack (Kellerspeicher)
 - den Datenbereich (data section)

Zustände eines Prozesses

- ** Bei der Ausführung eines Prozesses durchläuft er verschiedene Zustände:
 - •neu (new): Der Prozess wird erzeugt.
 - •laufend (running): Prozessanweisungen werden ausgeführt.
 - wartend (waiting): Der Prozess wartet auf das Eintreten eines Ereignisses.
 - bereit (ready): Der Prozess ist bereit, ausgeführt zu werden.
 - beendet (terminated): Der Prozess ist vollständig beendet.


Uwe Neuhaus BS: Prozesse 3


Diagramm der Prozesszustände new admitted interrupt exit terminated ready running l/O or event completion waiting Uwe Neuhaus BS: Prozesse 4

Process-Control-Block (I)

Der Process-Control-Block enthält zum Prozess gehörige Informationen:


- Prozesszustand
- Befehlszähler (program counter)
- Prozessorregister
- Scheduling-Informationen (z.B. Zeitscheibe)
- Speicherverwaltungsinformationen
- Buchhaltungs- und Verwaltungsinformationen (z.B. Prozess-ID, CPU-Nutzung)
- •E/A-Statusinformationen






Prozesswarteschlangen


- ★ Prozessliste Liste aller Prozesse im System
- ★ Bereit-Warteschlange Liste aller Prozesse, die sich im Hauptspeicher befinden und ausführbereit sind
- ★ Geräte-Warteschlangen Liste der Prozesse, die auf ein E/A-Gerät warten
- ** Prozesse wandern zwischen den Warteschlangen hin und her.





Scheduler-Typen (I)

- ** Kurzzeit-Scheduler (auch Prozessor-Scheduler) wählt aus, welcher bereite Prozess als nächstes den Prozessor erhält.
- ** Langzeit-Scheduler (auch Prozess- oder Job-Scheduler) – wählt aus, welche neuen Prozesse in die Bereit-Warteschlange aufgenommen werden soll.





- ★ Der Kurzzeit-Scheduler wird sehr häufig aufgerufen (im Millisekundenbereich) ⇒ muss sehr schnell sein
- ★ Der Langzeit-Scheduler wird selten aufgerufen (im Sekunden- oder Minutenbereich) ⇒ kann langsam sein
- ** Der Langzeit-Scheduler kontrolliert den *Grad der Multiprogrammierung*.
- **X** Ein Prozess kann beschrieben werden als:
 - ◆E/A-bezogen Der Prozess verbringt mehr Zeit mit Ein- und Ausgaben als mit Berechnungen; die CPU wird häufig, aber nur kurz benötigt.
 - ◆CPU-bezogen Der Prozess verbringt mehr Zeit mit Berechnungen als mit Ein- und Ausgaben; die CPU wird weniger oft, dafür aber für lange Perioden benötigt.

Kontext-Wechsel


- **Wenn ein anderer Prozess den Prozessor erhält, dann muss der Zustand des alten Prozesses gespeichert und der gespeicherte Zustand des neuen Prozesses geladen werden (Wechsel des Prozess-Kontexts).
- ** Der Kontext-Wechsel ist Verwaltungsarbeit, während der das System keine anwendungsbezogene Arbeit leistet.
- ** Durch Hardware-Unterstützung kann die Zeit für den Kontext-Wechsel reduziert werden.



- ** Elternprozesse erzeugen Kinderprozesse, die selbst ebenfalls weitere Prozesse erzeugen können. So entsteht ein Baum von Prozessen.
- ₩ Die gemeinsame Nutzung von Betriebsmitteln ist möglich:
 - Eltern- und Kindprozesse nutzen die Betriebsmittel gemeinsam.
 - Kindprozesse nutzen einen Teil der Betriebsmittel der Elternprozesse.
 - Eltern- und Kindprozesse nutzen keine gemeinsamen Betriebsmittel.
- ***** Ausführung
 - Eltern- und Kindprozesse werden gleichzeitig ausgeführt.
 - Der Elternprozess wartet auf die Beendigung des Kindprozesses.

Prozess-Erzeugung (II)

- ** Nutzung des Speicherbereichs
 - Der Kindprozess ist ein Duplikat des Elternprozesses.
 - Der Kindprozess lädt ein neues Programm in seinen Speicherbereich.
- ****** Beispiel UNIX:
 - •fork: Systemaufruf erzeugt einen neuen Prozess (Kopie des Elternprozesses)
 - •exec: Systemaufruf, der nach fork verwendet wird, um in den Speicherbereich des neuen Prozesses ein neues Programm zu laden.



Beendigung von Prozessen

- ** Der Prozess führt seine letzte Anweisung aus und bittet das Betriebssystem um Beendigung (exit)
 - Der Elternprozess wird informiert, falls er auf die Beendigung des Kindprozesses wartet (via wait).
 - Prozess-Ressourcen werden vom Betriebssystem freigegeben.
- **Elternprozesse können Kindprozesse beenden (durch abort).**
 - Der Kindprozess hat die verfügbaren Ressourcen überschritten.
 - ◆Die Aufgabe des Kindprozesses wird nicht länger benötigt.
 - Der Elternprozess wird beendet:
 - Das Betriebssystem erlaubt dem Kindprozess nicht weiterzuarbeiten, wenn der Elternprozess beendet wird.
 - Kaskadierende Beendigung der Prozesse



- ** Unabhängige Prozesse können sich gegenseitig nicht beeinflussen.
- ** Kooperierende Prozesse können andere kooperierende Prozesse beeinflussen und von ihnen beeinflusst werden.
- - Austausch von Informationen
 - Schnellere Berechnungen
 - Modularität
 - Bequemlichkeit

Produzenten-Konsumenten-Problem

- **Musterbeispiel für kooperierende Prozesse: Der Produzenten-Prozess erzeugt Informationen, die vom Konsumenten-Prozess verbraucht wird.
 - •unbegrenzter Puffer: Puffer variabler Größe ohne vorgegebene Maximalgröße.
 - begrenzter Puffer: Puffer mit fest vorgegebener Größe.

Begrenzter Puffer – Lösung mit gemeinsam genutzten Speicher

★ Gemeinsam genutzte Daten

```
#define PUFFER_GROESSE 10 typedef
struct {
    ....
} artikel;
item puffer[PUFFER_GROESSE];
int rein = 0;
int raus = 0;
```

Uwe Neuhaus BS: Prozesse 21

Begrenzter Puffer – Produzenten-Prozess

Begrenzter Puffer – Konsumenten-Prozess

```
artikel neuVerbraucht;
while (1) {
   while (rein == raus)
        ; /* tue nichts */
   neuVerbraucht = puffer[raus];
   raus = (raus + 1) % PUFFER_GROESSE;
}
```

Uwe Neuhaus BS: Prozesse 23

Interprozess-Kommunikation (IPC: Inter-Process-Communication)


- ** Interprozess-Kommunikation: Prozesse kommunizieren und synchronisieren ihre Handlungen.
- ★ IPC über Nachrichtensysteme Prozesse kommunizieren über Nachrichten (kein gemeinsamer Speicher notwendig).
- ★ Zwei zentrale Operationen:
 - send(Nachricht)
 - receive(Nachricht)
- **K** Genereller Ablauf der Kommunikation:
 - Aufbau einer Kommunikationsverbindung
 - Nachrichtenaustausch mittels send und receive
 - Abbau der Verbindung



- ** Kommunikationspartner müssen explizit benannt werden:
 - send (P, Nachricht) sende Nachricht an Prozess P
 - •receive(Q, Nachricht) empfange Nachricht von Prozess Q
- ***** Kommunikationsverbindungen
 - •werden automatisch aufgebaut,
 - sind genau einem Paar von Prozessen zugeordnet,
 - sind meist bidirektional, seltener unidirektional.

Indirekte Kommunikation (I)

- ** Nachrichten werden an ein Postfach (*mailbox*, *port*) geschickt und von dort abgeholt.
 - Jedes Postfach hat eine eindeutige ID.
 - Prozesse können nur kommunizieren, wenn sie eine gemeinsames Postfach verwenden.
- ***** Eigenschaften
 - Ein Postfach kann von mehreren Prozessen genutzt werden.
 - ◆Ein Prozess kann mehrere Postfächer verwenden.
 - Die Kommunikation kann uni- oder bidirektional erfolgen.



- ***** Operationen
 - Neues Postfach erzeugen
 - Nachricht an Postfach schicken
 send(A, Nachricht) sende Nachricht an Postfach A
 - Nachricht aus Postfach holenreceive(A, Nachricht) hole Nachricht aus
 - Postfach löschen

Synchronisation

- ** Der Austausch von Nachrichten kann synchron (Prozesse blockieren) oder asynchron (Prozesse arbeiten weiter) geschehen.
 - blocking send: warten, bis die Nachricht empfangen wurde
 - •nonblocking send: Nachricht senden und weiterarbeiten
 - •blocking receive: warten, bis eine Nachricht eintrifft
 - nonblocking receive: empfange Nachricht, falls vorhanden



- ** Kommunikationsverbindungen können mit Nachrichtenwarteschlangen versehen werden. Es existieren drei Realisierungsformen:
 - 1. Es werden keine Nachrichten gepuffert: Der Sender muss auf den Empfänger warten (Rendezvous-Technik).
 - 2. Der Puffer ist begrenzt: Der Sender muss warten, falls der Puffer bereits voll ist.
 - 3. Der Puffer ist (theoretisch) unbegrenzt: Der Sender muss nie warten.

Client-Server-Kommunikation

- ★ Die Kommunikation zwischen Prozessen auf Client-Rechnern und Prozessen auf Server-Rechnern kann unterschiedlich realisiert werden. Beispiele:
 - Socket-Verbindungen
 - •Remote-Procedure-Calls (RPC)
 - Remote-Method-Invocation (Java RMI)