## Ansible em ação

**Digital**House>




## Índice

- 1. Criação do ambiente de trabalho
- 2. Geração de VM
- Instalação do Ansible em nosso servidor

# 1 Criação do ambiente de trabalho

## Criação do ambiente de trabalho

Vamos criar nosso servidor Linux com Ansible e dois ambientes de trabalho (Desenvolvimento e Produção), cada um com dois servidores, como podemos ver na imagem a seguir:



# 2 Geração das VM

## Geração de máquinas virtuais


Até agora, vimos a virtualização através do VirtualBox e Vagrant. Agora, vamos agilizar a criação de máquinas virtuais e vamos baixá-las completas no link a seguir:

https://descargarmaquinasvirtuales.com/

Nós iremos baixamos a imagem **Ubuntu Escritorio v20.04 de 3818MB** para o servidor onde vamos instalar o **Ansible**, e a imagem **Ubuntu Servidor v20.04 de 1425MB** para os servidores "Production" e "Development".

Distribución	Tipo	Versión	† Tamaño (MB)	Descarga VirtualBox	Fecha
<u>CentOS</u>	Escritorio (Gnome)	8	2752	<u>Descargar</u>	05/12/2020
<u>CentOS</u>	Servidor	8	1060	<u>Descargar</u>	05/12/2020
<u>CentOS</u>	Escritorio (Gnome)	7	1930	<u>Descargar</u>	25/10/2017
<u>CentOS</u>	Servidor	7	1031	<u>Descargar</u>	28/03/2020
<u>Debian</u>	Escritorio (Gnome)	10	2612	Descargar	28/11/2020
<u>Debian</u>	Servidor	10	676	<u>Descargar</u>	28/11/2020
<u>Debian</u>	Escritorio (Gnome)	9	2588	<u>Descargar</u>	25/10/2017
Debian	Servidor	9	476	Descargar	24/10/2017
Fedora	Escritorio (Gnome)	33	5643	Descargar	30/11/2020
<u>Kali</u>	Escritorio (Xfce)	2020.4	6883	Descargar	30/11/2020
Mint	Escritorio (Cinnamon)	22	4087	Descargar	05/12/2020
<u>Ubuntu</u>	Escritorio (Gnome)	20.10	4564	<u>Descargar</u>	28/11/2020
<u>Ubuntu</u>	Servidor	20.10	1463	<u>Descargar</u>	28/11/2020
<u>Ubuntu</u>	Escritorio (Gnome)	20.04 (LTS)	3818	<u>Descargar</u>	28/11/2020
→ <u>Ubuntu</u>	Servidor	20.04 (LTS)	1425	<u>Descargar</u>	28/11/2020


- O próximo passo é abrir o Oracle VM **VirtualBox**.





- Vamos para "Preferências" e criamos um novo **Red NAT**.


- Neste caso, criamos a **NatNetwork**.





Com IPs na rede:
10.0.2.0/24.
Então aceitamos e clicamos em OK.

- Agora, no Oracle VM **VirtualBox**, clicamos em "Arquivo" e selecionamos "**Importar Appliance**".





- O próximo passo é **selecionar** o arquivo VM baixado clicando no ícone de pasta abaixo.




Importar Appliance Virtual

#### Appliance para importar

Especifique a origem de onde o appliance será importado. A origem pode ser um sistema de arquivos local para importar o arquivo OVF, ou um dos provedores de nuvem conhe	ecidos para importar a VM.
Origem (S): Sistema de Arquivos Local	<u> </u>
Selecione um arquivo de onde será importado o appliance virtual. O VirtualBox atualmente suporta importar appliances salvos no formato Open Virtualization Format (OVF). Par arquivo a importar da lista abaixo.	ra continuar, selecione o
Arquivo (F):	la la

- Em seguida, alteramos o nome da VM para que possamos identificá-la. Escolhemos o local que iremos salvar.





Selecione a opção "Gerar novos endereços MAC...".



Pasta Padrão para Máquinas:	C:\Users\wescc\VirtualBox VMs
Política de Endereço MAC:	Incluir apenas os endereços MAC de placas de rede em NAT
Opções Adicionais:	Incluir todos os endereços MAC de placas de rede
	Incluir apenas os enderecos MAC de placas de rede em NAT
O appliance não está assinado	Gerar novos endereços MAC para todas as placas de rede

- Quando terminar, clique em "Importar".

Importar

Restaurar Valores Padrão

- Repetimos essas etapas com cada VM que usaremos em nossos ambientes.
- Podemos fazer um teste menor de acordo com o hardware disponível que temos, pois pode ser que não tenhamos uma máquina real disponível que suporte todo esse ambiente. A versão simplificada é de duas VMs (um servidor Ansible e um cliente).

Cancela

#### - Nosso VirtualBox deve ficar assim.





#### Servidor-Ansible





#### desenvolvimento-1





#### desenvolvimento-2





#### producao-1

Desligada



#### producao-2





#### Login:

- Usuário: root


- Senha: toor

- Usuário: usuario

- Senha: usuario

- Na configuração da rede, temos que colocar a Rede NAT para termos acesso.





## Comandos de ajuda

Login:

user: **usuario** 

password: usuario

Para saber o IP do nosso servidor devemos executar o seguinte comando:

ip a

#### **NOTA:**

Consulte o conteúdo de **"Configuração de IP na VM"** para configurar o IP dos hosts.

```
usuario@ubuntu-20:~$

usuario@ubuntu-20:~$

ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host

oftware valid_lft forever preferred_lft forever

oftware valid_lft forever preferred_lft forever

loou link/ether 08:00:27:aa:a5:29 brd ff:ff:ff:ff:

inet 10.0.2.4/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3

valid_lft 427sec preferred_lft 427sec inet6 fe80::2897:c7b9:5e47:c0c2/64 scope link noprefixroute

valid_lft forever preferred_lft forever

usuario@ubuntu-20:~$
```

# Instalação do Ansible em nosso servidor

Colocamos nosso servidor **Ansible** em funcionamento.

user: usuario pass: usuario



## **Ansible**

Abrimos um terminal:



sudo apt-get install ansible



### Inventário

O Ansible trabalha com um inventário de servidores. Este inventário é configurado no arquivo (deve ser criado, caso não exista) '/etc/ansible/hosts' e tem o seguinte formato:

```
cd /etc/ansible/
sudo nano hosts
```

```
[desenvolvimento]
10.0.2.5 ansible_ssh_user=root
10.0.2.8 ansible_ssh_user=root

[producao]
10.0.2.6 ansible_ssh_user=root
10.0.2.7 ansible_ssh_user=root
```

Como você pode ver, é uma lista de IPs que são agrupados. Por exemplo, aqui o grupo de servidores "**desenvolvimento**" tem servidores 10.0.2.5 e 10.0.2.8. (Os IPs dependem da rede que configuraram).

## Configurando certificados de segurança

Primeiro temos que habilitar o usuário root nos hosts para poder ser acessado por ssh, já que está bloqueado por segurança.

```
usuario@ubuntu-server-amd64: cd /etc/ssh
usuario@ubuntu-server-amd64:/etc/ssh# sudo nano sshd_config
```

Agora precisamos adicionar a seguinte linha:

```
PermitRootLogin yes
```

Salvamos pressionando **Ctrl+O** e saímos com **Ctrl+X** e, em seguida, reiniciamos o serviço SSH com o seguinte comando.

usuario@ubuntu-server-amd64:/etc/ssh# sudo systemctl restart ssh

## Configurando certificados de segurança

O Ansible se comunica com os outros servidores via SSH e um certificado de segurança. Agora é hora de criar este certificado de segurança (recomendação para não adicionar frase):

sudo ssh-keygen

Então, teremos que copiar o certificado de segurança para os diferentes servidores:

sudo ssh-copy-id root@10.0.2.5

Isso nos pedirá a senha de usuário SSH do servidor e copiará o certificado. Depois que tudo estiver instalado e configurado, podemos tentar fazer um ping, para verificar se funciona:

sudo ansible all -m ping

Devemos habilitar o usuário ssh e copiar o certificado para todos os hosts

### **Devemos ver:**

```
usuario@debian-10:/etc/ansible$ sudo ansible all -m ping
10.0.2.5 | SUCCES => {
     "changed": false,
     "ping": "pong"
10.0.2.6 | SUCCES => {
     "changed": false,
     "ping": "pong"
10.0.2.7 | SUCCES => {
     "changed": false,
     "ping": "pong"
```


### Executando comandos do Ansible

Agora que temos tudo instalado e configurado, podemos começar a executar os comandos. A sintaxe do Ansible é a seguinte:

```
ansible <servidor/grupo/pattern> -m <módulo> -a <argumentos>
```

Você pode encontrar mais informações no seguinte link da documentação oficial do

Ansible: <a href="https://docs.ansible.com/">https://docs.ansible.com/</a>



## **Digital**House>