ТАНЯ 1-20

ΜΑΡΓΟ 21-40

кря тутуу 41 - 60

Настя 61-80

- 1. Архитектура МП 8088 и 80386. Образование физического адреса.
- 2. Характеристики регистров
- 3. <u>Флаги.</u>
- 4. Сегментные регистры по умолчанию.
- 5. <u>Структура одномодульной программы MS DOS. Повторные описания сегментов.</u>
- 6. Возможные структуры кодового сегмента.
- 7. <u>Возможные способы начала выполнения и завершцения программы MS DOS.</u>
- 8. Структура программы из нескольких исходных модулей MS DOS
- 9. Стандартные директивы описания сегментов.
- 10. Переменные, метки, символические имена и их атрибуты.
- 11. Виды предложений языка Ассемблер.
- 12. Директивы (псевдооператоры): назначение и формы записи.
- 13. Возможные комбинации сегментов и умолчания.
- 14. Директивы ASSUME, ORG, END.
- 15. Структура процедур.
- 16. Внешние имена.
- 17. Типы данных и задание начальных значений.
- 18. Способы описания меток, типы меток.
- 19. Команды условных переходов.
- 20. Команды организации циклов.
- 21. Способы адресации.
- 22. Организация рекурсивных подпрограмм.
- 23. Арифметические команды
- 24. Связывание подпрограмм.
- 25. <u>Команды CALL и RET.</u>
- 26. Способы передачи параметров подпрограмм.
- 27. Способы сохранения и восстановления состояния вызывающей программы.
- 28. Конвенции языков высокого уровня.
- 29. Команды сдвига.
- 30. Команды логических операций.
- 31. Команды обработки строк и префиксы повторения.
- 32. Команды пересылки строк.
- 33. Команды сравнения строк.
- 34. Команды сканирования строк.
- 35. Команды загрузки строк.
- 36. Команды сохранения строк.
- 37. Листинг программы.
- 38. Макросредства.
- 39. Макроопределеня (макрофункций и макропроцедур) и макрокоманды.
- 40. Директива INCLUDE и LOCAL.
- 41. Рекурсия в макроопределениях.
- 42. Параметры в макросах.
- 43. Директивы условного ассемблирования и связанные с ними конструкции.
- 44. <u>Директивы IFB и IFNB в макроопределениях.</u>
- 45. Директивы IFIDN и IFDIF в макроопределениях.
- **46.** <u>Операции ;; % & < > ! в макроопределениях.</u>
- 47. Блоки повторения REPT, IRP/FOR, IRPC / FORC, WHILE.
- 48. Директива EQU и = в MASM.

- 49. Директива TEXTEQU в MASM32.
- 50. Типы макроданных text и number.
- 51. Именованные макроконстанты MASM32
- 52. Макроимена, числовые и текстовые макроконстанты.
- 53. Директивы есно и %есно
- 54. Способы вывода значений макропеременных и макроконстант с пояснениями
- 55. Операции в выражениях, вычисляемых препроцессором MASM:
- 56. Подготовка ассемблерных объектных модулей средствами командной строки для использования в средах разработки консольных приложений на ЯВУ.
- 57. Добавление ассемблерных модулей в проект консольного приложения С.
- 58. <u>Добавление ассемблерных модулей в проект консольного приложения PASCAL.</u>
- 59. Использование ассемблерных вставок в модулях на ЯВУ.
- 60. Вызов подпрограммы С из ассемблерной в VS C++.
- 61. Передача глобальных данных, определённых в консольной программе VS C++, в ассемблерный модуль.
- 62. <u>Передача глобальных данных, определённых в ассемблерном модуле в консольнй модуль</u> С
- 63. Средства отладки в CodeView. Примеры.
- 64. Средства отладки в средах разработки консольных приложений на ЯВУ.
- 65. Способы адресации. Термины и смысл.
- 66. Связывание подпрограмм. Конвенции С, PASCAL, STDCALL, РЕГИСТРОВАЯ.
- 67. Многострочные макроопределения. Формальные и фактические параметры.
- 68. Многострочные макроопределения и директивы условного ассемблирования
- 69. Многострочные макроопределения и директивы генерации ошибок
- 70. Многострочные макроопределения и операции в них.
- 71. Макропроцедуры. Определения и вызовы
- 72. Рекурсивные макропроцедуры
- 73. Макрофункции. Определения и вызовы
- 74. Рекурсивные макроопределения
- 75. Числовые макроконстанты. Определение и примеры использования
- 76. Числовые макропеременные. Определение и примеры использования
- 77. Константные выражения. Операции, вычисляемые препроцессором в выражениях
- 78. Текстовые макропеременные. Способы определения
- 79. Блоки повторения REPT, FOR, FORC, WHILE.
- 80. Стандартные макрофункции обработки строк @CATSTR и @SUBSTR.
- 81. Инструменты отладки макросредств. Окно командной строки, листинг, сообщения препроцессора
- 82. Применение макросредств при определении переменных
- 83. Применение макросредств при создании фрагментов кода

1) Архитектура МП 8088 и 80386

8086 — 16 разрядный микропроцессор. Имеет 14 16 разрядных регистров, 16-разрядную шину данных, 20разрядную шину адреса (поддерживает адресацию до 1 Мб памяти), поддерживает 98 инструкций. 8088 16разрядный микропроцессор. Имеет 14 16-разрядных регистров. у него 8-разрядная шина данных.

80386 — расширение архитектуры 8086 до 32-разрядной. Появился защищенный режим, позволяющий 32-битную адресацию; все регистры, кроме сегментных, расширились до 32 бит (приставка E, например EAX); добавлены два дополнительных 16- разрядных сегментных регистра FS и GS, а также несколько специальных 32битных регистров (CRx, TRx, DRx). В защищенном режиме используется другая модель памяти.

Образование физического адреса.

Память представляет собой линейную последовательность байтов, поделенную на параграфы. Параграфы - последовательности из 16 идущих подряд байт, у первого из которых адрес кратен 16. Параграф является минимальным возможным в х86 сегментом. Полный физический адрес составляется из номера сегмента и смещения относительно начала этого сегмента ("байт 5 сегмента 3").

<полный адрес> = <номер сегмента> * <размер сегмента> + <смещение>

2) Характеристики регистров.

Регистр процессора — сверхбыстрая память внутри процессора, предназначенная для хранения адресов и промежуточных результатов вычислений (регистр общего назначения/регистр данных) или данных, необходимых для работы самого процессора (указатель команды).

Регистры общего назначения	Аккумулятор		EAX				
		AX AH					
				АН	AL		
	База	EBX					
			-	вн В	BL		
	C-9			ьп	ьь		
	Счётчик	ECX					
	CH				CL		
	Данные						
	данные	EDX					
			1	DH	DL		
Указательные регистры	Указатель базы		EBP				
у казательные регистры	THE SHIP SHIP	BP					
	Указатель стека	ESP					
	y kasareni ereka	у казатель стека					
Указатель команды	Указатель команды		EIP				
				I	P		
Индексные регистры	Индекс источника		ESI				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		SI					
	Индекс получателя	EDI DI					
Регистр состояния	Флаги	EFLAGS 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17					
		Peseps	Резерв для INTEL VM F				
		15 14 13 12 11 10 - NT IOPL OF DF	14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NT IOPL OF DF IFTF SF ZF - AF - PF - 0				
Сегментные регистры	Сегмент кода	CS	(16 6				
	Сегмент данных	DS	(16 ರ	ит)			
	Дополнительный сегмент	ES	(16 6	ит)			
	F сегмент	FS	(16 6	ит)			
	G сегмент	GS	(16 6	ит)			
	Сегмент стека	SS	(16 б	ит)			
Специальные регистры	Управляющий регистр машины	CR0					
	Резервный регистр для INTEL		CR1				
	Линейный адрес прерывания из-за отсутствия страницы		CR2				
	Базовый регистр таблицы страниц	CR3					
	Регистр сегмента состояния задачи	TSSR					
	Регистр таблицы глоб. дескриптора	GDTR					
	Регистр таблицы дескр. прерывания	IDTR					
	Регистр таблицы лок. дескриптора	LDTR					
	и т.д.						

Всего архитектуры 8086 и 8088 содержат 14 16ти битных регистров При этом, например, AL нижние 8 бит регистра АХ, АН верхние (это не отдельные

регистры!). В архитектуре 80386 все регистры, кроме сегментных, были расширены до 32 бит (приставка E), при этом, например, АХ стал нижней половиной EAX и т.д., а так же были добавлены два новых 16 битных сегментных регистра FS и GS и несколько специальных регистров (CRx, DRx, TRx).

3) Флаги.

Каждый бит в регистре FLAGS является флагом. Флаг – это один или несколько битов памяти, которые могут принимать двоичные значения (или комбинации значений) и характеризуют состояние какого-либо объекта. Обычно флаг может принимать одно из двух логических значений. Поскольку в нашем случае речь идёт о бите, то каждый флаг в регистре может принимать либо значение 0, либо значение 1. Флаги устанавливаются в 1 при определённых условиях, или установка флага в 1 изменяет поведение процессора. На рис. 2.4 показано, какие флаги находятся в разрядах регистра FLAGS.

Бит	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Флаг	0	NT	IO	PL	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	0	AF	0	PF	1	CF

Carry Flag (CF) бит: 0 - **Флаг переноса**. Устанавливается в 1, если результат предыдущей операции не уместился в приёмнике и произошёл перенос из старшего бита или если требуется заём (при вычитании). Иначе установлен в 0. Например, этот флаг будет установлен при переполнении.

Parity Flag (PF) бит: 2 - **Флаг чётности**. Устанавливается в 1, если младший байт результата предыдущей команды содержит чётное количество битов, равных 1. Если количество единиц в младшем байте нечётное, то этот флаг равен 0.

Auxiliary Carry Flag AF 4 - Вспомогательный флаг переноса (или флаг полупереноса). Устанавливается в 1, если в результате предыдущей операции произошёл перенос (или заём) из третьего бита в четвёртый. Этот флаг используется автоматически командами двоично-десятичной коррекции

Zera Flag ZF 6 **Флаг нуля**. Устанавливается 1, если результат предыдущей команды равен 0

Sign Flag SF 7 **Флаг знака**. Этот флаг всегда равен старшему биту результата

Trap Flag TF 8 **Флаг трассировки** (или **флаг ловушки**). Он был предусмотрен для работы отладчиков в пошаговом выполнении,

которые не используют защищённый режим. Если этот флаг установить в 1, то после выполнения каждой программной команды управление временно передаётся отладчику (вызывается прерывание 1)

Interrupt Enable Flag IF 9 **Флаг разрешения прерываний**. Если сбросить этот флаг в 0, то процессор перестанет обрабатывать прерывания от внешних устройств. Обычно его сбрасывают на короткое время для выполнения критических участков программы

Direction Flag DF 10 **Флаг направления**. Контролирует поведение команд обработки строк. Если установлен в 1, то строки обрабатываются в сторону уменьшения адресов, если сброшен в 0, то наоборот

Overflow Flag OF 11 **Флаг переполнения**. Устанавливается в 1, если результат предыдущей арифметической операции над числами со знаком выходит за допустимые для них пределы. Например, если при сложении двух положительных чисел получается число со старшим битом, равным единице, то есть отрицательное. И наоборот

+ 01101110

01101110

11011100

Или в десятичной системе 110 + 110 = 220. Но мы то работаем с числами со знаком. В этом случае максимальное значение для байта равно 127. А полученное нами двоичное число будет на самом деле отрицательным числом -36. В случае переполнения устанавливается флаг ОF в регистре флагов

I/O Privilege Level IOPL 12 13 Уровень приоритета ввода/вывода

Nested Task NT 14 Фраг вложенности задач

Зарезервированные биты 1, 3, 5, 15

4) Сегментные регистры по умолчанию.

В качестве сегментных регистров используются не любые регистры, а сегментные регистры CS, DS, SS, ES.

С учетом таких соглашений, позволяющих явно не указывать сегментные регистры, а подразумевать по умолчанию, машинные программы обычно строятся так: все команды программы размещаются в од-ном сегменте памяти, начало которого заносится в регистр СS; все данные размещаются в другом сегменте, начало которого заносится в ре-гистр DS; если нужен стек, то под него отводится третий сегмент памя-ти, начало которого записывается в регистр SS. После этого практически во всех командах можно указывать не полные адресные пары, а лишь сме-щения, т.к. сегментные регистры в этих парах будут восстанавливаться автоматически. Соглашение о сегментных регистрах позволяют уменьшить размер программы.

Сегментные регистры (CS, DS, ES, SS) нужны для хранения номера сегмента. Они используются вместе с адресными регистрами (SI, DI, IP, SP), которые указывают на смещение относительно начала сегмента, для получения полного адреса.

CS (регистр сегмента кода) используется с IP для адресации инструкций программы (IP указывает на следующую к выполнению команду), при этом по умолчанию при выполнении команд передачи управления (например JMP) их операнд воспринимается как смещение относительно текущего сегмента (ближний адрес). Можно передавать управление и в другой сегмент (дальний адрес: номер сегмента и смещение).

DS (регистр сегмента данных) используется по умолчанию для адресации данных (например MOV A, AX преобразуется в MOV DS:A, AX).

ES (регистр доп. сегмента) используется для тех же целей, если требуется доп. сегмент данных или связь приемник-передатчик (DS:SI → ES:DI, например). Требуется некоторыми командами (например MOVS).

SS (регистр сегмента стека) вместе с SP (указателем стека) используется для организации стека. SP при запуске программы содержит размер стека, если он не равен 0 или 64, и 0 в противном случае.

SS и CS устанавливаются автоматически при запуске программы, DS и ES надо устанавливать вручную

5) Структура программы одномодульной MS DOS. Повторные описания сегментов.

```
Пример одномодульной программы:
SEG_STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'
         DB 64 DUP('STACK-')
```

```
SEG_DATA SEGMENT PARA 'DATA'
         S DW 42
```

```
SEG CODE SEGMENT PARA 'CODE'
```

```
ASSUME CS:SEG_CODE, DS:SEG_DATA, SS:SEG_STACK
```

PROGSTART:

SEG_STACK ENDS

SEG_DATA ENDS

```
MOV AX, SEG_DATA
MOV DS, AX
; ... DO Smth
     MOV AH, 4Ch
    INT 21h
```

SEG_CODE ENDS END PROGSTART

Повторные описания сегментов обычно используются, когда один и тот же сегмент описывается в нескольких модулях, или чтобы расположить данные рядом с операциями над ними. При этом в случае разных модулей указываются видимые с наружи(в других модулях) элементы (PUBLIC name), а в модулях, где эти элементы надо увидеть, в том же сегменте указываются их имена и тип (EXTRN name: type)

PUBLIC ИМЯ[, ИМЯ...] – объявление в любом месте данного модуля описанных в нём имён, которые могут использоваться в других модулях. EXTRN ИМЯ:ТИП[, ИМЯ:ТИП...] – объявление для использования в данном модуле имён, описанных в других модулях, и их типов

ПРАВИРО: директиву EXTRN объявления внешних данных следует размещать внутри описания того же сегмента (если он есть в данном модуле), в котором они были описаны в другом модуле, иначе - вне описаний сегментов

```
; МОДУЛЬ 1
SEG DATA SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA'
      PUBLIC ASS
      EXTRN S: BYTE
     A DW 666
SEG_DATA ENDS
; МОДУЛЬ 2
SEG_DATA SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA'
      PUBLIC S
```

```
EXTRN A: WORD
S DB 42
SEG_DATA ENDS
```

```
6) Возможные структуры кодового сегмента.
```

```
ИМЯ_СЕГМЕНТА_КОДА SEGMENT [<вид_выравнивания>] ['CODE']
ASSUME CS: MMM_CEFMEHTA_KOAA, DS: MMM_CEFMEHTA_AAHHЫX, SS: MMM_CEF_CTEKA
ПРОЦ1 PROC [FAR NEAR]
        CALL ПРОЦ2
CALL ПРОЦЗ
RET RETF
ПРОЦ1 ENDP
ПРОЦ2 PROC
RET
ПРОЦ2 ENDP
ПРОЦЗ PROC FAR
      RET ; ЭТОТ RET ABTOMATUYECKU ЗАМЕНИТСЯ НА RETF
ПРОЦЗ ENDP
...
МЕТКА_ТОЧКИ_ВХОДА:
   ; ...
ИМЯ_СЕГМЕНТА_КОДА ENDS
END METKA_ТОЧКИ_ВХОДА
```

С сегментацией связаны понятия ближнего и дальнего адреса.

Естественно, что дальние обращения выполняются медленнее.

- SHORT(короткий переход) процедура достижима из диапазона от (-128) до (+127) байтов от текущей точки программы. В этом случае для представления дистанции в команде перехода достаточно одного байта.
- **NEAR**(ближний переход) процедура достижима из диапазона от (32768) до (+32767) байтов. В этом случае для представления дистанции необходимы два байта, и <u>управление может передаваться в пределах всего сегмента</u>. При таком переходе

- модифицируется только указатель команд IP. По умолчанию любая процедура имеет тип *NEAR*.
- **FAR**(дальний переход) процедура достижима из другого сегмента программного кода. В этом случае в команде перехода адрес точки назначения задается ее полным логическим адресом в формате segment:offset, а не дистанцией. При таком переходе модифицируются регистры CS и IP.

FAR — подпрограмма дальнего вызова (можно вызывать из других сегментов), NEAR — ближнего (вызов только из этого сегмента).

RET — возврат из подпрограммы ближнего,

RETF— дальнего вызова. В отличие от обычного RET'а, который вытаскивает из стека только значение IP, RETF вытаскивает из стека значения CS и IP.

По умолчанию стоит NEAR. <вид_выравнивания> может быть PARA, BYTE, WORD, PAGE. Указывает, чему должны быть кратны адрес начала и конца сегмента. По умолчанию PARA. Еще вместо метки точки входа можно использовать FAR-процедуру. Тогда можно заканчивать программу точно так же по INT 21H / AX: 4Ch, а можно просто делать в конце RET, перед этим запушив в стек 0, а в начале программы перед выставлением регистра DS запушить его старое значение. Остальное не отличается.

7) Возможные способы начала выполнения и завершения программы типа .ЕХЕ

Способы входа:

END <метка в кодовом сегменте>,

END <процедура (far)>

Ставится в коде программы после сегмента кода (только ОДИН РАЗ ВО ВСЕЙ ПРОГРАММЕ). См. выше. Способы выхода: при помощи INT 21h / AX = 4C00h и при помощи RET'а, если программа началась со входа в подпрограмму. При этом если выход с помощью RET, то на верхушке стека должен лежать 0, а за ним DS, положенный туда в начале программы, а АХ должен быть 0. Почему: при старте программы DOS кладет в DS адрес своей системной структуры, называемой Program Segment Prefix (PSP). Эта структура содержит аргументы командной строки, адрес возврата в DOS и прочую информацию. Первые два байта ее ВСЕГДА равны машинному коду команды INT 20h. Поэтому, когда мы кладем в стек DS, а затем 0 прямо в самом начале программы, по RET(F) в CS положится адрес PSP, а в IP - 0. А нулевая инструкция в этом нашем новом CS и есть INT 20h, которая является одним из прерываний, завершающих программу в DOS, и она будет выполнена процессором следующей после RET. Это прерывание берет из АХ код ошибки (0 = нет ошибки).

Пример:

; МОДУЛЬ 1 ГЛАВНЫЙ

StkSeg SEGMENT PARA STACK 'STACK'

```
DB 200h DUP (?)
StkSeg ENDS
DataS SEGMENT WORD 'DATA'
HelloMessage DB 13
                               ;курсор поместить в нач.
строки
             DB 10
                               ;перевести курсор на нов.
строку
             DB 'Hello, world !' ;текст сообщения
             DB '$' ;ограничитель для функции DOS
DataS ENDS
Code SEGMENT WORD 'CODE'
   ASSUME CS:Code, DS:DataS
DispMsg:
     mov AX,DataS
                              ;загрузка в АХ адреса
сегмента данных
mov DS,AX
                                ;установка DS
mov DX,OFFSET HelloMessage
                                ;DS:DX - адрес строки
      mov AH,9
                                ;AH=09h выдать на дисплей
строку
      int
           21h
                                ;вызов функции DOS
mov
           AH,7
                                ;АН=07h ввести символ без эха
INT
           21h
                                ;вызов функции DOS
mov AH,4Ch
                                ;AH=4Ch завершить процесс
int 21h
                                ;вызов функции DOS
Code ENDS
END DispMsg
```

```
8) Структура программы из нескольких исходных модулей MS DOS.
; МОДУЛЬ 1 ГЛАВНЫЙ
PUBLIC SHIT1
DSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA'
ASS DB 22
DSEG ENDS
SSEG SEGMENT PARA STACK 'STACK'
 DB 64 DUP ('ASS--')
SSEG ENDS
CSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG, SS:SSEG
EXTRN SHIT2:NEAR
SHIT1 PROC FAR
CALL SHIT2
MOV AH, 4Ch
INT 21h
SHIT1 ENDP
CSEG ENDS
END SHIT1 ;Это определяет точку входа
; во всю программу
; МОДУЛЬ 2
DSEG2 SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA'
FUCK DB "HELLO AVGN!$"
DSEG2 ENDS
EXTRN ASS:BYTE
CSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG2
PUBLIC SHIT2
SHIT2 PROC NEAR
MOV AX, SEG ASS
MOV ES, AX
MOV AH, 09h
MOV DX, FUCK
INT 21h
INC ES:ASS
RET
SHIT2 ENDP
```

CSEG ENDS

; неглавный

END ;Здесь нихрена нет,поэтому модуль

Сначала создаются объектники отдельных модулей с помощью компилятора (masm.exe), а затем всёкомпонуется в экзешник линковщиком (link.exe).

ПРАВИРО: директиву EXTRN объявления внешних данных следует размещать внутри описания того же сегмента (если он есть в данном модуле), в котором они были описаны в другом модуле, иначе – вне описаний сегментов.

9) Стандартные директивы описания сегментов

Стандартно сегменты на языке Assembler описываются с помощью <u>директивы SEGMENT</u>. Синтаксическое описание сегмента представляет собой следующую конструкцию

<uмя сегмента> SEGMENT [выравнивание] [тип комбинирования][класс] <тело сегмента>

<имя сегмента> ENDS

StkSeg SEGMENT PARA STACK 'STACK'

DB 200h DUP (?)

StkSeg ENDS

DataS SEGMENT WORD 'DATA'
DataS ENDS

Code SEGMENT WORD 'CODE'

ASSUME CS:Code, DS:DataS

Code ENDS

COUC LINDO

<ВЫРАВНИВАНИЕ>:

- ВҮТЕ без 1 байт
- WORD по границе слова 2 байта
- PARA по границе параграфа 16 байт (по умолчанию)
- PAGE по 256 байт (странице)

<ТИП КОМБИНИРОВАНИЯ>:

- **PUBLIC** конкатенация частей сегментов с одним именем и классом при компоновке с учётом выравнивания (склеиваются) (регистр DS следует загружать самим, а регистр будет загружаться автоматически)
- **STACK** сегмент является частью стека (то же, что и PUBLIC, но для сегмента стека (регистр SS будет загружен автоматически))
- **COMMON** расположение на одном адресе с другими COMMONсегментами (накладывается) (сегменты разных модулей, имеющие одно имя и класс, будут начинаться с одного адреса памяти, а объём выделенной для них памяти будет равен длине самого длинного из этих сегментов)

- AT nnnnh началом сегмента будем номер параграфа, указанного после слова AT
- **НИЧЕГО(PRIVATE)**(по умолчанию) сегмент не будет объединяться с другими сегментами с тем же именем вне данного модуля. (сегмент сам по себе, те не участвует в каких-либо комбинациях с сегментами, описанными в других модулях, даже если имеет с ними одно и то же имя и класс. В файле распределения памяти .МАР, который строится компоновщиком, он будет представлен отдельной строкой)

```
PUBLIC output X
EXTRN X: byte
DS2 SEGMENT AT 0b800h
CA LABEL byte
ORG 80 * 2 * 2 + 2 * 2
SYMB LABEL word
DS2 ENDS
CSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
assume CS:CSEG, ES:DS2
output_X proc near
mov ax, DS2
mov es, ax
mov ah, 10
mov al, X
mov symb, ax
ret
output_X endp
CSEG ENDS
```

<КЛАСС>:

идентификатор ('STACK', 'CODE', 'DATA', . . .)

НИЧЕГО(по умолчанию == отсутствие параметра – компоновщик группирует сегменты разных модулей по именам их классов. Отсутствие имени класса == класс с пустым именем.

С помощью <u>директивы ASSUME</u> можно сообщить транслятору, какой сегмент, к какому сегментному регистру «привязан», или, говоря более точно, в каком сегментном регистре хранится адрес сегмента...

Формат директивы ASSUME:

ASSUME <сегментный регистр>:<имя сегмента>

Директивы SEGMENT и ASSUME - стандартные директивы сегментации.

Для простых программ, которые содержат по одному сегменту кода, данных и стека легче использовать упрощенные описания соответствующих сегментов.

Трансляторы MASM и TASM предоставляют возможность использования упрощенных директив сегментации (вместо SEGMENT).

<u>Замечание.</u> Стандартные и упрощенные директивы сегментации не исключают друг друга.

Совет 1. Стандартные директивы используются, когда программист хочет получить полный контроль над размещением сегментов в памяти и их комбинированием с сегментами других модулей.

Совет 2. Упрощенные директивы целесообразно использовать

- 1) для простых программ
- 2) программ, предназначенных для связывания с программными модулями, написанными на языках высокого уровня (это позволяет компоновщику эффективно связывать модули разных языков за счет стандартизации связей и управления).

Упрощенные директивы определения сегмента (для режима MASM)

- .CODE [имя] Определение начала или продолжения сегмента кода. Возможно определение нескольких сегментов данного типа.
- .DATA определение начала или продолжения сегмента **инициализированных** данных. Также используется для определения данных типа near.
- .STACK [размер] определение начала или продолжения сегмента стека. Параметр [размер] задает размер стека. По дефолту 1024б
- .CONST определение начала или продолжения сегмента констант.
- .DATA? определение начала или продолжения сегмента

неинициализированных данных. Также для определения данных типа near.

- .FARDATA [имя] определение начала или продолжения сегмента **инициализированных** данных типа far. Возможно определение нескольких сегментов данного типа.
- .FARDATA? [имя]

Директива предназначена для определения начала или продолжения сегмента **неинициализированных** данных типа far. Возможно определение нескольких сегментов данного типа.

Директива MODEL позволяет вам задать для программы несколько стандартных моделей сегментации. Вы можете также использовать ее для задания языка для процедур программы.

Директива MODEL имеет следующий синтаксис:

MODEL <модель_адр.> [<модиф_адр.>] [,<язык>] [,<модиф.языка>]:

<модель_адр> : модель адресации (FLAT 32битная стандартная)

<модиф адр>:тип адресации: use16|use32|dos

<язык>, <модиф.языка>: определяют особенности соглашений о вызовах

10) Переменные, метки, символические имена и их атрибуты.

Конструкции ассемблера формируются из идентификаторов и ограничителей. Идентификатор — набор символов (буквы, цифры, "_", ".", "?", "\$", "@").

- Символ "." только в начале идентификатора.
- Идентификатор не может начинаться с цифры,
- может размещаться только на одной строке и содержит только от 1 до 31 символа.

Alpha ; Допустимые имена

String_Count @DELAY

1Array ; Недопустимое имя

<u>С помощью идентификаторов можно представить переменные, метки и имена.</u> **Переменные** идентифицируют хранящиеся в памяти данные и имеют три **атрибута**:

- **Сегмент** базовый адрес логического сегмента, в котором описана переменная, и может принимать значение из диапазона 0...FFFFh. <u>Значение</u> можно получить с помощью директивы SEG.
- **Смещение** расстояние в байтах от начала логического сегмента до переменной и может иметь значение в диапазоне 0...FFFFh. <u>Значение</u> можно получить с помощью директивы OFFSET.
- **Тип** характеризует длину переменной в байтах (DB(1 байт), DW(2), DD(4), DF/DP(6), DQ(8), DT(10))

Если сегмент Data, начинающийся с физического адреса 05000h, имеет вид:

Data SEGMENT

Alpha DB ?
Beta DD ?

Gamma *DW* 100 *DUP* (?)

Data ENDS,

то рассмотренные директивы вернут следующие значения:

```
SEG Alpha = SEG Beta = SEG Gamma = 500h;

OFFSET Alpha = 0, OFFSET Beta = 1, OFFSET Gamma = 5;

TYPE Alpha = 1, TYPE Beta = 4, TYPE Gamma = 2;
```

LENGTH Gamma = 100; SIZE Gamma = 200.

Метка — частный случай переменной. это определенное программистом имя, используемое для пометки данной команды. Значением метки является адрес помеченной команды. Метки всегда заканчиваются двоеточием и используются в качестве операндов в командах передачи управления. (На неё можно ссылаться посредством переходов и вызовов.) Имеет два атрибута:

- Сегмент (-||-)
- Смещение (-||-)
- **Дистанция** характеризует расстояние в байтах, в пределах которого метка достижима для команды передачи управления. Этот атрибут аналогичен атрибуту "Тип" переменной.

 <u>Значение</u> директива ТҮРЕ, для меток типа SHORT и NEAR Возвращается значение (-1), а для меток типа FAR(-2).
 - SHORT(короткий переход) метка достижима из диапазона от (-128) до (+127) байтов от текущей точки программы. В этом случае для представления дистанции в команде перехода достаточно одного байта.
 - **NEAR**(ближний переход) метка достижима из диапазона от (32768) до (+32767) байтов. В этом случае для представления дистанции необходимы два байта, и управление может передаваться в пределах всего сегмента. При таком переходе модифицируется только указатель команд IP. По умолчанию любая метка имеет тип *NEAR*.
 - FAR(дальний переход) метка достижима из другого сегмента программного кода. В этом случае в команде перехода адрес точки назначения задается ее полным логическим адресом в формате segment:offset, а не дистанцией. При таком переходе модифицируются регистры CS и IP.

RET — возврат из подпрограммы ближнего,

RETF— дальнего вызова. В отличие от обычного RET'а, который вытаскивает из стека только значение IP, RETF вытаскивает из стека значения CS и IP.

По умолчанию стоит NEAR. Еще вместо метки точки входа можно использовать FAR-процедуру. Тогда можно заканчивать программу точно так же по INT 21H / AX: 4Ch, а можно просто делать в конце RET, перед этим запушив в стек 0, а в начале программы перед выставлением регистра DS запушить его старое значение. Остальное не отличается.

.386 .model flat, c

Добавлено примечание ([1]): Есть ли это вообще у меток????

Добавлено примечание ([2R1]): а ты это пробовала?

```
public StrLength
.code
StrLength: ;метка
; doing smth
ret
end
```

Символические имена — используются для идентификации данных и меток в ассемблерных программах. Символы, определённые директивой EQU, имеющие значение типа "символ" или "число". (константы короче)?

```
DB ? ; Просто выделена память в сегменте под 1 байт DB 64 DUB(B,C,D) ; 64 байта, заполненные поочерёдно B,C и D A DB 123 ; Переменная A B EQU 456 ; Константа B C = 902 ; Константа C, которую можно переобъявлять
```

Директивы *EQU* и = аналогичны по назначению, но имеют следующие различия:

- 1) директива EQU может использоваться для присвоения имени как числового, так и символьного значения;
- 2) имена, определенные директивой =, можно переопределять, а директивой EQU нельзя.

11) Виды предложений языка Ассемблер.

Каждый сегмент содержит совокупность предложений языка, каждое из которых занимает отдельную строку кода программы.

Предложения бывают четырех типов:

- **Команды** (и их операнды) символические аналоги машинных инструкций (мнемоники). В процессе трансляции они преобразуются в машинный код ассемблером (например MOV AX, 0)
- **Макрокоманды** оформляемые определенным образом предложения текста программы, замещаемые во время трансляции другими предложениями.
- **Директивы** указания ассемблеру на выполнение определенных действий; не имеют аналога в машинном коде (например A EQU 9, SEG).
- **Комментарии** строка или часть строки из любых символов, начинающаяся с символа ';'. Комментарии игнорируются транслятором.

Для того чтобы транслятор ассемблера мог распознать предложение, они должны формироваться по определенным синтаксическим правилам.

Предложения языка ассемблера состоят из следующих компонент:

- *имя метки* идентификатор, значением которого является адрес первого байта того предложения исходного текста программы, которое он обозначает. это точка программы, на которую передается управление;
- **имя** идентификатор, отличающий данную директиву от других одноименных директив. В результате обработки ассемблером определенной директивы этому имени могут быть присвоены определенные характеристики;
- **код операции и директива (мнемоника)** это мнемонические обозначения соответствующей машинной команды, макрокоманды или директивы транслятора;
- **операнды** части команды, макрокоманды или директивы ассемблера, обозначающие объекты, над которыми производятся действия. Операнды ассемблера описываются выражениями с числовыми и текстовыми константами, метками и идентификаторами переменных с использованием знаков операций и некоторых зарезервированных слов.

Метка и имя отличаются синтаксически. В masm после метки ставится : а после имени нет. Физический смысл одинаков – это адрес памяти. Во всех случаях, когда ассемблер встречает в программе имя или метку, он заменяет её на адрес той ячейки памяти, которую метка или имя именует.

Имя – это имя переменной программы, то есть ячейки памяти. Следовательно, имя стоит в предложении, содержащем псевдокоманду.

Операнды – операндами команд являются регистры (имена), непосредственные операнды, адреса памяти, задаваемые в виде констант, литералов, символических имен или сложных выражений, включающих в себя специальный синтаксис.

12) Директивы (псевдооператоры): назначение и формы записи

Директивы — указания ассемблеру на выполнение определенных действий; не имеют аналога в машинном коде (чем отличаются от команд, которые на этапе трансляции преобразуются в машинный код).

Добавлено примечание ([3]): Что оставить? То,

Добавлено примечание ([4R3]): и то и то

Добавлено примечание ([5R3]): ток примеры еще давай я примеров накидаю

Директивы определения набора инструкций: например, строка .386 в начале файла с кодом говорит ассемблеру использовать только наборы команд из архитектуры 80386 и ниже

Упрощенные директивы определения сегмента (для режима MASM)

- .CODE [имя] Определение начала или продолжения сегмента кода. Возможно определение нескольких сегментов данного типа.
- .DATA определение начала или продолжения сегмента <u>инициализированных</u> данных. Также используется для определения данных типа near.
- .STACK [размер] определение начала или продолжения сегмента стека. Параметр [размер] задает размер стека. По дефолту 1024б
- .CONST определение начала или продолжения сегмента констант.
- .DATA? определение начала или продолжения сегмента неинициализированных данных. Также для определения данных типа near.
- .FARDATA [имя] определение начала или продолжения сегмента <u>инициализированных</u> данных типа far. Возможно определение нескольких сегментов данного типа.
- .FARDATA? [имя]

Директива предназначена для определения начала или продолжения сегмента <u>неинициализированных</u> данных типа far. Возможно определение нескольких сегментов данного типа.

Директива MODEL позволяет вам задать для программы несколько стандартных моделей сегментации. Вы можете также использовать ее для задания языка для процедур программы.

Директива MODEL имеет следующий синтаксис:

MODEL <модель_адр.> [<модиф_адр.>] [,<язык>] [,<модиф.языка>]:

<модель адр>: модель адресации (FLAT 32битная стандартная)

<модиф_адр>:тип адресации: use16|use32|dos

<язык>, <модиф.языка>: определяют особенности соглашений о вызовах .model flat, с

Также директивы объявления данных DB, DW, DD, ...

 DataByte
 DB
 10, 4, ?, 10h
 ; Описание переменных

 DataWord
 DW
 100, 100h, -5, ?
 ; с инициализацией на

 DataDWord
 DD
 3*20, 12345678h
 ; числовые значения

Псевдооператоры:

<ИМЯ_ИДЕНТИФИКАТОРА> EQU <ВЫРАЖЕНИЕ>: используется для задания констант. Например, ASS EQU 10 вызовет последующую замену каждого слова ASS в коде на 10 транслятором. Замена "тупая", то есть во всем тексте программы каждое вхождение того что слева будет заменено на то что справа.

Выражения могут быть и текстовые, и числовые, и даже куски текста программы.

«ИМЯ_ИДЕНТИФИКАТОРА» = «ЧИСЛОВОЕ_ВЫРАЖЕНИЕ»: то же, что и EQU, но константы, заданные =, можно переопределять позднее в коде и работает он только для числовых выражений. При этом числовое выражение может включать что угодно, что может в числовом виде вычислить компилятор, например: 3+2, ASS+4 (если ASS — заданная выше числовая константа).

13) Возможные комбинации сегментов и умолчания.

Если комбинация не указана, то по умолчанию сегменты считаются разными, даже если у них одно имя и класс. Комбинировать объявления сегментов (сегментные директивы) можно с помощью указания ТИПА сегмента.

<uma_cermenta> segment [<bul>segment [<bul>segment [<bul>segment [<bul>segmenta> [<tun>segmenta> [<tun>segmenta> [<tun>segmenta> [<tun>segmenta> [<tun>segmenta> [<tun>segmenta> [<tun>segmenta> [<tun>segmenta> [<tun>segmenta</

<ВЫРАВНИВАНИЕ>:

- BYTE без 1 байт
- WORD по границе слова 2 байта
- PARA по границе параграфа 16 байт (по умолчанию)
- PAGE по 256 байт (странице)

<ТИП КОМБИНИРОВАНИЯ>:

- **PUBLIC** конкатенация частей сегментов с одним именем и классом при компоновке с учётом выравнивания (склеиваются) (регистр DS следует загружать самим, а регистр будет загружаться автоматически)
- **STACK** сегмент является частью стека (то же, что и PUBLIC, но для сегмента стека (регистр SS будет загружен автоматически))
- **COMMON** расположение на одном адресе с другими COMMONсегментами (накладывается) (сегменты разных модулей, имеющие одно имя и класс, будут начинаться с одного адреса памяти, а объём выделенной для них памяти будет равен длине самого длинного из этих сегментов)
- AT nnnnh началом сегмента будем номер параграфа, указанного после слова AT
- НИЧЕГО(PRIVATE)(по умолчанию) сегмент не будет объединяться с другими сегментами с тем же именем вне данного модуля. (сегмент сам по себе, те не участвует в каких-либо комбинациях с сегментами, описанными в других модулях, даже если имеет с ними одно и то же имя и класс. В файле распределения памяти .МАР, который строится компоновщиком, он будет представлен отдельной строкой)

<КЛАСС>:

```
НИЧЕГО (по умолчанию == отсутствие параметра – компоновщик группирует
сегменты разных модулей по именам их классов. Отсутствие имени класса ==
класс с пустым именем.
Пример:
; МОДУЛЬ 1 ГЛАВНЫЙ
STK SEGMENT para STACK 'STACK'
    db 100 dup(0)
STK ENDS
SD1 SEGMENT para common 'DATA'
    W dw 3444h
SD1 ENDS
END
; МОДУЛЬ 2
SD1 SEGMENT para common 'DATA'
C1 LABEL byte
ORG 1h
C2 LABEL byte
SD1 ENDS
CSEG SEGMENT para 'CODE'
ASSUME CS:CSEG, DS:SD1
main:
mov ax, SD1
mov ds, ax
mov ah, 2
mov dl, C1
int 21h
mov dl, C2
int 21h
mov ax, 4c00h
int 21h
CSEG ENDS
END main
14) Директивы ASSUME, ORG, END.
```

ASSUME <CET_PET1>:<UM9_CET1>[, <CET_PET2>:<UM9_CET2>[, . . .]]

Пример: ASSUME DS:DATA_SEG, ES:EXTRA_SEG

идентификатор ('STACK', 'CODE', 'DATA', . . .)

Директива специализации сегментов. Обычно пишется в сегменте кода второй строчкой. Пример сообщает ассемблеру, что для сегментирования адресов из сегмента DATA_SEG выбирается регистр DS, из EXTRA_SEG — регистр ES. Теперь префиксы DS: , ES: при использовании переменных из этих сегментов можно опускать, и ассемблер их будет ставить самостоятельно. (как using namespace std)

Директива END

```
CSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
; ... assume smth
START:
; ... do smth
CSEG ENDS
END START
```

Здесь директива **END** у казывает на то, что точка входа в программу находится на метке START, а так же на окончание файла с исходным кодом. Строки после нее игнорируются. Если меток в коде нет, можно после END ничего не указывать. Если опустить **END**, MASM выдаст ошибку.

Директива ORG

Вы можете использовать директиву ORG, чтобы установить счетчик адреса в значение текущего сегмента. Директива ORG имеет следующий синтаксис:

ORG выражение ;задание текущей позиции в сегменте

где "выражение" не может содержать никаких имен идентификаторов с опережающими ссылками. Оно может быть константой или смещением от идентификатора в текущем сегменте, либо смещением относительно текущего счетчика адреса.

Необходимо отметить, что при использовании этой директивы возможна ситуация, когда программист приказывает транслятору разместить новый код программы по уже написанному месту, поэтому использование этой директивы допустимо только в крайних случаях. Обычно это использование векторов прерываний.

На понимание ORG: Допустим первые 100Н байт перед запущенным кодом резервируется под разного рода управляющие структуры. Потому вся адресация внутри кода должна начинаться с смещением 100Н байт. Директива org 100Н как раз и говорит компилятору что всю адресацию внутри кода нужно сместить именно на эти 100Н байт.

т.е. например у тебя в коде есть область где ты собираешься что то хранить которую ты объявляешь например

```
data1 DB 30h
которую внутри кода ты адресуешь как
mov ax, OFFSET Data1
```

при компиляции структура OFFSET Data1 преобразовывается в конкретный адрес к которому <u>прибавиться значение из org.</u>

```
PUBLIC output_X
EXTRN X: byte
DS2 SEGMENT AT 0b800h
     CA LABEL byte
     ORG 80 * 2 * 2 + 2 * 2
     SYMB LABEL word
DS2 ENDS
CSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
     assume CS:CSEG, ES:DS2
output_X proc near
     mov ax, DS2
     mov es, ax
     mov ah, 10
     mov al, X
     mov symb, ax
     ret
output_X endp
CSEG ENDS
END
```

Задача:

Составить программу из двух модулей. Модуль Ir05-1-1.asm содержит описание стека, сегмента данных с переменной X db 'R' и сегмент кода с точкой входа. Ir05-1-1.asm управление передаётся в Ir05-1-2.asm (в программе должен быть один сегмент кода), где выполняется вывод в видеопамять значения из X в 3-ю строку и 2-й столбец и выход из ПОДпрограммы по RET. Видеопамять должен представлять сегмент DS2 второго модуля, используя директивы ORG и LABEL поместите в его начало переменную CA типа BYTE со значением '0', а во второе знакоместо в третьей строке — переменную Z типа WORD. Для заполнения Z использовать АX, поместив в AL значение X, а в АН - число 10 (формат вывода).

(Из методы: "ORG выраж – задание текущей позиции в сегменте.")

15) Структура процедур.

Вызов процедуры производится при помощи инструкции CALL. Если процедура NEAR, то в стек заносится только значение IP следующей за CALL' ом

инструкции. Если процедура FAR, то дополнительно в стек заносится CS, так как FAR процедура обычно лежит в другом кодовом сегменте.

```
...

CALL A; После выполнения этой строчки в стеке будет лежать адрес CS:[MOV AX, BX] MOV AX, BX
...

; Общий вид процедуры

ИМЯ_ПРОЦ PROC [NEAR|FAR]
...

RET; Если PROC FAR, то ассемблер заменит RET на RETF

ИМЯ_ПРОЦ ENDP
```

Пример:

Возможное начало и завершение процедуры, которой передается управление при старте программы.

Возврат командой RET Процедура должна быть дальней

```
ИМЯ_ПРОЦ PROC FAR ;дальняя процедура

PUSH DS ; помещаем в стек

MOV AX, 0 ;сегментную часть PSP

PUSH AX ; и число 0

MOV AX, ИмяСегментаДанных ; настройка DS на

MOV DS,AX ;сегмент данных

;ASSUME DS:ИмяСегментаДанных ;помогаем ассемблеру

разобраться с сегм--ами

...

RET ;тоже дальняя команда

ИМЯ ПРОЦ ENDP
```

16) Внешние имена

PUBLIC ИМЯ[, ИМЯ...] – объявление в любом месте данного модуля описанных в нём имён, которые могут использоваться в других модулях.

EXTRN ИМЯ:ТИП[, ИМЯ:ТИП...] – объявление для использования в данном модуле имён, описанных в других модулях, и их типов

Работает на метках, именах процедур и переменных/константах.

ПРАВИРО: директиву EXTRN объявления внешних данных следует размещать внутри описания того же сегмента (если он есть в данном модуле), в котором они были описаны в другом модуле, иначе – вне описаний сегментов МОДУЛЬ 1

```
EXTRN output_X: near
STK SEGMENT PARA STACK 'STACK'
    db 100 dup(0)
STK ENDS
DSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA'
    X db 'R'
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
    assume CS:CSEG, DS:DSEG, SS:STK
main:
     mov ax, DSEG
     mov ds, ax
     call output_X
     mov ax, 4c00h
     int 21h
CSEG ENDS
PUBLIC X
END main
МОДУЛЬ 2
PUBLIC output_X
EXTRN X: byte
DS2 SEGMENT AT 0b800h
     CA LABEL byte
     ORG 80 * 2 * 2 + 2 * 2
     SYMB LABEL word
DS2 ENDS
CSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
    assume CS:CSEG, ES:DS2
output_X proc near
     mov ax, DS2
     mov es, ax
     mov ah, 10
     mov al, X
     mov symb, ax
     ret
output_X endp
CSEG ENDS
```

17). Типы данных и задание начальных значений.

```
• Целые числа:
```

```
    ○ [+|-]XXX - обычно десятичное
    Ы dw 3444
    ○ [+|-]XXXb - (BIN) в двоичной системе
    Ы dw 3444b
    ○ [+|-]XXXq - (ОСТ) в восьмеричной системе (q, чтобы не спутать с 0)
    ○ [+|-]XXXo - (ОСТ) в восьмеричной системе
    ○ [+|-]XXXd - (DEC) в десятичной системе
    ○ [+|-]XXXh - (HEX) в шестнадцатеричной системе
    Ы dw 3444h
```

- Символы и строки (символ один чар, строка 2 и более):
 - о 'Символы'
 - о "Символы" (Строки в DOS'e \$-терминированные)

```
ENT DB '>> $'
NLINE DB 10, 13, '$'
```

• Структуры: (от 16/06 Евтих сказал убрать структуры, Надеюсь нам тоже)

Начальное значение может быть неопределенным. В таком случае вместо начального значения ставится "?".

18) Способы описания меток, типы меток.

Метка в языке ассемблера может содержать следующие символы:

Буквы: от А до Z и от а до z Цифры: от 0 до 9 Спецсимволы: знак вопроса (?) точка (.) (только первый символ) знак "коммерческое эт" (@) подчеркивание (_) доллар (\$)

Первым символом в метке должна быть буква или спецсимвол. Цифра не может быть первым символом метки, а символы \$ и ? иногда имеют специальные значения и обычно не рекомендуются к использованию Если метка располагается перед командой процессора, сразу после нее всегда ставится символ «:» (двоеточие), который указывает ассемблеру, что надо создать переменную с этим именем, содержащую адрес текущей команды: some_loop:

```
lodsw; считать слово из строки,
cmp ax,7; если это 7 - выйти из цикла
loopne some_loop
```

Когда метка стоит перед директивой ассемблера, она обычно оказывается одним из операндов этой директивы и двоеточие не ставится: в

codesg segment

```
lodsw ; считать слово из строки, cmp ax,7 ; если это 7 - выйти из цикла
```

codesg ends

19) Команды условных переходов при работе с ЦБЗ и ЦСЗ.

Имеется 19 команд, имеющих 30 мнемонических кодов операций. (по правде, команд и мнемоник дохрена) Команды проверяют состояние отдельных флагов или их комбинаций, и при выполнении условия передают управление по адресу, находящемуся в операнде команды, иначе следующей команде. ЦБЗ = целые без знака

ЦСЗ = целые со знаком

Команда	Мнемоника	С чем работает	Прыжок, когда					
JE JZ	Equal (Zero)	все	ZF == 1					
JNE JNZ	Not Equal (Not Zero)	все	ZF == 0					
JG JNLE	Greather	ЦС3	(ZF == 0) && (SF == OF)					
JGE JNL	Greather or Equal	ЦС3	SF == OF					
JL JNGE	Less	ЦС3	SF != OF					
JLE JNG	Less or Equal	ЦС3	(ZF == 1) (SF != OF)					
JA JNBE	Above	ЦБЗ	(CF == 0) && (ZF == 0)					
JAE JNB	Above or Equal	ЦБЗ	CF == 0					
JB JNAE	Below	ЦБЗ	CF == 1					
JBE JNA	Below or Equal	ЦБЗ	(CF == 1) (ZF == 1)					
JO	Overflow	все	OF == 1					
JNO	Not overflow	все	OF == 0					
JC	Carry	все	CF == 1					
JNC	Not Carry	все	CF == 0					
JS	Sign (< 0)	ЦС3	SF == 1					
JNS	Not Sign (>= 0)	ЦС3	SF == 0					
JP	Parity	все	PF == 1					
JNP	Not Parity	все	PF == 0					
JCXZ	CX is Zero	все	CX == 0					

Обработка двоичного числа со знаком:

```
SB PROC NEAR; all the same in all the funcs
PUSH BP
MOV BP, SP
MOV CX, [BP + 4]; SI
MOV BX, [BP + 6]; X
CMP CL, 0; CL - flag minus
JE SB_SKIP_NEG; if CL == 0
MOV AH, 2; print minus before the num
MOV DL, '-'
INT 21H
NEG BX; make negative

SB_SKIP_NEG:; if the number is positive
PUSH BX
```

```
PUSH CX
CALL UB; call unsigned bin
POP BP
RET 4; delete x, si
SB ENDP
```

20) Команды организация циклов

LOOP, метка(параметр) ;где метка(параметр) — определяет адрес перехода от -128 до +127 от команды LOOP.

Мнемоника	Описание
LOOP	CX, если (cx != 0) - повсторяем цикл(переходим к метке,указанной в команде)
LOOPE LOOPZ	CX, если (CX != 0) && (ZF == 1) повторяем цикл
LOOPNE LOOPNZ	CX, если (CX != 0) && (ZF == 0) - повторяем цикл

```
Примеры использования:
Обычный цикл:
MOV CX, 5
SUMMATOR:
     ADD AX, 10
LOOP SUMMATOR
Аналог на С (просто для топ-прогеров)
for (int CX = 5; CX > 0; CX--)
AX += 10;
Вложенный цикл:
MOV CX, 5
SUMM:
     PUSH CX
     ADD AX, 10
     MOV CX, 7
     SUMBX:
           ADD BX, 10
     LOOP SUMBX
     POP CX
LOOP SUMM
```

21) Способы адресации

В инструкциях программ операнды строятся из объектов, представляемых собой имена переменных и меток, представленных своим сегментом смещения (регистры, числа, символические имена с численным значением). Запись этих объектов с использованием символов: [], +, -, в различных комбинациях называют способами адресации.

1.Непосредственная адресация (значение): операнд задается непосредственно в инструкции и после трансляции входит в команду, как составная часть 1 и 2 байта.

```
MOV AL, 2 (1 BYTE)
MOV BX, OFFFFH (2 BYTES)
```

- 2. Регистровая адресация: значение операнда находится в регистре, который указывается в качестве аргумента инструкции.

 MOV AX, BX
- 3. Прямая адресация: в инструкции используется имя переменной, значение которой является операндом.

```
MOV AX, X (в AX значение X)
MOV AX, CS:Y (в AX CS по смещению Y)
```

4. Косвенная регистровая адресация: в регистре, указанном в инструкции, хранится смещение (в сегменте) переменной, значение которой и является операндом. Имя регистра записывается в []. MOV BX, OFFSET Z

... MOV BYTE PTR[BX], 'ASS' ; в байт, адресованный регистром BX, запомнить 'ASS' в сегменте DS

MOV AX, [BX] ; в AX запомнить слово из сегмента, адрес BX со смещением $\ensuremath{\mathsf{QS}}$

MOV BX, CS:[SI] ; записать данные в BX, находящиеся в CS по смещению SI

5. Косвенная базово-индексная адресация (адресация с индексацией и базированием): смещение ячейки памяти, где хранятся значения

```
операндов, вычисляется, как сумма значений регистров, записанных в качестве параметра в инструкции. [R1+R2],где R1\in{BX,BP} , R2\in{SI,DI} MOV AX, [BX + DI]
```

```
MOV AX, [BP + SI]
```

Для BX по умолчанию сегменты из регистра DS. Для BP по умолчанию сегменты из регистра SS.

6. [Косвенная] базово-индексная адресация со смещением: (прямая с базированием и индексированием), отличается от п.5 тем, что ещё прибавляется смещение, которое может быть представлено переменной или ЦБЗ. (целое без знака число)

```
; [R1 + R2 +- ЦБ3]
; [R1] [R2 +- ЦБ3]
; имя [R1 + R2 +- АБС. ВЫРАЖЕНИЕ]
; имя [R1] [R2 +- АБС. ВЫРАЖЕНИЕ]

МОV АХ, ARR[EBX][ECX * 2]
;ARR + (EBX) + (ECX) * 2
[имя] [база] [индекс [* масштаб]] [Абс. выражение]
Смещение операнда = смещение имени + смещение базы + значение индекса * масштаб + значение а
```

22) Организация рекурсивных подпрограмм

Рекурсивные алгоритмы предполагают реализацию в виде процедуры, которая сама себя вызывает. При этом необходимо обеспечить, чтобы каждый последовательный вызов процедуры не разрушал данных, полученных в результате предыдущего вызова. Поэтому необходимо сохранять используемые в процедуре регистры (например, EBP) и прочие промежуточные данные в стеке. Если процедура работает по соглашениям вызова Turbo C или Turbo Pascal, за этим также надо проследить (ADD SP, передача параметров через стек и прочие операции).

Пример рекурсивной процедуры по соглашениям Turbo C типа void recur(int):

```
; вызов
PUSH CX
MOV DX, 5
PUSH DX
CALL RECUR
ADD SP, 2
POP CX
; процедура (SI, DI, DS не сохраняем, потому что они не меняются)
RECUR PROC FAR
PUSH BP
MOV BP, SP
```

```
MOV CX, [BP+6]; получаем аргумент
      CMP CX, 0; если он 0
     JE RECEND; then exit
     ; do smth with it
      PUSH CX; вызываем эту же процедуру
     CALL SUMM
     ADD SP, 2; do not forget about the args
RECEND:
     POP BP
      RETF
RECUR ENDP
Еще один пример (необязательно но на всякий) N!
Перед первым вызовом в ЕАХ хранится единица, результат работы функции
будет в ЕАХ.
factorial proc near
      cmp ECX, 0h; в ECX хранится N
     je done
     push EDX; сохранение EDX перед умножением
     рор EDX; восстановление EDX
     dec ECX
      call factorial
done:
     ret
factorial endp
23) Арифметические команды
<u>ADD</u> Приемник, Источник
Сложение байтов или слов
      Функция: Приемник := Приемник + Источник
           изменяет флаги:OF, SF, ZF, AF, PF, CF.
ADC Приемник, Источник
Сложение байтов или слов с переносом
Функция:
      Приемник := Приемник + Источник+СF
           изменяет флаги:OF, SF, ZF,AF,PF,CF.
       CX 0000 F000 AX
       DX 0000 8000 BX
        +CF
       CX 0001 7000 AX
```

```
MOV AX,0F000H
MOV BX,8000H
MOV CX,0
MOV DX,0
ADD AX,BX
ADC CX,DX
```

INC Приемник Увеличение байта или слова на 1 Функция: Приемник:=Приемник+1 изменяет флаги:OF,SF,ZF,AF,PF. ! не влияет на CF!

<u>ААА</u> - коррекция в AL неупакованного кода при сложении

Например, если при сложении чисел 06 и 09 в регистре АХ окажется число 000Fh, то команда ААА исправит его, и в регистре АХ будет число 0105 (неупакованное десятичное число 15):

```
MOV AX, 15 ; AH = 00, AL = 0Fh = 15
AAA ; AH = 01, AL = 05
```

<u>DAA</u> - коррекция в AL упакованного кода после сложения (иногда как перевод из 16 в 10)? оно же даж называется decimal adjust after some shit ПАЕБАТЬ+ **Пример 1**

mov AL,87h ;Упакованное BCD 87 add AL,04h ;После сложения AL=8Bh daa ;AL=91h, т.е. упакованное BCD 91

Пример 2

mov AL,87h; Упакованное BCD 87 add AL,11h; После сложения AL=97h daa; AL=97h, т.е. упакованное; BCD 97 (в данном случае; команда daa ничего не делает)

DX 0000 8000 BX

<u>SUB</u> Приемник, Источник Вычитание байтов или слов Функция: Приемник := Приемник-Источник изменяет флаги:OF,SF,ZF,AF,PF,CF.

<u>SBB</u> Приемник,Источник
Вычитание байтов или слов с заемом
Функция: Приемник:=Приемник-Источник-СF
изменяет флаги:OF,SF,ZF,AF,PF,CF.
CX 0020 7000 AX

-CF ------CX 001F F000 AX

MOV AX,7000H MOV BX,8000H MOV CX,020H MOV DX,0 SUB AX,BX SBB CX,DX

DEC Приемник Уменьшение байта или слова на 1

Функция: Приемник:=Приемник-1 изменяет флаги:OF,SF,ZF,AF,PF. ! не влияет на CF!

NEG Приемник

Изменение знака байта или слова

Функция: Приемник:=-Приемник

изменяет флаги:OF,SF,ZF,AF,PF.

! Если Приемник <> 0, то CF:=1, иначе CF:=0 и Приемник сохранит значение 0!

! Попытка изменить знак для -128 или -32768 не изменит операнд, но установит OF:=1!

УМНОЖЕНИЕ

без знака: <u>MUL_</u>Источник(байт|слово) {Per|OП} Функция MUL для байтов: AX:=AL*Источник,

АН - старшая часть произведения,

Al

AL - младшая часть произведения. CF:=OF:= 0, если AH=0; 1, если AH<>0.=

флаги SF,ZF,AF,PF после операции не определены .

Пример.

MOV AI,255

MOV DL,4

MUL DL

Функция MUL для слов: (DX,AX):=AX*Источник,

DX - старшая часть произведения,

АХ - младшая часть произведения.

CF:=OF:=0, если DX=0; 1, если DX<>0.

флаги SF,ZF,AF,PF после операции не определены .

Пример.

```
MOV DX,4
    MUL DX
УМНОЖЕНИЕ
со знаком: IMUL Источник(байт|слово)
                                        {ΡετΙΟΠ}
 Функция IMUL для байтов: АХ:=AL*Источник,
      AL - младшая часть произведения,
      АН - старшая часть произведения.
      CF:=OF:=0, если АН=знаковое расширение AL (т.е. результат уместился
в AL); 1, если иначе.
      флаги SF,ZF,AF,PF после операции не определены .
 Пример.
    MOV AI.-16
    MOV DL.4
    IMUL DL
 Функция IMUL для слов: (DX,AX):=AX*Источник,
      АХ - младшая часть произведения,
      DX - старшая часть произведения.
      CF:=OF:= 0, если DX=знаковое расширение AX (т.е. результат уместился
в АХ); 1, если иначе.
      флаги SF,ZF,AF,PF после операции не определены .
 Пример.
    MOV AX,0FFH
    MOV DX,4
    IMUL DX
3. <u>ААМ</u> - коррекция в АН и AL неупакованных чисел после умножения
ДЕЛЕНИЕ без знака:
DIV Источник(байт|слово)
                            {Per|O∏}
 Функция DIV для байтов:
        AL:= частное от деления АХ:Источник,
        АН:= остаток от деления АХ:Источник.
   флаги OF,SF,ZF,AF,PF,CF после операции не определены .
 ! Если частное не м.б. размещено в AL, т.е. если оно >0FFH,
  то происходит прерывание типа 0 ("деление на 0").
 Пример.
    MOV AH,0
    MOV AL,240
    MOV DL,4
    DIV DL ;"деление на 0" при АН>=4
 Функция DIV для слов:
```

MOV AX,0FFFFH

```
АХ:= частное от деления (DX,AX):Источник,
        DX:= остаток от деления (DX,AX):Источник.
   флаги OF,SF,ZF,AF,PF,CF после операции не определены .
 ! Если частное не м.б. размещено в АХ, т.е. если оно >0FFFFH,
  то происходит прерывание типа 0 ("деление на 0").
 Пример.
XDIV DW 4
MDIV: MOV AX,8000H
    MOV DX,3 ;"деление на 0" при DX>=4
    DIV XDIV
2. Деление байтов или слов со знаком: IDIV Источник(байт|слово)
                                                                  {Per|O∏}
 Функция IDIV для байтов:
        AL:= частное от деления АХ:Источник,
        АН:= остаток от деления АХ:Источник.
   флаги OF,SF,ZF,AF,PF,CF после операции не определены .
 ! Если частное не м.б. размещено в AL, т.е. если оно выход-
  ит за диапазон -127..+127 (81H..7FH), то происходит пре-
  рывание типа 0 ("деление на 0").
 Пример.
    MOV AH,0
    MOV AL,240
    MOV DL,4
    IDIV DL :"деление на 0" при АН>=2
;! Результат уменьшается до целого числа отбрасыванием дробной части
частного. Остаток имеет тот же знак, что и делимое.
    MOV AX,3
    MOV BX,2
    IDIV BL
    MOV AX,-3
    IDIV BL
 Функция IDIV для слов:
        АХ:= частное от деления (DX,AX):Источник,
        DX:= остаток от деления (DX,AX):Источник.
   флаги OF,SF,ZF,AF,PF,CF после операции не определены .
 ! Если частное не м.б. размещено в AL, т.е. если оно выход-
  ит за диапазон -32767..+32767 (8001H..7FFFH), то про-
  исходит прерывание
  типа 0 ("деление на 0").
 Пример.
XIDIV DW 4
MIDIV: MOV AX,8000H
    MOV DX,1 ;"деление на 0" при DX>=2
    IDIV XDIV
3. AAD - готовит в AL неупакованное десятичное для последующего
```

деления командой DIV.

24) Связывание подпрограммы.

Связывание подпрограмм — совокупность действий по:

- передаче управления подпрограмме
- передаче параметров через регистры, общую область памяти, области параметров
- возврату управления из подпрограмм
- запоминанию и восстановлению состояния вызывающей программы Все это — связывание подпрограмм в исполняемом модуле.

В более широком плане, когда речь идет о динамическом вызове

подпрограмм или программ, хранящиеся на диске в виде отдельных модулей, к этому перечню добавляется:

- 1. загрузка модуля подпрограмм в ОЗУ и разрешение внешних ссылок (по передаче управления и по передаче данных).
- 2. освобождение памяти, после завершения работы вызываемого модуля и возврат управления из вызываемого модуля.

Пример связывания:

файл №1

PUBLIC X EXTRN exit: far

SSTK SEGMENT para STACK 'STACK' db 100 dup(0) SSTK ENDS

SD1 SEGMENT para public 'DATA' X db 'X' SD1 ENDS

SC1 SEGMENT para public 'CODE' assume CS:SC1, DS:SD1 main:

jmp exit SC1 ENDS END main

файл №2

SD2 SEGMENT para 'DATA' Y db 'Y'

SD2 ENDS

```
SC2 SEGMENT para public 'CODE'
assume CS:SC2, DS:SD2
exit:
; do smth
mov ax, 4c00h
int 21h
SC2 ENDS
END
```

25) Команды CALL и RET.

CALL передает управление в другую строку программы, при этом сохраняя в стеке адрес возврата для команды RET (он указывает на следующую после CALL инструкцию). Если переход в другой сегмент, также сохраняется текущий сегмент кода (CS), в который нужно будет вернуться. Передача управления подпрограмм с помощью команды CALL:

CALL имя_процедуры или имя_метки в подпрограмме(прямая адресация) CALL [переменная] (косвенная адресация)

Инструкция RET в Ассемблере выполняет возврат из <u>ближней процедуры</u>. У этой команды обычно нет операндов, хотя в качестве операнда может быть чётное число (только непосредственное значение).

Если не заморачиваться о таких вещах как ближний/дальний вызов, то можно сказать, что эта команда выполняет выход из программы или процедуры.

Алгоритм работы команды RET:

- 1. Получить из стека IP (адрес возврата в программу из процедуры).
- 2. Если имеется операнд, то SP = SP + операнд. Операнд необязателен, но если он есть, то после того, как будет считан адрес возврата, из стека будет удалено столько байтов, сколько указано в операнде. Это требуется, если при вызове процедуры ей передавались параметры через стек.

Никакие **флаги** при выполнении команды не изменяются. В зависимости от того, как была описана процедура, которую завершает команда RET, ассемблер может заменить команду RET на команду RETN или RETF. .model tiny .code ORG 100H

```
CALL MYPROC
                                   ; вызвать процедуру
     ADD AX, 1
     RET
                                   ; вернуться в ос
MYPROC PROC
                                   ; объявление процедуры
     MOV AX, 1
     RET
                                   ; вернуться в программу
MYPROC ENDP
END START
26) Способы передачи параметров подпрограмм
1. Через регистры:
     плюсы: быстро, просто
     минусы: мало регистров, нужно постоянно следить за значениями в
     регистрах, регистры маленькие
mulSI PROC
                 mov AX, SI
                 mov SI, AX; AX = AL * n = SI * 5
mulSI ENDP
print_elem PROC
                 push SI
                 call mulSI
                 mov DL, B[SI][BX]
                 pop SI
                 call print
                 ret
print_elem ENDP
2. Через общую область памяти, которая организуется при помощи
COMMON сегментов:
     плюсы: удобно возвращать большое кол-во данных
     минусы: можно испортить данные извне + данные перекрываются в
памяти, что не есть хорошо
PARSEG SEGMENT COMMON ; потом грузим этот сегмент в DS или ES
     рх DW ? ; Параметр 1 ; вызывающей и вызываемой стороны и пишем
     ру DW ?; Параметр 2; читаем параметры
     re DW?; Результат
PARSEG ENDS
3. Через общий стек (используется чаще всего):
```

start:

плюсы: можно передавать большое количество параметров минусы: количество параметров ограничено размерами стека и разрядностью BP + требуется наличие стека

PUSH EBP; current place in the stack, EBP N NF MOV EBP, ESP; go to current position in stack

MOV ECX, [EBP + 8]; get N

MOV EBX, [EBP + 12]; get address of NF

4. Через области параметров, адреса которых передаются через регистры:

(по сути то же, что и 1, но передаем адреса начала списков параметров и может быть их количество)

плюсы: можно передавать большое количество параметров или даже переменное число параметров

минусы: должна быть заранее подготовленная под параметры и заполненная область памяти, надо иметь в виду, что вызываемый код может работать с другой областью памяти.

27) Способы сохранения и восстановления состояния вызывающей программы

Запоминание и восстановление состояния вызывающей программной единицы (т.е. регистров).

Вариант запоминания регистров определяется следующим:

- кто (вызывающая / вызываемая программная единица) является владельцем области сохранения
 - кто из них фактически выполняет сохранение регистров

Вариант 0:

Хранилище — область (стек) вызываемой программы.

Сохранитель (восстановитель) — вызывающая программа

- "+" минимум затраты времени и памяти на сохранение, т.к. вызываемая программа знает, какие нужно сохранить регистры
- "-" если много вызовов подпрограммы, то команды, выполняющие сохранение регистров, будут занимать значительную часть кода

Вариант 1:

Хранилище — область (стек) вызываемой программы.

Сохранитель (восстановитель) — вызываемая подпрограмма

- "+" сокращение кода основной подпрограммы
- "-" подпрограмма не знает, какие регистры сохранять, сохранение регистров описывается в специальном соглашении.

mulSI PROC

mov AX, SI

Добавлено примечание ([6]): Добавить пример?

```
mul n
mov SI, AX; AX = AL * n = SI * 5
ret

mulSI ENDP

print_elem PROC

push SI
call mulSI
mov DL, B[SI][BX]
pop SI
call print
ret

print_elem ENDP
```

28) Конвенции языков высокого уровня

Соглашения о связях в Turbo Pascal

Передача параметров через стек в порядке загрузки слева направо. Возврат результата:

- скалярные результаты по 2, 1 байт через АХ (AL), указатели (4 байта) через DX:AX (строка указатель)
- Real (6байтовые паскальные) в DX:BX:AX (это не адресация, просто возврат через эти регистры делится на куски по два байта в таком порядке, сверху такой же смысл)

Сохранение результатов (SI, DI, BP) в подпрограмме.

За уничтожение параметров в стеке отвечает вызываемая программа, например используя RET N (N — количество байт, которые надо очистить)

Соглашения о связях в Turbo C

Передача параметров через общий стек. Помещаются параметры из списка параметров функции в стек в порядке справа налево. Если результат возвращается через имя функции, то он помещается, как правило, в регистр АХ или DX:AX.

Сохранение регистров внутри подпрограммы (BP, SP, CS, DS, SS, SI, DI), т.е. их поместить в стек в начале подпрограммы, если их значения могут изменяться в подпрограмме.

За уничтожение параметров в стеке отвечает вызывающая сторона. Освобождение стека выполняет вызывающая сторона командой ADD SP,N (N — количество байт, которые надо очистить).

Соглашение	Параметры	Очистка стека	Регистры

PasKAL	Слева направо	Процедура	
С	Справа налево	Вызывающая программа	
Fastcall (быстрый или регистровый вызов)	Слева направо	Процедура	EAX, EDX, ECX, далее стек
STDcall (стандартный вызов)	Справа налево	Процедура	

Конвенция Pascal заключается в том, что параметры из программы на языке высокого уровня передаются в стеке и возвращаются в регистре AX/EAX, — это способ, принятый в языке PASCAL, — просто поместить параметры в стек в естественном порядке.

```
а) Конвенция pascal. Структура стека показана на рисунке 3.11.
. 386
model flat
.code
public ADD1
ADD1 proc
    push EBP
     push EBP, ESP
     mov EAX, [EBP+16]
     add EAX, [EBP+12]
     mov EDX, [EBP+8]
     mov [EDX], EAX
     pop EBP
     ret 12; стек освобождает процедура
ADD1 endp
end
б) Конвенция cdecl. Структура стека показана на рисунке 3.12.
. model flat
. code
public ADD1
ADD1 proc
     push EBP
     push EBP, ESP
     mov EAX, [EBP+8]
     add EAX, [EBP+12]
```

mov EDX, [EBP+16]

```
mov [EDX], EAX
pop EBP
ret ;стек освобождает
;вызывающая программа
ADD1 endp
end
```




Рисунок 3.11 – Структура стека для конвенции pascal

Рисунок 3.12— Структура стека для конвенции cdecl

в) Конвенция register

mov [EDX], EAX pop EBP

```
.386 Размещение параметров:
                              ;первый параметр А в регистре ЕАХ
.model flat
.code
                                    ;второй параметр В в регистре EDX
public ADD1
                             ;третий параметр адрес С в регистре ЕСХ
ADD1 proc
      add EDX,EAX
     mov [ECX],EDX
     ret ; стек освобождает вызывающая программа
ADD1 endp
г) Конвенция stdcall. Структура стека показана на рисунке 3.13.
.386
.model flat
.code
public ADD1
ADD1 proc
      push EBP
      push EBP, ESP
      mov EAX, [EBP+8]
      add EAX, [EBP+12]
      mov EDX, [EBP+16]
```

ret 12; стек освобождает процедура

ADD1 endp end



Рисунок 3.13 – Структура стека для конвенции stdcall

29) Команды сдвига

SHL операнд, количество_сдвигов SHR операнд, количество сдвигов

SHL и SHR сдвигают биты операнда (регистр/память) влево или вправо соответственно на один разряд и изменяют флаг переноса cf. При логическом сдвиге все биты равноправны, а освободившиеся биты заполняются нулями. Указанное действие повторяется количество раз, равное значению второго операнда.

SAL операнд, количество_сдвигов

SAR операнд, количество_сдвигов

Команда SAR — сдвигает биты операнда (регистр/память) вправо на один разряд, значение последнего вытолкнутого бита попадает в флаг переноса, а освободившиеся биты заполняются знаковым битом.

Команда SAL — сдвигает биты операнда (регистр/память) влево на один разряд, значение последнего вытолкнутого бита попадает в флаг переноса, а освободившиеся биты заполняются нулями, при этом знаковый бит не двигается

rol операнд, количество_сдвигов ror операнд, количество_сдвигов rcl операнд, количество_сдвигов rcr операнд, количество сдвигов

ROL и ROR сдвигают все биты операнда влево(для ROL) или вправо(для ROR) на один разряд, при этом старший(для ROL) или младший(для ROR) бит операнда вдвигается в операнд справа(для ROL) или слева(для ROR) и становится значением младшего(для ROL) или старшего(для ROR) бита операнда; одновременно выдвигаемый бит становится значением флага переноса cf. Указанные действия повторяются количество раз, равное значению второго операнда.

RCL и RCR сдвигают все биты операнда влево (для RCL) или вправо (для RCR) на один разряд, при этом старший(для RCL) или младший(для RCR) бит становится значением флага переноса cf; одновременно старое значение флага переноса cf вдвигается в операнд справа(для RCL) или слева(для RCR) и становится значением младшего(для RCL) или старшего(для RCR) бита операнда. Указанные действия повторяются количество раз, равное значению второго операнда.

```
MOV DX, [BP + 8]; DX = X
           MOV SI, 16; maximum digit
MOV CL, 4; length of bitwise shift
SHR DX, CL; DX = X, CL = 4, delete last num
30) Команды логических операций.
1. Логическое отрицание для байтов или слов:
NOT Приемник {Регистр|Оперативная память}
      Функция: Инвертирование значений разрядов Приемника.
      Не изменяет флаги.
     Пример. NOT(10101001) -> 01010110 *
           MOV AH,10101001B
           NOT AH
      Пример. NOT(0000h) -> 1111h *
           MOV AX,0
           NOT AX
           NOP ;Флаги не изменились!
2. Логическое умножение (И, конъюнкция) для байтов или слов:
AND Приемник, Источник
      Приемник - {Рег|ОП}
      Источник - {Рег|ОП|Знач}
      Функция: Приемник:=Приемник & Источник
      при поразрядном выполнении &:
           X1 = 0.011
           X2 = 0.101
           X1 & X2 = 0001
           Флаги PF,ZF,SF устанавливаются в соответствии с результатом,
           CF:=OF:=0,
           AF - не определен.
      Пример.
      MOV AH, 00001111B; &
      MOV AL, 11000001B
      AND AH,AL ;AH= 00000001B
3. Логическое сложение (ИЛИ, дизъюнкция) для байтов или слов:
```

```
Приемник - {Рег|ОП}
      Источник - {Рег|ОП|Знач}
      Функция: Приемник:=Приемник V Источник
      при поразрядном выполнении V:
           X1 = 0011
           X2 = 0 1 0 1
           X1 V X2 = 0 1 1 1
           Флаги PF, ZF, SF устанавливаются в соответствии с результатом,
           CF:=OF:=0,
           AF - не определен.
     Пример.
           MOV AH, 00001111B; V
           MOV AL, 11000001B
           OR AH,AL;AH= 11001111B
           NOP
4. Неравнозначность (Исключающее ИЛИ, сумма по модулю 2) для байтов или
слов:
XOR Приемник, Источник
      Приемник - {Рег|ОП}
      Источник - {Рег|ОП|Знач}
      Функция: Приемник:=Приемник (+) Источник
      при поразрядном выполнении (+):
           X1 = 0011
           X2 = 0 1 0 1
           X1(+)X2 = 0 1 1 0
           Флаги PF,ZF,SF устанавливаются в соответствии с результатом,
           CF:=OF:=0,
           AF - не определен.
      Пример.
           MOV AH, 00001111B; (+)
           MOV AL, 11000001B
           XOR AH,AL ;AH= 11001110B
           NOP
5. Тестирование для байтов или слов:
      TEST Приемник,Источник
      Приемник - {Рег|ОП}
      Источник - {Рег|ОП|Знач}
      Функция: Вычисляет: Приемник & Источник (не меняя операндов) для
последующей установки флагов.
      Флаги PF,ZF,SF устанавливаются в соответствии с результатом,
      CF:=OF:=0,
      AF - не определен.
      Пример.
```

OR Приемник, Источник

MOV AH,00001111B TEST AH,11110000B JNZ M5 NOP M5: NOP

6. Проверка битов

ВТ Источник, индекс

Назначение: извлечение значения заданного бита в флаг cf Алгоритм работы:

- получить бит по указанному номеру позиции в операнде источник;
- установить флаг cf согласно значению этого бита.

Команду bt используют для определения значения конкретного бита в операнде источник. Номер проверяемого бита задается содержимым второго операнда (значение числом из диапазона 0...31). После выполнения команды, флаг cf устанавливается в соответствии со значением проверяемого бита. mov ebx, 01001100h

bt ebx, 8; проверка состояния бита 8 и установка cf = 1 jc m1; перейти на м1, если проверяемый бит равен 1

7. Проверка бита с инверсией (дополнением)

ВТС Источник, индекс

Назначение: извлечение значения заданного бита в флаг cf и изменение его значения в операнде на обратное.

Алгоритм работа:

- получить значение бита с номером позиции индекс в операнде источник;
- инвертировать значение выбранного бита в операнде источник;
- установить флаг cf исходным значением бита.

Команда btc используется для определения и инвертирования значения конкретного бита в операнде источник. Номер проверяемого бита задается содержимым второго операнда индекс (значение из диапазона 0...31). После выполнения команды флаг cf устанавливается в соответствии с исходным значением бита, то есть тем, которое было до выполнения команды.

mov ebx, 01001100h; проверка состояния бита 8 и его обращение: btc ebx, 8; cf = 1 и ebx = 01001000h

8. Проверка бита с его сбросом в ноль

BTR источник, индекс

Назначение: извлечение значения заданного бита в флаг cf и изменение его значения на нулевое

Алгоритм работы:

- получить значение бита с указанным номером позиции в операнде источник;
- установить флаг cf значением выбранного бита;
- установить значение исходного бита в операнде в 0.

Команда btr используется для определения значения конкретного бита в операнде источник и его сброса в 0. Номер проверяемого бита задается содержимым второго операнда индекс (значение из диапазона 0...31). В результате выполнения команды флаг сf устанавливается в соответствии со значением исходного бита, то есть тем, что было до выполнения операции.

mov ebx, 01001100h

; проверка состояния бита 8 и его сброс в 0

btr ebx, 8; cf = 1μ ebx = 01001000h

9. Проверка бита с его установкой в 1

BTS источник, индекс

Назначение: извлечение значения заданного бита операнда в флаг cf и установка этого бита в единицу

Алгоритм работы:

- получить значение бита с указанным номером позиции в операнде источник;
- установить флаг сf значением выбранного бита;
- установить значение исходного бита в операнде источник в 1.

Команда bts используется для определения значения конкретного бита в операнде источник и установки проверяемого бита в 1. Номер проверяемого бита задается содержимым второго операнда индекс (значение из диапазона 0...31). После выполнения команды флаг сf устанавливается в соответствии со значением исходного бита, то есть тем, что было до выполнения операции.

mov ebx, 01001100h

; проверка состояния бита 0 и его установка в 1

bts ebx, 0; cf = 0 u ebx = 01001001 h

31) Команды обработки строк и префиксы повторения.

Этими командами могут обрабатываться строки (последовательности байтов или слов). Максимальная длина такой строки - 64 кб (так как регистры 16-битные). С ними часто используются префиксы повторения. Существуют пять основных операций или примитивов, выполняющих

обработку одного элемента - слова (байта) за один приём.

Команды-примитивы (текущий элемент = на него сейчас указывают SI или DI):

- сравнение (CMPS): сравнивает поэлементно источник и приемник;

- сканирование (SCAS): ищет значение AX(AL) в приемнике (сравнивает текущий элемент с AX(AL));
 - пересылка (MOVS): копирует поэлементно из источника в приемник
 - загрузка (LODS): копирует текущий элемент из источника в АХ(AL);
- сохранение в ОЗУ (STOS): заменяет текущий элемент в приемнике на AX(AL).

Каждая команда имеет 4 разновидности (на примере MOVS):

- без суффикса размера элементов, но с явным указанием приёмника и источника: MOVS <ПРИ>, <ИСТ>
- ключевое слово с суффиксом B и без параметров (команда побайтовой обработки): MOVSB
- ключевое слово с суффиксом W и без параметров (команда обработки слов): MOVSW
- ключевое слово с суффиксом D и без параметров (команда обработки двойных слов): MOVSD

В версиях этих команд без параметров считается, что источник находится в сегменте DS по смещению SI (DS:SI), приемник — в ES:DI. После выполнения команды автоматически изменяется значение в SI и DI, причём SI и DI возрастают на 1 (если в конце B), 2 (если в конце W) или 4 (если в конце D) при флаге DF = 0, уменьшаются на 1/2/4 при DF = 1.

Состоянием DF можно управлять командами CLD (DF=0) и STD (DF=1). В версии с параметрами 1 или 2 выбирается автоматически в зависимости от разрядности аргумента.

Префиксы повторения:

- REP <команда> выполнять команду СХ раз.
- REPE <команда> выполнять команду пока CX<>0 перед и (REPZ <команда>) FZ=1 после выполнения команды.
- REPNE <команда> выполнять команду пока СX<>0 перед и (REPNZ <команда>) FZ=0 после выполнения команды.

CLD ; установка флага ДФ в ноль
REP MOVSB ; в ЕДИ кладется ЕСИ, оба регистра увеличиваются на 1,
;это делается СХ раз,строка ЕСИ полностью копируется в ЕДИ

32) Команды пересылки строк

Команды пересылки строк MOVSB, MOVSW, MOVS, MOVSD.

- с суффиксом В для обработки байтов,
- с суффиксом W для обработки слов,
- с суффиксом D для обработки двойных слов,

без суффикса - обработка байтов или слов определяется типом операндов.

Пример:

... std ; df := 1

```
add edi, ecx; приемник
      dec edi
      add esi, ecx; источник
      dec esi; df - справа налево
norev:
      rep movsb; из esi в edi записывает байты есх - сколько последовательно
если df- 0 слева направо если df - 1 справа налево
33) Команды сравнения строк.
Команды сравнения строк CMPSB. CMPSW. CMPS. CMPSD.
      с суффиксом В - для обработки байтов,
      с суффиксом W - для обработки слов,
      с суффиксом D - для обработки двойных слов.
      без суффикса - обработка байтов или слов определяется типом
      операндов.
Сравнение байтов CMPSB
Функция: сравнение байта по адресу DS:SI с байтом по адресу ES:DI
a) DF = 0,
      CMP [DS:SI], [ES:DI]; (т.е. вычитаем из источника приемник и ставим
флаги)
      SI = SI + 1
     DI = DI + 1
б) DF = 1
      CMP [DS:SI], [ES:DI]
      SI = SI - 1
      DI = DI - 1
Сравнение слов CMPSW
Функция: сравнение слова по адресу DS:SI со словом по адресу ES:DI То же
самое, но сравниваются слова и
a) SI = SI + 2 DI = DI + 2
б) SI = SI - 2 DI = DI - 2
Аналогично с двойными словами (4 байта) CMPSD
Общая команда CMPS <Приемник>, <Источник>
Функция: то же, что и команды выше, но для адресов начала источника и
приемника, указанных в операндах:
а) ~CMPSB, если <Приемник> и <Источник> - BYTE
б) ~CMPSW, если <Приемник> и <Источник> - WORD
в) ~CMPSD, если <Приемник> и <Источник> - DWORD
Примечание: CMPS выполняет CMP < источ>, < ПРИЕМ>, а не < ПРИЕМ>,
<источ>! То есть вычитается из источника приемник, а не наоборот.
Пример. Сравнить строки Str1 и Str2 из 8 символов и установить:
      N=-1 при Str1 < Str2;
```

```
N=0 при Str1=Str2;
     N=1 при Str1>Str2.
DSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA'
Str1 DB '...._i_'
N DB?
DSEG ENDS
ESEG SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA'
Str2 DB '..... I_'
ESEG ENDS
M2:
      MOV SI, OFFSET Str1
     MOV DI, OFFSET Str2
     CLD
     MOV CX,8
     MOV N,-1
     REPE CMPS Str1,Str2;Str2-Str1
     JB M202 ;Str2 < Str1
     JE M201 ;Str2 = Str1
     INC N
M201: INC N
M202: JMP M2; $ + 2
34) Команды сканирования строк.
1) Сканирования байтов SCASB
Функция:
а) При DF=0 (исп. CLD) б) При DF=1 ( исп. STD)
- Установка флагов
                        - Установка флагов
 CF, PF, AF, ZF, SF, OF
                             CF, PF, AF, ZF, SF, OF
 по значению разности:
                             по значению разности:
 AL-Байт[ES:DI]
                        AL-Байт[ES:DI]
 (AL - Приемник)
                         (AL - Приемник)
- DI:=DI+1
                        - DI:=DI-1
2) Сканирования слов SCASW
Функция:
а) При DF=0 (исп. CLD) б) При DF=1 ( исп. STD)
- Установка флагов
                        - Установка флагов
 CF, PF, AF, ZF, SF, OF
                             CF, PF, AF, ZF, SF, OF
 по значению разности:
                             по значению разности:
 AX-Слово[ES:DI]
                             AX-Слово[ES:DI]
 (АХ - Приемник)
                        (АХ - Приемник)
                       - DI:=DI-2
- DI:=DI+2
```

```
3) Сканирования байтов или слов SCAS Приемн
Функция:
а) Та же, что у SCASB, если тип Приемн = BYTE
a) Та же, что у SCASW, если тип Приемн = WORD
Пример. Найти длину строки Str3, заканчивающейся кодом 0,и число пробелов
в конце строки
DSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA'
SX DB 'SS
              ',0
LSX DW 0
XSX DW 0
DSEG ENDS
M3: MOV DI, OFFSET SX
     PUSHES
     PUSH DS
     POP ES
     ASSUME ES:DSEG ;! ДИРЕКТИВА НЕОБХОДИМА
     MOV AL,0
     CLD
     MOV CX,-1; если задать CX:=0, то
REPNE SCAS SX ; эта команда будет пропущена
     SUB DI,2
     NEG CX
     SUB CX,2
     MOV LSX,CX
     STD
     MOV AL,''
 REPE SCASB
     INC CX
     NEG CX
     ADD CX,LSX
     MOV XSX,CX
     JMP M5
35) Команды загрузки строк.
1) Загрузки байтов LODSB
Функция:
     а) При DF=0 (исп. CLD)
     б) При DF=1 ( исп. STD)
- AL:=Байт[DS:SI]
                  - AL:=Байт[DS:SI]
; в регистр al закидываем то, что в DS:SI, движемся к след
- SI:=SI+1
                     - SI:=SI-1
INIT_PORT:
```

```
DB
          '$CMD0000'
                               ;The string we want to send
                               ;Move forward through string at INIT_PORT
     CLD
     LEA SI, INIT_PORT
                               ;SI gets starting address of string (LEA - получение
адреса)
     MOV CX, 8
                              ;CX is counter for LOOP instruction
 AGAIN:
     LODSB
                              ;Load a byte into AL...
                              ; ...and output it to the port.
     OUT 250.AL
     LOOP AGAIN
2) Загрузки слов LODSW
Функция:
      а) При DF=0 (исп. CLD)
      б) При DF=1 (исп. STD)
- AX:=Слово[DS:SI]
                        - AX:=Слово[DS:SI]
- SI:=SI+2
                  - SI:=SI-2
3). Загрузка байтов или слов SCAS Источн
Функция:
      а) Та же, что у LODSB, если тип Источн = BYTE
      б) Та же, что у LODSW, если тип Источн = WORD
36) Команды сохранения строк.
1) Сохранения байтов STOSB
Функция:
      а) При DF=0 (исп. CLD)
      б) При DF=1 (исп. STD)
- Байт[ES:DI]:=AL
                       - Байт[ES:DI]:=AL
- DI:=DI+1
                        - DI:=DI-1
2) Сохранения слов STOSW
Функция:
      а) При DF=0 (исп. CLD)
      б) При DF=1 ( исп. STD)
                        - AX:=Слово[ES:DI]
- AX:=Слово[ES:DI]
- DI:=DI+2
                        - DI:=DI-2
3) Сохранения байтов или слов STOS Приемн
Функция:
      а) Та же, что у STOSB, если тип Приемн = BYTE
      б) Та же, что у STOSW, если тип Приемн = WORD
```

Пример.

Если команду записи в строку использовать в сочетании с префиксом REP, то такая команда будет полезна для инициализации блока памяти; следующий пример иллюстрирует инициализацию стобайтового блока памяти, расположенного по адресу BUFFER, в 0:

```
МОV AL, 0 ;значение,которое присваиваем ;при инициализации

LEA DI, BUFFER ;загружаем стартовый адрес блока памяти MOV CX, 100 ;размер блока памяти CLD ;будем двигаться в прямом направлении

REP STOSB ;сравните эту строку с ПРИМЕРом для STOS
```

37) Листинг программы.

Файл с исходным кодом программы, в котором развернуты все макросы, метки заменены на адреса, константы — на их значения. Генерируется ассемблером в процессе подготовки к трансляции. Для получения у MASM можно указать флаги /Zi /L, у ML — флаг /Fl.

Управление листингом.

- 1) Директива .LALL: далее включать в листинг программы полные макрорасширения (кроме комментариев после ;;).
- Директива .XALL (.LISTMACROALL): далее включать в листинг программы только те предложения макрорасширений, которые генерируют коды и данные.
- 3) Директива .SALL: далее не выводить тексты макрорасширений в листинг.
- 4) Директива .NOLIST: далее вообще прекратить вывод листинга до появления иной директивы.

Пример.

```
.LALL
A3_1 MACRO
NOP; MO A3_1
NOP;; MO A3_1
ENDM
A3_1
.SALL
A3_2 MACRO
NOP
ENDM
A3_2
```

38) Макросредства.

При написании любой программы на ассемблере, возникают некоторые трудности: повторяемость некоторых идентичных или незначительно

отличающихся участков программы; необходимость включения в каждую программу участков кода, которые уже были использованы в других программах; ограниченность набора команд.

Для решения этих проблем в языке ассемблер существуют макросредства.

Отличие макросредств от подпрограмм:

- подпрограммы требуют подготовки для вызова (это бывает дольше, чем сам код)
- если в программе много макровыводов, то увеличивается размер кода
- параметры при записи макрокоманды должны быть известны уже на стадии ассемблирования
- в макрокомандах можно пропускать параметры

Пример:

Описание макроса:

PRINTSTR MACRO STR MOV DX, STR MOV AH, 9 INT 21H ENDM Вывод строки по смещению R. Пример вызова:

LEA BX, SOME_STR

PRINTSTR BX; макрокоманда

39) Макроопределения (макрофункций и макропроцедур) и макрокоманды.

Макроопределения — специальным образом оформленная последовательность предложений языка ASM. Код управления которой ASM (точнее его часть порождает — макрогенератор) макрорасширение макрокоманд.

Макрорасширения (результат макроподстановки)— последовательность предложений языка, порождающаяся макрогенератором при обработке макрокоманды. /* под управлением макроопределения.*/

<u>Макрокоманда</u> (ссылка на макрос) — предложение в исходном тексте программы, которое воспринимается макрорасширением, как приказ построить макрорасширение и вставить на её место ("вызов" макроса).

Описание макроопределения:

ИМЯ МАСКО [форм.пар.1[,форм.пар.N]] <предложения языка Ассемблер (тело)> ENDM

Формат макрокоманды:

<имя макроса> <фактические параметры через запятую и/или пробел>

Пример:

Описание макроса:

PRINTSTR MACRO STR MOV DX, STR MOV AH, 9 INT 21H ENDM

Вывод строки по смещению R.

Пример вызова:

LEA BX, SOME_STR PRINTSTR BX ; макрокоманда

Замечания по исполнению макроопределений:

- длина формальных параметров ограничена длиной строки
- нет ограничений, кроме физических
- макроопределения рекомендуется размещать в начале программы
- макрос можно определять внутри другого макроса, но тогда вложенный макрос будет доступен только после первого вызова внешнего макроса
- определение макроса с именем, которое ранее уже было использовано (переопределение макроса) затирает предыдущее определение
- макрос можно уничтожить с помощью PURGE <имя_макроса>{, <имя макроса>}
- макроопределения можно хранить в отдельном txt файле и включать в программу с помощью INCLUDE

40) Директива INCLUDE и LOCAL.

INCLUDE <имя файла без кавычек>

Вставляет содержимое файла в код (прям как в сях) <имяфайлабезкавычек> — ссылка на файл.

Пример:

.386

.model flat, c

.listall

include macros.inc

Директива <u>Local</u>

LOCAL v1, ..., vk (k >= 1)

Указывается, какие имена меток следует рассматривать как локальные.

В макрокомандах:

LOCAL идентификатор[, идентификатор].

В процедурах:

LOCAL элемент[, элемент].[= идентификатор]

M MACRO

...

L: ...

ENDM

Если макрос будет вызван несколько раз, то в коде появятся несколько меток L, что недопустимо. LOCAL L заставляет макрогенератор заменять метки L на имена вида ??xxxx, xxxx 4-значное hex число. [??0000 - ??FFFF]. Макрогенератор запоминает номер, который он использовал последний раз при подстановке (??n) и в следующий раз подставит n+1 (??(n+1)) ДАННЫЙ ПРИМЕР ВЫВОДИТ НА ЭКРАН МЕСАГЕ БОКС

```
.MODEL FLAT, STDCALL
PrintName macro Name
local STR1, STR2, METKA
jmp METKA
STR1
        DB «Программа», 0
STR2 DB «Меня зовут: &Name «,0
METKA:
PUSH 0
PUSH OFFSET STR1
PUSH OFFSET STR2
PUSH 0
CALL MessageBoxA@16
endm
Init macro
EXTERN MessageBoxA@16:NEAR
endm
Init
.CODE
START:
PrintName <Лена>
PrintName <Таня>
RET
END START
```

41) Рекурсия в макроопределениях.

В теле макроопределения может содержаться вызов другого макроопределения или даже того же самого.

```
RECUR MACRO P
MOV AX, P
IF P
RECUR %P-1
ENDIF
```

Добавлено примечание ([7]): этого хватит?

Добавлено примечание ([8R7]): по моему мало но

ENDM

Такой макрос будет вызывать сам себя, пока P не станет равно 0. Например, RECUR 3 развернется в

MOV AX, 3 MOV AX, 2

42) Параметры в макросах.

ИМЯ MACRO [форм.пар.1[,форм.пар.N]] <предложения языка Ассемблер (тело)>

ENDM

Список Формальных Параметров - имена через запятую, используемые в предложениях тела макроопределения.

Пример вызова макроса с фактическими параметрами 1, 2:

MACRONAME 1,2

Фактические параметры перечисляются через запятую, список параметров не обязательно должен присутствовать. Запятые писать обязательно, даже в том случае, если 1 из параметров отсутствует. Также в качестве параметров можно использовать выражения.

;Пример макроса без параметров EXIT_APP MACRO MOV AH,4CH INT 21H ENDM

Число фактических параметров может отличаться от формальных параметров в макрокоманде. Если фактических больше, чем формальных, то лишние фактические параметры игнорируются. Если фактических меньше, чем формальных, то формальные параметры, которые не соответствуют фактическим, заменяются на пустую строку.

Полный синтаксис формального аргумента следующий:

имя_формального_аргумента[:тип] где тип может принимать значения:

REQ, которое говорит о том, что требуется обязательное явное задание фактического аргумента при вызове макрокоманды;

=<любая_строка> — если аргумент при вызове макрокоманды не задан, то в соответствующие места в макрорасширении будет вставлено значение по умолчанию, соответствующее значению любая строка.

Будьте внимательны: символы, входящие в любая_строка, должны быть заключены в угловые скобки.

43) Директивы условного ассемблирования и связанные с ними конструкции.

IFB <par> - условие истинно, если фактический параметр раг не был задан в МКоманде (скобки <> обязательны)

IFNB <par> - условие истинно, если фактический параметр раг был задан в МКоманде (скобки <> обязательны)

IFIDN <s1>,<s2> - условие истинно, если строки s1 и s2 совпадают (скобки <> обязательны)

IFDIF <s1>,<s2> - условие истинно, если строки s1 и s2 различаются (скобки <> обязательны)

IF www - условие истинно, если значение www<>0

IFE www - условие истинно, если значение www=0

IFDEF name - условие истинно, если имя name было описано выше

Также можно использовать с ELSE, как и обычный IF

IFDEF A
ADD AX,A
ELSE
EXITM
ENDIF

IFNDEF name - условие истинно, если имя name не было описано выше

IF1 - условие истинно 1-м шаге ассемблирования

IF2 - условие истинно 2-м шаге ассемблирования

44) Директивы IFB и IFNB в макроопределениях.

IFB <par>

Функция: Условие истинно, если фактический параметр раг не был задан в МКоманде (макрокоманде) (скобки <> обязательны). Цель - проверка наличия фактических параметров

IFNB <par>

Функция: Условие истинно, если фактический параметр par

```
был задан в МКоманде (скобки <> обязательны)
 Цель - проверка наличия фактических параметров
Пример. МО вычисления суммы N элементов массива, адрес
      которого передается через ВХ. Результат сохраняется
      в R (по умолчанию - в регистре АХ).
      Сохранить BX и AX, если AX не представляет
      результат.
SM
     MACRO N.R
 LOCAL M
 IFNB <R>
    PUSH AX
 ENDIF
    PUSH BX
    XOR AX,AX
    MOV CX,N
M: ADD AL,[BX]
    INC BX
    LOOP M
    POP BX
 IFNB <R>
    MOV R,AX
    POP AX
 ENDIF
    ENDM
;в сегменте данных
REZ DW 0
ARRW LABEL WORD
ARR DB 1,2,3,4,5,6
;в сегменте кода
MIFB: LEA BX.ARR
    SM 6,DX; см листинг(81 вопрос)
    SM 6 ; см листинг
    SM
        ; см листинг
                               Листинг
Для отладки можно посмотреть листинг. Директивы управления листингом
(.LALL, .XALL .SALL, .NOLIST в MASM16 и те же или подобные в MASM32:
.LISTALL, .LISTMACROALL) и составом макроопределений (INCLUDE, PUHGE).
Директива .LALL: далее включать в листинг программы полные
макрорасширения (кроме комментариев после ;;).
```

Директива .XALL (.LISTMACROALL): далее включать в листинг программы только те предложения макрорасширений, которые генерируют коды и данные Директива .SALL: далее не выводить тексты макрорасширений. в листинг. Директива .NOLIST: далее вообще прекратить вывод листинга до появления

```
иной директивы.
Пример.
.LALL
A3_1 MACRO
NOP; MO A3_1
NOP;; MO A3_1
ENDM
```

Для того, чтобы получить Имя.lst, окно командной строки следует настроить на папку проекта и выполнять трансляцию командой ml.exe /c /Fl Имя.asm

где ml.exe – программа, выполняющая препроцессорную обработку и затем – только компиляцию (ключ /c) файла Имя.asm в объектный модуль(Имя.obj) и построение файла листинга (Имя.lst).

Также для отладки можно использовать средства вывода значений макропеременных и макроконстант с пояснениями (%ECHO).

Объединить вывод по %ECHO можно с исходным текстом модуля, но не с листингом, используя ключ /EP. А если ещё и перенаправить в файл name.EP: ml.exe /c /FI /EP name.asm> name.EP

то этот файл можно будет просматривать на одной из вкладок VS C++. Сообщения препроцессора (? он сказал, что это про %ECHO)

(Об ошибках в макроопределениях и макрокомандах может быть сообщено в листинге)Для отладки можно посмотреть листинг. Директивы управления листингом (.LALL, .XALL .SALL, .NOLIST в MASM16 и те же или подобные в MASM32: .LISTALL, .LISTMACROALL) и составом макроопределений (INCLUDE, PUHGE).

Директива .LALL: далее включать в листинг программы полные макрорасширения (кроме комментариев после ;;).

Директива .XALL (.LISTMACROALL): далее включать в листинг программы только те предложения макрорасширений, которые генерируют коды и данные Директива .SALL: далее не выводить тексты макрорасширений. в листинг. Директива .NOLIST: далее вообще прекратить вывод листинга до появления иной директивы.

Пример.

```
.LALL
A3_1 MACRO
NOP; MO A3_1
NOP;; MO A3_1
ENDM
```

Для того, чтобы получить Имя.lst, окно командной строки следует настроить на папку проекта и выполнять трансляцию командой ml.exe /c /Fl Имя.asm

где ml.exe - программа, выполняющая препроцессорную обработку и затем -

только компиляцию (ключ /c) файла Имя.asm в объектный модуль(Имя.obj) и построение файла листинга (Имя.lst).

Также для отладки можно использовать средства вывода значений макропеременных и макроконстант с пояснениями (%ECHO).

Объединить вывод по %ECHO можно с исходным текстом модуля, но не с листингом, используя ключ /EP. А если ещё и перенаправить в файл name.EP: ml.exe /c /FI /EP name.asm> name.EP

то этот файл можно будет просматривать на одной из вкладок VS C++. Сообщения препроцессора (? он сказал, что это про %ECHO)

(Об ошибках в макроопределениях и макрокомандах может быть сообщено в листинге)

45) Директивы IFIDN и IFDIF в макроопределениях.

IFIDN, — истинно, если строки (любойтекст) S1 и S2совпадают. (ifIDeNtical) IFDIF, — истинно, если строки S1 и S2 различаются. (if DIFferent) <,> не метасимволы, они обязательны.

```
SOMETHING MACRO
IFIDN <A>, <B>
DISPLAY 'ЭТОНИКОГДАНЕВЫПОЛНИТСЯ'
EXITM
```

ENDIF

ENDM

46) Операции ;; % & < > ! в макроопределениях.

1. ;; — комментарий.

формат: ;; text

2. % — если требуется вычисление в строке некоторого константного выражения или передача его по значению в макрос.

формат: %ВЫРАЖЕНИЕ, например: K EQU 5, %K+2; =>7

3.! — символ, идущий после данного знака будет распознан, как символ, а не как операция или директива.

формат: !с, например, если нам надо задать строку &А&: "!&А!&"

4. &— склейка текста (склеить к параметру). Используется для задания модифицируемых идентификаторов и кодов операций.

формат: &par | &par& | par&, например "Something &A&: &B& something" в этой строке &A& и &B& будут заменены на фактические значения A и B. Алсо, это интерполяция строк.

 <> — содержит часть текста программы (в макрорасширении заменяется ровно на то что в скобках). Внутри скобок последовательность любых символов.

формат: <text>, например <5+2>

DEBUGMSG MACRO WHERE, WHAT DBGMSG&WHERE DB "&WHAT& occurred at &WHERE&\$"

ENDM

; Вызов DEBUGMSG 135,<A huge error> развернется в DBGMSG135 DB "A huge error occured at 135\$"

47) Блоки повторения REPT, IRP/FOR, IRPC/FORC, WHILE.

REPT константное выражение

Предназначена для повторения некоторого блока операторов заданное количество раз. Отличие от WHILE – REPT автоматически каждую итерацию уменьшает константное выражение на 1, а в WHILE его нужно изменять вручную, но не обязательно на 1.

Пример. Целочисленное деление содержимого ВХ на 8:

```
MOV BX,16
REPT 3
SHR BX,1 ;сдвиг вправо - деление на 2
ENDM
```

IRP формальный аргумент, <строка1, строка2...>

Повторяет блок операторов столько раз, сколько в списке в угловых скобках строк. На каждой итерации формальный аргумент принимает значение одной из строк, что дает возможность через форм. арг. к ней обратиться, пока список не исчерпается.

Пример. Определение переменных A0,A1,A2,A3 с начальными значениями 0,1,2,3 соответственно.

IRPC формальный_аргумент, <строка>

Принцип работы аналогичен IRP, но вместо списка строк передается одна строка и каждую итерацию формальному аргументу присваивается значение одного ее символа.

Пример:

```
IRPC X, ABC X DB 'X'
```

```
ENDM
После развертки (макрорасширение):
A DB 'A'
B DB 'B'
C DB 'C' ...
```

WHILE константное выражение

Позволяет повторить некоторый блок операторов в зависимости от значения указанного в ней логического выражения. При выполнении этих директив макрогенератор будет вставлять в макрорасширение указанное количество строк, пока константное выражение не станет равно 0.

Пример.

48) Директива EQU и = в MASM.

Директива EQU присваивает метке значение, которое определяется как результат целочисленного выражения в правой части. Результатом этого выражения может быть целое число, адрес или любая строка символов:

метка equ выражение

```
truth equ 1
message1 equ 'Try again$'
var2 equ 4[si]
     cmp ax,truth ; cmp ax,1
     db message1 ; db 'Try again$'
     mov ax,var2 ; mov ax, 4[si]
```

Директива EQU чаще всего используется с целью введения параметров, общих для всей программы, аналогично команде #define препроцессора языка С.

Директива = эквивалентна EQU, но определяемая ею метка может принимать только целочисленные значения. Кроме того, метка, указанная этой директивой, может быть переопределена. Каждый ассемблер предлагает целый набор специальных предопределенных меток — это может быть текущая дата (@date или ??date), тип процессора (@cpu) или имя того или иного сегмента программы, но единственная предопределенная метка, поддерживаемая всеми рассматриваемыми нами ассемблерами, — \$. Она всегда соответствует текущему адресу. Например, команда jmp \$ выполняет безусловный переход на саму себя, так что создается вечный цикл из одной команды.

49) Директива TEXTEQU в MASM32.

Существует три формата директивы textequ: имя TEXTEQU <текст> имя TEXTEQU текстовый__макрос имя TEXTEQU %константное_выражение

В первом случае символу присваивается указанная в угловых скобках <...> текстовая строка.

Во втором случае — значение заранее определенного текстового макроса.

В третьем случае — символической константе присваивается значение целочисленного выражения.

В приведенном ниже примере переменной prompt1 присваивается значение текстового макроса continueMsg:

```
continueMsg TEXTEQU <"Хотите продолжить (Y/N)?">
. data
prompt1 BYTE continueMsg
```

Символ, определенный с помощью директивы TEXTEQU, можно переопределить в программе в любой момент.

50. Типы макроданных text и number.

Если при подстановке в команду или в директиву определения переменной макрос любого типа (text или number) всегда заменяется своим значением, то по %ECHO это справедливо только для типа text, а для типа number(числовые макропеременные, определённые директивой =, имеют тип number) необходимо выполнить преобразование к типу text. Проще всего это сделать стандартной функцией @CatStr(S) непосредственно в директиве %ECHO(S - макропеременная), сопроводив поясняющим текстом, например, так: %ECHO '@CatStr(%S)' = @CatStr(%S)

Пример макропроцедуры, вычисляющей S=P!:

MP_REC MACRO P,S S=P MOV EAX,P IFE P EQ 1 S=1 ELSE MP_REC P-1 S=S*P ENDIF ENDM .CODE
MP_REC 3,S
MOV EAX,S
%ECHO '@CatStr(%S)' = @CatStr(%S)

51. Именованные макроконстанты MASM32

- **«ИМЯ_ИДЕНТИФИКАТОРА» ЕQU «ВЫРАЖЕНИЕ»:** ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАДАНИЯ КОНСТАНТ.

Например, ASS EQU 10 вызовет последующую замену каждого слова ASS в коде на 10 транслятором. Замена "тупая", то есть во всем тексте программы каждое вхождение того что слева будет заменено на то что справа. Выражения могут быть и текстовые, и числовые, и даже куски текста программы.

MacroConstant EQU 123 ;; numeric equates

MacroVar = 123 ;; numeric equates

MacroText EQU <string> ;; text macro

MacroText TEXTEQU <string> ;; text macro

52. Макроимена, числовые и текстовые макроконстанты.

Макроимена или макроподстановка - символьное имя, заменяющее чтолибо. Используется для простейшей замены: во всех местах, где встречается имя, вместо него будет помещен замещающий текст.

Символьная константа – идентификатор, которому поставлено в соответствие числовое выражение или строка.

Константы можно определить с помощью

Имя EQU <выражение> — присвоение некоторому выражению символического имени или идентификатора

Имя = <выражение> — присвоение некоторому выражению символического имени или идентификатора

Имя TEXTEQU <текст> — присвоение некоторому тексту символического имени или идентификатора

Имя TEXTEQU текстовый макрос — присвоение некоторому значению текстового макроса символического имени или идентификатора

Имя TEXTEQU %константное выражение — присвоение некоторому символьному эквиваленту значения константного выражения символического имени или идентификатора

Несмотря на внешнее и функциональное сходство, псевдооператоры <u>EQU, =,</u> TEXTEQU различаются следующим:

с помощью псевдооператора EQU идентификатору можно ставить в соответствие как числовые выражения, так и текстовые строки; псевдооператор

```
= может использоваться только с числовыми выражениями; TEXTEQU – только строки идентификаторы, определенные с помощью псевдооператоров = и TEXTEQU , можно переопределять в исходном тексте программы, определенные с использованием псевдооператора EQU — нельзя.
```

```
continueMsg TEXTEQU <"Хотите продолжить (Y/N)?">
. data
prompt1 BYTE continueMsg
```

53. Директивы есно и %есно

Директива есhо выводит следующую после неè и пробела часть строки на экран Echo Hello World. I % еcho вычисляет свой параметр, т.е. значение переменной T, и выводит его % еcho @CatStr(A,+,B) OUT: A+B % еcho вычисляет свой параметр, т.е. вызывает макрофункцию @CatStr, которая подставляет вместо себя результат своей работы, т.е. строку A+B, а % еcho выводит эту строку.

54. Способы вывода значений макропеременных и макроконстант с пояснениями

Если при подстановке в команду или в директиву определения переменной макрос любого типа (text или number) всегда заменяется своим значением, то по %ECHO это справедливо только для типа text, а для типа number(числовые макропеременные, определённые директивой =, имеют тип number) необходимо выполнить преобразование к типу text. Проще всего это сделать стандартной функцией @CatStr(S) непосредственно в директиве %ECHO(S - макропеременная), сопроводив поясняющим текстом, например, так: %ECHO '@CatStr(%S)' = @CatStr(%S)

Пример макропроцедуры, вычисляющей S=P!:

```
MP_REC MACRO P,S
S=P
MOV EAX,P
IFE P EQ 1
S=1
ELSE
MP_REC P-1
S=S*P
ENDIF
ENDM
.CODE
MP_REC 3,S
MOV EAX,S
%ECHO '@CatStr(%S)' = @CatStr(%S)
```

55. Операции в выражениях, вычисляемых препроцессором MASM ЕСЛИ У ВАС ЭТОТ ВОПРОС, БИЛЕТ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ

1) Операция % Формат: % www

Функция: Вычислить выражение перед представлением числа в

символьной форме.

Пример переопределения макропроцедуры MP_REC добавлением оператора % для вычисления изменённого выражения при переходе к очередному шагу рекурсии

MP_REC MACRO P

MOV AX,P

IF P

MP_REC %(P-1) ;;перед записью в МРасш-ние вычислить P-1

ENDIF

ENDM

MP_REC 3; ! см. листинг(81 вопрос)

MOV EAX,S

%ECHO '@CatStr(%S)' = @CatStr(%S)

2) Операция <> Формат : <txt>

Функция: Текст txt может содержать любые символы и рассматривается как одно целое. Если <txt> используется в качестве фактического параметра, то txt выносится в макрорасширение без изменений.

Пример. Использование макрокоманды в качестве фактического

параметра макрокоманды

WZ MACRO REG,TELO

LOCAL M1,M2,M3

MOV CX,0

M1: CMP REG,0 LOOPNE M2

JMP M3

M2: TELO

JMP M1

M3: ENDM

BLOK MACRO N

MUL N ;;DX:AX:=N*AX

DEC N ;;N:=N-1

ENDM

MOV BX,3 ; ВЫЧИСЛИТЬ ФАКТОРИАЛ ДЛЯ 3 MOV AX,1 ; ЗДЕСЬ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ 6=3! WZ ebx,<BLOK ebx ; - это МакроКоманда>

3) Операция &

Формат: &par | par& | &par&

```
Функция: Приклеить текст параметра раг к тому, что стоит слева | справа |
справа и слева.
Пример
PRIMER1 MACRO I, J, K
MOV A&I.J&L
INC E&K&X
ENDM
PRIMER1 H,B,C; ! см. Листинг ниже:(81 вопрос)
00000000 8A E3 1 MOV AH,BL
00000002 41 1 INC ECX
4) Операция!
Формат: !С
Функция: Считать С символом, а не знаком операции.
Пример. А!&В - это текст А&В, а не склейка В с А!.
5) Операция ;;
Формат: ;; txt
Функция: Текст txt не выносится в макрорасширение.
Арифметические операции +-*/
Логические операции OR, XOR, AND, NOT
Операции сдвига SHL, SHR
Операция смещения []
```

56. Подготовка ассемблерных объектных модулей средствами командной строки для использования в средах разработки консольных приложений на ЯВУ.

Несмотря на огромные возможности языков высокого уровня, иногда возникает необходимость применения Ассемблера в программах на ЯВУ (языки высокого уровня). Наиболее распространены два подхода:

1) ассемблерные вставки на встроенном ассемблере; Пример в VS.

2) подключаются внешние ассемблерные модули: файл с процедурами пишется на внешнем ассемблере, компилируется в объектный файл OBJ, который подключается к проекту на ЯВУ.

Ассемблерные вставки применяются:

- для повышения быстродействия программы.
- для вызова команд, не используемых компилятором ЯВУ.

Masm.exe [flags] prog.asm,,,; Команда получения объектного модуля для последующего использования. Если их несколько можно написать bat-файл.

57. Добавление ассемблерных модулей в проект консольного приложения С.

Чтобы подключение ассемблерного модуля к программе на ЯВУ было корректным, он должен удовлетворять правилам, в соответствии с которыми создает программу компилятор ЯВУ. Так, должны совпадать имена сегментов, конвенции вызова и т.д

В вызывающем модуле срр должен быть прописан прототип функции и указано соглашение по которым происходит вызов

Пример Extern "C" void ppstart();

Опция extern указывает компилятору, что тело функции следует искать в

```
объектных файлах или библиотеках. Квалификатор "С" нужен, чтобы
компилятор С++ не искажал имена функций
- Каркас ассемблерного модуля для подключения к программам Win32.
.486
            ; 32-разрядные приложения
.model flat
                ; в программах Win32 используется линейная модель
памяти (flat)
.bss ; в этом сегменте описываются неинициализированные данные
.const ; в этом сегменте описываются типизированные константы
.data ; в этом сегменте описываются переменные с начальными
значениями
 .code
PUBLIC Имя_процедуры ; чтобы процедуру можно было вызывать из
     ; программы на ЯВУ, её нужно объявить экспортируемой
    ; реализация процедуры
Имя_процедуры proc near
                          ; все процедуры – ближние
     push ebp ; если процедура с параметрами, то в начале
процедуры
                                   ; нужно сохранить ebp в стеке,
либо скопировать его в другой
                                   ; регистр
                    ; затем установить ebp = esp для обращения к
     mov
          ebp, esp
параметрам
                ; здесь тело процедуры
          ebp ; в конце восстанавливаем ebp
     pop
                ; если процедура освобождает стек из-под параметров
     ret N
сама, то N – число байтов, которое занимает стековый кадр, N всегда
кратно 4.
Имя_процедуры
                endp
end
          ; конец модуля
```

58. Добавление ассемблерных модулей в проект консольного приложения PASCAL. KABO KABO

см 57

(для Delphi)

Для подключения объектного файла в начало программы (между строками **Program** ... или **Unit** ... и строкой **Uses** ...) добавляется директива: {\$LINK имя файла.obj}

или {\$L имя файла.obj}

В секции описания процедур и функций помещается заголовок ассемблерной подпрограммы, а вместо тела пишется зарезервированное слово **external**. Так компилятор понимает, что тело подпрограммы нужно искать во внешнем OBJ-файле. Например

Procedure MyProc(X,Y:integer); stdcall; external;

Function MyFunc(X,Y:integer):integer; cdecl; **external**;

Если предполагается, что внешняя подпрограмма имеет переменное количество аргументов, то записывается директива **varargs**. Эту директиву можно использоваться только совместно с конвенцией *cdecl*.

59. Использование ассемблерных вставок в модулях на ЯВУ.

Для того, чтобы сделать ассемблерную вставку нужно написать __asm { текст вставки }.

Внутри ассемблерного блока можно обращаться по именам к переменным, функциям, процедурам и меткам. Переменные, объявленные внутри блока директивами DB, DW и т.п. будут размещены в сегменте кода, а не данных. Это нужно учесть, чтобы компилятор не стал исполнять их значения как машинные коды – это может привести к ошибке исполнения программы.

Если внутри ассемблерного блока нужны переходы по меткам, их делают локальными – имена таких меток следует начинать с символа @. Область действия локальной метки ограничена ассемблерным блоком.

Для вызова ассемблерной процедуры или метки необходимо написать ее прототип перед main используя соглашение ЯВУ. Пример: Extern "C" void ppstart().

60. Вызов подпрограммы С из ассемблерной в VS C++.

Надо объявить функцию С или C++ в директиве EXTRN и воспользоваться инструкцией call: CODESEG

EXTRN _cfuntion:proc

.....

call _cfunction

Здесь предполагается, что функция, названная _cfunction, существует в программе, подлежащей компоновке вместе с ассемблерным модулем. Если

функции требуются параметры, то простые параметры, такие как символы и целые числа часто передаются непосредственно в стек. Сложные переменные, такие как строки, структуры и множества, передаются посредством ссылок, т.е. по адресу. Пример:

```
void showscore( int thescore)
{
printf("\nThe score is: %d\n, thescore);
}
```

Чтобы вызвать функцию showscore из ассемблерного модуля, передавая значение переменной типа слова в качестве thescore, можно написать:

CODESEG

EXTRN showscore: proc

mov ax, 76 ; Присвоение score регистру push ax ; Передача параметра в стек call _showscore ; Вызов функции С

61) Передача глобальных данных, определённых в консольной программе VS C++, в ассемблерный модуль.



Рисунок 3.12- Структура стека для конвенции cdecl

Передача глобальных данных осуществляется с помощью стека. Ассемблерная подпрограмма, содержащая процедуру, может получать параметры, передаваемые в качестве параметров в функции при использовании стека. Первый параметр располагается на смещении SP + 8, каждый следующий параметр может быть получен путем извлечения из стека со смещением в 4, т.е. SP + 12, где SP есть указатель на вершину стека.

при вызове функции с прототипом:

void pro(int a, int b, int * c);

в стек сначала будет занесено смещение параметра с длиной 4 байта, затем b и а по четыре байта каждый, а затем, как обычно, ближний адрес возврата.

Адрес возврата - адресс метки, следующей за командой call.

Си позволяет ассемблеру объявлять новые глобальные переменные, доступные для всех модулей. Это достигается за счет размещения этих переменных в сегменте данных, отведенном для глобальных переменных, и описания его внутренней директивой PUBLIC

Пример смотрите в след вопросе, начинается с кода на с++

62) Передача глобальных данных, определённых в ассемблерном модуле в консольный модуль С.

Передача параметров из ассемблерного модуля в консольный модуль осуществляется с помощью регистра EAX. В нем может содержаться как значение, возвращаемое функцией, так и адрес данных.

Возвращаемые значения должны быть записаны в регистры:

char, short, enum, – в регистр АХ;

int, указатель near – в регистр EAX;

float, double – в регистры TOS и ST(0) сопроцессора;

struct – записывается в память, а в регистр записывается указатель на нее. В качестве

исключения структуры длиной в 1 и 2 байта возвращаются в АХ, а 4 байта – в EAX.

Си позволяет ассемблеру объявлять новые глобальные переменные, доступные для всех модулей. Это достигается за счет размещения этих переменных в сегменте данных, отведенном для глобальных переменных, и описания его внутренней директивой PUBLIC

```
extern "C" void __cdecl ADD1(int a,int b);
extern int d;
int main()
{
    int a,b;
    printf("Input a and b:\n");
    scanf("%d %d",&a,&b);
    ADD1(a,b);
    printf("d=%d.",d);
    getch();
    return 0;
    };
```


Текст программы на ассемблере:

.586 .model flat .data public ?d@@3HA

```
?d@@3HA DD ?
.code
public ADD1
_ADD1 proc
    push EBP
    mov EBP,ESP
    mov EAX,[EBP+8]
    add EAX,[EBP+12]
    mov ?d@@3HA,EAX
    pop EBP
    ret
_ADD1 endp
end
```

63) Средства отладки в CodeView. Примеры.

Окно отладчика CV



Клавиша Alt – переход к работе с меню, далее \leftarrow , \uparrow , \rightarrow , \downarrow ; esc - выход из меню.

Управлять процессом отладки можно тремя способами: с помощью меню, путем использования функциональных и управляющих клавиш, а также с помощью команд отладчика. Часто одно и то же действие можно реализовать несколькими путями. В отладчике возможно проведение пошаговой трассировки(f10,P) и трассировки с заходом в подпрограмму (f8, T).

Возможна установка точек условного и безусловного останова. Чтобы выполнить программу до конца или до точки останова, следует нажать клавишу f5(G). Точки безусловного останова. (остановка происходит всегда или для определенного количества проходов)

ВР [Адрес] [КолПрох] ["командыСV"]] — установить точку безусловного останова на команде по заданному параметром Адрес адресу с остановкой перед выполнением команды перед последним из заданного КолПрох числа проходов через неё и выполнить команды, перечисленные через ; в списке "командыСV".

Оператор наблюдения (дает возможность наблюдать за значениями переменных по ходу выполнения трассировки)

W[Тип] ДиапазонАдресов – установить в окне наблюдения оператор наблюдения - строку, отображающую текущие значения в ячейках указанного диапазона как данных заданного тпа.(W? - для выражений WP? - при истинности выражения)

ПРИМЕР

Установить наблюдение за переменными СА и строкой КА (см. рисунок)

>WB CA L3

0) CA L3: 4AB8:0000 41 36 35 A65

Точки условного останова (остановка при изменении какого-либо условия)

ТР[Тип] ДиапазонАдресов – установить в окне наблюдения точку трассировки -строку, отображающую условие останова: при изменении значения в заданном диапазоне(ТР? для выражений)

ПРИМЕР

Установить условный останов при смене значения переменными С\$ (см. рисунок)

>TPB C\$

1) 4AB8:000B 00.

По ходу выполнения строк программы в правое поле выводится текущее состояние регистров процессора и его флагов.

Не выходя из отладчика можно увидеть результат работы программы, если она выводит что-либо на экран(f4)

64) Средства отладки в средах разработки консольных приложений на ЯВУ.

В консольных приложениях в среде VS возможна отладка программы одновременно состоящей из ассемблерного модуля и консольного модуля на с++. Для пошаговой трассировки по ассемблерному модулю необходимо в запущенном режиме отладки и заранее поставленной точке останова, находящейся на вызове процедуры, исполняемой ассемблером, перейти к дизассемблерному коду, внутри которого можно пройтись построчно с помощью клавиши f8. Также возможны горячие клавиши для просмотра значений регистров и флагов и отслеживания адресов памяти. (Кнопки "Память" и "Регистры").

65) Способы адресации. Термины и смысл.

В инструкциях программ операнды строятся из объектов, представляемых собой имена переменных и меток, представленных своим сегментом смещения (регистры, числа, символические имена с численным значением). Запись этих

объектов с использованием символов: [], +, - , . в различных комбинациях называют способами адресации.

1.Непосредственная адресация (значение): операнд задается непосредственно в инструкции и после трансляции входит в команду, как составная часть 1 и 2 байта.

MOV AL, 2 (1 BYTE) MOV BX, OFFFFH (2 BYTES)

2. Регистровая адресация: значение операнда находится в регистре, который указывается в качестве аргумента инструкции.

MOV AX, BX

3. Прямая адресация: в инструкции используется имя переменной, значение которой является операндом.

MOV AX, X (в AX значение X) MOV AX, CS:Y (в AX CS по смещению Y)

4. Косвенная регистровая адресация: в регистре, указанном в инструкции, хранится смещение (в сегменте) переменной, значение которой и является операндом. Имя регистра записывается в []. MOV BX, OFFSET Z

...

MOV BYTE PTR[BX], 'ASS' ; в байт, адресованный регистром BX, запомнить 'ASS' в сегменте DS

MOV AX, [BX] ; в AX запомнить слово из сегмента, адрес BX со смещением $\ensuremath{\mathsf{JS}}$

MOV BX, CS:[SI] ; записать данные в BX, находящиеся в CS по смещению SI

5. Косвенная базово-индексная адресация (адресация с индексацией и базированием): смещение ячейки памяти, где хранятся значения операндов, вычисляется, как сумма значений регистров, записанных в качестве параметра в инструкции. [R1+R2],где R1∈{BX,BP} , R2∈{SI,DI}

MOV AX, [BX+DI]

MOV AX, [BP+SI]

Для BX по умолчанию сегменты из регистра DS. Для BP по умолчанию сегменты из регистра SS.

6. [Косвенная] базово-индексная адресация со смещением: (прямая с базированием и индексированием), отличается от п.5 тем, что ещё прибавляется смещение, которое может быть представлено переменной или ЦБЗ.

; [R1 + R2 +- ЦБ3] ; [R1] [R2 +- ЦБ3]

; имя [R1 + R2 +- АБС. ВЫРАЖЕНИЕ]

; имя [R1] [R2 +- АБС. ВЫРАЖЕНИЕ]

MOV AX, ARR[EBX][ECX * 2]

```
;ARR + (EBX) + (ECX) * 2

[имя] [база] [индекс [* масштаб]] [Абс. выражение]

Смещение операнда = смещение имени + смещение базы + значение

индекса * масштаб + значение а
```

66) Связывание подпрограмм. Конвенции C, PASCAL, STDCALL, PEГИСТРОВАЯ.

Соглашение	Параметры	Очистка стека	Регистры
Paskal	Слева направо	Процедура	
С	Справа налево	Вызывающая программа	
Fastcall (быстрый или регистровый вызов)	Слева направо	Процедура	EAX, EDX, ECX, далее стек
STDcall (стандартный вызов)	Справа налево	Процедура	

Конвенция Pascal заключается в том, что параметры из программы на языке высокого уровня передаются в стеке и возвращаются в регистре AX/EAX, — это способ, принятый в языке PASCAL, — просто поместить параметры в стек в естественном порядке.

а) **Конвенция pascal**. Структура стека показана на рисунке 3.11.

```
. 386 .
model flat
.code
public ADD1
ADD1 proc
    push EBP
    push EBP, ESP
    mov EAX, [EBP+16]
    add EAX, [EBP+12]
    mov EDX, [EBP+8]
    mov [EDX], EAX
    pop EBP
    ret 12 ; стек освобождает процедура
ADD1 endp
end
```

```
б) Конвенция cdecl. Структура стека показана на рисунке 3.12.
. 386
. model flat
. code
public ADD1
```

```
public ADD1
ADD1 proc
push EBP
push EBP, ESP
mov EAX, [EBP+8]
add EAX, [EBP+12]
mov EDX, [EBP+16]
mov [EDX], EAX
pop EBP
ret ;стек освобождает
;вызывающая программа
ADD1 endp
```




Рисунок 3.11 – Структура стека для конвенции pascal

Рисунок 3.12— Структура стека для конвенции cdecl

в) Конвенция register

end

```
.386 Размещение параметров:
.model flat ;первый параметр A в регистре EAX
.code ;второй параметр B в регистре EDX
public ADD1 ;третий параметр адрес C в регистре ECX
ADD1 proc
    add EDX,EAX
    mov [ECX],EDX
    ret ; стек освобождает вызывающая программа
ADD1 endp
end
г) Конвенция stdcall. Структура стека показана на рисунке 3.13.
```

```
.386
.model flat
.code
public ADD1
ADD1 proc
      push EBP
      push EBP, ESP
      mov EAX, [EBP+8]
      add EAX, [EBP+12]
      mov EDX, [EBP+16]
      mov [EDX], EAX
      pop EBP
      ret 12; стек освобождает процедура
ADD1 endp
end
 EBP=ESP
            EBP
         Адрес возврата
```




Рисунок 3.13 – Структура стека для конвенции stdcall

67) Многострочные макроопределения. Формальные и фактические параметры.

ИМЯ MACRO [форм.пар.1[,форм.пар.N]] <предложения языка Ассемблер (тело)>

ENDM

СписОК Формальных Параметров - имена через запятую, используемые в предложениях тела макроопределения.

Пример вызова макроса с фактическими параметрами 1, 2: MACRONAME 1,2

Фактические параметры перечисляются через запятую, список параметров не обязательно должен присутствовать. Запятые писать обязательно, даже в том случае, если 1 из параметров отсутствует. Также в качестве параметров можно использовать выражения.

```
;Пример макроса с параметром:
PRINT_STR MACRO STR ;STR параметр
MOV AH,9
MOV DX,STR
```

INT 21H

ENDM

;Пример макроса без параметров EXIT_APP MACRO MOV AH,4CH INT 21H ENDM

Число фактических параметров может отличаться от формальных параметров в макрокоманде. Если фактических больше, чем формальных, то лишние фактические параметры игнорируются. Если фактических меньше, чем формальных, то формальные параметры, которые не соответствуют фактическим, заменяются на пустую строку.

Полный синтаксис формального аргумента следующий:

имя_формального_аргумента[:тип]

где тип может принимать значения:

REQ, которое говорит о том, что требуется обязательное явное задание фактического аргумента при вызове макрокоманды;

=<любая_строка> — если аргумент при вызове макрокоманды не задан, то в соответствующие места в макрорасширении будет вставлено значение по умолчанию, соответствующее значению любая строка.

Будьте внимательны: символы, входящие в любая_строка, должны быть заключены в угловые скобки.

Многострочным макроопределением является все, что со словом macro и больше чем с 1 предложением языка ассемблер

Макроопределения — специальным образом оформленная последовательность предложений языка ASM. Код управления которой ASM (точнее его часть порождает — макрогенератор) макрорасширение макрокоманд.

68) Многострочные макроопределения и директивы условного ассемблирования

Многострочным макроопределением является все, что со словом тасто и больше чем с 1 предложением языка ассемблер Макроопределения — специальным образом оформленная последовательность предложений языка ASM. Код управления которой ASM (точнее его часть порождает — макрогенератор) макрорасширение макрокоманд.

Структуры условного ассемблирования IF W, где W, W1, W2,... вычисляемые препроцессором выражения:

1) IF.W. Директива IF условного ассемблирования \ Блок предложений ассемблера, выполняемых

...../ при истинности условия

ENDIF Директива условного ассемблирования

2) IF.W1. Директива IF условного ассемблирования

.....\ Блок1 предложений ассемблера, выполняемых

...../ при истинности условия

ELSEIF W2 Директива условного ассемблирования

.....\ Блок2 предложений ассемблера, выполняемых

...../, если условие ложно

ELSE Директива условного ассемблирования

.....\ Блок3 предложений ассемблера, выполняемых

...../, если условие ложно

ENDIF Директива условного ассемблирования

Другие директивы IF условного ассемблирования:

Блоков ELSEIF может быть несколько или не быть совсем.

IFB <par> - условие истинно, если фактический параметр раг не был задан в МКоманде (скобки <> обязательны)

IFNB <par> - условие истинно, если фактический параметр раг был задан в МКоманде (скобки <> обязательны)

IFIDN <s1>,<s2> - условие истинно, если строки s1 и s2 совпадают (скобки <> обязательны)

IFDIF <s1>,<s2> - условие истинно, если строки s1 и s2 различаются (скобки <> обязательны)

IF www - условие истинно, если значение www<>0

IFE www - условие истинно, если значение www=0

IFDEF nam - условие истинно, если имя nam было описано выше

IFNDEF nam - условие истинно, если имя nam не было описано выше

IF1 - условие истинно 1-м шаге ассемблирования

IF2 - условие истинно 2-м шаге ассемблирования

Директива IFB.

IFB <par>

Функция: Условие истинно, если фактический параметр par не был задан в МКоманде (макрокоманде) (скобки <> обязательны).

Цель - проверка наличия фактических параметров

Директива IFNB.

IFNB <par>

Функция: Условие истинно, если фактический параметр раг был задан в МКоманде (скобки <> обязательны) Цель - проверка наличия фактических параметров Пример. МО вычисления суммы N элементов массива, адрес которого передается через ВХ. Результат сохраняется

в R (по умолчанию - в регистре АХ).

```
Сохранить ВХ и АХ, если АХ не представляет
результат.
МО можно располагать и внутри, и вне сегментов
SM MACRO N,R
     LOCAL M
     IFNB <R>
           PUSH AX
     ENDIF
           PUSH BX
           XOR AX,AX
           MOV CX,N
           ADD AL,[BX]
           INC BX
           LOOP M
           POP BX
     IFNB <R>
           MOV R,AX
           POP AX
     ENDIF
           ENDM
           ;в сегменте данных
REZ DW 0
ARRW LABEL WORD
ARR DB 1,2,3,4,5,6
;в сегменте кода
MIFB: LEA BX,ARR
     SM 6,DX; см листинг(81 вопрос)
     SM 6; см листинг
     SM ; см листинг
Директива IFIDN.
IFIDN <s1>,<s2>
Функция: Условие истинно, если строки s1 и s2 совпадают
Цель - проверка фактических параметров
  MM MACRO R1,R2 T
  LOCAL L
  IFDIF <R1>,<R2> ;;R1 и R2 – разные регистры
  CMP R1,R2
  IFIDN<T>,<MAX> ;; T=MAX ?
  JGE L ;;да – поместить JGE L в макрорасширение
  ELSE
  JLE L ;; нет поместить JLE L
  ENDIF
```

```
L:
  ENDIF
  ENDM
Директива IFDIF.
IFDIF <s1>,<s2>
Функция: Условие истинно, если строки s1 и s2 не совпадают
Цель - проверка фактических параметров
Пример. МО вычисления суммы N элементов массива, адрес
которого передается через ВХ, а результат сохраняется
в R (по умолчанию - в регистре АХ). Если
первый параметр будет задан символом 0, то результат
также должен быть равен 0 *
SUM MACRO N,R
     IFIDN <0>,<N>
           IFB <R>
                 MOV AX,0
           ELSE
                 MOV R,0
           ENDIF
     ELSE
           SM N,R
     ENDIF
ENDM
SUM 0;результат IFIDN <0>,<N> положительный
d EQU 0 ;определение макроконстанты со значением 0
SUM O ;результат IFIDN <0>,<N> отрицательный
Директива IF.
Функция: Условие истинно, если значение выражения W<>0.
```

Функция: Условие ложно, если значение выражения www=0. ! Директивы IF и IFE могут использоваться для анализа выражений вне и внутри макроопределений, в том числе для анализа параметров.

Пример. МО вычисления суммы N элементов массива, адрес

которого передается через BX, а результат сохраняется в R (по умолчанию - в регистре AX). Если первый параметр будет иметь значение <= 0, то результат

MOV R1.R2

Директива IFE W

должен быть равен 0 SUMM MACRO N,R

IFE W

```
IF N LE 0
           IFB <R>
                 MOV AX,0
           ELSE
                 MOV R,0
           ENDIF
     ELSE
           SM N,R
     ENDIF
ENDM
Директива IFDEF.
IFDEF nam
Функция: Условие истинно, если имя nam было определено ранее.
     ifndef sw ;если sw не определено, то выйти из макроса
      EXITM
      else ;иначе — на вычисление
     mov cl,n
     ife sw
     sal x,cl ;умножение на степень 2 сдвигом влево
      sar x,cl ;деление на степень 2 сдвигом вправо
      endif
      endif
Директива IFNDEF
IFNDEF nam
Функция: Условие ложно, если имя nam не было описано выше.
! Директивы IFDEF и IFNDEF могут использоваться для анализа
выражений вне и внутри макроопределений, в том числе для
анализа параметров.
Пример. МО вычисления суммы N элементов массива, адрес которого
передается через ВХ, а результат сохраняется в R (по умолчанию - в регистре
АХ). Если первый параметр будет иметь значение <= 0, то результат должен
быть равен 0
NMIN = 3
     IFNDEF NMAX
           IFDEF NMIN
                 SUMM NMIN, REZ
           ELSE
                 SUMM 6,REZ
           ENDIF
     ELSE
```

SUMM NMAX,REZ

ENDIF

69) Многострочные макроопределения и директивы генерации ошибок

— макрогенератор) макрорасширение макрокоманд.

Многострочным макроопределением является все, что со словом тасго и больше чем с 1 предложением языка ассемблер Макроопределения — специальным образом оформленная последовательность предложений языка ASM. Код управления которой ASM (точнее его часть порождает

Директива	№ ошибки	Текст сообщения на экране	
.ERRB <s></s>	94	Forced error - пустая строка	
.ERRNB <s></s>	95	Forced error - непустая строка	
.ERRIDN <s1>,<s2>96</s2></s1>		Forced error - строки одинаковые	
.ERRDIF <s1>,<s2> 97</s2></s1>		Forced error - строки разные	
.ERRE www	90	Forced error - выражение = 0	
.ERRNZ www	91	Forced error - выражение <> 0	
.ERRNDEF nam	92	Forced error - имя не определено	
.ERRDEF nam	93	Forced error - имя определено	
.ERR1	87	Forced error - pass 1	
.ERR2	88	Forced error - pass 2	
.ERR	89	Forced error	

Пример использования.

```
SUMMA MACRO N,R,M
  .ERRB <M> ;; не задан массив
  IF TYPE M NE 1
    .ERR ;тип массива не BYTE
     %ОИТ ОШИБКА: тип массива не ВҮТЕ
    ENDIF
    EXITM
  ENDIF
  LEA BX,M
  SM N,R; SM-макроопределение непосредственно суммирования элементов
корректного массива
  ENDM
```

70) Многострочные макроопределения и операции в них.

Многострочным макроопределением является все, что со словом тасго и больше чем с 1 предложением языка ассемблер Макроопределения — специальным образом оформленная последовательность предложений языка ASM. Код управления которой ASM (точнее его часть порождает — макрогенератор) макрорасширение макрокоманд.

```
Формат: % www
Функция: Вычислить выражение перед представлением числа в
символьной форме.
Пример переопределения макропроцедуры MP_REC (см. выше вопрос 55 мб)
добавлением оператора % для вычисления изменённого выражения при
переходе к очередному шагу рекурсии
MP_REC MACRO P
           MOV AX.P
     IF P
           MP_REC %(P-1) ;;перед записью в МРасш-ние вычислить P-1
     ENDIF
ENDM
MP_REC 3;! см. листинг(81 вопрос)
MOV EAX,S
%ECHO '@CatStr(%S)' = @CatStr(%S)
Результат остался прежним (S равно 6), как видно из исходного текста,
объединённого с текстом вывода по %ECHO '@CatStr(%S)' = @CatStr(%S) в
файле Р1.ЕР:
.CODE
P1:
     S =1
     S =1
     S =1
     MPR %1-1,S
     S = S*1
     S = S^*2
     S = S*3
MOV EAX,S
ECHO '@CatStr(%S)' = 6
Правда, исчезли детали алгоритма макроопределения, остались
(пере)определения макропеременных (но без вычислений), макрокоманды,
вывод по %ЕСНО и то, с чем в конечном счете должен работать компилятор.
Ещё пример на использование оператор % при вычислении N! но с
использованием макрофункции:
MFREC MACRO N
%ECHO @CATSTR(N)
     IF N GT 1
           EXITM %MFREC(%(N-1))*(N)
     ELSE
           EXITM %1
     ENDIF
```

Операция %

```
ENDM
.CODE
M TEXTEQU %3
R TEXTEQU %MFREC(M); R TEXTEQU %MFREC(3)
MOV ECX, R; MOV ECX, MFREC(3)
файле Р1.ЕР мы увидим:
M TEXTEQU %3
ECHO 3
ECHO 2
ECHO 1
EXITM %MFR(%(1-1))*(1)
R TEXTEQU %6
MOV ECX, 6
В файле P1.lst мы увидим:
= 3 M TEXTEQU %3
1 %ECHO @CATSTR(M)
1 IF M GT 1
2 %ECHO @CATSTR(2)
2 IF 2 GT 1
3 %ECHO @CATSTR(1)
3 IF 1 GT 1
3 EXITM %MFR(%(1-1))*(1)
3 ELSE
3 EXITM %1
2 EXITM %MFR(%(2-1))*(2)
1 EXITM %MFR(%(M-1))*(M)
= 6 R TEXTEQU %MFR(M)
00000005 B9 00000006 MOV ECX, R
Операция <>
Формат: <txt>
Функция: Текст txt может содержать любые символы и
рассматривается как одно целое. Если <txt>
используется в качестве фактического параметра,
то txt выносится в макрорасширение без изменений.
Пример. Использование макрокоманды в качестве фактического
параметра макрокоманды
WZ MACRO REG,TELO
     LOCAL M1,M2,M3
     MOV CX,0
M1: CMP REG,0
     LOOPNE M2
     JMP M3
```

```
M2: TELO
     JMP M1
M3:
     ENDM
BLOK MACRO N
     MUL N ;;DX:AX:=N*AX
     DEC N ;;N:=N-1
     ENDM
     MOV BX,3; ВЫЧИСЛИТЬ ФАКТОРИАЛ ДЛЯ 3
     MOV AX,1; ЗДЕСЬ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ 6 = 3!
WZ ebx,<BLOK ebx; - это МакроКоманда>
Операция &
Формат: &par | par& | &par&
Функция: Приклеить текст параметра раг к тому, что стоит
слева | справа | справа и слева.
Пример
PRIMER1 MACRO I,J,K
     MOV A&I,J&L
     INC E&K&X
     ENDM
     PRIMER1 H,B,C; ! см. Листинг ниже:
00000000 8A E3 1 MOV AH,BL
00000002 41 1 INC ECX
Операция!
Формат: !С
Функция: Считать С символом, а не знаком операции.
Пример. А!&В - это текст А&В, а не склейка В с А!.
Операция ;;
Формат: ;; txt
Функция: Текст txt не выносится в макрорасширение.
71) Макропроцедуры. Определения и вызовы.
Макропроцедура (МП) - многострочное макроопределение.
Структура:
ИмяМО MACRO СписФормПар ; заголовок МО
    ; . . . . . . . . . . . . . . . .
    ; предложения языка ассемблера ; тело МО
       ENDM
                      ; конец текста МО
ИмяМО - имя макроопределения (МП),
```

СписФормПар - имена через запятую, используемые в предложениях тела макроопределения. СписФорПар может отсутствовать.

Завершение работы МП –при достижении директивы ENDM, или по директиве EXITM без параметра.

Формат макрокоманды макропроцедуры (КМП)

ИмяМП СписФактПар

ИмяМО - имя МП, к которой происходит обращение,

СписФактПар - список фактических параметров через запятую, заменяющих при построении макрорасширения соответствующие формальные параметры. Элементами списка могут быть имена, строки, выражения.

Пример. МП для вывода на экран символа, заданного константой, или в регистре, или в ОП (в оперативной памяти)

```
PutCh MACRO Ch ;; Заголовок MO
    MOV DL,Ch ;; Ch содержит символ, который
    MOV AH,2 ;; будет выведен на экран
    INT 21H
 ENDM
Вызов:
X1
     DB
           'A'
PutCh X1; mov DL, X1 - будет выведен символ А
72) Рекурсивные макропроцедуры.
Пример макропроцедуры, вычисляющей S=P!.
MP REC MACROP,S
     MOV EAX,P
     IFE P EQ 1
           S=1
     ELSE
           MP_REC %(P-1)
           S=S*P
     ENDIF
```

73) Макрофункции. Определения и вызовы.

ENDM

Макрофункции (структура как и у макропроцедуры)

Макропроцедура (МП) - многострочное макроопределение.

Так же как и при обработке макропроцедуры, при обработке макрофункции препроцессор подставляет вместо ее имени набор ассемблерных команд, единственное отличие состоит в том, что она всегда возвращает константу(целую или строковую) в вызывающею ее программу с помощью директивы EXITM, которая немедленно прекращает дальнейшую обработку макроопределения. При вызове макрофункции список ее аргументов следует заключить в круглые скобки.

Формат макрокоманды макрофункции (КМФ)

ИмяМФ(СписФактПар)

ИмяМО - имя МП, к которой происходит обращение,

СписФактПар - список фактических параметров через запятую, заменяющих при построении макрорасширения соответствующие формальные параметры. Элементами списка могут быть имена, строки, выражения.

Пример определения и вызова макрофункции:

74) Рекурсивные макроопределения.

В теле макроопределения может содержаться вызов другого макроопределения или даже того же самого.

Рекурсивная макрофункция:

```
MFREC MACRO N
          IF N GT 1
                EXITM %MFREC(%(N-1))*(N)
          ELSE
                EXITM %1
          ENDIF
     ENDM
Рекурсивная макропроцедура:
MP_REC MACROP, S
     MOV EAX, P
     IFE P EQ 1
          S=1
     ELSE
          MP_REC %(P-1)
          S=S*P
     ENDIF
```

ENDM

75) Числовые макроконстанты. Определение и примеры использования.

Задаются при помощи EQU

Директива EQU присваивает метке значение, которое определяется как результат целочисленного выражения в правой части. Результатом этого выражения может быть целое число, адрес или любая строка символов:

метка equ выражение

```
truth equ 1
message1 equ 'Try again$'
var2 equ 4[si]
cmp ax,truth; cmp ax,1
db message1; db 'Try again$'
mov ax,var2; mov ax, 4[si]
```

Макроконстанта определяется с помощью ключевого слова EQU(от слова equivalence – равносильно). Например

One equ 2*3 Username equ 1024/8

Понимать это нужно так: макрогенератор (препроцессору) строку «One» везде заменит на результат вычисления выражения 2*3, а строку «Username» - на результат вычисления выражения 1024/8. Единожды определив такие числовые макроконстанты, переопределить их потом нельзя. Замены имён макроконстант на строки-значения производятся в исходном тексте в строках, расположенных ниже определения. Поэтому макроконстанты нужно определять в самом начале аsm-файлов.

76) Числовые макропеременные. Определение и примеры использования.

Макропеременные могут быть только целочисленными. Они создаются на период компиляции с помощью операции = (знак равенства). Значение в процессе компиляции можно переопределять сколько угодно раз. Например MvVar = 10

```
REPT 4

MyVar = MyVar + 2

ENDM

Еще пример из 12 лабы.

Ca = 8 ;Ca - числовая переменная

IFNB <FUNCTION_PARAMS>

IRP cur_p, <FUNCTION_PARAMS>

cur_p EQU [EBP + Ca]

Ca = Ca + 4

ENDM
```

ENDIF

77) Константные выражения. Операции, вычисляемые препроцессором в выражениях.

К простейшим макросредствам языка ассемблера можно отнести псевдооператоры equ и " = " (равно).

Эти псевдооператоры предназначены для присвоения некоторому выражению символического имени или идентификатора. Впоследствии, когда в ходе трансляции этот идентификатор встретится в теле программы, макроассемблер подставит вместо него соответствующее выражение. Примеры:

Предположим, что в сегменте данных закодирована следующая директива EQU:

TIMES EQU 10

Имя, в данном случае TIMES, может быть представлено любым допустимым в Ассемблере именем. Теперь, в какой бы команде или директиве не использовалось слово TIMES Ассемблер подставит значение 10.

```
.equ DDRB = 0x17 ;присвоение имени DDRB значения 0x17 .equ PORTB = DDRB + 1 ;присвоение имени PORTB значения 0x18
```

В качестве выражения могут быть использованы константы, имена меток, символические имена и строки в апострофах. После присвоения этим конструкциям символического имени его можно использовать везде, где требуется размещение данной конструкции.

Операции:

1) Операция %

Формат: % www

Функция: Вычислить выражение перед представлением числа в символьной форме.

Пример переопределения макропроцедуры MP_REC добавлением оператора % для вычисления изменённого выражения при переходе к очередному шагу рекурсии

MP_REC MACRO P

MOV AX,P

IF P

MP_REC %(P-1) ;;перед записью в МРасш-ние вычислить P-1

ENDIF

ENDM

MP REC 3;! см. листинг (81 вопрос)

MOV EAX,S

%ECHO '@CatStr(%S)' = @CatStr(%S)

2) Операция <> Формат : <txt>

Функция: Текст txt может содержать любые символы и рассматривается как одно целое. Если <txt> используется в качестве фактического параметра, то txt выносится в макрорасширение без изменений.

Пример. Использование макрокоманды в качестве фактического параметра макрокоманды

WZ MACRO REG,TELO LOCAL M1,M2,M3

MOV CX,0

M1: CMP REG,0

LOOPNE M2

JMP M3 M2: TELO JMP M1 M3: **ENDM BLOK MACRO N** MUL N ;;DX:AX:=N*AX DEC N ::N:=N-1 **ENDM** MOV BX,3; ВЫЧИСЛИТЬ ФАКТОРИАЛ ДЛЯ 3 MOV AX,1; ЗДЕСЬ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ 6 = 3!WZ ebx,<BLOK ebx ; - это МакроКоманда> 3) Операция & Формат: &par | par& | &par& Функция: Приклеить текст параметра раг к тому, что стоит слева | справа | справа и слева. Пример PRIMER1 MACRO I, J, K MOV A&I,J&L INC E&K&X **ENDM** PRIMER1 H,B,C; ! см. Листинг ниже(81 вопрос): 00000000 8A E3 1 MOV AH,BL 00000002 41 1 INC ECX 4) Операция! Формат: !С Функция: Считать С символом, а не знаком операции. Пример. А!&В - это текст А&В, а не склейка В с А!. 5) Операция ;; Формат: ;; txt Функция: Текст txt не выносится в макрорасширение. Арифметические операции +-*/ Логические операции OR, XOR, AND, NOT Операции сдвига SHL, SHR Операция смещения [] 78) Текстовые макропеременные. Способы определения. Директива equ задает или числовые макроконстанты (их далее уже нельзя менять), или текстовые макропеременные (их далее можно менять), например: V equ 100 V equ 200; ОШИБКА V equ abc; ОШИБКА W equ abc

W equ def; HET ОШИБКИ W equ 300; HET ОШИБКИ

W equ ijk; ОШИБКА

Текстовой макро может быть любой строкой не более 255 символов. Поскольку он имеет статус переменной, его значение может быть изменено.

```
;; Текстовой макро (Макропеременная строкового типа) WASM EQU <One Wonderful Wonderful ASM> ;; Текстовой макро (Макропеременная строкового типа) WASM_RU TEXTEQU <>
```

Существует три формата директивы textequ: имя TEXTEQU <текст> имя TEXTEQU текстовый макрос имя TEXTEQU %константное выражение

В первом случае символу присваивается указанная в угловых скобках <...> текстовая строка.

Во втором случае — значение заранее определенного текстового макроса.

В третьем случае — символической константе присваивается значение целочисленного выражения.

- **«ИМЯ_ИДЕНТИФИКАТОРА» EQU «ВЫРАЖЕНИЕ»**: ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАДАНИЯ КОНСТАНТ. Например, **ASS EQU 10** ВЫЗОВЕТ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ЗАМЕНУ КАЖДОГО СЛОВА ASS в коде на 10 транслятором. Замена "тупая", то есть во всем тексте программы каждое вхождение того что слева будет заменено на то что справа. Выражения могут быть и текстовые, и числовые, и даже куски текста программы.

79) Блоки повторения REPT, FOR, FORC, WHILE.

REPT константное выражение

Предназначена для повторения некоторого блока операторов заданное количество раз. Отличие от WHILE – REPT автоматически каждую итерацию уменьшает константное выражение на 1, а в WHILE его нужно изменять вручную, но не обязательно на 1.

Пример. Целочисленное деление содержимого ВХ на 8:

```
MOV BX,16
REPT 3
SHR BX,1 ;сдвиг вправо - деление на 2
ENDM
```

IRP формальный_аргумент, <строка1, строка2...> (тоже самое что и **for**) Повторяет блок операторов столько раз, сколько в списке в угловых скобках строк. На каждой итерации формальный аргумент принимает значение одной

из строк, что дает возможность через формальные аргументы к ней обратиться, пока список не исчерпается.

Пример. Определение переменных A0,A1,A2,A3 с начальными значениями 0,1,2,3 соответственно.

IRPC формальный аргумент, <строка> (тоже самое что и forc)

Принцип работы аналогичен IRP, но вместо списка строк передается одна строка и каждую итерацию формальному аргументу присваивается значение одного ее символа.

Пример:

```
IRPC X, ABC
X DB 'X'
ENDM
После развертки (макрорасширение):
A DB 'A'
B DB 'B'
C DB 'C' ...
```

WHILE константное выражение

Позволяет повторить некоторый блок операторов в зависимости от значения указанного в ней логического выражения. При выполнении этих директив макрогенератор будет вставлять в макрорасширение указанное количество строк, пока константное выражение не станет равно 0.

Пример.

```
j = 1
sum = 0
WHILE j LE 5
sum = sum + j
j = j + 1
ENDM
```

80) Стандартные макрофункции обработки строк @CATSTR и @SUBSTR.

@CatStr(string1 [[, string2...]]), макрофункция

Возвращает строку, созданную объединением строк параметров функции.

Пример:

%echo @CatStr(<my>,var)

Вывод:Myvar

@SubStr(string, position [[, length]]) макрофункция

Возвращает подстроку строки string, начиная с позиции, указанной в параметре position (отсчёт начинается с 1). Если необязательный параметр length задан, он ограничивает размер возвращаемой строки. Параметр length не может быть меньше нуля, и не может быть строкой.

Пример:

```
%echo @SubStr(1234567890,2)
%echo @SubStr(1234567890,1,5)
Вывод:
234567890
12345
```

Чтобы вывести значение целочисленной макропеременной необходимо воспользоваться макрофункцией @CatStr(), и перед аргументом указать оператор %.

```
%echo @CatStr(%T)
```

OUT: 6

%Т вычисляет (извлекает) целое значение из макропеременной Т, а макрофункция @CatStr преобразует это число в строку символов для вывода, поэтому выводится 6, а не 06.

Стандартная макрофункция @SubStr и директива SubStr могут порождать множество подстрок типа text с числовыми и нечисловыми значениями, причём при одних и тех же значениях параметров директива SubStr определит (переопределит) макропеременную типа text, а макрофункция @SubStr вернёт значение, совпадающее со значением макропеременной. Следующий вложенный цикл позволяет перебрать и вывести значения подмножеств строки 1234

```
j=1
while j LE 4
i=1
WHILE i le 5-j
names SubStr <ABCD>,i,j
%ECHO 'names SubStr <ABCD>,i,j' out: names , i, j
%ECHO '@SubStr (ABCD,i,j)' out: @SubStr (ABCD,i,j)
i=i+1
```

```
endM
j=j+1
```

endm

Этот код представляет вывод всех подстрок строки ABCD (A, B, C,D,AB, BC, CD, ABC, BCD, ABCD), последовательно присваиваемых директивой макропеременной и возвращаемых макрофункциеей при изменяющихся значениях второго параметра (i) – начала подстроки и третьего параметра (j) – длина подстроки. Следующие строки представляют результаты вывода по %ECHO:

```
'names SubStr <ABCD>,i,j' out: A, 1,1
'@SubStr (ABCD,i,j)' out: A
'names SubStr <ABCD>,i,j' out: B, 2,1
'@SubStr (ABCD,i,j)' out: B
'names SubStr <ABCD>,i,j' out: C, 3,1
'@SubStr (ABCD,i,j)' out: C
'names SubStr <ABCD>,i,j' out: D, 4,1
'@SubStr (ABCD,i,j)' out: D
'names SubStr <ABCD>,i,j' out: AB, 1,2
'@SubStr (ABCD,i,i)' out: AB
'names SubStr <ABCD>,i,j' out: BC, 2,2
'@SubStr (ABCD,i,j)' out: BC
'names SubStr <ABCD>,i,j' out: CD, 3,2
'@SubStr (ABCD,i,i)' out: CD
'names SubStr <ABCD>,i,j' out: ABC , 1,3
'@SubStr (ABCD,i,j)' out: ABC
'names SubStr <ABCD>,i,j' out: BCD, 2,3
'@SubStr (ABCD,i,j)' out: BCD
'names SubStr <ABCD>,i,j' out: ABCD, 1,4
'@SubStr (ABCD,i,j)' out: ABCD
```

81) Инструменты отладки макросредств. Окно командной строки, листинг, сообщения препроцессора.

(Еще к инструментам относятся средства отладки в среде VS - вопрос 64)

Для отладки можно посмотреть листинг. Директивы управления листингом (.LALL, .XALL .SALL, .NOLIST в MASM16 и те же или подобные в MASM32: .LISTALL, .LISTMACROALL) и составом макроопределений (INCLUDE, PUHGE). Директива .LALL: далее включать в листинг программы полные макрорасширения (кроме комментариев после ;;).

Директива .XALL (.LISTMACROALL): далее включать в листинг программы только те предложения макрорасширений, которые генерируют коды и данные Директива .SALL: далее не выводить тексты макрорасширений. в листинг. Директива .NOLIST: далее вообще прекратить вывод листинга до появления иной директивы.

Пример.

```
.LALL
A3_1 MACRO
NOP; MO A3_1
NOP;; MO A3_1
ENDM
```

Для того, чтобы получить Имя.lst, окно командной строки следует настроить на папку проекта и выполнять трансляцию командой

ml.exe /c /FI Имя.asm

где ml.exe – программа, выполняющая препроцессорную обработку и затем – только компиляцию (ключ /с) файла Имя.asm в объектный модуль(Имя.obj) и построение файла листинга (Имя.lst).

Также для отладки можно использовать средства вывода значений макропеременных и макроконстант с пояснениями (%ECHO).

Объединить вывод по %ECHO можно с исходным текстом модуля, но не с листингом, используя ключ /EP. А если ещё и перенаправить в файл name.EP: ml.exe /c /FI /EP name.asm> name.EP

то этот файл можно будет просматривать на одной из вкладок VS C++. Сообщения препроцессора (? он сказал, что это про %ECHO)

(Об ошибках в макроопределениях и макрокомандах может быть сообщено в листинге)

82) Применение макросредств при определении переменных.

Макропеременные могут быть только целочисленными. Они создаются на период компиляции с помощью операции = (знак равенства). Значение в процессе компиляции можно переопределять сколько угодно раз. Например

```
MyVar = 10

REPT 4

MyVar = MyVar + 2

ENDM

Eще пример из 12 лабы.

Ca = 8 ;Ca - числовая переменная

IFNB <FUNCTION_PARAMS>

IRP cur_p, <FUNCTION_PARAMS>

cur_p EQU [EBP + Ca]

Ca = Ca + 4

ENDM

ENDIF
```

Директива equ задаèт или числовые макроконстанты (их далее уже нельзя менять), или текстовые макропеременные (их далее можно менять), например:

```
V equ 100
V equ 200; ОШИБКА
V equ abc; ОШИБКА
```

```
W equ abc
W equ def; HET ОШИБКИ
W equ 300; HET ОШИБКИ
W equ ijk; ОШИБКА
```

Текстовой макро может быть любой строкой не более 255 символов. Поскольку он имеет статус переменной, его значение может быть изменено.

```
;; Текстовой макро (Макропеременная строкового типа) WASM EQU <One Wonderful Wonderful ASM>
;; Текстовой макро (Макропеременная строкового типа) WASM_RU TEXTEQU <>
```

Существует три формата директивы textequ: имя TEXTEQU <текст> имя TEXTEQU текстовый макрос имя TEXTEQU %константное выражение

В первом случае символу присваивается указанная в угловых скобках <. . . > текстовая строка.

Во втором случае — значение заранее определенного текстового макроса.

В третьем случае — символической константе присваивается значение целочисленного выражения.

- **«ИМЯ_ИДЕНТИФИКАТОРА» EQU «ВЫРАЖЕНИЕ»:** используется для задания констант. Например, **ASS EQU 10** вызовет последующую замену каждого слова ASS в коде на 10 транслятором. Замена "тупая", то есть во всем тексте программы каждое вхождение того что слева будет заменено на то что справа. Выражения могут быть и текстовые, и числовые, и даже куски текста программы.

83) Применение макросредств при создании фрагментов кода.

При написании любой программы на ассемблере, возникают некоторые трудности: повторяемость некоторых идентичных или незначительно отличающихся участков программы; необходимость включения в каждую программу участков кода, которые уже были использованы в других программах; ограниченность набора команд.

Для решения этих проблем в языке ассемблер существуют макросредства. Отличие макросредств от подпрограмм:

- подпрограммы требуют подготовки для вызова (это бывает дольше, чем сам код)

- если в программе много макровыводов, то увеличивается размер кода
- параметры при записи макрокоманды должны быть известны уже на стадии ассемблирования
- в макрокомандах можно пропускать параметры

Пример:

```
Oписание макроса:
PRINTSTR MACRO STR
MOV DX, STR
MOV AH, 9
INT 21H
ENDM
Вывод строки по смещению R.
Пример вызова:
LEA BX, SOME_STR
PRINTSTR BX; макрокоманда
```

Применение макросредств экономит время выполнения программы. Поэтому в программах критических по времени следует применять макросредства, а если необходимо экономить память следует применять процедуры.

Если в повторяющемся участке кода много команд (т.е. большой фрагмент) лучше описать его как процедуру. Если же небольшую группу команд описать процедурой, то число вспомогательных команд по ее вызову и передаче параметров станет сравнимым с числом команд самой процедуры, ее время выполнения станет на много больше.

Большие участки кода рекомендуется описывать как процедуры, а маленькие - как макроопределения.

Еще одно отличие использования макросредств и процедур заключается в том, что параметрами процедур могут быть только операнды команд, а параметрами макрокоманд могут быть любые последовательности символов, в том числе и сами команды.

```
(Ну можно сюда пример закинуть)
Пример. Вывод строки на экран
outstr macro str ; форм. параметр - имя строки
push ax
mov ah,09h
lea dx, str
int 21h
pop ax
endm
```