
springboot因何而来

一、单体架构



单体架构的优点:

- 快速开发和验证想法,证明产品思路是否可行
- 投入资源和成本,包括人力和物力相对比较节约

单体架构的缺点:

随着业务的复杂度增加,单体的灵活度会逐渐下降,比如:

- IDE过载:随着代码量增加,代码整体编译效率下降。
- 规模化:无法满足团队规模化高效开发。
- 系统开发、测试、部署的冲突和效率低下等问题
- 只能关注一套技术栈

- 应用扩展性比较差
- 海量用户高并发访问数量有限

单体适用场景:

架构设计的三大原则告诉我们,架构需要的是简单、适度、演化。

微服务架构图

微服务架构图谱谷歌或Bing下,可以看到各种各样的架构图,源于业务和架构师自身的喜好或者粗细粒度,但是每个架构图的基本组件和架构分层都差别不大,只是有的细一些,有的粗一下。比如有客户端层,容器层(K8S),API Gateway,微服务集群层,EventBus层是必须要有的,至于服务监控和服务跟踪、服务治理本身就是一个完整的系统,粒度就没有细了。基于这些概念,我把架构图稍微细化一下,这里省去服务监控跟踪和治理的部分,后续单独抽离出来分析。

网关

服务注册 服务发现 认证授权 熔断 限流 SSO 。。。

微服务集群

认证服务 OAuth2.0 用户服务 订单服务 消息服务等

微服务组件

MQ Redis 系统监控

以上架构图主要分4层、每个层次遵循架构分层的核心思想:关注点分离、职责各异、边界清晰。

每个服务需要快速构建 那么就出现了微框架

微框架 到脚手架

SB快速构建微服务的应用

springboot和spring的关系

jar包之间的IOC增强

DI:依赖注入

DL:依赖查找 即: getbean

服务干框架的框架

SpringBoot框架体系结构分析

简介

SpringBoot是由Pivotal团队在2013年开始研发、2014年4月发布第一个版本的全新开源的轻量级框架。它基于Spring4.0设计,不仅继承了Spring框架原有的优秀特性,而且还通过简化配置来进一步简化了Spring应用的整个搭建和开发过程。另外SpringBoot通过集成大量的框架使得依赖包的版本冲突,以及引用的不稳定性等问题得到了很好的解决。

源码地址: https://github.com/spring-projects/spring-boot

官网参考文档: https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/

约定配置属性列表: https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/appendix-application-properties

自动装配列表: https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/appendix-auto-configuration-classes

源码项目结构

spring-boot-project 项目

spring-boot 模块

spring-boot 模块,Spring Boot 的核心实现,大概在 4W 代码左右。提供了如下功能:

• 在 [org.springframework.boot.SpringApplication] 类,提供了大量的静态方法,可以很容易运行一个独立的 Spring 应用程序。

是不是超级熟悉。

● 带有可选容器的嵌入式 Web 应用程序(Tomcat、Jetty、Undertow) 的支持。

在 org.springframework.boot.web 包下实现。

• 边界的外部配置支持。

spring-boot-autoconfigure 模块

spring-boot-actuator-autoconfigure 模块,大概 4W代码左右。[spring-boot-autoconfigure] 可以根据类路径的内容,自动配置大部分常用应用程序。通过使用 [org.springframework.boot.autoconfigure.@EnableAutoConfiguration] 注解,会触发 Spring 上下文的自动配置。

这里的大部分,指的是常用的框架。例如说,Spring MVC、Quartz 等等。也就是说,如果 spring-boot-actuator-autoconfigure 模块,暂未提供的框架,需要我们自己去实现对应框架的自动装配。

这个模块的代码,必须要看,没得商量。

所以到此处为止,我们已经看到对我们来研究 Spring Boot 最最最中航要的两个模块: spring-boot 和 spring-boot-autoconfigure ,一共是 9W 行代码左右。

spring-boot-actuator 模块

spring-boot-actuator 模块,大概 2W 行代码左右。正如其模块的英文 actuator ,它完全是一个用于暴露应用自身信息的模块:

- 提供了一个监控和管理生产环境的模块,可以使用 http、jmx、ssh、telnet 等管理和监控应用。
- 审计(Auditing)、健康(health)、数据采集(metrics gathering)会自动加入到应用里面。
- 一般情况下,我们可以不看这块代码的代码。

spring-boot-actuator-autoconfigure 模块

spring-boot-actuator-autoconfigure 模块,大概 1W7 行代码左右。它提供了 spring-boot-actuator 的自动配置功能。

一般情况下, 我们可以不看这块代码的代码。

spring-boot-starters 模块

spring-boot-starters 模块,它不存在任何的代码,而是提供我们常用框架的 Starter 模块。例如:

- spring-boot-starter-web 模块,提供了对 Spring MVC 的 Starter 模块。
- spring-boot-starter-data-jpa 模块,提供了对 Spring Data JPA 的 Starter 模块。

而每个 Starter 模块,里面只存在一个 pom 文件,这是为什么呢?简单来说,Spring Boot 可以根据项目中是否存在指定类,并且是否未生成对应的 Bean 对象,那么就自动创建 Bean 对象。因为有这样的机制,我们只需要使用 pom 文件,配置需要引入的框架,就可以实现该框架的使用所需要的类的自动装配。

spring-boot-cli 模块

spring-boot-cli 模块,大概 1W 行代码左右。它提供了 Spring 项目相关的命令行功能。它是 Spring Boot 的命令行界面。

- 它可以用来快速启动 Spring 。
- 它可以运行 Groovy 脚本,开发人员不需要编写很多样板代码,只需要关注业务逻辑。
- Spring Boot CLI 是创建基于Spring的应用程序的最快方法。

spring-boot-test 模块

spring-boot-test 模块,大概 1W 行代码左右。Spring Boot 提供测试方面的支持,例如说:

- SpringBootTestRandomPortEnvironmentPostProcessor 类,提供随机端口。
- org.springframework.boot.test.mock.mockito 包,提供 Mockito 的增强。

spring-boot-test-autoconfigure 模块

spring-boot-test-autoconfigure 模块,大概 1W 行代码不到。它提供了 spring-boot-test 的自动配置功能。

spring-boot-devtools 模块

spring-boot-devtools 模块,大概 8000 行代码左右。通过它,来使 Spring Boot 应用支持热部署,提高开发者的开发效率,无需手动重启 Spring Boot 应用。

spring-boot-tools 模块

spring-boot-tools 模块,大概 3W 行代码左右。它是 Spring Boot 提供的工具箱,所以在其内有多个子 Maven 项目。

注意哟,我们这里说的工具箱,并不是我们在 Java 里的工具类。困惑?我们来举个例子: spring-boot-maven-plugin 模块:提供 Maven 打包 Spring Boot 项目的插件。

关于 spring-boot-tools 模块的其它子模块,我们就暂时不多做介绍落。

3.11 其它

spring-boot-project 项目的其它子模块如下:

- spring-boot-properties-migrator 模块: 500 行代码左右,帮助开发者从 Spring Boot 1 迁 移到 Spring Boot 2。
- spring-boot-dependencies 模块: 无代码,只有所有依赖和插件的版本号信息。
- spring-boot-parent 模块:无代码,该模块是其他项目的 parent,该模块的父模块是 spring-boot-dependencies 。
- spring-boot-docs 模块: 1000 行代码左右,貌似是提供 Spring Boot 文档里的一些示例。不太确定,也并不重要。

特性

SpringBoot所具备的特征有:

- (1)可以创建独立的Spring应用程序,并且基于其Maven或Gradle插件,可以创建可执行的JARs和WARs;
 - (2) 内嵌Tomcat或Jetty等Servlet容器;
 - (3) 提供自动配置的"starter"项目对象模型(POMS)以简化Maven配置;
 - (4) 尽可能自动配置Spring容器;
 - (5) 提供准备好的特性,如指标、健康检查和外部化配置;
 - (6) 绝对没有代码生成,不需要XML配置。

重要策略

开箱即用和约定优于配置。

开箱即用,Outofbox,是指在开发过程中,通过在MAVEN项目的pom文件中添加相关依赖包,然后使用对应注解来代替繁琐的XML配置文件以管理对象的生命周期。这个特点使得开发人员摆脱了复杂的配置工作以及依赖的管理工作,更加专注于业务逻辑。

约定优于配置,Convention over configuration,是一种由SpringBoot本身来配置目标结构,由开发者在结构中添加信息的软件设计范式。这一特点虽降低了部分灵活性,增加了BUG定位的复杂性,但减少了开发人员需要做出决定的数量,同时减少了大量的XML配置,并且可以将代码编译、测试和打包等工作自动化。

SpringBoot的关键组件架构设计

使用Spring Initializr创建一个项目,名称为hello

修改版本为<java.version>8</java.version>

@Configuration的使用

新建HelloService类

```
public class HelloService {
   public String say() {
      String msg = "hello friend!";
      System.out.println(msg);
      return msg;
   }
}
```

新建HelloConfiguration

```
1  @Configuration
2  public class HelloConfiguration {
3     @Bean
4     public HelloService helloService(){
5         return new HelloService();
6     }
7  }
```

修改HelloApplication

```
1
   @SpringBootApplication
2
   public class HelloApplication {
3
     private static HelloService helloService;
4
5
     @Autowired
6
7
     public void setHelloService(HelloService helloService) {
8
       HelloApplication.helloService = helloService;
9
     }
```

```
public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(HelloApplication.class, args);
    helloService.say();
}
```

运行项目

运行后成功打印出hello friend!

@EnableAutoConfiguration

- 1. 在HelloApplication上新增EnableAutoConfiguration注解
- 2. 在resource下新建META-INF文件夹
- 3. 在META-INF文件夹下创建spring.factories文件

```
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.naix ue.springboot.hello.HelloConfiguration
```

运行项目

运行后成功打印出hello friend!

@Bean的使用

```
public class HelloConfiguration {
    @Bean
    public HelloService helloService(){
        return new HelloService();
    }
}
```

@ConditionalOnClass的使用

name中配置的class存在即往IOC容器中注入

对应的还有ConditionalOnMissClass 不存的时候注入

1. 创建一个friend项目

新建Friend类

```
public class Friend {
   private String name;
   private int age;

public String getName() {
```

```
return name;
 7
        }
 8
9
        public void setName(String name) {
10
             this.name = name;
11
        }
12
13
        public int getAge() {
14
             return age;
15
        }
16
17
        public void setAge(int age) {
18
            this.age = age;
19
        }
20 }
```

2. hello项目添加friend的依赖

修改版本为<java.version>8</java.version>

3. 添加@ConditionalOnClass注解

```
1     @Bean
2     @ConditionalOnClass(name = "com.naixue.springboot.friend.Friend")
3     public HelloService helloService(){
4         return new HelloService();
5     }
```

运行项目

运行后成功打印出hello friend!

@ConditionalOnClass的通过装配的使用

- 1. 去除 @ConditionalOnClass(name = "com.naixue.springboot.friend.Friend")
- 2. META-INF下新增spring-autoconfigure-metadata.properties

```
com.naixue.springboot.hello.HelloConfiguration.ConditionalOnClass=com.naixue.springboot.friend.Friend
```

运行项目

运行后成功打印出hello friend!

@ComponentScan注解讲解

会扫描@Component @Responsitory @Service @Controller

等同于xml中context:coponent-scan使得带有这些注解的类被IOC容器托管

新建example项目

创建

```
@Component
   public class ExampleComponent {
 2
 3
4
   }
 5
   @Repository
 6
7
    public class ExampleRepository {
9
   }
10
   @service
11
12
    public class ExampleService {
13
14
   }
15
   @Configuration
16
    public class ExampleConfiguration {
17
18
19
   @Controller
20
   public class ExampleController {
21
22
23
   }
```

新建一个自定义注解 NXRepository

```
1  @Target({ElementType.TYPE})
2  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
3  @Documented
4  @Repository
5  public @interface NXRepository {
6    String value() default "";
7  }
```

创建ExampleNXRepository

```
1 @NXRepository("nxRepository")
2 public class ExampleNXRepository {
3 }
```

讲解ComponentScan

```
@ComponentScan("com.naixue.springboot.example")
 2
    //@ComponentScan("com.naixue.springboot.example.service,com.naixue.springb
    oot.example.controller")
    //@ComponentScan("com.naixue.springboot.example.*")
    //@SpringBootApplication(scanBasePackages =
    "com.naixue.springboot.example")
 5
    public class ExampleApplication {
 7
        public static void main(String[] args) {
            ConfigurableApplicationContext configurableApplicationContext =
 8
    SpringApplication.run(ExampleApplication.class, args);
 9
            String[] beanDefinitionNames =
    configurableApplicationContext.getBeanDefinitionNames();
10
            for (String beanDefinitionName : beanDefinitionNames) {
                System.out.println(beanDefinitionName);
11
12
            }
13
        }
14
   }
```

@Import注解

Import Auto Configuration Import Selector

AutoConfigurationImportSelector

```
@Target({ElementType.TYPE})
 1
 2
    @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
 3
    @Documented
    @Inherited
 4
 5
    @SpringBootConfiguration
 6
    @EnableAutoConfiguration
 7
    @ComponentScan(
 8
        excludeFilters = {@Filter(
9
        type = FilterType.CUSTOM,
        classes = {TypeExcludeFilter.class}
10
11
    ), @Filter(
        type = FilterType.CUSTOM,
12
13
        classes = {AutoConfigurationExcludeFilter.class}
14
    )}
15
    )
16
    public @interface SpringBootApplication {
17
    }
```

```
18
19
    @Target({ElementType.TYPE})
20
    @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
21
   @Documented
22
    @Inherited
23
    @AutoConfigurationPackage
24
    @Import({AutoConfigurationImportSelector.class})
25
    public @interface EnableAutoConfiguration {
26
        String ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY =
    "spring.boot.enableautoconfiguration";
27
        Class<?>[] exclude() default {};
28
29
        String[] excludeName() default {};
30
31 }
```

@SpringBootApplication --> @EnableAutoConfiguration --> @Import -->
AutoConfigurationImportSelector

@SpringBootApplication --> @EnableAutoConfiguration --> @AutoConfigurationPackage --> @Import({Registrar.class}) org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfigurationPackages.Registrar

根据上下文做动态加载bean,或者批量加载bean

SpringBoot的自动加载机制与原理

手写自定义自动装载注解

新建nx-auto-configuration项目

创建两个bean对象

```
public class AccountService {
    public class UserService {
    }
}
```

创建NXDefinitionRegistrar

```
public class NXDefinitionRegistrar implements
    ImportBeanDefinitionRegistrar {
2
3
        @override
4
        public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata
    annotationMetadata, BeanDefinitionRegistry beanDefinitionRegistry) {
5
            Class beanClass=AccountService.class;
6
            RootBeanDefinition beanDefinition=new
    RootBeanDefinition(beanClass);
7
            String
    beanName=StringUtils.uncapitalize(beanClass.getSimpleName());
8
     beanDefinitionRegistry.registerBeanDefinition(beanName, beanDefinition);
9
        }
10 }
```

创建NXImportSelector

```
public class NXImportSelector implements ImportSelector {
 2
 3
        @override
        public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
 4
            Map<String,Object> attributes=
 5
    annotation {\tt Metadata.getAnnotationAttributes} ({\tt EnableNXAutoConfiguration.class}
    .getName());
 7
            //动态注入bean :判断逻辑实现动态配置
 8
9
            //返回的是一个固定的UserService
10
            return new String[]{UserService.class.getName()};
11
        }
   }
12
```

自定义注解EnableNXAutoConfiguration

```
@Target(ElementType.TYPE)
 2
    @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
 3
    @Documented
    @Inherited
 5
    @Import({NXImportSelector.class,NXDefinitionRegistrar.class}) //
 6
    public @interface EnableNXAutoConfiguration {
 7
 8
        //配置一些方法
9
       Class<?>[] exclude() default {};
10
   }
```

```
1
    @SpringBootApplication
    @EnableNXAutoConfiguration
 2
 3
    public class NxAutoConfigurationApplication {
 5
        public static void main(String[] args) {
 6
            ConfigurableApplicationContext
    ca=SpringApplication.run(NxAutoConfigurationApplication.class,args);
 7
            System.out.println(ca.getBean(UserService.class));
 8
            System.out.println(ca.getBean(AccountService.class));
 9
        }
10
11
    }
```

源码分析自动装配

在 Spring Boot 场景下,基于约定大于配置的原则,实现 Spring 组件自动装配的目的。其中使用了

底层装配技术

Spring 模式注解装配 Spring @Enable 模块装配 Spring 条件装配装配 Spring 工厂加载机制

• 实现类: SpringFactoriesLoader

● 配置资源: META-INF/spring.factories

自动装配举例

参考 META-INF/spring.factories

实现方法

- 1. 激活自动装配 @EnableAutoConfiguration
- 2. 实现自动装配 XXXAutoConfiguration
- 3. 配置自动装配实现 META-INF/spring.factories

自定义自动装配

NXAutoConfiguration

条件判断: user.name == "nx" 模式注解: @Configuration

@Enable 模块: @EnableNX -> NXImportSelector -> NXConfiguration - > NX

自动装载配置剖析

1. 打开注解SpringBootApplication,上面有ComponentScan注解用来扫描bean和排除bean

- 2. 看看上面的EnableAutoConfiguration注解,上面引用了 @Import(AutoConfigurationImportSelector.class)
- 3. import引出 动态注入

ImportSelector

ImportBeanDefinitionRegistrar

通过CacheImportSelector演示一下ImportSelector

- 4. 演示CacheImportSelector实现自动装载配置
- 5. EnableAutoConfiguration注解的上面有个@AutoConfigurationPackage注解点进去, @Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class)
- 6. 我们再去看看AutoConfigurationImportSelector.class

先看看类关系

AutoConfigurationImportSelector implements DeferredImportSelector implements extends ImportSelector#selectImports()

那么说明我们需要从selectImports方法入手去看

```
@override
 1
 2
      public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata)
    {
 3
        if (!isEnabled(annotationMetadata)) {
          return NO_IMPORTS;
 4
 5
        }
        //自动装配入口 重点看getAutoConfigurationEntry方法
 6
        AutoConfigurationEntry autoConfigurationEntry =
    getAutoConfigurationEntry(annotationMetadata);
    StringUtils.toStringArray(autoConfigurationEntry.getConfigurations());
 9
      }
10
      protected AutoConfigurationEntry
11
    getAutoConfigurationEntry(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
12
        if (!isEnabled(annotationMetadata)) {
13
          return EMPTY_ENTRY;
14
        }
15
        AnnotationAttributes attributes =
    getAttributes(annotationMetadata);
16
        //重点 getCandidateConfigurations
17
        List<String> configurations =
    getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes);
18
        //移除重复
        configurations = removeDuplicates(configurations);
19
20
        //获取排除的集合
        Set<String> exclusions = getExclusions(annotationMetadata,
21
    attributes);
22
        //检查
```

```
23
        checkExcludedClasses(configurations, exclusions);
24
        //移除需要排除的
25
        configurations.removeAll(exclusions);
26
        //过滤
27
        configurations =
    getConfigurationClassFilter().filter(configurations);
        //激活bean中的事件监听
28
29
        fireAutoConfigurationImportEvents(configurations, exclusions);
30
        //返回自动配置的数据对象
        return new AutoConfigurationEntry(configurations, exclusions);
31
      }
32
33
34
      protected List<String> getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata
    metadata, AnnotationAttributes attributes) {
        //SpringFactoriesLoader SPI 机制
35
36
        //去加载spring.factories文件
37
        //打开spring-boot-autoconfigure-2.4.0-sources.jar!/META-
    INF/spring.factories 看下EnableAutoConfiguration
        //去演示NXImportSelector 实际EnableAutoConfiguration的values就是需要自
38
    动装配加载的bean的类路径
39
        List<String> configurations =
40
   SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(getSpringFactoriesLoaderFactory
    class(),
41
            getBeanClassLoader());
        Assert.notEmpty(configurations, "No auto configuration classes
42
    found in META-INF/spring.factories. If you "
43
            + "are using a custom packaging, make sure that file is
    correct.");
        return configurations;
44
      }
45
```

7. 重点看看spring-boot-autoconfigure-2.1.6.RELEASE.jar!/META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties

搜索 Configuration、ConditionalOnClass、ConditionalOnBean发现bean加载过程的依赖 条件

8. AutoConfigurationImportSelector中处理自动注入原数据的逻辑

```
private AutoConfigurationMetadata getAutoConfigurationMetadata() {
   if (this.autoConfigurationMetadata == null) {
     this.autoConfigurationMetadata =
   AutoConfigurationMetadataLoader.loadMetadata(this.beanClassLoader);
   }
   return this.autoConfigurationMetadata;
}
```

SpringBoot SPI

SPI的全称是Service Provider Interface, 直译过来就是"服务提供接口"

涉及到的知识点

- SPI机制
- FactoryBean
- IDK动态代理

具体实现看META-INF下的文件

打开spring-boot-autoconfigure-2.4.0-sources.jar!/META-INF/spring.factories 看下 EnableAutoConfiguration

key=values[] key=value[] key=values[]

spi的扩展 满足目录结构一致 文件名一致 key要存在并且符合当前的加载

SpringBoot手写starter

1. 创建项目nx-uid-starter

- 2. 我们经常使用到生成主键ID, 那么我们今天的做一个开箱即用的starter, 基于推特的雪花算法。
- 3. 首先引入需要的jar

```
1
   <dependency>
2
       <groupId>cn.hutool</groupId>
3
       <artifactId>hutool-all</artifactId>
       <version>4.5.15
4
       <optional>true
5
6
   </dependency>
7
8
   <dependency>
9
       <groupId>org.springframework.boot</groupId>
       <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
10
11
   </dependency>
```

- 4. 演示下IdUtil.createSnowflake(workerId,datacenterId).nextId();
- 5. 我们开始定义参数配置类

```
package com.naixue.springboot.nxuidstarter.autoconfiguration;
 1
 2
 3
 4
   import
    org.spring framework.boot.context.properties.Configuration {\tt Properties};\\
 5
   import java.util.Map;
 6
 7
    @ConfigurationProperties(prefix=UIDProperties.NX_UID_PREFIX)
9
   public class UIDProperties {
10
        public static final String NX_UID_PREFIX ="naixue.springboot.uid";
11
12
        private Map<String,Long> info;
13
14
        public Map<String, Long> getInfo() {
            return info;
15
16
        }
17
18
        public void setInfo(Map<String, Long> info) {
19
            this.info = info;
20
        }
21 }
```

6. 定义处理器接口

```
package com.naixue.springboot.nxuidstarter.processor;
1
2
3
  import
   com.naixue.springboot.nxuidstarter.autoconfiguration.UIDProperties;
4
5
   public interface UIDProcessor {
6
7
      //定义一个格式化的方法
8
       String getUID(UIDProperties properties);
9
  }
```

7. 定义UUIDProcessor

```
package com.naixue.springboot.nxuidstarter.processor;

import
com.naixue.springboot.nxuidstarter.autoconfiguration.UIDProperties;
```

```
import java.util.UUID;
6
 7
 8
    public class UUIDProcessor implements UIDProcessor{
9
10
        @override
11
        public String getUID(UIDProperties properties) {
            UUID uuid = UUID.randomUUID();
12
13
            System.out.println("uuid="+uuid);
14
            return uuid.toString();
15
        }
   }
16
```

8. 定义SnowflakeProcessor

```
package com.naixue.springboot.nxuidstarter.processor;
 1
 2
 3
   import cn.hutool.core.util.IdUtil;
   import
    com.naixue.springboot.nxuidstarter.autoconfiguration.UIDProperties;
 5
 6
    import java.util.Map;
 7
 8
    public class SnowflakeProcessor implements UIDProcessor {
 9
10
        @override
        public String getUID(UIDProperties properties) {
11
12
            Map<String, Long> info = properties.getInfo();
            long id = IdUtil.createSnowflake((long) info.get("workerId"),
13
    (long) info.get("datacenterId")).nextId();
14
            System.out.println("Snowflake uid="+id);
            return id + "";
15
16
        }
17
    }
```

9. 定义bean

```
package com.naixue.springboot.nxuidstarter.autoconfiguration;
1
2
3
  import
   com.naixue.springboot.nxuidstarter.processor.SnowflakeProcessor;
4
  import com.naixue.springboot.nxuidstarter.processor.UIDProcessor;
  import com.naixue.springboot.nxuidstarter.processor.UUIDProcessor;
6
  import
   org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnClass;
   import
   org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnMissingC
   lass;
  import org.springframework.context.annotation.Bean;
```

```
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
    import org.springframework.context.annotation.Primary;
10
11
    @Configuration
12
13
    public class UIDConfiguration {
14
15
        @ConditionalOnMissingClass("cn.hutool.core.util.IdUtil")
16
        @Bean
17
        @Primary
        public UIDProcessor getUUID() {
18
19
            return new UUIDProcessor();
20
        }
21
        @ConditionalOnClass(name = "cn.hutool.core.util.Idutil")
22
23
24
        public UIDProcessor getSnowflakeUUID() {
25
            return new SnowflakeProcessor();
26
        }
27 | }
```

10. 定义自动装载类

```
package com.naixue.springboot.nxuidstarter.autoconfiguration;
 2
 3
   import com.naixue.springboot.nxuidstarter.NXUIDTemplate;
   import com.naixue.springboot.nxuidstarter.processor.UIDProcessor;
 4
   import
    org.springframework.boot.context.properties.EnableConfigurationPropert
   import org.springframework.context.annotation.Bean;
 7
   import org.springframework.context.annotation.Configuration;
    import org.springframework.context.annotation.Import;
9
    @Import(UIDConfiguration.class)
10
    @EnableConfigurationProperties(UIDProperties.class)
11
    @Configuration
12
13
    public class UidAutoConfiguration {
14
15
        @Bean
16
        public NXUIDTemplate NXUIDTemplate(UIDProcessor uidProcessor,
    UIDProperties uidProperties) {
17
            return new NXUIDTemplate(uidProcessor,uidProperties);
18
        }
19
   }
```

11. 定义SPI文件

META-INF/spring.factories

```
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
com.naixue.springboot.nxuidstarter.autoconfiguration.UidAutoConfiguration
```

12. 定义给使用调用的service

```
package com.naixue.springboot.nxuidstarter;
 2
 3
   import
    com.naixue.springboot.nxuidstarter.autoconfiguration.UIDProperties;
    import com.naixue.springboot.nxuidstarter.processor.UIDProcessor;
 5
    public class NXUIDTemplate {
 6
 7
 8
        private UIDProcessor uidProcessor;
 9
10
        private UIDProperties uidProperties;
11
12
        public NXUIDTemplate(UIDProcessor uidProcessor, UIDProperties
    uidProperties) {
13
            this.uidProcessor = uidProcessor;
            this.uidProperties = uidProperties;
14
15
        }
16
17
        public String getUID(){
18
            return uidProcessor.getUID(uidProperties);
19
20
        }
21
    }
```

13. 使用方添加依赖

```
<dependency>
 1
              <groupId>com.naixue.springboot</groupId>
 2
 3
              <artifactId>nx-uid-starter</artifactId>
              <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 4
 5
    </dependency>
 6
 7
          <!--<dependency>-->
 8
              <!--<groupId>cn.hutool</groupId>-->
 9
              <!--<artifactId>hutool-all</artifactId>-->
              <!--<version>4.5.15</version>-->
10
11
          <!--</dependency>-->
12
13
          <dependency>
14
              <groupId>org.springframework.boot</groupId>
              <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
15
```

```
</dependency>
```

14. 使用

16

```
@SpringBootApplication
 2
    public class HelloApplication {
 3
      private static NXUIDTemplate nxUIDTemplate;
 4
 5
      @Autowired
      public void setNxUIDTemplate(NXUIDTemplate nxUIDTemplate) {
 6
 7
        HelloApplication.nxUIDTemplate = nxUIDTemplate;
 8
      }
 9
10
      public static void main(String[] args) {
11
        SpringApplication.run(HelloApplication.class, args);
        nxUIDTemplate.getUID();
12
      }
13
14
    }
```

SpringBootApplication运行原理剖析

剖析SpringApplication

SpringApplication 基本使用


```
1 | SpringApplication.run(DiveInSpringBootApplication.class, args)
```

通过 SpringApplication API 调整

```
SpringApplication springApplication = new
SpringApplication(DiveInSpringBootApplication.class);
springApplication.setBannerMode(Banner.Mode.CONSOLE);
springApplication.setWebApplicationType(WebApplicationType.NONE);
springApplication.setAdditionalProfiles("prod");
springApplication.setHeadless(true);
```

通过 SpringApplicationBuilder API 调整

```
new SpringApplicationBuilder(DiveInSpringBootApplication.class)
    .bannerMode(Banner.Mode.CONSOLE)
    .web(WebApplicationType.NONE)
    .profiles("prod")
    .headless(true)
    .run(args);
```



源码解读

```
public class SpringApplication {
   //setp1: 入口
   public static ConfigurableApplicationContext run(Class<?>[]
   primarySources, String[] args) {
```

```
return new SpringApplication(primarySources).run(args);
 5
      }
 6
 7
      //setp2:构造方法
 8
        public SpringApplication(ResourceLoader resourceLoader, Class<?>...
    primarySources) {
        this.resourceLoader = resourceLoader;
 9
10
        Assert.notNull(primarySources, "PrimarySources must not be null");
11
        this.primarySources = new LinkedHashSet<>
    (Arrays.asList(primarySources));
12
        this.webApplicationType = WebApplicationType.deduceFromClasspath();
13
        // 初始化 initializers 属性
14
        // goto 3
        setInitializers((Collection)
15
    getSpringFactoriesInstances(ApplicationContextInitializer.class));
16
        // 初始化 listeners 属性
17
        setListeners((Collection)
    getSpringFactoriesInstances(ApplicationListener.class));
        this.mainApplicationClass = deduceMainApplicationClass();
18
      }
19
20
21
        //setp3: 获取Spring工厂实例
22
      private <T> Collection<T> getSpringFactoriesInstances(Class<T> type,
    Class<?>[] parameterTypes, Object... args) {
23
        ClassLoader classLoader = getClassLoader();
24
        // Use names and ensure unique to protect against duplicates
        // <1> 加载指定类型对应的,在 `META-INF/spring.factories` 里的类名的数组
25
        Set<String> names = new LinkedHashSet<>(
26
27
            SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(type, classLoader));
28
        // <2> 创建对象们
29
        List<T> instances = createSpringFactoriesInstances(type,
    parameterTypes,
30
            classLoader, args, names);
31
        // <3> 排序对象们
32
        AnnotationAwareOrderComparator.sort(instances);
33
        return instances;
      }
34
35
36
      // setp4:bean对象实例化
37
      private <T> List<T> createSpringFactoriesInstances(Class<T> type,
    Class<?>[] parameterTypes,
38
          ClassLoader classLoader, Object[] args, Set<String> names) {
39
        List<T> instances = new ArrayList<>(names.size()); // 数组大小, 细节~
40
        // 遍历 names 数组
        for (String name: names) {
41
42
          try {
            // 获得 name 对应的类
43
            Class<?> instanceClass = ClassUtils.forName(name, classLoader);
44
            // 判断类是否实现自 type 类
45
```

```
46
           Assert.isAssignable(type, instanceClass);
47
            // 获得构造方法
           Constructor<?> constructor =
48
    instanceClass.getDeclaredConstructor(parameterTypes);
49
           // 创建对象
50
           T instance = (T) BeanUtils.instantiateClass(constructor, args);
           instances.add(instance);
51
52
         } catch (Throwable ex) {
           throw new IllegalArgumentException("Cannot instantiate " + type +
53
    " : " + name, ex);
         }
54
55
56
        return instances;
57
     }
58
    // setp5:运行
59
    public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {
60
        // <1> 创建 Stopwatch 对象,并启动。Stopwatch 主要用于简单统计 run 启动过程的
61
    时长。
62
        StopWatch stopWatch = new StopWatch();
63
        stopWatch.start();
64
65
        ConfigurableApplicationContext context = null;
66
        Collection<SpringBootExceptionReporter> exceptionReporters = new
    ArrayList<>();
        // <2> 配置 headless 属性
67
68
        configureHeadlessProperty();
        // 获得 SpringApplicationRunListener 的数组,并启动监听
69
        SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args);
70
71
        listeners.starting();
72
        try {
73
         // <3> 创建 ApplicationArguments 对象
          ApplicationArguments applicationArguments = new
74
    DefaultApplicationArguments(args);
75
          // <4> 加载属性配置。执行完成后,所有的 environment 的属性都会加载进来,包括
    application.properties 和外部的属性配置。
76
          ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners,
    applicationArguments);
77
          configureIgnoreBeanInfo(environment);
          // <5> 打印 Spring Banner
78
79
          Banner printedBanner = printBanner(environment);
         // <6> 创建 Spring 容器。
80
81
          context = createApplicationContext();
         // <7> 异常报告器
82
83
          exceptionReporters = getSpringFactoriesInstances(
84
             SpringBootExceptionReporter.class,
             new Class[] { ConfigurableApplicationContext.class }, context);
85
          // <8> 主要是调用所有初始化类的 initialize 方法
86
```

```
87
           prepareContext(context, environment, listeners,
     applicationArguments,
 88
              printedBanner);
          // <9> 初始化 Spring 容器。
 89
 90
           refreshContext(context);
 91
           // <10> 执行 Spring 容器的初始化的后置逻辑。默认实现为空。
           afterRefresh(context, applicationArguments);
 92
 93
          // <11> 停止 Stopwatch 统计时长
           stopWatch.stop();
 94
 95
          // <12> 打印 Spring Boot 启动的时长日志。
 96
          if (this.logStartupInfo) {
 97
     StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass).logStarted(getApplicationLog
     (), stopWatch);
 98
           }
 99
           // <13> 通知 SpringApplicationRunListener 的数组, Spring 容器启动完成。
100
          listeners.started(context);
          // <14> 调用 ApplicationRunner 或者 CommandLineRunner 的运行方法。
101
           callRunners(context, applicationArguments);
102
103
         } catch (Throwable ex) {
           // <14.1> 如果发生异常,则进行处理,并抛出 IllegalStateException 异常
104
105
          handleRunFailure(context, ex, exceptionReporters, listeners);
           throw new IllegalStateException(ex);
106
107
         }
108
         // <15> 通知 SpringApplicationRunListener 的数组, Spring 容器运行中。
109
110
         try {
111
          listeners.running(context);
112
         } catch (Throwable ex) {
           // <15.1> 如果发生异常,则进行处理,并抛出 IllegalStateException 异常
113
114
          handleRunFailure(context, ex, exceptionReporters, null);
115
           throw new IllegalStateException(ex);
         }
116
117
         return context;
118
       }
119
     }
```