

Configuración de Conexión entre Open WebUI y Ollama en Linux

Jonathan Meza

2026

Índice de Contenidos

Introducción	1
Método Estándar: Usar <code>network_mode: host</code>	1
Método Alternativo: Modificar Ollama (Systemd)	1
Preguntas Frecuentes (FAQ)	2

Introducción

Por defecto, Ollama en Linux está configurado para escuchar únicamente peticiones locales (127.0.0.1). Cuando se ejecuta Open WebUI a través de Docker, este se encuentra en una red aislada y no puede comunicarse directamente con Ollama en el host de manera predeterminada.

El **estándar recomendado** para solucionar esto en Linux es configurar el contenedor de Docker para que comparta la red del host, evitando tener que modificar la configuración interna de Ollama o exponerlo a toda la red local de forma innecesaria.

Método Estándar: Usar `network_mode: host`

La forma más segura y recomendada de conectar Open WebUI con un Ollama instalado de forma local en Linux es modificar el archivo `docker-compose.yml` utilizando la propiedad `network_mode: host`.

1. Abre tu archivo `docker-compose.yml`.
2. Asegúrate de incluir la línea `network_mode: host` y de apuntar la variable de entorno `OLLAMA_BASE_URL` al `localhost`.

Ejemplo de configuración:

```
version: "3.9"

services:
  open-webui:
    image: ghcr.io/open-webui/open-webui:main
    container_name: open-webui
    restart: always
    network_mode: host
    environment:
      - OLLAMA_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434
      - PORT=3000
    volumes:
      - open-webui:/app/backend/data

volumes:
  open-webui:
```

Con esta configuración, Open WebUI puede conectarse a Ollama directamente en 127.0.0.1 ya que el contenedor comparte la misma interfaz de red que tu computadora.

Método Alternativo: Modificar Ollama (Systemd)

*Nota: Este método es opcional y solo necesario si deseas que Ollama sea accesible desde **otros dispositivos en tu red local** o si, por alguna restricción técnica, no puedes utilizar `network_mode: host` en tu contenedor.*

Para que Ollama acepte conexiones de cualquier interfaz de red:

1. **Crear el archivo de configuración:** Para evitar problemas con el editor interactivo de la terminal, puedes crear el directorio y el archivo directamente ejecutando estos comandos (cópialos y pégalos):

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/ollama.service.d

echo -e "[Service]\nEnvironment=\"OLLAMA_HOST=0.0.0.0\" | \"\n" | \
sudo tee /etc/systemd/system/ollama.service.d/override.conf
```

2. **Aplicar cambios:** Recarga la configuración y reinicia el servicio:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ollama
```

Preguntas Frecuentes (FAQ)

- **¿Por qué `network_mode: host` es el estándar en Linux?**

Porque es más seguro y eficiente. Mantiene la comunicación confinada a tu propia máquina (127.0.0.1) sin tener que exponer el puerto 11434 de Ollama a todos los dispositivos que estén conectados a tu router/red Wi-Fi.

- **¿Es seguro usar `network_mode: host`?**

Sí, en entornos locales de Linux. El contenedor asume la red del host, lo cual es ideal para servicios de inferencia como Ollama que se ejecutan a nivel local.