# 오디세우스/EduCOSMOS Project #2: EduOM Project Manual

Version 1.0

September 2013

Instructor: Prof. Kyu-Young Whang


### 목차

- 소개
  - 오디세우스/COSMOS
  - 오디세우스/EduCOSMOS Project
- EduOM Project
  - 자료 구조 및 연산
  - 구현할 Function 들
  - 제공되는 Function 들
  - Error 처리
- Project 수행 방법

# 오디세우스/COSMOS

- 오디세우스
  - 1990년부터 한국과학기술원 데이터베이스 및 멀티미 디어 연구실에서 개발한 객체 관계형 DBMS
- 오디세우스/COSMOS
  - 오디세우스의 저장 시스템으로서, 각종 데이터베이스
     응용 소프트웨어의 하부 구조로 사용되고 있음

### • 오디세우스 구조




# 오디세우스/EduCOSMOS Project

- 개요
  - Coarse granule locking 버전 오디세우스/COSMOS의 일부분을 구현하는 교육 목적용 project
- 목표
  - 오디세우스/COSMOS의 일부분을 구현함으로써 DBMS 각 모듈 별 기능을 학습함
- Project 종류
  - EduBfM
    - Buffer manager에 대한 연산들을 구현함
  - EduOM
    - Object manager와 page 관련 구조에 대한 연산들을 구현함
  - EduBtM
    - B+ tree 색인 manager에 대한 연산들을 구현함

# EduOM Project


### 목표

- Object를 저장하기 위한 slotted page 관련 구조에 대한 연산들을 구현함
- EduOM에서는 오디세우스/COSMOS OM의 기능들 중 극히 제한된 일부 기능들만을 구현함




### 데이터 구조

### sm\_CatOverlayForData



### **SlottedPage**



# sm\_CatOverlayForData

- 개요
  - 데이터 file에 대한 정보를 저장하기 위한 데이터 구조
    - 데이터 file: 서로 관련 있는 object들이 저장된 page들의 집합
  - 오디세우스/COSMOS의 각 데이터 file 마다 별도로 정보를 유지 함
- 구성
  - fid
    - File의 ID
  - eff
    - File의 extent fill factor로서, EduOM에서는 사용하지 않음
  - firstPage
    - File을 구성하는 첫 번째 page의 번호
  - lastPage
    - File을 구성하는 마지막 page의 번호

- availSpaceList10 ~ availSpaceList50
  - 각 available space list를 구성하는 첫 번째 (가장 최근에 삽입된) page의 번호
    - 10% available space list
      - » File을 구성하는 page들 중 자유 공간의 크기가 전체의 10% ~ 20% 인 page들의 doubly linked list
    - 20% available space list
      - » File을 구성하는 page들 중 자유 공간의 크기가 전체의 20% ~ 30% 인 page들의 doubly linked list
    - 30% available space list
      - » File을 구성하는 page들 중 자유 공간의 크기가 전체의 30% ~ 40% 인 page들의 doubly linked list
    - 40% available space list
      - » File을 구성하는 page들 중 자유 공간의 크기가 전체의 40% ~ 50% 인 page들의 doubly linked list
    - 50% available space list
      - » File을 구성하는 page들 중 자유 공간의 크기가 전체의 50% 이상인 page들 의 doubly linked list

# SlottedPage

- 개요
  - Object의 효율적인 저장 및 관리를 위한 page 데이터 구조
- 구성
  - header
    - Page에 대한 정보를 저장하는 page header
  - data[]
    - Object들을 저장하는 데이터 영역
  - slot[1]
    - Page에 저장된 object 식별에 필요한 정보를 저장하는 slot들의 array
      - 첫 번째 slot (*slot*[0]) 을 제외한 나머지 slot들 (*slot*[-1] ~ *slot*[-*n*]) 은 데이터 영역 과 메모리 공간을 공유함
        - » 첫 번째 slot의 array index = 0
        - » 다음 slot의 array index = 이전 slot의 array index 1
        - » Slot 번호 = |slot의 array index|

# SlottedPageHdr

- 개요
  - Page에 대한 정보를 저장하기 위한 데이터 구조
- 구성
  - pid
    - Page의 ID
      - Page 번호 및 volume 번호로 구성됨
  - flags
    - Page의 type을 나타내는 bit들의 집합
      - 두 번째 bit가 set 된 경우 (SLOTTED\_PAGE\_TYPE): slotted page임을 나타냄
      - 이외의 bit들은 EduOM에서는 사용하지 않음
  - reserved
    - Page에 대한 추가적인 정보를 저장하기 위한 예비 변수

#### nSlots

- Page의 slot array의 크기
   (= 사용중인 slot들 중 마지막 slot의 번호 + 1)
  - Page 내의 효율적인 공간 사용을 위해, object가 삽입/삭제 됨에 따라 slot array
     의 크기가 동적으로 변화함

#### free

- Page의 데이터 영역 중 contiguous free area의 시작 offset
  - Contiguous free area: 데이터 영역 상에서의 마지막 object 이후의 연속된 자유 공간

#### unused

- Page의 데이터 영역 중 contiguous free area를 제외한 자유 공간들의 크기의 합 (단위: # of bytes)
- fid
  - Page가 속한 file의 ID

### unique

- Page 내에서 최근 할당된 unique 번호
  - Unique 번호: 각 object마다 할당되는 고유 번호
  - 최초 0으로 초기화하고, om\_GetUnique()를 호출하여 값을 갱신함
- uniqueLimit
  - Page 내에서 현재 할당 가능한 unique 번호의 최대값
    - 최초 0으로 초기화하고, om\_GetUnique()를 호출하여 값을 갱신함
- nextPage / prevPage
  - 같은 file에 속한 다음/이전 page의 번호
    - File 구성 page들간의 double linked list 구조 유지를 위해 사용됨
- spaceListPrev / spaceListNext
  - 같은 available space list에 속한 이전/다음 page의 번호
    - Available space list 구성 page들간의 double linked list 구조 유지를 위해 사용됨

# SlottedPageSlot

- 개요
  - Page에 저장된 object 식별에 필요한 정보를 저장하기 위한 데 이터 구조
- 구성
  - offset
    - Page에 저장된 object의 데이터 영역 상에서의 offset
      - 사용하지 않는 slot일 경우, offset := EMPTYSLOT
  - unique
    - Object의 unique 번호
      - om\_GetUnique()를 호출하여 unique 번호를 할당 받음

# Object

### • 개요


- Page에 저장되는 object를 나타내는 데이터 구조
- EduOM에서는 object의 크기 (object header의 크기 + align 된 object 데이터 영역의 크기) 가 page 데이터 영역의 크기보다 작은 small object만을 고려함

### • 구성

- header
  - Object에 대한 정보를 저장하는 object header

#### – data[]

- Object의 데이터를 저장하는 데이터 영역
- 데이터가 저장된 데이터 영역의 크기는 4의 배수 (32비트 운영체제에서의 메모리 할당 기본 단위) 가 되도록 align 됨
  - 예) 길이가 6인 데이터가 저장된 경우,



# ObjectHdr

- 개요
  - Object에 대한 정보를 저장하기 위한 데이터 구조
- 구성
  - properties
    - Object의 특성을 나타내는 bit들의 집합
      - 모든 bit가 0인 경우, small object임을 나타냄
      - 다른 특성들은 EduOM에서는 사용하지 않음
  - tag
    - Object의 tag로서, EduOM에서는 사용하지 않음
  - length
    - Object의 데이터의 길이 (단위: # of bytes)
      - Align 된 데이터 영역의 크기가 아닌 데이터 영역에 저장된 데이터의 실제 길이

### 관련 연산

- Page에 새로운 object를 삽입
- Page에서 object를 삭제
- Page의 데이터 영역을 compact
  - 데이터 영역의 모든 자유 공간이 연속된 하나의 contiguous free area를 형성하도록 object들의 offset 를 조정함
- Page를 탐색
  - Page에서 원하는 object를 탐색함

# 구현할 API Function 들

- EduOM\_CreateObject()
- EduOM\_DestroyObject()
- EduOM\_CompactPage()
- EduOM\_ReadObject()
- EduOM\_NextObject()
- EduOM\_PrevObject()

- (※ API function들은 p.4의 오디세우스/COSMOS API의 일부를 의미함)
- (X API: Application Programming Interface)

# EduOM\_CreateObject()

- 파일: EduOM\_CreateObject.c
- 설명
  - File을 구성하는 page들 중 파라미터로 지정한 object와 같은 (또는 인접한) page에 새로운 object를 삽입하고, 삽입된 object의 ID를 반환함
    - 삽입할 object의 header를 초기화함
      - properties := 0x0
      - length := 0
      - 파라미터로 주어진 objHdr가 NULL이 아닌 경우,
        - » tag := objHdr에 저장된 tag 값
      - 파라미터로 주어진 objHdr가 NULL인 경우,
        - *» tag* := 0
    - eduom\_CreateObject()를 호출하여 page에 object를 삽입하고, 삽입된 object의 ID를 반환함

#### • 파라미터

- ObjectID \*catObjForFile
   (IN) object를 삽입할 file에 대한 정보 (sm\_CatOverlayForData) 가 저장된 object의 ID
- ObjectID \*nearObj
   (IN) 삽입할 object가 인접 저장 되어야 하는 object의 ID
- ObjectHdr \*objHdr (IN) 삽입할 object의 tag 값이 저장된 object header
- Four length(IN) 삽입할 object의 데이터의 길이 (단위: # of bytes)
- char \*data(IN) 삽입할 object의 데이터
- ObjectID \*oid (OUT) 삽입된 object의 ID
- 반환값
  - Four 에러코드
- 관련 함수
   eduom\_CreateObject()

# EduOM\_DestroyObject()

- 파일: EduOM\_DestroyObject.c
- 설명
  - File을 구성하는 page에서 object를 삭제함
    - 삭제할 object가 저장된 page를 현재 available space list에서 삭제함
    - 삭제할 object에 대응하는 slot을 사용하지 않는 빈 slot으로 설정함
      - Slot<sup>©</sup> offset := EMPTYSLOT
    - Page header를 갱신함
      - 삭제할 object에 대응하는 slot이 slot array의 마지막 slot인 경우, slot array의 크 기를 갱신함
        - » nSlots := 사용중인 slot들 중 마지막 slot의 번호 + 1
      - 삭제할 object의 데이터 영역 상에서의 offset에 따라 free 또는 unused 변수를 갱신함

- Object 삭제로 인해 확보되는 자유 공간의 크기
   = sizeof(*ObjectHdr*) + align 된 object 데이터 영역의 크기
   + slot array 크기 갱신에 따라 확보되는 자유 공간의 크기
- 삭제된 object가 page의 유일한 object이고, 해당 page가 file의 첫 번째 page가 아닌 경우,
  - Page를 file 구성 page들로 이루어진 list에서 삭제함
  - 해당 page를 deallocate 함
    - » 파라미터로 주어진 *dlPool*에서 새로운 dealloc list element 한 개를 할당 받음
      - Dealloc list: deallocate 할 page들의 linked list
    - » 할당 받은 element에 deallocate 할 page 정보를 저장함
    - » Deallocate 할 page 정보가 저장된 element를 dealloc list의 첫 번째 element로 삽입함
- 삭제된 object가 page의 유일한 object가 아니거나, 해당 page가 file의 첫 번째 page인 경우,
  - Page를 알맞은 available space list에 삽입함

#### • 파라미터

- ObjectID \*catObjForFile
   (IN) object를 삭제할 file에 대한 정보 (sm\_CatOverlayForData) 가 저장된 object의 ID
- ObjectID \*oid(IN) 삭제할 object의 ID
- Pool \*dlPool(INOUT) 새로운 dealloc list element를 할당 받기 위한 pool
- DeallocListElem \*dlHead
   (INOUT) dealloc list의 첫 번째 element를 가리키고 있는 header

#### • 반환값

- Four 에러코드

#### • 관련 함수

EduOM\_DestroyObject(), om\_FileMapDeletePage(), om\_PutInAvailSpaceList(), om\_RemoveFromAvailSpaceList(), BfM\_GetTrain(), BfM\_FreeTrain(), BfM\_SetDirty(), Util\_getElementFromPool()

# EduOM\_CompactPage()

- 파일: EduOM\_CompactPage.c
- 설명
  - Page의 데이터 영역의 모든 자유 공간이 연속된 하나의 contiguous free area를 형성하도록 object들의 offset를 조정함
    - 파라미터로 주어진 *slotNo*가 NIL (-1) 이 아닌 경우,
      - *slotNo*에 대응하는 object를 제외한 page의 모든 object들을 데이터 영역의 가장 앞부분부터 연속되게 저장함
        - » Object 저장 순서: 대응하는 slot 번호 순
      - slotNo에 대응하는 object를 데이터 영역 상에서의 마지막 object로 저장함
    - 파라미터로 주어진 *slotNo*가 NIL (-1) 인 경우,
      - Page의 모든 object들을 데이터 영역의 가장 앞부분부터 연속되게 저장함» Object 저장 순서: 대응하는 slot 번호 순
    - Page header를 갱신함

- 파라미터
  - SlottedPage \*apage(IN) compact할 page
  - Two slotNo
    - (IN) compact할 page의 데이터 영역 상에서 마지막으로 저장할 object에 대응하는 slot 번호
- 반환값
  - Four 에러코드
- 관련 함수 없음

# EduOM\_ReadObject()

- 파일: EduOM\_ReadObject.c
- 설명
  - Object의 데이터 전체 또는 일부를 읽고, 읽은 데이터에 대한 포인터를 반환함
    - 파라미터로 주어진 *oid*를 이용하여 object에 접근함
    - 파라미터로 주어진 *start* 및 *length*를 고려하여 접근한 object의 데이터를 읽음
      - Object의 데이터 영역 상에서 start에 대응하는 offset에서 부터 length 만큼의 데이터를 읽음
      - length가 REMAINDER인 경우, 데이터를 끝까지 읽음
    - 해당 데이터에 대한 포인터를 반환함

### • 파라미터

- ObjectID \*oid(IN) 읽을 object의 ID
- Four start
   (IN) 읽을 object의 데이터 영역 상에서 읽기를 시작할 offset
- Four length(IN) 읽을 데이터의 길이
- char \*buf(OUT) 읽은 데이터에 대한 포인터
- 반환값
  - Four 실제 읽은 byte 수 또는 에러코드
- 관련 함수
   EduOM\_ReadObject(), BfM\_GetTrain(), BfM\_FreeTrain()

# EduOM\_NextObject()

- 파일: EduOM\_NextObject.c
- 설명
  - 현재 object의 다음 object의 ID를 반환함
    - 파라미터로 주어진 curOID가 NULL 인 경우,
      - File의 첫 번째 page의 slot array 상에서의 첫 번째 object의 ID를 반환함
    - 파라미터로 주어진 curOID가 NULL 이 아닌 경우,
      - curOID에 대응하는 object를 탐색함
      - Slot array 상에서, 탐색한 object의 다음 object의 ID를 반환함
        - » 탐색한 object가 page의 마지막 object인 경우,
          - 다음 page의 첫 번째 object의 ID를 반환함
        - » 탐색한 object가 file의 마지막 page의 마지막 object인 경우,
          - EOS (End Of Scan) 를 반환함

### • 파라미터

- ObjectID \*catObjForFile
   (IN) 현재 object가 저장된 file에 대한 정보 (sm\_CatOverlayForData) 가 저장된 object의 ID
- ObjectID \*curOID (IN) 현재 object의 ID
- ObjectID \*nextOID(OUT) 현재 object의 다음 object의 ID
- ObjectHdr \*objHdr(OUT) 현재 object의 다음 object의 header

### • 반환값

- Four EOS또는 에러코드
- 관련 함수
   BfM\_GetTrain(), BfM\_FreeTrain()

# EduOM\_PrevObject()

- 파일: EduOM\_PrevObject.c
- 설명
  - 현재 object의 이전 object의 ID를 반환함
    - 파라미터로 주어진 curOID가 NULL 인 경우,
      - File의 마지막 page의 slot array 상에서의 마지막 object의 ID를 반환함
    - 파라미터로 주어진 curOID가 NULL 이 아닌 경우,
      - curOID에 대응하는 object를 탐색함
      - Slot array 상에서, 탐색한 object의 이전 object의 ID를 반환함
        - » 탐색한 object가 page의 첫 번째 object인 경우,
          - 이전 page의 마지막 object의 ID를 반환함
        - » 탐색한 object가 file의 첫 번째 page의 첫 번째 object인 경우,
          - EOS (End Of Scan) 를 반환함

### • 파라미터

- ObjectID \*catObjForFile
   (IN) 현재 object가 저장된 file에 대한 정보 (sm\_CatOverlayForData) 가 저장된 object의 ID
- ObjectID \*curOID (IN) 현재 object의 ID
- ObjectID \*prevOID(OUT) 현재 object의 이전 object의 ID
- ObjectHdr \*objHdr(OUT) 현재 object의 이전 object의 header
- 반환값
  - Four EOS또는 에러코드
- 관련 함수
   BfM\_GetTrain(), BfM\_FreeTrain()

### 구현할 Internal Function

eduom\_CreateObject()

# eduom\_CreateObject()

- 파일: eduom\_CreateObject.c
- 설명
  - File을 구성하는 page들 중 파라미터로 지정한 object와 같은 (또는 인접한) page에 새로운 object를 삽입하고, 삽입된 object의 ID를 반환함
    - Object 삽입을 위해 필요한 자유 공간의 크기를 계산함
      - sizeof(*ObjectHdr*) + align 된 object 데이터 영역의 크기 + sizeof(*SlottedPageSlot*)
    - Object를 삽입할 page를 선정함
      - 파라미터로 주어진 nearObj가 NULL 이 아닌 경우,
        - » nearObj가 저장된 page에 여유 공간이 있는 경우,
          - 해당 page를 object를 삽입할 page로 선정함
          - 선정된 page를 현재 available space list에서 삭제함
          - 필요시 선정된 page를 compact 함

- » nearObj가 저장된 page에 여유 공간이 없는 경우,
  - 새로운 page를 할당 받아 object를 삽입할 page로 선정함
  - 선정된 page의 header를 초기화함
  - 선정된 page를 file 구성 page들로 이루어진 list에서 *nearObj* 가 저장된 page의 다음 page로 삽입함
- 파라미터로 주어진 nearObj가 NULL 인 경우,
  - » Object 삽입을 위해 필요한 자유 공간의 크기에 알맞은 available space list가 존재하는 경우,
    - 해당 available space list의 첫 번째 page를 object를 삽입할 page로 선정함
    - 선정된 page를 현재 available space list에서 삭제함
    - 필요시 선정된 page를 compact 함
  - » Object 삽입을 위해 필요한 자유 공간의 크기에 알맞은 available space list가 존재하지 않고, file의 마지막 page에 여유 공간이 있는 경우,
    - File의 마지막 page를 object를 삽입할 page로 선정함
    - 필요시 선정된 page를 compact 함

- » Object 삽입을 위해 필요한 자유 공간의 크기에 알맞은 available space list가 존재하지 않고, file의 마지막 page에 여유 공간이 없는 경우,
  - 새로운 page를 할당 받아 object를 삽입할 page로 선정함
  - 선정된 page의 header를 초기화함
  - 선정된 page를 file의 구성 page들로 이루어진 list에서 마지막 page로 삽입함
- 선정된 page에 object를 삽입함
  - Object의 header를 갱신함
    - » length := 데이터의 길이
  - 선정한 page의 contiguous free area에 object를 복사함
  - Slot array의 빈 slot 또는 새로운 slot 한 개를 할당 받아 복사한 object의 식별을 위한 정보를 저장함
  - Page의 header를 갱신함
    - Object 삽입으로 인해 사용되는 자유 공간의 크기
       = sizeof(ObjectHot) + align 된 object 데이터 영역의 크기
       + 새로운 slot을 할당 받은 경우의 sizeof(SlottedPageSlot)
  - Page를 알맞은 available space list에 삽입함
- 삽입된 object의 ID를 반환함

### • 파라미터

- ObjectID \*catObjForFile
   (IN) object를 삽입할 file에 대한 정보 (sm\_CatOverlayForData) 가 저 장된 object의 ID
- ObjectID \*nearObj
   (IN) 삽입할 object가 인접 저장 되어야 하는 object의 ID
- ObjectHdr \*objHdr(IN) 삽입할 object의 tag 값이 저장된 object header
- Four length(IN) 삽입할 object의 데이터의 길이 (단위: # of bytes)
- char \*data(IN) 삽입할 object의 데이터
- ObjectID \*oid (OUT) 삽입된 object의 ID

- 반환값
  - Four 에러코드

### • 관련 함수

EduOM\_CompactPage(), om\_GetUnique(), om\_FileMapAddPage(), om\_PutInAvailSpaceList(), om\_RemoveFromAvailSpaceList(), RDsM\_PageIdToExtNo(), RDsM\_AllocTrains(), BfM\_GetTrain(), BfM\_GetNewTrain(), BfM\_FreeTrain(), BfM\_SetDirty()

# 제공되는 API Function 들

- RDsM\_PageIdToExtNo()
  - Page가 속한 extent의 번호를 반환함
    - Extent: 물리적으로 인접한 page들의 집합
  - 파라미터
    - PageID \*pageId (IN) page의 ID
    - Four \*extNo (OUT) page가 속한 extent의 번호
  - 반환값
    - Four 에러코드

### RDsM\_AllocTrains()

- Disk에서 새로운 page (sizeOfTrain=1) 또는 train (sizeOfTrain>1)
   을 할당하고, 할당된 page의 ID 또는 train의 첫 번째 page의 ID
   를 반환함
  - Train: page 데이터 영역의 크기보다 큰 large object를 저장하기 위한 구조로서, EduOM에서는 사용하지 않음
- 파라미터
  - Four volNo
     (IN) page/train을 할당할 disk가 속한 volume의 번호
  - Four firstExt

    (IN) page/train을 할당할 file의 첫 번째 page가 속한 extent의 번호
  - PageID \*nearPID
     (IN) 할당할 page/train이 disk 상에서 물리적으로 인접해야 하는 page의
     ID
  - Two eff

(IN) page/train을 할당할 file의 extent fill factor

- Four numOfTrains
  (IN) 할당할 page/train 개수
- Two sizeOfTrain
  - (IN) 할당할 train의 크기 (단위: # of pages) (※ page를 할당하기 위해서는, *sizeOfTrain*을 1로 설정함)
- PageID \*trainIDs (OUT) 할당된 page의 ID 또는 train의 첫 번째 page의 ID
- 반환값
  - Four 에러코드

#### BfM\_GetTrain()

- Page (sizeOfTrain=1) 또는 train (sizeOfTrain>1) 을 buffer에 fix 하고, 해당 page/train에 대한 포인터를 반환함
  - 모든 transaction들은 page/train을 access하기 전에 해당 page/train을 buffer에 fix 해야 함
- 파라미터
  - TrainID \*trainId (IN) fix 할 page의 ID 또는 train의 첫 번째 page의 ID
  - Char \*\*retBuf (OUT) fix된 page/train에 대한 포인터
  - Four type
     (IN) page/train을 fix 할 buffer의 종류
     (※ page를 fix 하기 위해서는, type을 PAGE\_BUF로 설정함)
- 반환값
  - Four 에러코드

- BfM\_GetNewTrain()
  - Disk 상에서 할당되지 않은 새로운 page (sizeOfTrain=1) 또는 train (sizeOfTrain>1) 을 buffer에 fix 하고, 해당 page/train에 대한 포인터를 반환함
  - 파라미터
    - TrainID \*trainId (IN) fix 할 page의 ID 또는 train의 첫 번째 page의 ID
    - char \*\*retBuf (OUT) fix된 page/train에 대한 포인터
    - Four type
       (IN) page/train을 fix 할 buffer의 종류
       (※ page를 fix 하기 위해서는, type을 PAGE\_BUF로 설정함)
  - 반화값
    - Four 에러코드

- BfM\_FreeTrain()
  - Page (*sizeOfTrain*=1) 또는 train (*sizeOfTrain*>1) 을 buffer에서 unfix 함
    - 모든 transaction들은 page/train access를 마치고 해당 page/train을 buffer에서 unfix 해야 함
  - 파리미터
    - TrainID \*trainId (IN) unfix 할 page의 ID 또는 train의 첫 번째 page의 ID
    - Four type
       (IN) page/train이 저장된 buffer의 종류
       (※ page를 unfix 하기 위해서는, type을 PAGE\_BUF로 설정함)
  - 반환값
    - Four 에러코드

- BfM\_SetDirty()
  - Buffer에 저장된 page (sizeOfTrain=1) 또는 train (sizeOfTrain>1)
     이 수정되었음을 표시하기 위해 DIRTY bit를 set 함
  - 파리미터
    - TrainID \*trainId (IN) DIRTY bit를 set 할 page의 ID 또는 train의 첫 번째 page의 ID
    - Four type
       (IN) page/train이 저장된 buffer의 종류
       (※ page의 DIRTY bit를 set 하기 위해서는, type을 PAGE\_BUF로 설정함)
  - 반환값
    - Four 에러코드

- Util\_getElementFromPool()
  - Pool에서 새로운 dealloc list element 한 개를 위한 메모리 공간
     을 할당 받고, 할당 받은 메모리 공간에 대한 포인터를 반환함
  - 파라미터
    - Pool \*aPool
       (IN) 할당을 위해 사용할 element pool
    - void \*elem (OUT) 할당 받은 dealloc list element
  - 반환값
    - Four 에러코드

# 제공되는 Function 들

- om\_GetUnique()
  - Page에서 사용할 unique 번호를 할당 받고, 해당 page의 header
     의 관련 정보를 갱신하고, 할당 받은 unique 번호를 반환함
  - 파라미터
    - PgaeID \*pid
       (IN) unique 번호를 할당 받을 page의 ID
    - Unique \*unique
       (OUT) 할당 받은 unique 번호
  - 반환값
    - Four 에러코드

- om\_FileMapAddPage()
  - Page를 file 구성 page들로 이루어진 list에 삽입함
  - 파라미터
    - ObjectID \*catObjForFile
       (IN) file에 대한 정보가 저장된 object의 ID
    - PageID \*prevPID
       (IN) 삽입할 page의 이전 page로 설정될 page의 ID
    - PageID \*newPID
       (IN) 삽입할 page의 ID
  - 반환값
    - Four 에러코드

- om\_FileMapDeletePage()
  - Page를 file 구성 page들로 이루어진 list에서 삭제함
  - 파라미터
    - ObjectID \*catObjForFile
       (IN) file에 대한 정보가 저장된 object의 ID
    - PageID \*newPID
       (IN) 삭제할 page의 ID
  - 반환값
    - Four 에러코드

- om\_PutInAvailSpaceList()
  - Page를 available space list에 삽입함
  - 파라미터
    - ObjectID \*catObjForFile
       (IN) file에 대한 정보가 저장된 object의 ID
    - PageID \*pid
       (IN) 삽입할 page의 ID
    - SlottedPage \*apage (INOUT) 삽입할 page
  - 반환값
    - Four 에러코드

- om\_RemoveFromAvailSpaceList()
  - Page를 available space list에서 삭제함
  - 파라미터
    - ObjectID \*catObjForFile
       (IN) file에 대한 정보가 저장된 object의 ID
    - PageID \*pid(IN) 삭제할 page의 ID
    - SlottedPage \*apage (INOUT) 삭제할 page
  - 반환값
    - Four 에러코드

# Error 처리

- Error 처리 매크로
  - ERR(e)
    - 파라미터로 주어진 error code *e*, error가 발생한 파일명 및 error가 발생한 위치 등을 error log 파일 (odysseus\_error.log) 에 기록한 후, error code를 반환함
    - 사용예 if(length < 0) ERR(eBADLENGTH\_OM)
  - ERRB1(e, pid, t)
    - Error code e를 반환하기 전에 파라미터로 주어진 *pid*에 대응하는 page 를 unfix 하는 것을 제외하고 ERR(e) 와 동일함
    - 사용예 if(e < 0) ERRB1(e, &pid, PAGE\_BUF)
- Error code \$(EduOM HOME DIR)/Header/EduOM errorcodes.h 파일 참고

# Project 수행 방법

- Project에서 사용되는 파일
  - 학생들이 구현해야 하는 파일
    - Skeleton 파일 (.c 파일) 구현부가 생략되어 있는 function들로 구성된 파일
  - 학생들에게 주어지는 파일
    - Object 파일 (.o 파일) 기반 시스템인 오디세우스/COSMOS가 object 파일로 compile된 것으로서, 구현할 모듈에서 사용되는 하위 레벨 function 들을 포함한 오디세우스/COSMOS의 모든 function들이 포함된 파일
    - Header 파일 (.h 파일) 구현할 모듈 및 테스트 모듈과 관련된 데이터 구조 정의와 function들의 prototype 들로 구성된 파일
    - 테스트 모듈 소스 코드 파일 구현한 모듈의 기능을 테스트 하기 위한 테스트 모듈의 소스 코드 파일
    - Solution 실행 파일 정확한 테스트 결과를 보여주는 실행 파일

## • Project 수행 방법

- Skeleton 파일 내의 function들을 구현함
  - 구현시 \$(EduOM\_HOME\_DIR)/Header 디렉토리의 헤더 파일들에 저장된 각종 macro들을 활용 가능함
- make 명령을 이용하여, 구현된 skeleton 파일들을 compile하고 주 어진 object 파일과 link함
  - Compile 및 linking 결과로서 구현된 모듈의 기능을 테스트하기 위한 실행 파일이 생성됨
- 생성된 실행 파일의 실행 결과를 주어진 solution 실행 파일의 실행 결과와 비교함
- ❖ 일부 기능만을 구현하여 테스트 하는 방법

테스트 모듈 소스 코드 내에서, 구현하지 않은 function을 호출하는 대신 그에 해당 하는 successful default solution function (function 명에서 "Edu" keyword가 제거된 형태) 을 호출하도록 수정함

예) EduOM\_CreateObject() function의 successful default solution function은 OM\_CreateObject() 임