

# 4°AULA

Introdução ao TSO

**Comandos Diversos** 



### <u>Índice</u>

1	Scrool	Erro! Indicador não definido.
2	File Transfer	7
3	Start	10
4	Swap list	11
4	Compilação	14



#### **PAGINAÇÃO**

SCROOL → Tem duas formas de paginar, CSR ou PAGE, CSR ao avançar ou retornar colocará a linha corrente na primeira, já o PAGE avançará sem çlevar em consideração a posição do cursor .

Editaremos na biblioteca ALUNONA.FONTES.COBOL o membro EXER0001 e faremos o SCROLL com a opção CSR conforme abaixo:

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
______
         ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001) - 01.07 Columns 00001 00072
***** ************************* Top of Data *****************
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID. EXERO001.
000300 AUTHOR. FUTURE SCHOOL CURSOS DE COMPUTACAO.
000400 *
000500 * GERAR ARQUIVO DE PECAS SELECIONADAS
000600 *
           ENVIRONMENT
CONFIGURATION
SPECIAL-NAMES.
              ENVIRONMENT DIVISION. CONFIGURATION SECTION.
000700
008000
000900
                              DECIMAL-POINT IS COMMA.
001000
001100
001200
             INPUT-OUTPUT SECTION.
           FILE-CONTROL.
001300
               FILE-CONTROL.
SELECT CADPECA ASSIGN TO UT-S-CADPECA
001300
001400 |
001500
                         FILE STATUS IS FS-CADPECA.
001600
       SELECT CADATU
FILE STATU
                         CADATU ASSIGN TO UT-S-CADATU FILE STATUS IS FS-CADATU.
001700
001800
Command ===>
                                                                Scrol(1 ===> CSR
 F1=Help F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
```

#### Scroll na opção CSR.

Com o cursor na linha 001400 e tecle PF8. Podemos observar que a linha 001400 foi movimentada para cabeçalho da página.

File	Edit Con	ıfirm Menu	Utilitie	s C	Compilers	Test Help		
EDIT 001400 001500			OBOL(EXERO ADPECA ILE STATUS	,	ASSIGN TO	O UT-S-CADE	Lumns 00001 PECA	00072
001600 001700	*	CRIPOR C	A D A MII		ACCICN M	O 11m C CADA	N MTT	
001700			ADATU ILE STATUS			O UT-S-CAD <i>I</i> ATU.	ATU	
001900	*							
002000	DAT	'A	DIVISIO	Ν.				
002100	FII	E	SECTION					
002200	*							
002300	FD	CADPECA						
002400		RECORD	CONTAINS	80	CHARACTE	RS		
002500		RECORDING	MODE	IS	F			
002600		LABEL	RECORD	IS	STANDARD			
002700			ECORD	IS	REG-CADP	ECA.		
002800	01	REG-CADPE	CA.					
002900		05 COD-PI				9(05).		
003000		05 NOME-1			PIC	X(30).		
003100		05 QTD-PI			PIC	9(05).		
003200		05 QTD-M	INIMA		PIC	9(05).		
Command							Scroll ===	> CSR
F1=Help	F3=	Exit 1	F5=Rfind	F	6=Rchange	F12=Cancel	_	



Com o cursor na linha 002900 e tecle PF7. Podemos observar abaixo que a linha 002900 foi movimentada para rodapé da página.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
            ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001) - 01.07 Columns 00001 00072
EDIT
001100
001200
               INPUT-OUTPUT
                                  SECTION.
001300
                FILE-CONTROL.
               SELECT CADPECA
001400
                                                ASSIGN TO UT-S-CADPECA
               FILE STATUS IS FS-CADPECA.
001500
001600 *
001700 *
001700 SELECT CADATU
                                                ASSIGN TO UT-S-CADATU
             FILE STATUS IS FS-CADATU.
001800
001900
           DATA
FILE
                                  DIVISION.
002000
002100
                                    SECTION.

        002200
        *

        002300
        FD CADPECA

        002400
        RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS

        002500
        RECORDING MODE IS F

        002600
        LABEL RECORD IS STANDARD

        002700
        DATA RECORD IS REG-CADPECA.

002200
                                             PIC 9(05).
                 05 COD-PECA
002900
Command ===>
                                                                          Scro(1 ===> CSR
                                F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
                F3=Exit
 F1=Help
```

Com o cursor na linha de comando teclando PF8 posso avançar pagina á pagina até o fim do programa.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
    ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001) - 01.07 Columns 00001 00072
EDIT
       026400
026500
         900-00-ERRO SECTION.
026700
            DISPLAY '********** EXER0001 **********
026800
026900
           DISPLAY '*
            DISPLAY '* ERRO ' FS-OPERACAO ' DO ARQUIVO ' FS-ARQUIVO ' *'
027000
            DISPLAY '*
027100
           DISPLAY '* FILE STATUS = ' FS-COD-STATUS
027200
027300
027400
           DISPLAY '*
            DISPLAY '* PROGRAMA ENCERRADO'
027500
027600
          DISPLAY '*
027700
            DISPLAY '************ EXER0001 ***********
027800
027900
            STOP
                RUN.
028000
          900-00-FIM.
028100
                       EXIT.
Command ===
                                      Scro(1 ===> CSR
         F3=Exit
F1=Help
                  F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
```



Com o cursor na linha de comando teclando PF7 podemos retornar pagina á pagina até o inicio do programa.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT ALUNONA.FONTES.COBOL(EXERO001) - 01.07
                                            Columns 00001 00072
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
           PROGRAM-ID. EXEROU01.
AUTHOR. FUTURE SCHOOL CURSOS DE COMPUTACAO.
000300
000400
          * GERAR ARQUIVO DE PECAS SELECIONADAS
000500
000600
         ENVIRONMENT
000700
                         DIVISION.
           CONFIGURATION SECTION.
000800
000900
          SPECIAL-NAMES.
001000
                         DECIMAL-POINT IS COMMA.
001100
          INPUT-OUTPUT
                        SECTION.
001200
001300
           FILE-CONTROL.
001400
           SELECT CADPECA
                                 ASSIGN TO UT-S-CADPECA
001500
                     FILE STATUS
                                IS FS-CADPECA.
001600
001700
              SELECT CADATU
                                  ASSIGN TO UT-S-CADATU
                  FILE STATUS
001800
                                  IS FS-CADATU.
Command ===> |
                                                     Scroll ===> CSR
                      F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
F1=Help
           F3=Exit
```

#### Scroll na opção PAGE.

Altere a opção Scrool para PAGE, conforme abaixo:

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
_____
       ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001) - 01.07
                                                Columns 00001 00072
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
          PROGRAM-ID. EXERO001.

AUTHOR. FUTURE SCHOOL CURSOS DE COMPUTACAO.
000200
000300
000400
          * GERAR ARQUIVO DE PECAS SELECIONADAS
000500
         ENVIRONMENT
000600
          ENVIRONMENT DIVISION. CONFIGURATION SECTION.
000700
008000
          SPECIAL-NAMES.
000900
001000
                        DECIMAL-POINT IS COMMA.
001100
001200
          INPUT-OUTPUT
                      SECTION.
001300
          FILE-CONTROL.
                                ASSIGN TO UT-S-CADPECA
001400
             SELECT CADPECA
001500
                    FILE STATUS IS FS-CADPECA.
001600
             SELECT CADATU
001700
                                 ASSIGN TO UT-S-CADATU
                    FILE STATUS IS FS-CADATU.
001800
                                                   Scrol ===> PAGE
Command ===>
F1=Help F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
```



Independente a linha que estiver o cursor, teclando PF8 você poderá visualizar pagina á pagina até o fim do programa.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
      ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001) - 01.07 Columns 00001 00072
EDIT
       *======*
026400
026500
         900-00-ERRO
                               SECTION.
026600
        026700
            DISPLAY '************ EXER0001 ***********
026800
026900
            DISPLAY '*
027000
           DISPLAY '* ERRO ' FS-OPERACAO ' DO ARQUIVO ' FS-ARQUIVO ' *'
          DISPLAY '*
027100
            DISPLAY '* FILE STATUS = ' FS-COD-STATUS
027200
027300
       DISPLAY '*
DISPLAY '* PROGRAMA ENCERRADO'
027400
027500
027600
       DISPLAY '*
DISPLAY '*********** EXERO001 ************
027700
027800
027900
            STOP
                 RUN.
028000
028100 900-00-FIM.
                      EXIT.
Scrol(1 ===> PAGE
Command ===>
        F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
F1=Help
```

Independente a linha que estiver o cursor, teclando PF7 visualizaremos pagina á pagina até o inicio do programa.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
          ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001) - 01.07
                                                         Columns 00001 00072
           ****** Top of Data ********
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
            PROGRAM-ID. EXERO001.
AUTHOR. FUTURE SCHOOL CURSOS DE COMPUTACAO.
000200
            AUTHOR.
000300
         *

* GERAR ARQUIVO DE PECAS SELECIONADAS
000400
000500
          *
ENVIRONMENT DIVISION
CONFIGURATION SECTION.
000600
                           DIVISION.
000700
000800
000900
           SPECIAL-NAMES.
001000
                             DECIMAL-POINT IS COMMA.
         *
INPUT-OUTPUT
FILE-CONTROL.
001100
001200
                           SECTION.
001300
                       CADPECA ASSIGN TO UT-S-CADPECA FILE STATUS IS FS-CADPECA.
001400
            SELECT CADPECA
001500
001600
             SELECT CADATU
                         CADATU ASSIGN TO UT-S-CADATU FILE STATUS IS FS-CADATU.
001700
001800
                                                            Scroll ===> PAGE
Command ===>
F1=Help F3=Exit
                       F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
```



#### FILE TRANFER - TRANFERÊNCIAS DE ARQUIVOS

Podemos transferir arquivos do Mainframe para outras tecnologias ou também de outras tecnologias para o Mainframe, veremos abaixo como fazer:

Digite P em OPTION e tecle <ENTER>.

```
CUSTOMPAC MASTER APPLICATION MENU
OPTION ===
                                                       SCROLL ===> PAGE
                                                    USERID - ALUNOJ2
                                                    TIME - 01:35
 IS ISMF
               - Interactive Storage Management Facility
     PDF
               - ISPF/Program Development Facility
               - Interactive Problem Control Facility
  ΙP
     IPCS
     SUPPORT - OS/390 ISPF System Support Options
     USER - OS/390 ISPF User Options
SMP/E - SMP/E Dialogs
  OU
  SM
     ICSF
              - Integrated Cryptographic Service Facility
  IC
  SD
     SDSF
              - System Display and Search Facility
     RACF - Resource Access Control Facility
               - Hardware Configuration Definition
  HC HCD
 BMB BMR BLD - BookManager Build (Create Online Documentation)
  BMR BMR READ - BookManager Read (Read Online Documentation)
 BMI BMR INDX - BookManager Read (Create Bookshelf Index)
X EXIT - Terminate ISPF using list/log defaults
F1=HELP F2=SPLIT F3=END
                                       F4=RETURN F5=RFIND
                                                                  F6=RCHANGE
              F8=DOWN
                           F9=SWAP
                                        F10=LEFT
                                                     F11=RIGHT
                                                                   F12=RETRIEVE
```

#### Digite 6 em OPTION e tecle <ENTER>.

```
Menu Utilities Compilers Options Status Help
                                       ISPF Primary Option Menu
                                                                                            Invalid option
O Settings Terminal and user parameters
Usew Display source data or listings
Edit Create or change source data
Utilities Perform utility functions
                                                                               No. of keys: 12
                                                                               Keys / line: SIX
                                                                                  Primary set: SIX
                                                                                Display set: PRI
Foreground Interactive language processing

Batch Submit job for language processing

Command Enter TSO or Workstation commands

Dialog Test Perform dialog testing


List applid: ISR

List type.: SHARED


Keylists.: PRIVATI
                                                                                  Keylists . : PRIVATE
9 IBM Products IBM program development products
10 SCLM
                         SW Configuration Library Manager
10 SCLM SW Configuration Library Man
11 Workplace ISPF Object/Action Workplace
       Enter X to Terminate using log/list defaults
Option ===>
                     F3=Exit
                                    F10=Actions F12=Cancel
  F1=Help
```



Lembre-se o cursor deve estar na 1º posição da linha.



Com o mouse clique em Host, e após na opção File Tranfer






Vejamos como preencher as informações necessárias.

Host Filename → abrir aspas simples, digitar a biblioteca para onde quero copiar ou inserir um membro e entre parenteses ponho nome desse membro exemplo: 'ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001)'

Pc Filename → clique no botão Browse e procure o diretório onde vai copiar o membro no exemplo da tela copiarei para o Pendrive G:\ mais o nome do membro.

Se quisermos tranferir do (Mainframe) da biblioteca do aluno para o pendrive devo cliclar no botão seta de cima ->

Se quisermos tranferir do pendrive para o (Mainframe) para biblioteca do aluno devo clicar no botão seta de baixo ←





#### **START**

Comando usado para abrir janelas de trabalho. Digite na linha de comando **START** tecle <ENTER>.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT ALUNONA.FONTES.COBOL(EXERO001) - 01.07
                                              Columns 00001 00072
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
           PROGRAM-ID. EXERO001.
AUTHOR. FUTURE SCHOOL CURSOS DE COMPUTACAO.
000300
           AUTHOR.
000400
          * GERAR ARQUIVO DE PECAS SELECIONADAS
000500
000600
         ENVIRONMENT DIVISION CONFIGURATION SECTION.
000700
                         DIVISION.
000800
000900
          SPECIAL-NAMES.
001000
                         DECIMAL-POINT IS COMMA.
001100
          INPUT-OUTPUT
                        SECTION.
001200
           FILE-CONTROL.
001300
001400
            SELECT CADPECA
                                  ASSIGN TO UT-S-CADPECA
001500
                                  IS FS-CADPECA.
                      FILE STATUS
001600
                                  ASSIGN TO UT-S-CADATU
001700
               SELECT CADATU
Command ==  START
                                                     Scroll ===> PAGE
           F3=Exit
                       F5=Rfind
                                 F6=Rchange F12=Cancel
F1=Help
```

#### Podemos observar que mais uma janela foi aberta.

```
CUSTOMPAC MASTER APPLICATION MENU
OPTION ===>
                                                         SCROLL ===> PAGE
                                                      USERID - ALUNOJ2
TIME - 22:04
  IS ISMF
              - Interactive Storage Management Facility
            - ISPF/Program Development Facility
               - Interactive Problem Control Facility
      IPCS
  ΙP
  OS SUPPORT - OS/390 ISPF System Support Options
  OU USER - OS/390 ISPF User Options
  SM SMP/E
               - SMP/E Dialogs
              - Integrated Cryptographic Service Facility
  IC ICSF
               - System Display and Search Facility
  SD SDSF
 R RACF - Resource Access Control Facility
HC HCD - Hardware Configuration Definition
BMB BMR BLD - BookManager Build (Create Online Documentation)
  BMR BMR READ - BookManager Read (Read Online Documentation)
  BMI BMR INDX - BookManager Read (Create Bookshelf Index)
     EXIT
               - Terminate ISPF using list/log defaults
 F1=HELP
             F2=SPLIT
                            F3=END
                                          F4=RETURN
                                                        F5=RFIND
                                                                      F6=RCHANGE
                          F9=SWAP F10=LEFT
                                                     F11=RIGHT
                                                                   F12=RETRIEVE
 F7=UP
              F8=DOWN
```

**PF9** Para Altenar entre as duas janelas Tecle PF9 e navegue, variando entre as telas.



#### **SWAP LIST**


Podem ser abertas até 8 janelas no TSO. Quando abrir mais de duas janelas para visualizá-las use o comando <u>SWAP LIST</u>. Digite <u>START</u> na linha de comando <ENTER>.

Menu	Functions	Confirm	Utilities	Help					
EDIT		ALUNONA.F	ONTES.COBOI				Row 0	0001 o	f 00004
	Name	Prompt	VV MM	Chan	ged	Size	Init	Mod	ID
	EXER0001	*Edited	01.07	10/08/22	21:35	281	198	281	ALUNOJ2
	TESTE222		01.00	10/08/17	16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	TESTE555		01.00	10/08/17	16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	TESTE777		01.00	10/08/17	16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	**End**								



O comando start abrirá uma 2º tela.

#### Digite OPTION P.3.2 <ENTER>





#### Digite **START** na linha de comando <ENTER>.

```
Menu RefList Utilities Help
                            Data Set Utility
   A Allocate new data set
                                          C Catalog data set
   R Rename entire data set
                                          U Uncatalog data set
   D Delete entire data set
                                          S Data set information (short)
blank Data set information
                                          M Allocate new data set
                                          V VSAM Utilities
ISPF Library:
  Project ..
  Group . . .
  Type . . . .
Other Partitioned, Sequential or VSAM Data Set:
  Data Set Name . . .
  Volume Serial . . .
                               (If not cataloged, required for option "C")
Data Set Password
                                (If password protected)
Option = START
F1=Help
                        F10=Actions F12=Cancel
```

#### Abrirá uma 3º tela.

```
CUSTOMPAC MASTER APPLICATION MENU
OPTION ===>
                                                      SCROLL ===> PAGE
                                                   USERID - ALUNOJ2
                                                   TIME - 17:51
  IS ISMF
              - Interactive Storage Management Facility
             - ISPF/Program Development Facility
  IP IPCS
               - Interactive Problem Control Facility
 OS SUPPORT - OS/390 ISPF System Support Options
              - OS/390 ISPF User Options
  OU USER
  SM SMP/E
              - SMP/E Dialogs
              - Integrated Cryptographic Service Facility
  IC ICSF
              - System Display and Search Facility
  SD SDSF
             - Resource Access Control Facility
  R
     RACF
 HC HCD - Hardware Configuration Definition
BMB BMR BLD - BookManager Build (Create Online Documentation)
 BMR BMR READ - BookManager Read (Read Online Documentation)
  BMI BMR INDX - BookManager Read (Create Bookshelf Index)
    EXIT
              - Terminate ISPF using list/log defaults
F1=HELP
             F2=SPLIT
                          F3=END
                                       F4=RETURN
                                                    F5=RFIND
                                                                  F6=RCHANGE
                                    F10=LEFT F11=RIGHT F12=RETRIEVE
F7=UP
             F8=DOWN
                          F9=SWAP
```




#### Para ver a lista de Janelas digite **SWAP LIST** na linha de comando <ENTER>.

```
CUSTOMPAC MASTER APPLICATION MENU
OPTION ===> SWAP LIST
                                                     SCROLL ===> PAGE
                                                  USERID - ALUNOJ2
                                                  TIME - 17:51
  IS ISMF
             - Interactive Storage Management Facility
           - ISPF/Program Development Facility
     PDF
     IPCS
              - Interactive Problem Control Facility
     SUPPORT - OS/390 ISPF System Support Options
              - OS/390 ISPF User Options
  OU
     USER
             - SMP/E Dialogs
  SM
     SMP/E
             - Integrated Cryptographic Service Facility
- System Display and Search Facility
  IC ICSF
  SD SDSF
             - Resource Access Control Facility
- Hardware Configuration Definition
     RACF
  R
  HC HCD
  BMB BMR BLD - BookManager Build (Create Online Documentation)
  BMR BMR READ - BookManager Read (Read Online Documentation)
  BMI BMR INDX - BookManager Read (Create Bookshelf Index)
             - Terminate ISPF using list/log defaults
    EXIT
 F1=HELP
             F2=SPLIT
                        F3=END
                                      F4=RETURN
                                                   F5=RFIND
             F8=DOWN
```

#### Nesta tela abaixo teremos:

- 1. Última tela aberta terá somente o ID.
- 2. Penúltima tela aberta terá o ID mais um -.
- 3. Primeira tela aberta terá o ID mais um \*.

Para abrir umas das telas posicione o cursor ao lado esquerdo da escolhida e tecle <ENTER>.





#### Compilação.

Digite o programa, lembrando que para isso existem regras da linguagem COBOL. Informações no site sobre nossas apostila didática(COBOL).

```
IDENTIFICATION DIVISION.
   PROGRAM-ID. EXER0001.
                                                            FUTURE SCHOOL CURSOS DE COMPUTAÇÃO.
* GERAR ARQUIVO DE PECAS SELECIONADAS
 ENVIRONMENT DIVISION. CONFIGURATION SECTION.
   SPECIAL-NAMES.
                                                            DECIMAL-POINT IS COMMA.
   INPUT-OUTPUT SECTION.
   FILE-CONTROL.
             LE-CONTROL.
SELECT CADPECA ASSIGN TO UT-S-CADPECA
                                              FILE STATUS IS FS-CADPECA.
                                          CADATU ASSIGN TO UT-S-CADATU FILE STATUS IS FS-CADATU.
              SELECT CADATU
 DATA DIVISION.
FILE SECTION.
  FD CADPECA
                                                      CONTAINS 80 CHARACTERS
                  RECORD
                 RECORDING MODE IS F
LABEL RECORD IS STANDARD
DATA RECORD IS REG-CADPECA.
   01 REG-CADPECA.
                 | NEW COLUMN | NEW
                  05 FILLER
                                                                                                                           PIC X(06).
   FD CADATU
              RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS
RECORDING MODE IS F
LABEL RECORD IS STANDARD
DATA RECORD IS REG-CADATU.

REG-CADATU.
05 COD-ATU PIC 9(05).
05 NOME-ATU PIC 9(05).
05 QTD-ATU PIC 9(05).
05 QTD-MIN-ATU PIC 9(05).
05 QTD-MAX-ATU PIC 9(05).
05 FORN-ATU PIC 9(05).
05 FORN-ATU PIC 9(05).
05 PR-UNIT-ATU PIC 9(07)V99.
05 PERDA-ATU PIC 9(07)V99.
05 TIPO-ATU PIC X(01).
05 FILLER PIC X(06).
                  RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS
 WORKING-STORAGE SECTION.
         AREAS EDITADAS
  01 WS-LIDOS-ED
                                                                                                                          PIC ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9.
 01 WS-GRAVADOS-ED
                                                                                                                      PIC ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9.
         ACUMULADORES
```



77 ACUM-LIDOS	PIC 9(12) VALUE 0.
77 ACUM-GRAVADOS *	PIC 9(12) VALUE 0.
* FILE STATUS *	
77 FS-CADPECA 77 FS-CADATU	PIC X(02) VALUE SPACES. PIC X(02) VALUE SPACES.
77 FS-COD-STATUS	PIC X(02) VALUE SPACES.
77 FS-ARQUIVO 77 FS-OPERACAO	PIC X(08) VALUE SPACES.
77 FS-OPERACAO 77 FS-ABERTURA	PIC X(13) VALUE SPACES. PIC X(13) VALUE 'NA ABERTURA'.
77 FS-LEITURA	PIC X(13) VALUE 'NA LEITURA'.
77 FS-GRAVACAO 77 FS-FECHAMENTO	PIC X(13) VALUE 'NA GRAVACAO'. PIC X(13) VALUE 'NO FECHAMENTO'.
* PROCEDURE DIVISION.	
	*
000-00-INICIO *===========	SECTION.
PERFORM 001-00-ABRIR-	-ARQUIVOS.
PERFORM 002-00-VER-AF	RQ-VAZIO.
PERFORM 003-00-TRATAR FS-CADPECA EQ	R-CADPECA UNTIL QUAL '10'.
PERFORM 004-00-FECHAR	R-ARQUIVOS.
STOP RUN.	
*=====================================	SECTION.
*	*
MOVE FS-ABERTURA	TO FS-OPERACAO.
OPEN INPUT CADPECA OUTPUT CADATU.	
PERFORM 001-01-TESTAR	R-FS.
001-00-FIM. EXIT.	
*=====================================	SECTION.
PERFORM 001-02-FS-CAL	DPECA.
PERFORM 001-03-FS-CAL	DATU.
001-01-FIM.	EXIT.
001-02-FS-CADPECA	**************************************
MOVE 'CADPECA'	TO FS-ARQUIVO.
MOVE FS-CADPECA	TO FS-COD-STATUS.
IF FS-CADPECA NOT E PERFORM 900-00-ERRO	EQUAL '00' AND '10'
001-02-FIM.	EXIT.
*=====================================	SECTION.
	SECTION.

#### FUTURE SCHOOL – Cursos de Computação



```
MOVE 'CADATU'
                       TΟ
                           FS-AROUIVO.
  MOVE FS-CADATU
                       TO
                           FS-COD-STATUS.
  IF FS-CADATU NOT EQUAL '00' AND '10'
     PERFORM 900-00-ERRO
001-03-FIM.
                    EXIT.
002-00-VER-ARQ-VAZIO
                    SECTION.
  PERFORM
         002-01-LER-CADPECA.
  IF FS-CADPECA EQUAL '10'
     DISPLAY '*********** EXER0001 **********
     DISPLAY '*
              ARQUIVO CADPECA VAZIO *'
     DISPLAY '*
     DISPLAY '*
     DISPLAY '*
                 PROGRAMA CANCELADO
     DISPLAY '*
     DISPLAY '*********** EXER0001 **********
     PERFORM 004-00-FECHAR-ARQUIVOS
     STOP RUN
  END-IF.
002-00-FIM. EXIT.
002-01-LER-CADPECA
                   SECTION.
MOVE FS-LEITURA
                      TO FS-OPERACAO.
  READ CADPECA.
  IF FS-CADPECA NOT EQUAL '10'
     PERFORM 001-02-FS-CADPECA
                      TO ACUM-LIDOS
     ADD 1
  END-IF.
002-01-FIM. EXIT.
003-00-TRATAR-CADPECA
                    SECTION.
  PERFORM 003-01-GRAVAR-CADATU.
  PERFORM
         002-01-LER-CADPECA.
003-00-FIM.
            EXIT.
*----*
003-01-GRAVAR-CADATU
                    SECTION.
WRITE REG-CADATU
                 FROM REG-CADPECA
                      TO FS-OPERACAO.
  MOVE FS-GRAVACAO
  PERFORM 001-03-FS-CADATU.
  ADD 1
                    TO ACUM-GRAVADOS.
003-01-FIM.
            EXIT.
004-00-FECHAR-ARQUIVOS SECTION.
```

#### FUTURE SCHOOL – Cursos de Computação



```
FS-FECHAMENTO
   MOVE
                             TΟ
                                   FS-OPERACAO.
   CLOSE CADPECA
         CADATU.
   PERFORM
           001-01-TESTAR-FS.
                           TO WS-LIDOS-ED.
   MOVE ACUM-LIDOS
                           TO
   MOVE ACUM-GRAVADOS
                                  WS-GRAVADOS-ED.
              ''.
   DISPLAY
   DISPLAY
                    ESTATISTICA DE PROCESSAMENTO
   DISPLAY
                 PROGRAMA EXER0001
   DISPLAY
   '----**'
   '** DDNAME | FUN | DESCRICAO DO ARQUIVO | QUANTID
   'ADE
   DISPLAY
   *** ----- | --- | ------
                           DE PECAS | ' ' WS-LIDOS-ED ' **'
   '** CADPECA | L | CADASTRO DE PECAS
                            LUALIZADO | '
WS-GRAVADOS-ED ' **'
   '** CADATU | G | CADATRO ATUALIZADO
   DISPLAY
   1 * * * * * * * * * * *
   DISPLAY ' '.
900-00-ERRO
                         SECTION.
   DISPLAY '*********** EXERO001 ***********
   DISPLAY '*
   DISPLAY '* ERRO ' FS-OPERACAO ' DO ARQUIVO ' FS-ARQUIVO ' *'
   DISPLAY '*
   DISPLAY '* FILE STATUS = ' FS-COD-STATUS
   DISPLAY '*
   DISPLAY '* PROGRAMA ENCERRADO'
   DISPLAY '*********** EXERO001 ***********
   STOP RUN.
900-00-FIM. EXIT.
```

Tecle PF3

#### FUTURE SCHOOL - Cursos de Computação



Copiar da biblioteca da escola FUTURE.FONTES.JCLS (JCOMPCOB). Dúvidas volte na aula3.

#### Digite **E** editar compilador que na escola tem nome de JCOMCOB.

	Menu	Functions	Confirm	Utilities	Help			
	EDIT	Namo		FONTES.COBO	L Changed	Size	Row 00	0001 of 00005 Mod ID
		Name EXER0001	Prompt L		10/08/22 21:35		198	281 ALUNOJ2
(	_E)	JCOMPCOE			08/03/05 21:40	35	35	0 IBMUSER
		TESTE222	2	01.00	10/08/17 16:37	5	5	0 ALUNOJ2
		TESTE55	5	01.00	10/08/17 16:37	5	5	0 ALUNOJ2
		TESTE77	7	01.00	10/08/17 16:37	5	5	0 ALUNOJ2
		**End**						

```
Command ===> Scroll ===> PAGE F1=Help F3=Exit F10=Actions F12=Cancel
```

#### Mude NOTIFY=IBMUSER para seu NOTIFY=ALUNOXX.

Informações no site sobre nossas apostilas didáticas (JCLS).

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT ALUNONA.FONTES.COBOL(JCOMPCOB) - 01.41 Columns 00001 00072
000001 //JCOMPCOB JOB IBMUSERB, MSGCLASS=A, CLASS=C, NOTIFY=ALUNONA
000002 //IGYWCLG PROC SYSLBLK=3200,
000003 //
                       LIBPRFX='CEE'
000004 //*
000005 //COBOL EXEC PGM=IGYCRCTL, REGION=2048K,
000006 // PARM=(LIST, MAP, APOST, DYNAM)
000007 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000008 //STEPLIB DD DISP=SHR, DSN=IGY.V2R1M0.SIGYCOMP
000009 //SYSLIN DD DSNAME=&&LOADSET,UNIT=SYSDA,

000010 // DISP=(MOD,PASS),SPACE=(TRK,(3,3)),

000011 // DCB=(BLKSIZE=&SYSLBLK)
000011 //
                             DCB=(BLKSIZE=&SYSLBLK)
000011 // DCB=(BLRS1ZE=&SYSLBLK)
000012 //SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000013 //SYSUT2 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000014 //SYSUT3 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000015 //SYSUT4 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000016 //SYSUT5 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000017 //SYSUT6 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000018 //SYSUT7 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
Command ===> F1=Help F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
                                                                                      Scroll ===> PAGE
```



Podemos observar que na linha 000026 entre parênteses digite o membro a ser compilado EXER0001, na Linha 000035 mude DSN=FUTURE para seu aluno DSN=ALUNOXX e entre parênteses digite o membro a ser compilado EXER0001.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT ALUNONA.FONTES.COBOL(JCOMPCOB) - 01.42 Columns 00001 00072
000019 //LKED EXEC PGM=HEWL, COND=(4, LT, COBOL), REGION=1024K
000020 //SYSLIB DD DSNAME=&LIBPRFX..SCEELKED,DISP=SHR
000021 // DD DSN=CSF.SCSFMODO,DISP=SHR
000022 // DD DSN=IBMUSER.PGMS.LOADLIB,DISP=SHR
000023 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000024 //SYSLIN DD DSNAME=&&LOADSET, DISP=(OLD, DELETE)
000025 // DD DDNAME=SYSIN
000026 //SYSLMOD DD DSN=FUTURE.LMODUU.COBOL(EXER0001), DPSP=SHR 000027 //SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (10,10)) 000028 //STEPLIB DD DSNAME=&LIBPRFX..SCEERUN, DISP=SHR
000029 //SYSPRINT DD SYSOUT=A
000030 //CEEDUMP DD SYSOUT=*
000031 //SYSUDUMP DD SYSOUT=*
000032 //SYSOUT DD SYSOUT=A 000033 // PEND
000034 //COBGO EXEC IGYWCLG
000035 //COBOL.SYSIN DD DSN=ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001),DISP=SHR
         ****************************** Bottom of Data **********************
Command ===>
                                                                          Scroll ===> PAGE
              F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
 F1=Help
```

#### Digite na linha de comando **SUBMIT** ou **SUB**<ENTER>.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
          ALUNONA.FONTES.COBOL(JCOMPCOB) - 01.42
                                                                   Columns 00001 00072
000019 //LKED EXEC PGM=HEWL, COND=(4,LT,COBOL), REGION=1024K
000020 //SYSLIB DD DSNAME=&LIBPRFX..SCEELKED,DISP=SHR
000021 // DD DSN=CSF.SCSFMOD0,DISP=SHR
000022 // DD DSN=IBMUSER.PGMS.LOADLIB,DISP=SHR
000023 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000024 //SYSLIN DD DSNAME=&&LOADSET, DISP=(OLD, DELETE)
000025 // DD DDNAME=SYSIN
000026 //SYSLMOD DD DSN=FUTURE.LMODUL.COBOL(EXER0001),DISP=SHR
000027 //SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (10,10))
000028 //STEPLIB DD DSNAME=&LIBPRFX..SCEERUN,DISP=SHR 000029 //SYSPRINT DD SYSOUT=A
000030 //CEEDUMP DD SYSOUT=*
000031 //SYSUDUMP DD SYSOUT=*
000032 //SYSOUT DD SYSOUT=A
000033 // PEND
000034 //COBGO EXEC
                   EXEC IGYWCLG
000035 //COBOL.SYSIN DD DSN=ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001), DISP=SHR
        **************************** Bottom of Data *******************
Command <del>{==> SUB</del>
                                                                       Scroll ===> PAGE
           F3=Exit
                              F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
 F1=Help
```



#### Mensagem na tela de job submetido.

```
IKJ56250I JOB JCOMPCOB(JOB06081) SUBMITTED
***
```

#### Tecle <ENTER>.

```
23.01.17 JOB06081 $HASP165 JCOMPCOB ENDED AT N1 MAXCC=8 CN(INTERNAL)
```

#### Tecle <ENTER>.

Podemos observar que o return code MAXCC=8;

O compilador indica ao programador se deu erro ou não através do Return Code 'retornando um código', veremos abaixo;

- MAXCC=**0** → indica que não ouve erro.
- MAXCC=4 → indica que existe alguns comentários do compilador, mas não houve erro.
- MAXCC=8 → indica que houve erro de compilação é necessário à correção.
- MAXCC=12 → indica que houve erro grave de compilação é necessário à correção.

Digite **START** na linha de comando <ENTER> para abrir uma janela, vamos na tela chamada spool editar o compilador JCOMPCOB e ver a linha que está o erro no programa.


```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
        ALUNONA.FONTES.COBOL(JCOMPCOB) - 01.42
                                                              Columns 00001 00072
000019 //LKED EXEC PGM=HEWL, COND=(4, LT, COBOL), REGION=1024K
000020 //SYSLIB DD DSNAME=&LIBPRFX..SCEELKED,DISP=SHR
000021 // DD DSN=CSF.SCSFMOD0,DISP=SHR
000022 // DD DSN=IBMUSER.PGMS.LOADLIB,DISP=SHR
000023 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000024 //SYSLIN DD DSNAME=&&LOADSET,DISP=(OLD,DELETE)
000025 // DD DDNAME=SYSIN
000026 //SYSLMOD DD DSN=FUTURE.LMODUL.COBOL(EXER0001),DISP=SHR 000027 //SYSUT1 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(10,10))
000028 //STEPLIB DD DSNAME=&LIBPRFX..SCEERUN,DISP=SHR
000029 //SYSPRINT DD SYSOUT=A
000030 //CEEDUMP DD SYSOUT=*
000031 //SYSUDUMP DD SYSOUT=*
000032 //SYSOUT DD SYSOUT=A
000033 // PEND
000034 //COBGO EXEC IGYWCL
                   EXEC IGYWCLG
000035 //COBOL.SYSIN DD DSN=ALUNONA.FONTES.COBOL(EXER0001), DISP=SHR
       Command == START
                                                                   Scroll ===> PAGE
              F3-Exit F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
 F1=Help
```



#### Digite na Linha de comando opção SD.ST <ENTER>.

```
CUSTOMPAC MASTER APPLICATION MENU
OPTION ===X SD.ST
                                                                   SCROLL ===> PAGE
                                                                USERID - ALUNONA
                                                                TIME - 23:13
  IS ISMF - Interactive Storage range PDF - ISPF/Program Development Facility
                  - Interactive Storage Management Facility
  IP IPCS
                  - Interactive Problem Control Facility
       SUPPORT - OS/390 ISPF System Support Options
USER - OS/390 ISPF User Options
  OU USER
  SM SMP/E
                  - SMP/E Dialogs
                 - Integrated Cryptographic Service Facility
  T.C.
      ICSF - Integrated Cryptographic Service :
SDSF - System Display and Search Facility
RACF - Resource Access Control Facility
HCD - Hardware Configuration Definition
       TCSF
  SD SDSF
  R
  HC HCD
  BMB BMR BLD - BookManager Build (Create Online Documentation)
  BMR BMR READ - BookManager Read (Read Online Documentation)
BMI BMR INDX - BookManager Read (Create Bookshelf Index)
                 - Terminate ISPF using list/log defaults
     EXIT
 F1=HELP
               F2=SPLIT
                               F3=END
                                                F4=RETURN F5=RFIND
                                                                                 F6=RCHANGE
                                                                                 F12=RETRIEVE
 F7=UP
                 F8=DOWN
                                 F9=SWAP
                                                F10=LEFT F11=RIGHT
```

#### Cursor na opção FILTER <ENTER>.



COMMAND INPUT ===> SCROLL ===> PAGE F1=HELP F2=SPLIT F3=END F4=RETURN F5=IFIND F6=BOOK F7=UP F8=DOWN F9=SWAP F10=LEFT F11=RIGHT F12=RETRIEVE



#### Digite opção 2 <ENTER>.

```
Display Filter View Print Options Help

SDSF STA | 2 | 1. Filter... | LINE 1-1 (1)

NP JOB | 2. Prefix of jobname... | E C POS SAFF ASYS STATUS

ALU | 3. Owner... | UTION SYS1 SYS1

| 4. Destination... |
| 5. System name... |
| 6. Change APPC to OFF |
```

COMMAND INPUT ===> SCROLL ===> PAGE F1=HELP F2=SPLIT F3=END F4=RETURN F5=IFIND F6=BOOK

#### Digite \* <ENTER>.

Display Filter View Print Options Help	
SDSF STA   Prefix of Jobname NP JOB	E 1-1 (1)   FF ASYS STATUS
ALU   Type a prefix to limit jobs on the DA, H,   I, O and ST panels.	S1 SYS1
(string, may include * and %)	 
F1=Help F2=Split F3=Cancel F9=Swap   F12=Cancel	

COMMAND INPUT ===> SCROLL ===> PAGE F1=HELP F2=SPLIT F3=END F4=RETURN F5=IFIND F6=BOOK



Podemos visualizar tudo que está sendo rodado no spool.

Cursor na opção FILTER <ENTER>. Digite opção <u>3</u><ENTER>.

Display Fi	lter View Print	Option	s Help			
SDSF STA 3 NP JOB ALU   RAC   SYS   VTA   INI ' BPXAS	1. Filter 2. Prefix of jobr 3. Owner 4. Destination 5. System name 6. Change APPC to	name O OFF	L CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		S SAFF SYS1 SYS1 SYS1 SYS1 SYS1 SYS1	-16 (23) ASYS STATUS SYS1 SYS1 SYS1 SYS1 SYS1 SYS1 SYS1 SY
INIT	STC06050 Y STC06049 Y		XECUTION XECUTION		SYS1 SYS1	SYS1 SYS1
INIT TSO	STC06052 Y STC06053 Y	15 E	XECUTION		SYS1	SYS1 SYS1
TCPIP	STC06054 OMVSKERN	15 E	XECUTION		SYS1	
ŞMASCOMM IBMUSER	STC01874 TSU06066 IBMUSER	15 P:		A	1 2	
ALUNOA1					3	
	JOB06071 ALUNOJ2		RINT	С	4	
ALUNOJ2C	JOB06072 ALUNOJ2	1 P	RINT	A	5	
COMMAND INPUT F1=HELP	===> F2=SPLIT F3=E	END	F4=RETU	RN	F5=IFIND	SCROLL ===> PAGE F6=BOOK



Digite o seu aluno, visualizaremos apenas o compilador do aluno < ENTER >.

```
Display Filter View Print Options Help
-----.
SDSF STA | Owner | E 1-16 (23)
NP JOB |
                                       | FF ASYS STATUS
   ALU | Type an owner to limit jobs on the DA, H, | S1 SYS1 RAC | I, O and ST panels. | S1 SYS1
   RAC \mid I, O and ST panels.
   SYS
                                       | S1 SYS1
   SYS VTA ALUNONA (string, may include * and %) | S1 SYS1 | S1 SYS1
   BPX | F1=Help F2=Split F3=Cancel F9=Swap | S1 SYS1 INI | F12=Cancel | S1 SYS1
   INI '----' S1 SYS1
   COMMAND INPUT ===>
                                            SCROLL ===> PAGE
        F2=SPLIT F3=END F4=RETURN F5=IFIND F6=BOOK
F1=HELP
```

Podemos observar que estamos visualizando apenas referente a nosso aluno.

```
Display Filter View Print Options Help

SDSF STATUS DISPLAY ALL CLASSES

NP JOBNAME JOBID OWNER PRTY QUEUE C POS SAFF ASYS STATUS
ALUNONA TSU06080 ALUNONA 15 EXECUTION SYS1 SYS1

JCOMPCOB JOB06081 ALUNONA 1 PRINT C 12
```

COMMAND INPUT	===>				SCROLL ===>	PAGE
F1=HELP	F2=SPLIT	F3=END	F4=RETURN	F5=IFIND	F6=BOOK	
F7=UP	F8=DOWN	F9=SWAP	F10=LEFT	F11=RIGHT	F12=RETR	EVE



#### Seleção do job no spool é feita pelo S → select,tecle S<ENTER>.

```
Display Filter View Print Options Help

SDSF STATUS DISPLAY ALL CLASSES LINE 1-2 (2)

NP JOBNAME JOBID OWNER PRTY QUEUE C POS SAFF ASYS STATUS

ALUNONA TSU06080 ALUNONA 15 EXECUTION SYS1 SYS1

JCOMPCOB JOB06081 ALUNONA 1 PRINT C 12
```

COMMAND INPUT ===> SCROLL ===> PAGE F1=HELP F2=SPLIT F3=END F4=RETURN F5=IFIND F6=BOOK F7=UP F8=DOWN F9=SWAP F10=LEFT F11=RIGHT F12=RETRIEVE

#### Digite na linha de comando M e tecle PF8.

Display Filter	View Print	Options	Help				
SDSF OUTPUT DISPI COMMAND INPUT === ********	M *********	** TOP OF		****	SCROLI	L ===> P *****	AGE ***
23.01.14 JOB06081	MONDAY,	23 AUG	2010				
23.01.14 JOB06081	IRR010I USE	RID ALUNO	NA IS ASSIG	NED TO THI	S JOB.		
23.01.14 JOB06081	IEF677I WARN	ING MESSA	GE(S) FOR JO	В ЈСОМРСОВ	ISSUEI	D	
23.01.15 JOB06081	ICH70001I AL	UNONA LA	ST ACCESS AT	22:58:54	ON MONI	DAY, AUG	UST
23.01.15 JOB06081	\$HASP373 JCO	MPCOB STA	RTED - INIT	3 - CLA	.ss c -	SYS SYS	1
23.01.15 JOB06081	IEF403I JCOM	PCOB - ST	ARTED - TIME	=23.01.15			
23.01.17 JOB06081	_				-	TIMING	S (M
23.01.17 JOB06081	-JOBNAME ST	EPNAME PRO	OCSTEP RC	EXCP	CONN	TCB	SRB
23.01.17 JOB06081	-JCOMPCOB	CO	BGO 08	722	0	.01	.00
23.01.17 JOB06081	-JCOMPCOB	CO	BGO FLUSH	0	0	.00	.00
23.01.17 JOB06081	IEF404I JCOM	PCOB - EN	DED - TIME=2	3.01.17			
23.01.17 JOB06081	-JCOMPCOB EN	DED. NAM	E-		TOTAL	TCB CPU	TIM
23.01.17 JOB06081	\$HASP395 JCO	MPCOB END	ED				
JES2 JOB SI							
F1=HELP F2=	SPLIT F3=	END	F4=RETURN	F5=IFIND	F6	6=BOOK	
F7=UP F8=	DOWN F9=	SWAP :	F10=LEFT	F11=RIGHT	F12	2=RETRIE	IVE



Tecle PF7 procure a linha LineID Message code Messade text, após essa linha visualizo erros do programa e 'em que linhas eles estão'.

```
WRK-STOR LOCATED AT 001290 FOR 000000AD BYTES
    WILL BE ALLOCATED FOR 00000120 BYTES
PP 5648-A25 IBM COBOL for OS/390 & VM 2.1.2
                                                        EXER0001 Date 08
LineID Message code Message text
   17 IGYDS1082-E A period was required. A period was assumed before "SELEC
   34 IGYDS1082-E \, A period was required. A period was assumed before "05".
Messages Total Informational Warning Error
                                                  Severe Terminating
Printed:
* Statistics for COBOL program EXER0001:
    Source records = 281
    Data Division statements = 33
    Procedure Division statements = 78
End of compilation 1, program EXER0001, highest severity 8.
Return code 8
F1=HELP F2=SPLIT F3=END F4=RETURN F5=IFIND F6=BOOK
F7=UP F8=DOWN F9=SWAP F10=LEFT F11=RIGHT F12=RETRIEVE
```

Sei que linhas estão os erros, vou editar o membro EXER001.

#### PF9 Navegar entre duas sessões

Tecle PF9 e navegue, variando entre as telas

Na 1º tela estou com o compilador editado (JCOMPCOB) na outra com as linhas que estão os erros.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT ALUNONA.FONTES.COBOL(JCOMPCOB) - 01.42 Columns 00001 00072
000016 //SYSUT5 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000017 //SYSUT6 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000018 //SYSUT7 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000019 //LKED EXEC PGM=HEWL, COND=(4, LT, COBOL), REGION=1024K
000020 //SYSLIB DD DSNAME=&LIBPRFX..SCEELKED,DISP=SHR
000021 // DD DSN=CSF.SCSFMOD0,DISP=SHR
000022 // DD DSN=IBMUSER.PGMS.LOADLIB,DISP=SHR
000023 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000024 //SYSLIN DD DSNAME=&&LOADSET,DISP=(OLD,DELETE)
000025 // DD DDNAME=SYSIN
000026 //SYSLMOD DD DSN=FUTURE.LMODUL.COBOL(EXER0001),DISP=SHR 000027 //SYSUT1 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(10,10))
000028 //STEPLIB DD DSNAME=&LIBPRFX..SCEERUN,DISP=SHR
000029 //SYSPRINT DD SYSOUT=A
000030 //CEEDUMP DD SYSOUT=*
000031 //SYSUDUMP DD SYSOUT=*
000032 //SYSOUT DD SYSOUT=A
000033 // PEND
Command ===>
                                                                            Scroll ===> PAGE
 F1=Help F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
```

Tecle PF3



#### Edite o membro.

Menu	Functions Con	firm Utilities	Help			
EDIT		NONA.FONTES.COE				0001 of 00005
	Name Pr	compt VV N	M Changed	Size	Init	Mod ID
_(_E_)	EXER0001 *E	dited 01.0	9 10/08/23 22:4	8 281	198	281 ALUNOJ2
	JCOMPCOB *E	dited 01.4	2 10/08/23 22:3	5 35	35	0 ALUNOJ2
	TESTE222	01.0	0 10/08/17 16:3	7 5	5	0 ALUNOJ2
	TESTE555	01.0	0 10/08/17 16:3	7 5	5	0 ALUNOJ2
	TESTE777 **End**	01.0	0 10/08/17 16:3	7 5	5	0 ALUNOJ2

Command ===> Scroll ===> PAGE F1=Help F3=Exit F10=Actions F12=Cancel

Tecle PF9 e navegue, variando entre as telas.

Tire os erros que aprenderemos na apostila de COBOL e vamos submeter novamente o job de compilação.

Editaremos novamente o compilador JCOMPCOB.

Menu	Functions Con	firm Util	ities H	elp					
EDIT	A	LUNONA.FON	TES.COBO	L			Row 00	)001 c	of 00005
	Name	Prompt	VV MM	Chang	ged	Size	Init	Mod	ID
	EXER0001	*Edited	01.10	10/08/24	00:14	281	198	281	ALUNONA
(E)	JCOMPCOB	*Edited	01.42	10/08/23	22:35	35	35	0	ALUNOJ2
	TESTE222		01.00	10/08/17	16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	TESTE555		01.00	10/08/17	16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	TESTE777		01.00	10/08/17	16:37	5	5	0	ALUNOJ2
	**End**								

Command ===> Scroll ===> PAGE F1=Help F3=Exit F10=Actions F12=Cancel



#### Submeter novamente, SUB<ENTER>.

```
File Edit Confirm Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT ALUNONA.FONTES.COBOL(JCOMPCOB) - 01.42 Columns 00001 00072
==MSG> -Warning- The UNDO command is not available until you change
                   your edit profile using the command RECOVERY ON.
000001 //JCOMPCOB JOB IBMUSERB, MSGCLASS=A, CLASS=C, NOTIFY=ALUNONA
000002 //IGYWCLG PROC SYSLBLK=3200,
000003 //
                         LIBPRFX='CEE'
000004 //*
000005 //COBOL EXEC PGM=IGYCRCTL,REGION=2048K,
000006 //
                  PARM=(LIST, MAP, APOST, DYNAM)
000007 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000008 //STEPLIB DD DISP=SHR, DSN=IGY.V2R1M0.SIGYCOMP
000009 //SYSLIN DD DSNAME=&&LOADSET,UNIT=SYSDA,
000010 // DISP=(MOD,PASS),SPACE=(TRK,(3,3)),
000011 // DCB=(BLKSIZE=&SYSLBLK)
000011 // DCB-(BLRS12E-&SISLBLK)
000012 //SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000013 //SYSUT2 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000014 //SYSUT3 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
000014 //SYSUTA DD UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (1,1))
Command == SUB
F1=Help F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F12=Cancel
                                                                         Scroll ===> PAGE
```

#### Mensagem na tela de job submetido.

```
IKJ56250I JOB JCOMPCOB(JOB06083) SUBMITTED

***

Tecle <ENTER>.

00.22.53 JOB06083 $HASP165 JCOMPCOB ENDED AT N1 MAXCC=0 CN(INTERNAL)

***
```

Foi gerado um módulo carga em linguagem máquina.