

ÍNDICE

CONSIDERAÇÕES INICIAIS PRINCIPAIS FUNÇÕES DE GERENCIAMENTO	6 7
CONECTIVIDADE DO CICS	8
O CICS NO AMBIENTE MVS	9
PROGRAMAÇÃO SOB CICS	
TECNICAS GERAIS DE PROGRAMAÇÃO	10
MULTITHREADING	11
VIRTUAL-STORAGE PAGING	11
PAGE-FAULT	11
TRANSAÇÕES E TASKS	
EXECUÇÃO DE UMA TRANSAÇÃO	12
PARTICULARIDADES DO PROGRAMA EM COBOL	
NÃO CODIFICAR	13
NÃO UTILIZAR	13
NÃO ESQUECER	14
INÍCIO TÍPICO DE UM PROGRAMA	15
TIPOS DE TRANSAÇÕES	.0
SÍNCRONAS	16
ASSÍNCRONAS	16
NÃO CONVERSACIONAL	16
CONVERSACIONAL	17
PSEUDO CONVERSACIONAL	17
PREPARAÇÃO DE UM PROGRAMA	.,
TRANSLATOR	20
LINKAGE EDITOR	20
O COMANDO EXEC CICS	20
ARGUMENTOS POSSÍVEIS PARA PROGRAMA COBOL	21
CONSIDERAÇÕES	22
TRATAMENTO DE ERROS	23
COMANDOS DE TERMINAL CONTROL	20
EXEC CICS RECEIVE	24
EXEC CICS SEND	25
EXEC CICS ISSUE ERASEAUP	27
COMANDOS DE INTERVAL CONTROL	
EXEC CICS ASKTIME	28
EXEC CICS FORMATTIME	28
COMANDOS DE PROGRAM CONTROL	20
EXEC CICS LINK	30
EXEC CICS XCTL	30
EXEC CICS RETURN	32
USO DA COMMAREA	33
EXEMPLOS DE USO DA COMMAREA	34
BMS - BASIC MAPPING SUPPORT	0.
MAPAS	36
MAPAS FÍSICOS:	36
MAPAS LÓGICOS:	36
MAPSET	38
Desenvolvido por Alfredo Wagner da Silva a partir da Literatura IBM sobre o assunto.	11/09/07
2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,,,



2

EXEMPLO	39
DEFINIÇÃO DO MAPA FÍSICO	40
DEFINIÇÃO DO MAPA LÓGICO	40
EXEC CICS SEND MAP	41
EXEC CICS RECEIVE MAP	41
EXEMPLOS DE COMANDOS DE BMS	41
ALTERANDO DINAMICAMENTE OS BYTES DE ATRIBUTO	43
TESTE DE TECLAS FUNCIONAIS	44
FILE CONTROL	4 =
ACESSO A ARQUIVOS	45
PESQUISA A ARQUIVOS VSAM	46 46
ESDS KSDS	46
RRDS	47
EXEC CICS READ	48
PESQUISA A ARQUIVOS VSAM	49
EXEMPLO DE PESQUISA A ARQUIVO	50
CONDIÇÕES EXCEÇÃO	51
BROWSE - PRINCIPAIS COMANDOS	•
EXEC CICS STARTBR/RESETBR	53
EXEC CICS READNEXT/READPREV	53
EXEC CICS ENDBR	53
EXEMPLO DE "BROWSE"	54
ATUALIZAÇÃO DE REGISTROS VSAM	
EXEC CICS REWRITE	55
EXEC CICS READ	55
EXEC CICS DELETE	55
EXEC CICS UNLOCK	55
CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO	57
EXEMPLO DE ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO	58
ATUALIZAÇÃO EM MODO CONVERSACIONAL	58 50
ATUALIZAÇÃO EM MODO PSEUDO CONVERSACIONAL CONDIÇÃO DE "DEADLOCK"	59 60
PARA EVITAR DEADLOCKS:	60
ADIÇÃO DE UM NOVO REGISTRO	61
EXEC CICS WRITE	61
EXEMPLO DE ADIÇÃO	62
ACESSANDO ARQUIVOS SQL/DS ou DB2	63
ACESSANDO TABELAS DB2/SQL	65
ACESSO A INFORMAÇÕES ESPECIAIS	
EXEC CICS ASSIGN	66
ENDEREÇAMENTO DE ÁREAS EXTERNAS	
EXEC CICS ADDRESS	68
EXEMPLOS DE ENDEREÇAMENTO DE ÁREAS EXTERNAS	69
PESQUISA EM TABELA	
EXEC CICS LOAD	71
EXEC CICS RELEASE	71
CARGA DA TABELA	72
AQUISIÇÃO E LIBERAÇÃO DINÂMICA DE ÁREAS DE MEMÓRIA	
EXEC CICS GETMAIN	73

Alfa-CS "O seu Recurso em Tecnologia da Informação"



3

EXEC CICS FREEMAIN	73
EXEMPLO	74
MANIPULAÇÃO DE FILAS	
FILA TRANSIENT DATA	76
EXTRAPARTITION	76
INTRAPARTITION	76
GRAVAÇÃO DE MENSAGEM EM UMA FILA TD	77
EXEC CICS WRITEQ TD	77
LEITURA DE MENSAGENS DE UMA FILA TD	78
EXEC CICS READQ TD	78
DELEÇÃO DE UMA FILA TD	79
EXEC CICS DELETEQ TD	79
CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO EM ACESSO A FILA TD	79
FILAS DE TEMPORARY STORAGE	80
GRAVAÇÃO DE MENSAGEM EM UMA FILA TS	81
EXEC CICS WRITEQ TS	81
EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO EM UMA FILA TS	82
CRIAÇÃO DA FILA	82
ATUALIZAÇÃO DA FILA	82
LEITURA DE UMA FILA TS	83
EXEC CICS READQ TS	83
LEITURA CONCORRENTE DE UMA FILA TS (EM SEQUÊNCIA)	84
DELEÇÃO DE UMA FILA TS	85
EXEC CICS DELETEQ TS	85
CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO EM COMANDOS DE TS	85
COMO COMPARTILHAR DADOS ENTRE TRANSAÇÕES	86
PROCESSOS DISPONÍVEIS PARA TRATAMENTO DE CONDIÇÕES DE	00
EXCEÇÃO/ERRO	87
EXEC CICS HANDLE CONDITION	89
COMO DESATIVAR AÇÕES INDICADAS VIA HANDLE CONDITION	00
EXEC CICS IGNORE	90
COMO RESTAURAR AS CONDIÇÕES DEFAULTS DE TRATAMENTO DE	50
EXCEÇÕES	
PUSH HANDLE	91
POP HANDLE	91
TRATAMENTO DE TECLAS FUNCIONAIS	31
EXEC CICS HANDLE AID	92
EXEMPLO DE HANDLE AID	93
OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE HANDLE E CONDITION/HANDLE AID	94
TRANSAÇÕES ÚTEIS A INSTALAÇÃO	54
CEDF	
CMAC	95
CEBR	98
CECI / CECS	98
ANEXO 1 ATRIBUTOS E CÓDIGOS DE RETORNO	100
MANUAIS PARA REFERÊNCIA	101
LABORATÓRIO	101
EXERCÍCIO DE FIXAÇAO 1	102
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1 EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 2 - Transações TC1A à TC1J	102
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 2 - Transações TC1A à TC13 EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 3 - Transações TC2A à TC2J	103
ENERGIGIO DE FINAÇÃO O - Halibações TOZA à TOZO	100

Alfa-CS "O seu Recurso em Tecnologia da Informação"




EXERCÍCIO DE FIXAÇAO 4 - Transações TC4A à TC4J	104
EXERCÍCIO DE FIXAÇAO 5	
Mapset MPCUR1A à MPCUR1J	105
Arquivo VSAM CADCURSA à CADCRUSF	107
Transações TC5A à TC5J	108
Transações TC6A à TC6J	108
Transações TC7A à TC8J	108
Transações TC9A à TC9J	108
Apêndice A – Úma Solução para os exercícios propostos	109



CONSIDERAÇÕES INICIAIS


Custumer Information Control System



- O CICS pode ser executado em todas grandes arquiteturas e ambientes IBM.
- Embora os módulos e interfaces com o hardware/sistema operacional possam ser distintos, todas as versões do CICS compartilham um API (Application Programming Interface) comum.



PRINCIPAIS FUNÇÕES DE GERENCIAMENTO



- O CICS se apresenta ao sistema operacional como uma única tarefa (TASK) executada em um ADDRESS SPACE.
- Internamente o CICS é dividido em diversos módulos de gerenciamento de recursos e serviços.
- O analista de suporte seleciona e mantém os módulos apropriados a sua instalação, além de criar também tabelas para definir os terminais, arquivos, transações e programas.

NOTAS:


TOR - Terminal only Region

AOR - Aplication only Region

FOR - File only Region




CONECTIVIDADE DO CICS





O CICS NO AMBIENTE MVS


- O CICS se apresenta ao sistema operacional como uma única tarefa (TASK) executada em um ADDRESS SPACE.
- Todas as requisições de entrada/saída (I/O) feitas pelos programas de aplicação são executadas pelo CICS.
- Gerenciamentos de memória, de tasks e as solicitações dos programas de aplicação são executadas pelo CICS.





PROGRAMAÇÃO SOB CICS

- Linguagens suportadas: Assembler, COBOL, C++, JAVA e PL/I.
- Níveis de programação: Macro Level (descontinuada) e Command Level.
- Programas devem ser feitos de forma modular, isto é, divididos em programas menores que passam o controle entre si, acompanhado de dados ou não.



OBS. Macro Level não é mais suportado no CICS/ESA.

- A passagem do controle de um programa para outro pode ser feita de forma temporária (LINK) ou permantente (XCTL).
- Quando a passagem é feita via LINK, o programa que recebe o controle é dito de mais baixo nível. Quando este terminar, o controle volta para a instrução seguinte ao LINK do programa chamador.
- Quando a passagem é feita via XCTL, o programa que recebe o controle é dito do mesmo nível. Quando ele terminar, o controle retorna ao programa chamador de nível mais alto, que pode ser o próprio CICS.



TECNICAS GERAIS DE PROGRAMAÇÃO

MULTITHREADING - técnica que permite que uma única cópia de programa de aplicação processe diversas transações concorrentemente. Por exemplo:

a primeira sessão, (SECTION) de um programa pode estar processando uma transação e quando terminar ou tiver sua execução suspensa, (geralmente quando se executa um comando CICS que causa WAIT), outra SECTION do programa que processe outra transação pode ser executada.

- Portanto, multithreading requer que programas CICS sejam quasi-reentrantes, isto é, serem serialmente reusáveis entre o ponto de entrada e de saída e que quaisquer dados ou instruções alterados sejam restaurados.
- Programa COBOL em Command-Level está dentro da regra, isto é, uma nova cópia da Working-Storage é obtida a cada vez que o programa é invocado.

VIRTUAL-STORAGE PAGING - processo que objetiva reduzir o PAGE-FAULT.

PAGE-FAULT - ocorre quando o programa refere-se a um dado ou instrução que não se encontra na memória real.

- Quando ocorre o PAGE-FAULT o Sistema Operacional é obrigado a carregar a página de memória que contém o dado ou instrução requerido. Quanto maior o fluxo, menor a performance do ONLINE como um todo.
- Técnicas geralmente utilizadas:
 - 1. programa ideal é aquele executado seqüencialmente, sem desvio incondicional. Exemplo: GO TO;
 - 2. subrotinas devem ser colocadas próximas de onde serão chamadas;
 - 3. dar preferência ao uso do XCTL evitando o uso do LINK;
 - 4. inicializar variáveis próxima da primeira referência;
 - 5. definir tabelas ou outras estruturas de dados na ordem que serão referenciadas:
 - 6. escrever programas modulares e estruturar os módulos de acordo com a freqüência de uso;
 - 7. usar subprogramas separados se o fluxo do programa não for sequencial;
 - 8. liberar memória quando o programa estiver esperando resposta do terminal, (usuário).



TRANSAÇÕES E TASKS

Transação é um serviço que foi previamente definido para o CICS através de um código escolhido pelo usuário. Uma transação corresponde a execução de um ou mais programas.

- Por exemplo:
 - TR01 Consulta ao saldo de uma conta
 - TR02 Emissão de um pedido de compra

Cada execução de uma transação define uma TASK no CICS. Uma transação pode ser executada concorrentemente por vários usuários.

• Cada execução é uma TASK. O KCP é o módulo do CICS que tem como função principal **controlar** as múltiplas TASKs em execução.

EXECUÇÃO DE UMA TRANSAÇÃO **NÚCLEO** FCT FCP TCP KCP PCP TDP DCT EIP **TSP** TST PCT PPT SCP TCT TCTTE **DSA** TIOA **PROGRAMA** EIB EXEC CICS . **TSIOA** TÒIOA GETMAIN WRITEQ TS WRITEQ TD FIOA **USER** READ FILE **STORAGE**

Alfa-CS "O seu Recurso em Tecnologia da Informação"



PARTICULARIDADES DO PROGRAMA CICS

COBOL

- Não há definições de arquivos: FDs, SELECTs, no programa e sim na tabela do CICS File Control Table;
- Programa não emite OPEN/CLOSE. É função do CICS;
- Programa n\u00e3o pode conter STOP RUN, utilizar GOBACK ou RETURN;
- Não codificar:

CONFIGURATION SECTION.

INPUT-OUTPUT SECTION.

FILE SECTION da DATA DIVISION

Não utilizar:

Report Writer, Segmentation, Sort; Count, Endjob, Flow, Dynam, State, Sysdump, Syst, Test; Statements Cobol: ACCEPT, CURRENT-DATE, DATE, DAY, READ, WRITE, OPEN, CLOSE, DISPLAY, EXHIBIT, SIGN IS, UNSTRING, SEPARATE, TIME.

ASSEMBLER

- Utilizar a macro DFHEIENT para estabelecer os registradores base do programa. Cuidado com os registradores utilizados automaticamente pelo CICS.
- Não utilizar macros do Sistema Operacional e de métodos de acesso. Exemplo: OPEN, CLOSE, GET, PUT, PUTX, WRITE, READ, RETURN, etc...
- Definir áreas variáveis na Dummy Section DFHEISTG, área externa ao programa.
- Não definir arquivos através da macro DCB (Data Control Block).



- Não esquecer:
 - 1. campo de tamanho no comando EXEC CICS, deve ser definido como **S9(4) COMP** no COBOL e, como Half Word no Assembler;
 - a DFHCOMMAREA deve ser o primeiro campo da LINKAGE SECTION;
 - 3. os serviços são solicitados ao CICS via **EXEC CICS**. O programa **não se comunica direto** com o método de acesso;
 - o EXEC CICS HANDLE ABEND ativa, reativa ou cancela um EXIT dentro do programa de aplicação. Com isso a aplicação pode tratar determinados eventos antes de "abendar";
 - o EIBAID, (campo do bloco de controle EIB, criado no início da task), é utilizado para identificar qual a tecla de função/comando que o operador pressionou;
 - o teste do EIBRESP associado à opção NOHANDLE em substituição ao uso do HANDLE CONDITION, facilita a leitura do programa: melhor estruturado e mais coerente com o uso do EIBAID;
 - de emitir copy para os books DFHAID e DFHBMSCA;
 - 8. sempre que possível, gravar informações de erro na fila CSMT;
 - 9. evite "abends" controlados.



INÍCIO TÍPICO DE UM PROGRAMA CICS

COBOL

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. MEUPROG.
AUTHOR.
 ** OBSERVACOES SINTETICAS
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
    FILLER PIC X(19) '*** INICIO-WORKING'.
** AREAS E CAMPOS DA WORKING
** COPY DOS BOOKS DFH E MAPAS BMS
     COPY
                 DFHAID.
     COPY
                DFHBMSCA.
                 PG010MS.
     COPY
LINKAGE SECTION.
01 DFHCOMMAREA PIC X(xx).
PROCEDURE DIVISION.
```


ASSEMBLER

```
PRINT NOGEN
        EOU
               0
R1
        EQU
               1
        EJECT
DFHEISTG DSECT
        DFHEISTG
        DS 0D
USERI
        DS
              CL2
                                 - CODIGO DO USUARIO
USERID
        DS
                                 - CODIGO DO USUARIO
              CL4
        DS
              CL4
        EJECT
         COPY SFT010M
        DFHEIEND
         EJECT
PROG0010 DFHEIENT CODEREG=R8, DATAREG=R10, EIBREG=R3
```



TIPOS DE TRANSAÇÕES

- Síncronas
- Assíncronas
- Não Conversacional
- Conversacional
- Pseudo Conversacional
- SÍNCRONA: associada a um terminal.
- ASSÍNCRONA: não está associada a um terminal. O processamento assíncrono independe das sessões onde os pedidos iniciam e de como as repostas serão devolvidas ao operador. Não há correlação direta entre pedidos e respostas.
- NÃO CONVERSACIONAL: processa um único input (que deu origem a TASK), responde e encerra. Ela nunca recebe um segundo input do terminal, portanto não há uma conversação real. Exemplo:






 CONVERSACIONAL: esse tipo de transação aguarda que o operador responda a suas solicitações sem liberar nenhum tipo de recurso até o seu término.


Exemplo:

CICS



 PSEUDO CONVERSACIONAL: ao terminar, a transação pseudoconversacional, libera recursos e memória, devolvendo o controle ao CICS. Porém, associa o terminal em uso ao código de uma transação, que será inicializada quando o próximo input ocorrer no terminal.

Exemplo:








OBSERVAÇÕES

- Operator Think Time: tempo que o operador leva para pensar ou se preparar (digitar dados) para executar o próximo passo.
- A transação Conversacional, pelo fato de prender os recursos (memória, arquivos) durante toda sua existência e de existir uma conversação com o operador deve ser evitada.
- Na transação Pseudo-Conversacional, cada RETURN TRANSID equivale a um **sync point**, (liberação total dos recursos).



PREPARAÇÃO DE UM PROGRAMA





TRANSLATOR

• Traduz comandos EXEC CICS em MOVES e CALLS

EXEC CICS RETURN END-EXEC.

gera:

*EXEC CICS RETURN END-EXEC.

MOVE '00160' TO DFHEIV0

CALL 'DFHEI1' USING DFHEIV0

LINKAGE EDITOR

Acopla o módulo DFHEI1 ao Programa Objeto.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1. A cada TASK criada cuja aplicação é codificada em COMMAND LEVEL o DFHEIP cria uma WORKING STORAGE, devidamente inicializada para uso exclusivo da TASK.
- **2.** Para cada TASK o DFHEIB cria um bloco de controle 'READ ONLY' chamado DFHEIB e o endereça para uso da TASK.
- O EIB contém informações importantes para a programação.
- **3.** A cada nova versão de uma aplicação catalogada na LOADLIB, é importante emitir o comando:

<u>CEMT SET PROG</u>RAM (programa) <u>NEW</u>COPY



O COMANDO EXEC CICS

• Síntaxe:

EXEC CICS função opção argumento END-EXEC.


função: serviço que está sendo solicitado ao CICS.

opção: descreve uma das várias opções existentes

para a função desejada.

é o argumento passado para o programa "data-value" ou "data-name". argumento:

• Exemplo:



END-EXEC.





TRATAMENTO DE ERROS

- existem diversas soluções
- a solução preferencial (de acordo com a técnica de programação estruturada), é a inclusão da opção RESP dentro do comando, (ver Anexo 1).

• EXEMPLO:

WORKING-STORAGE SECTION.						
01	TRABALHO.					
	02	TAMANHO	PIC	S9(4)	COMP.	
	02	ERRO	PIC	S9(8)	COMP.	
01	INARE	Α.				
	02	FILLER	PIC	X(5).		
	02	ACAO	PIC	X(3).		
	02	RESTO	PIC	X(30).		
PROCEDURE DIVISION.						
EXEC CICS RECEIVE INTO(INAREA) RESP(ERRO)						
LENGTH(TAMANHO) END-EXEC.						
	IF ERRO = DFHRESP(NORMAL) THEN					
	ACAO = 'FIM' THEN					



COMANDOS DE TERMINAL CONTROL

EXEC CICS RECEIVE INTO (data-area)

LENGTH (data-area)

END-EXEC

- **LENGTH** campo binário com 2 bytes de tamanho que especifica o maior tamanho de entrada esperado.
- INTO área de memória onde os dados serão colocados a disposição da aplicação.
- **LENGERR** ocorre se a mensagem for maior que o tamanho esperado.

COMANDOS DE TERMINAL CONTROL, (continuação)

EXEC CICS SEND FROM (data-area)

LENGTH (data-area) ERASE WAIT

END-EXEC

- LENGTH número de bytes que serão enviados.
- FROM endereço da área que contém os dados a serem enviados.
- **ERASE** limpa a tela antes de exibir a mensagem enviada.
- WAIT aguarda o término da operação, antes de devolver o controle para o programa.

OBS.: UM <u>SEND</u> SEGUIDO POR UM <u>RECEIVE</u> GERA UM WAIT IMPLÍCITO.



COMANDOS DE TERMINAL CONTROL, (continuação)

EXEMPLO:

WORKING-STORAGE SECTION.

01 TRABALHO

02 TAM PIC S9(4) COMP.

02 ERRO PIC S9(8) COMP.

01 INAREA.

02 FILLER PIC X(5).

02 ACAO PIC X(3).

02 RESTO PIC X(30).

01 OUTAREA PIC X(30).

01 ERRO01 PIC X(30) VALUE

'TAMANHO MAIOR QUE O PERMITIDO.'.

01 MENS01 PIC X(30) VALUE

'MENSAGEM RECEBIDA.'.

PROCEDURE DIVISION.

MOVE 9 TO TAM

EXEC CICS RECEIVE INTO(INAREA)

LENGTH (TAM) RESP (ERRO) END-EXEC.

IF ERRO IS EQUAL TO DFHRESP(LENGERR)

THEN

MOVE ERRO01 TO OUTAREA

ELSE

MOVE MENS01 TO OUTAREA.

EXEC CICS SEND FROM (OUTAREA) ERASE

LENGTH(21) END-EXEC.

EXEC CICS RETURN END-EXEC.



COMANDOS DE TERMINAL CONTROL, (continuação)

EXEC CICS ISSUE ERASEAUP END-EXEC

- limpa os campos desprotegidos da tela.
- libera o teclado.

APLICAÇÃO TÍPICA: ENTRADA DE DADOS





COMANDOS DE INTERVAL CONTROL

EXEC CICS ASKTIME

[ABSTIME (data-area)]

END-EXEC

- atualiza o "TIME OF DAY" a partir do CLOCK do CICS
- atualiza os campos EIBDATE e EIBTIME
- recupera o horário corrente em número de milisegundos, a partir de 01/01/1900.

EXEC CICS FORMATTIME

ABSTIME (data-area)

DATESEP('c') TIMESEP('c')

DDMMYY (data-area)

TIME (data-area)

END-EXEC

 recupera o valor armazenado, adquirido via ASKTIME, no formato especificado pelo usuário, (Ver opções no comando).



COMANDOS DE INTERVAL CONTROL, (continuação)

EXEMPLO:

EXEC CICS ASKTIME ABSTIME(ABSOLUTO)

END-EXEC

EXEC CICS FORMATTIME ABSTIME(ABSOLUTO)

DATESEP('/') TIMESEP(':')

DDMMYY(DATAFOR)

TIME(TIMEFOR)

END-EXEC

OBS: Se ao invés de indicação explicita for especificado DATEFORM(DATAFOR), a data aparece no formato especificado na SIT.

ABSOLUTO área de 8 bytes em formato compactado.

PIC S9(15) COMP-3

DATAFOR campo de 8 bytes em caracter.


PIC X(8)

TIMEFOR idem.



COMANDOS DE PROGRAM CONTROL


EXEC CICS LINK PROGRAM ('name')
[COMMAREA (data-area)
[LENGTH (data-value)]]
END-EXEC





COMANDOS DE PROGRAM CONTROL, (continuação)

EXEC CICS XCTL PROGRAM ('name')
[COMMAREA (data-area)
[LENGTH (data-value)]]
END-EXEC





COMANDOS DE PROGRAM CONTROL, (continuação)

EXEC CICS RETURN

[TRANSID ('name')

[COMMAREA (data-area)

[LENGTH (data-value)]]]

END-EXEC



COMANDOS DE PROGRAM CONTROL, (continuação)

USO DA COMMAREA

Podemos passar uma área com dados entre programas ou transações, através da COMMAREA.

• Quando um programa emite um **LINK** para outro programa.

Nesta caso, o programa chamado tem acesso **a mesma** COMMAREA do programa que emitiu o LINK.

• Quando um programa emite um XCTL para um outro programa ou um comando EXEC CICS RETURN TRANSID().

Neste caso, a COMMAREA **é copiada** para o novo programa ou para a nova transação.

• O programa chamado **deve testar** o conteúdo do campo **EIBCALEN** para saber se existe ou não COMMAREA.



COMANDOS DE PROGRAM CONTROL, (continuação)

EXEMPLOS DE USO DA COMMAREA

CASO 1 - COMMAREA passada via LINK

PGM0010

```
WORKING-STORAGE SECTION.

01 PASSAR.

05 CHAVE PIC 99.

05 NOME PIC X(18).

PROCEDURE DIVISION.

EXEC CICS LINK PROGRAM ('PGM0020')

COMMAREA (PASSAR)

LENGTH (20)

END-EXEC.

IF CHAVE EQUAL 0

----
----
----
EXEC CICS RETURN

END-EXEC.
```

PGM0020

```
WORKING-STORAGE SECTION.

LINKAGE SECTION.

01 DFHCOMMAREA.
05 CHAVE PIC 99.
05 NOME PIC X(18).

PROCEDURE DIVISION.
----
IF EIBCALEN EQUAL 0
PERFORM 999-ERRO.
----
MOVE 0 TO CHAVE
----
EXEC CICS RETURN
END-EXEC.
```



COMANDOS DE PROGRAM CONTROL, (continuação)

CASO 2 - COMMAREA PASSADA VIA RETURN

PGM0010 - TRANSAÇÃO TA01

WORK	ING-STORAGE SECTION.
01	COMUNICA
	02 FLAG-W PIC X(01) VALUE 'N'.
	02 RESTO-W PIC X(50).
	KAGE SECTION.
01	DFHCOMMAREA.
	02 FLAG-L PIC X(01).
	02 RESTO-L PIC X(50).
	·
	•
DDOO	CEDURE DIVISION.
	APLICACAO ESTA COMECANDO?
	IF EIBCALEN=0
	MOVE 'S' TO FLAG-W
	
	TVDG CTCG DETINA
	EXEC CICS RETURN
	TRANSID ('TA01')
	COMMAREA (COMUNICA)
	LENGTH(51) END-EXEC.
* A AI	PLICACAO NAO ESTA COMECANDO!
11.71	LLUIGIO INIO LOTII CONLORIDO.
	EXEC CICS LINK
	PROGRAM('PRCA02')
	COMMAREA (DFHCOMMAREA)
	LENGTH(EIBCALEN) END-EXEC.
	
	GOBACK.



BMS - BASIC MAPPING SUPPORT

O BMS-BASIC MAPPING SUPPORT é uma *interface* entre o CICS e o programa de aplicação. Existem 3 versões de **mapas** suportados pelo BMS:

- BMS básico, (minimum function BMS)
- BMS padrão, (standard function BMS)
- BMS total, (full function BMS)

Permite tornar o programa de aplicação independente das características do hardware do terminal, pois baseia-se em pré-definições existentes em tabelas do CICS e informações nos **mapas**.

MAPAS

Contém a formatação dos campos para input e output, tornando a comunicação com o usuário mais amigável e segura.

• MAPAS FÍSICOS:

Define o posicionamento, valor e atributo dos campos constantes e de campos variáveis.

MAPAS LÓGICOS:

Define os "layouts" das áreas de saída (para mapas de saída) ou das áreas de entrada (para mapas de entrada) correspondentes aos respectivos mapas físicos.

MAPSET

Um conjunto de mapas, utilizados conjuntamente em uma aplicação define um MAPSET. No entanto, um MAPSET pode ser constituído de um único mapa.



BMS - BASIC MAPPING SUPPORT, (continuação)

DFHMSD	especificação do MAPSET
DFHMDI	especificação do 1° mapa
DFHMDF	especificação do 1º campo do 1º mapa
DFHMDF	especificação do 2º campo do 1º mapa
DFHMDI	especificação do 2º mapa
DFHMDF	especificação do 1º campo do 2º mapa
DFHMDF	especificação do 2º campo do 2º mapa
DFHMSD ———	Fim do MAPSET



BMS - BASIC MAPPING SUPPORT, (continuação)

EXEMPLO

CO	LUNA L	20 I				_
		CURSO C	ICS COMN	IAND LEVE	EL.	linha 2
		IDENTIDA	.DE:□			linha 10
		NOME:				linha 15

DEFINIÇÃO DO MAPA FÍSICO

1	10 PRINT NOGEN	16	72
MSCURSO	DFHMSD	TYPE=MAP, TIOAPFX=YES, MODE=INOUT,	х
		CTRL=(FREEKB, FRSET)	
MACURSO	DFHMDI	SIZE=(24,80),LINE=1,COLUMN=1	
	DFHMDF	POS=(2,20), LENGTH=24, ATTRB=PROT,	х
		INITIAL='CURSO CICS COMMAND LEVEL'	
	DFHMDF	POS=(10,20), LENGTH=11, ATTRB=PROT,	х
		<pre>INITIAL='IDENTIDADE:'</pre>	
IDENT	DFHMDF	POS=(10,32), LENGTH=8,	х
		ATTRB=(UNPROT,IC)	
	DFHMDF	POS=(10,41),ATTRB=ASKIP	
	DFHMDF	POS=(15,20), LENGTH=5, ATTRB=PROT,	х
		<pre>INITIAL='NOME:'</pre>	
NOME	DFHMDF	POS=(15,26), LENGTH=30, ATTRB=UNPROT	
	DFHMDF	POS=(15,57),ATTRB=ASKIP	
	DFHMSD	TYPE=FINAL	

Continuação: caractere diferente de **space** na coluna 72 e na próxima linha continuar a partir da coluna 16.



BMS - BASIC MAPPING SUPPORT, (continuação)

NOME DFHMSD TYPE= {DSECT | MAP}, TIOAPFX=YES,

[STORAGE=AUTO],

MODE = {IN | OUT | INOUT}, LANG = {ASM | COBOL},

CTRL = ([PRINT] [,FREEKB] [, ALARM] [,FRSET]),

[SUFFIX = suffix]

NOME DFHMDI SIZE= (linha,coluna),LINE=(número),

COLUMN = (número)

{NOME} DFHMDF POS= {(número) (linha,coluna)},LENGTH=(número),

INITIAL='constante',

JUSTIFY = ([LEFT | RIGHT] [,BLANK | ZERO]) ATTRB=([ASKIP | PROT | UNPROT] [,NUM]

[,BRT | NORM | DRK] [,IC] [,FSET])

DFHMSD TYPE=FINAL

DEFINIÇÃO DO MAPA LÓGICO

 Utiliza o mesmo conjunto de macros especificado no exemplo anterior, com TYPE=DSECT e LANG=COBOL

MSCURSO DFHMSD TYPE=DSECT. TIOAPFX=YES.

MODE=INOUT,

LANG=COBOL, CTRL={FREEKB, FRSET}

.

DFHMSD TYPE=FINAL

OBS: O nome do MAPSET deve constar da PPT.

 O mapa físico deve ser catalogado em uma LOADLIB conhecida do CICS e o mapa lógico em uma SOURCE ou COPY LIB.



BMS - BASIC MAPPING SUPPORT, (continuação) <u>SAÍDA GERADA PELO MAPA LÓGICO</u>

```
01 MACURSOI.
     02 FILLER
                    PIC X(12).
                    PIC S9(4) COMP.
     02 IDENTL
     02 IDENTA
                    PIC X.
     02 FILLER
                    REDEFINES IDENTA.
        03 IDENTF
                    PIC X.
     02 IDENTI
                    PIC X(8).
     02 NOMEL
                    PIC S9(4) COMP.
     02 NOMEA
                     PIC X
     02 FILLER
                    REDEFINES NOMEA.
        03 NOMEF
                    PIC X.
     02 NOMEI
                     PIC X(30).
01 MACCURSOO REDEFINES MACURSOI.
     02 FILLER
                    PIC X(12).
     02 FILLER
                    PIC X(3).
     02 IDENTO
                    PIC X(8).
     02 FILLER
                    PIC X(3).
     02 NOMEO
                     PIC X(30).
```

UTILIZANDO O MAPA LÓGICO

WORKING-STORAGE SECTION.

----COPY MSCURSO.



BMS - BASIC MAPPING SUPPORT, (continuação)

EXEC CICS SEND MAP ('name')

MAPSET ('name')

FROM (data-area)

[DATAONLY | MAPONLY] [ALARM]

[CURSOR (data-value)]

[ERASE] [FREEKB] [FRSET]

END-EXEC

EXEC CICS RECEIVE MAP ('name')

MAPSET ('name')

INTO (data-area)

END-EXEC

OBS: Toda a vez que for emitido um RECEIVE MAP para recebimento de dados não formatados ou toda a vez que o usuário apertar uma tecla funcional sem entrar dados o programa sai pela condição de **MAPFAIL.**

EXEMPLOS DE COMANDOS DE BMS

EXEC CICS SEND MAP('MACURSO') MAPSET('MSCURSO')

MAPONLY END-EXEC.

EXEC CICS RECEIVE MAP('MACURSO') MAPSET('MSCURSO')

INTO (MACURSOI) END-EXEC.



BMS - BASIC MAPPING SUPPORT, (continuação)



BMS - BASIC MAPPING SUPPORT, (continuação) ALTERANDO DINAMICAMENTE OS BYTES DE ATRIBUTO

WORKING-STORAGE SECTION.

COPY DFHBMSCA, (Ver Anexo 1)

DFHBMUNP - DESPROTEGIDO

DFHBMPRO - PROTEGIDO

DFHBMBRY - BRILHANTE

DFHBMASK - AUTOSKIP

DFHBMFSE - DESPROTEGIDO/MDT SET

DFHBMPRF - PROTEGIDO/MDT SET

PROCEDURE DIVISION.

MOVE DFHBMASK TO CODIGOA

MOVE LOW-VALUES TO CODIGOO

EXEC CICS SEND MAP ...



BMS - BASIC MAPPING SUPPORT, (continuação)

TESTE DE TECLAS FUNCIONAIS

- Após a utilização de uma tecla funcional, o campo EIBAID é posicionado de acordo com a tecla pressionada.
- Procedimento de teste:
 - 1. copiar o book DFHAID na WORKING-STORAGE SECTION.
 - 2. testar o campo EIBAID com os nomes gerados via DFHAID.
- EXEMPLO:


WORKING-STORAGE SECTION

COPY	DFHAID
	DFHENTER
	DFHCLEAR
	DFHPA1
	DFHPF1
	•
PROC	EDURE DIVISION.
	EXEC CICS RECEIVE MAP
	IF EIBAID IS EQUAL DFHPF12 THEN
	
	



FILE CONTROL - Comandos, Opções e condições

ACESSO A ARQUIVOS



- O arquivo e suas caracerísticas, bem como as possibilidades de acesso devem estar defindo na FCT (File Control Table)
- Arquivos suportados pelo FIIe Control:

VSAM

KSDS

ESDS

RRDS

BDAM



FILE CONTROL - Comandos, Opções e condições, (continuação)

PESQUISA A ARQUIVOS VSAM

ESDS

- todo registro é identificado pelo seu RBA.
- adição somente no final do arquivo.
- atualização **INPLACE** permitida sem alteração de tamanho.
- deleção não permitida.
- normalmente usado para pesquisa sequencial.

100	200	150	
bytes	bytes	bytes	
RBA=0	RBA=100 F	RBA=300 F	RBA=450


KSDS

- registros podem ser acessados sequencialmente ou diretamente através de campo chave.
- registros podem ser incluídos, atualizados e deletados.
- todo CLUSTER KSDS é constituído de uma área de índice e uma área de dados.
- espaços livres devem ser projetados dentro do CIs e dos CAs para minimizar a ocorrência de "splits".

FILE CONTROL - Comandos, Opções e condições, (continuação)

RRDS

- cada registro é acessado por sua posição específica dentro do arquivo.
- cada registro possui um espaço, de tamanho idêntico, reservado dentro do arquivo.
- os registros podem ser acessados sequencialmente ou diretamente pelo número relativo do registro no arquivo.



OBSERVAÇÃO:

 em todo acesso a arquivo VSAM é necessário informarmos um campo identificador:

KSDS --- CHAVE COMPLETA OU PARCIAL

ESDS --- RBA

RRDS RRN



EXEC CICS READ FILE ('name')

LENGTH (data-area)

RIDFLD (data-area)

INTO (data-area)

[KEYLENGTH (data-value)]

[GENERIC]

[RBA | RRN]

[GTEQ | EQUAL]

END-EXEC



PESQUISA A ARQUIVOS VSAM

```
WORKING-STORAGE SECTION.

O1 REGISTRO.

-------

O1 MAPAI.

O5 MATI PIC X(6).

-------

O5 MATI PIC X(6).

-------

PIC S9(4) COMP.

-------

PROCEDURE DIVISION.

EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPA') - - MAPSET(--)

END-EXEC.

MOVE 100 TO TAMREC.

EXEC CICS READ FILE('ARQ1') RIDFLD(MATI)

INTO(REGISTRO) LENGTH(TAMREC)

END-EXEC.
```



FILE CONTROL - Comandos, Opções e condições, (continuação)

EXEMPLO DE PESQUISA A ARQUIVO

CHAVES

ARGUMENTO DE PESQUISA: 13100 PESQUISA COMPLETA MAIOR OU IGUAL

REGISTRO OBTIDO: 13870

PESQUISA GENÉRICA MAIOR OU IGUAL TAMANHO DO ARGUMENTO DE PESQUISA: 3

ARGUMENTO DE PESQUISA: 200

REGISTRO OBTIDO: 21325

PESQUISA GENÉRICA IGUAL TAMANHO DO ARGUMENTO DE PESQUISA: 2 ARGUMENTO DE PESQUISA: 22 REGISTRO NÃO ENCONTRADO



FILE CONTROL - Comandos, Opções e condições, (continuação)

CONDIÇÕES EXCEÇÃO

PREVISTAS NOTEND

ERROS FILENOTFOUND
ILLOGIC

EXTERNAS DISABLED NOTOPEN

- ERROR QUALQUER CONDIÇÃO DIFERENTE DE NORMAL.
- ILLOGIC ERRO INTERNO DO VSAM

PESQUISAR BYTES 1 E 2 DO EIBRCODE

BYTE1 - VSAM RETURN CODE

BYTE2 - VSAM ERROR CODE



EXEMPLO DE TESTE DE CONDIÇÃO DE ERRO

```
WORKING-STORAGE SECTION

------

CODERRO PIC S9(8) COMP.

------

PROCEDURE DIVISION.

------

EXEC CICS READ FILE('ARQ1') RESP(CODERRO)

END-EXEC.

IF CODERRO IS EQUAL TO DFHRESP(NORMAL) THEN

------

ELSE

IF CODERRO IS EQUAL TO DFHRESP(NOTFND) THEN
```



FILE CONTROL - Comandos, Opções e condições, (continuação)

BROWSE - PRINCIPAIS COMANDOS

STARTBR/RESETBR

EXEC CICS STARTBR FILE('name') RIDFLD(data-area)

[KEYLENGTH(data value) [GENERIC]]

[REQID(data-value)] [RBA | RRN]

[GTEQ|EQUAL]

END-EXEC

READNEXT/READPREV

EXEC CICS READNEXT FILE ('name') INTO (data-area)

LENGTH (data-area) RIDFLD (data-area)

[KEYLENGTH (data-value)] [RBA | RRN]

REQID (data-value)

END-EXEC


ENDBR

EXEC CICS ENDBR FILE('name') REQID(data-value)




EXEMPLO DE "BROWSE"

```
WORKING-STORAGE SECTION.
    _____
    _____
      05 CHAVE PIC X(8).
05 CODERRO PIC S9(8) COMP.
    _____
PROCEDURE DIVISION.
           VALOR
     MOVE
                       TO CHAVE
     EXEC CICS STARBR FILE ('ARQ1') RIDFLD (CHAVE)
           RESP(CODERRO) END-EXEC.
     ΙF
           CODERRO IS EQUAL DFHRESP(NORMAL)
           PERFORM ROT-LER UNTIL CODERRO
           EQUAL DFHRESP(ENDFILE)
           EXEC CICS ENDBR FILE ('ARQ1') END-EXEC
     ELSE
           GO TO ROTERRO.
ROT-LER.
     EXEC CICS READNEXT FILE ('ARQ1') INTO()
           LENGTH ( ) RIDFLD(CHAVE) RESP(CODERRO)
           END-EXEC
            _____
ROTERRO.
           -----
```





ATUALIZAÇÃO DE REGISTROS VSAM





COMANDOS DE ATUALIZAÇÃO

REWRITE

EXEC CICS REWRITE FILE (name)
FROM (data-area)
LENGTH (data-value)
END-EXEC

DELETE

EXEC CICS READ FILE ('name')

RIDFLD (data-area)

INTO (data-area) UPDATE

END-EXEC

EXEC CICS DELETE FILE ('name') [GENERIC NUMREC (data-area)]
[RBA/RRN]
END-EXEC

EXEC CICS DELETE FILE ('name')
RIDFLD (data-area)

UNLOCK

EXEC CICS UNLOCK FILE (name)





CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO

- LENGERR
- NOSPACE
- INVREQ
- ILLOGIC

ILLOGIC - bytes 1 e 2 do campo EIBRCODE

VSAM RETURN CODE

VSAM ERROR CODE



EXEMPLO DE ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO

```
MOVE valor TO CHAVE.

EXEC CICS READ FILE ('ARQ1') RIDFLD (CHAVE)

INTO (ARQENT) LENGTH (RECL) UPDATE

RESP (CODERRO)

END-EXEC.

IF CODERRO IS NOT EQUAL DFHRESP (NORMAL)

GO TO ROTERRO.

* ATUALIZA OS CAMPOS DO REGISTRO

EXEC CICS REWRITE FILE ('ARQ1') FROM (ARQENT)

LENGTH (RECL) RESP (CODERRO)

END-EXEC.

IF CODERRO IS NOT EQUAL DFHRESP (NORMAL)

GO TO ROTERRO.
```

ATUALIZAÇÃO EM MODO CONVERSACIONAL

```
READ FILE ('ARQNC') UPDATE
SEND MAP
RECEIVE MAP
REWRITE FILE ('ARQNC')
```

<u>OBS</u>: O Control Interval que contém o registro lido para atualização fica sob controle exclusivo até o REWRITE.



FILE CONTROL - Comandos, Opções e condições, (continuação)


ATUALIZAÇÃO EM MODO PSEUDO CONVERSACIONAL

TRANSAÇAO: TRU1	<u> TRANSAÇÃO: TRU2</u>
READ FILE ('ARQ01')	RECEIVE MAP
SEND MAP	READ FILE ('ARQ01') UPDATE
RETURN TRANSID ('TRU2')	REWRITE ('ARQ01')
	RETURN

- O EXEMPLO ACIMA FUNCIONA?



CONDIÇÃO DE "DEADLOCK"



PARA EVITAR DEADLOCKS:

- todos os programas que acessam os mesmos conjuntos de arquivos devem emitir read com opção UPDATE na mesma ordem.
- procurar reter o C.I. durante o menor período de tempo possível.

OBS: CICS controla 'DEADLOCKS' via 'ABEND' da TASK por tempo.



FILE CONTROL - Comandos, opções e condições, (continuação)

ADIÇÃO DE UM NOVO REGISTRO

EXEC CICS WRITE FILE ('name')
FROM (data-area)
LENGTH (data-value)
RIDFLD (data-area)
[RBA | RRN] [MASSINSERT]
END-EXEC

- a opção **MASSINSERT** deve ser utilizada quando se deseja incluir um conjunto de registros em ordem de chave crescente.
- após o término da operação de MASSINSERT deve ser emitido o comando 'UNLOCK'.



FILE CONTROL - Comandos, Opções e condições, (continuação)

EXEMPLO DE ADIÇÃO

EXEC CICS WRITE FILE('ARQNC') RIDFLD(CHAVE)		
FROM(ENTRADA) LENGTH(RECL) RESP(CODERRO		
END-EXEC.		
IF CODERRO IS NOT EQUAL DFHRESP(NORMAL)		
GO TO ROTERRO		


OBSERVAÇÃO:

- em arquivos <u>ESDS</u> o registro é sempre adicionado no fim do arquivo e o RBA do registro volta em RIDFLD.
- em arquivos <u>KSDS</u> se já existir registro com a mesma chave ocorre a condição DUPREC.



ACESSANDO ARQUIVOS SQL/DS ou DB2


• Comando EXEC SQL requer uso de Translator especial, que transforma o EXEC SQL em CALL.



ACESSANDO ARQUIVOS SQL/DS ou DB2, (continuação)

OBSERVAÇÕES:

- DB2 executa em região fora CICS.
- Integridade dos dados é do próprio do DB2.
- Caminho do CICS para o DB2 são definidos através da Resource Control Table.
- Vantagens:
 - estrutura de dados maleável
 - independência da aplicação em relação a modificação dos dados.





ACESSANDO ARQUIVOS SQL/DS ou DB2, (continuação)

ACESSANDO TABELAS DB2/SQL

WORKING-STORAGE SECTION.

EXEC SQL INCLUDE SQLCA END-EXEC. ** expande book SQL-CODE (mensagens de erro).

EXEC SQL INCLUDE END-EXEC.

*** copy do layout de cada tabela

EXEC SQL DECLARE CURSORn
CURSOR FOR SELECT

PROCEDURE DIVISION.

EXEC SQL SELECT nome-col1, nome-col2, ...
INTO :nome-col1, :nome-col2, ...
FROM userid.nome da tabela
WHERE
ORDER BY

001-ROTINA-ERRO.

EXEC SQL ROLLBACK
EXEC CICS SYNCPOINT ROLLBACK
NOHANDLE END-EXEC.



ACESSO A INFORMAÇÕES ESPECIAIS

EXEMPLO:

NOME DO CICS (APPLID)
TAMANHO DA CWA (CWALENG)
TAMANHO DA TWA (TWALENG)
TAMANHO DA TCTUA (TCTUALENG)
NOME DO TERMINAL VTAM (NETNAME)
'startcode' (STARTCODE)
USERID (USERID)

como acessar ?

EXEC CICS ASSIGN option(data-area) ... END-EXEC

EXEMPLOS:

WORKING-STORAGE SECTION.

77 TAMTWA PIC S9(4) COMP.

77 VNOME PIC X(8).


PROCEDURE DIVISION.

EXEC CICS ASSIGN TWALENG(TAMTWA) END-EXEC

EXEC CICS ASSIGN NETNAME(VNOME) END-EXEC



ENDEREÇAMENTO DE ÁREAS EXTERNAS




OBS:

- PTRLST endereça LISTA
- PTR-AREA1 endereça AREA1
- PTR-AREA2 endereça AREA2



ENDEREÇAMENTO DE ÁREAS EXTERNAS, (continuação)

EXEC CICS ADDRESS option(pointer-reference)
END-EXEC



• no CICS/ESA não é permitido o acesso a CSA portanto, independente do nível do CICS, evite:

EXEC CICS ADDRESS CSA.



ENDEREÇAMENTO DE ÁREAS EXTERNAS, (continuação)

EXEMPLOS DE ENDEREÇAMENTO DE ÁREAS EXTERNAS

WORKING-STORAGE SECTION.			
77	TAMCWA PIC S9(4) COMP.		
LINKAGE SECTION.			
01	DFHCOMMAREA.		
01	LISTA.		
	02 PTR-LST PIC S9(8) COMP.		
	02 PTR-CWA PIC S9(8) COMP.		
01	CWAREG.		
	02		
	02		
PROCE	DURE DIVISION.		
	EXEC CICS ASSIGN CWALENG(TAMCWA) END-EXEC		
	IF TAMCWA > 0		
	EXEC CICS ADDRESS CWA(PTR-CWA) END-EXEC		
	ELSE		



ENDEREÇAMENTO DE ÁREAS EXTERNAS, (continuação)

COBOL II

```
WORKING-STORAGE SECTION.

77  LRECL-REC1 PIC S9(4) COMP.

------

LINKAGE SECTION.

01  DFHCOMMAREA.

------

01  REC1.

------

PROCEDURE DIVISION.

------

EXEC CICS READ SET(ADDRESS OF REC1) LENGTH (LRECL-REC1)

END-EXEC
```

COBOL OS/VS

```
WORKING-STORAGE SECTION.
   LRECL-REC1 PIC S9(4) COMP.
     _____
LINKAGE SECTION.
   DFHCOMMAREA.
    LISTA.
01
     05 FILLER PIC S9(8) COMP.
05 BLL-REC1 PIC S9(8) COMP.
01
     REC1.
PROCEDURE DIVISION.
     EXEC CICS READ SET(BLL-REC1) LENGTH (LRECL-REC1)
           END-EXEC
     SERVICE RELOAD REC1.
      _____
      -----
```



PESQUISA EM TABELA

EXEC CICS LOAD PROGRAM ('name')

[SET (ptr-ref) LENGTH (data-area)]

[HOLD]

END-EXEC

• OPÇÃO <u>HOLD:</u>

mantém a tabela residente na memória até a emissão de um <u>RELEASE</u>

se omitida, a tabela é automaticamente deletada da memória quando a TASK terminar.

OBS.: COMANDO DO P.C.P.



PESQUISA EM TABELA, (continuação)

CARGA DA TABELA

```
WORKING-STORAGE SECTION
77 TAM-TAB PIC S9(8) COMP
-----
LINKAGE SECTION.
   DFHCOMMAREA.
-----
-----
01 LISTA.
    02 PTR-LST PIC S9(8) COMP.
     02
        PTR-TAB
                   PIC S9(8) COMP.
          -----
01 TABELA.
     02 -----
     02 -----
PROCEDURE DIVISION.
     EXEC CICS LOAD PROGRAM('TABNC')
          LENGTH (TAM-TAB) SET (PTR-TAB)
          END-EXEC
          -----
          _____
```



AQUISIÇÃO E LIBERAÇÃO DINÂMICA DE ÁREAS DE MEMÓRIA

EXEC CICS GETMAIN SET (ptr-ref)

LENGTH (data-value)

INITIMG (data-value) [NOSUSPEND]

END-EXEC

EXEC CICS FREEMAIN DATA(data-área)
END-EXEC

UTILIZAÇÃO:

quando se necessita a alocação de grandes áreas de memória durante curto período de tempo.



AQUISIÇÃO E LIBERAÇÃO DINÂMICA DE ÁREAS DE MEMÓRIA, (continuação)


EXEMPLO:

```
WORKING-STORAGE SECTION.
77 RECHEIO PIC X VALUE LOW-VALUE.
    RETORNO PIC S9(8) COMP.
_ _ _ _ _ _
LINKAGE SECTION.
01 LISTA.
     02 PTR-LST PIC S9(8) COMP.
02 PTR-MEM PIC S9(8) COMP.
     _____
     _____
01
     MEMORIA.
     02 -----
      -----
PROCEDURE DIVISION.
_____
EXEC CICS GETMAIN SET (PTR-MEM) LENGTH (4096)
     INITIMG (RECHEIO) RESP (RETORNO) NOSUSPEND
     END-EXEC.
SET ADDRESS OF MEMORIA TO PTR-MEM
IF RETORNO IS NOT EQUAL DFHRESP(NORMAL)
      _____
EXEC CICS FREEMAIN DATA (MEMORIA) END-EXEC.
```



MANIPULAÇÃO DE FILAS

• O CICS suporta 2 tipos de filas:



FILA TEMPORARY STORAGE



FILA TRANSIENT DATA

EXTRAPARTITION

- arquivo sequencial
- · entrada ou saída
- · destinos definidos na DCT

INTRAPARTITION

- · filas sequenciais
- · acesso destrutivo
- destinos definidos na DCT
- pode ser associado um 'TRIGGER' a cada destino forçando o início automático de uma transação, se atingido.
- Cl's livres podem ou não ser reusado automaticamente.



FILA TRANSIENT DATA

GRAVAÇÃO DE MENSAGEM EM UMA FILA TD

EXEC CICS WRITEQ TD QUEUE ('name')
FROM (data-area)
LENGTH (data-value)
END-EXEC

EXEMPLO:

```
WORKING-STORAGE SECTION.
     CONTROLES.
     02 TDTAM PIC S9(4) COMP.
     02 RETORNO PIC S9(8) COMP.
     _____
     _____
01
     TDSAI.
     02 -----
     02 -----
     _____
PROCEDURE DIVISION.
     _____
     MOVE 150 TO TDTAM
     EXEC CICS WRITEQ TD QUEUE('NC01')
               FROM (TDSAI) LENGTH (TDTAM)
               RESP(RETORNO) END-EXEC.
     IF RETORNO IS NOT EQUAL DFHRESP(NORMAL)
         GO TO ROTERRO.
     _____
     -----
ROTERRO.
     _____
```



FILA TRANSIENT DATA

LEITURA DE MENSAGENS DE UMA FILA TD

EXEC CICS READQ TD QUEUE ('name')
INTO (data-area)
[NOSUSPEND]
END-EXEC

EXEMPLO:



FILA TRANSIENT DATA

DELEÇÃO DE UMA FILA TD

 necessário quando os CIs acessados para leitura não são liberados automaticamente: (REUSE=NO)

EXEC CICS DELETEQ TD QUEUE ('name') END-EXEC

EXEMPLO:

EXEC CICS DELETEQ TD QUEUE('NC10')
RESP(RETORNO) END-EXEC

CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO EM ACESSO A FILA TD

QZERO fila vazia ou fim da fila

LENGERR tamanho omitido/estouro da área de entrada

NOSPACE

NOTOPEN

QBUSY

IOERR

QIDERR



- memória ou disco
- DATAIDs não vinculados
- acesso n\u00e3o destrutivo
- usuário deve providenciar deleção
- acesso sequencial/randômico
- TST só para: segurança de acesso DATAIDS recuperáveis DATAIDS remotos
- registros de tamanho variável



GRAVAÇÃO DE MENSAGEM EM UMA FILA TS

EXEC CICS WRITEQ TS QUEUE ('name') FROM (data-area)

LENGTH (data-value)

[ITEM (data-area)] [MAIN | AUXILIARY]

[REWRITE] END-EXEC

<u>OBS</u>: Utilizado para a criação de uma fila TS. Após cada registro gravado, é retornado na área especificada em ITEM, o número do registro.

ITEM indica o número do registro a ser alterado.



EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO EM UMA FILA TS

CRIAÇÃO DA FILA:

EXEC CICS WRITEQ TS QUEUE ('NCTSFILA')
FROM (TS-SAI) LENGTH (100) AUXILIARY
END-EXEC

ATUALIZAÇÃO DA FILA:

WORKING-STORAGE SECTION.
77 NUMITEM PIC S9(4) COMP.
01 TSSAI 02
PROCEDURE DIVISION.
MOVE 3 TO NUMITEM
EXEC CICS WRITEQ TS QUEUE ('NCTSFILA') FROM (TS-SAI) LENGTH (100) ITEM (NUMITEM) REWRITE AUXILIARY END-EXEC.



LEITURA DE UMA FILA TS

• Leitura sequencial por uma TASK:

EXEC CICS READQ TS QUEUE ('name')
INTO (data-area) LENGTH (data-area)
[NUMITEMS (data-area)]
END-EXEC

EXEMPLO:

EXEC CICS READQ TS QUEUE ('NCTSFILA')

INTO (ENTTS)

LENGTH (TSTAM)

END-EXEC

• Leitura randômica

EXEC CICS READQ TS QUEUE ('name')
INTO (data-area) LENGTH (data-area)
[NUMITENS (data-area)] [ITEM(data-area)]
END-EXEC

EXEMPLO:

MOVE 5 TO NUMITEM

EXEC CICS READQ TS QUEUE ('NCTSFILA')
INTO (ENTTS)
LENGTH (TSTAM)
ITEM (NUMITEM)
END-EXEC



LEITURA CONCORRENTE DE UMA FILA TS (EM SEQUÊNCIA)

• cada TASK utiliza a opção ITEM

EXEMPLO:

WORKI	NG-STORAGE SECTION.
77	NUMITEM PIC S9(4) COMP VALUE LOW-VALUES.
77	TSTAM PIC S9(4) COMP VALUE 200.
01	ENTTS.
	02
PROCE	DURE DIVISION
VOLTA	ADD 1 TO NUMITEM
	EXEC CICS READQ TS QUEUE('NCTSFILA')
	INTO(ENTTS) LENGTH(TSTAM) ITEM(NUMITEM)
	END-EXEC
	GO TO VOLTA



DELEÇÃO DE UMA FILA TS

EXEC CICS DELETEQ TS QUEUE ('name') END-EXEC

EXEMPLO:

EXEC CICS DELETEQ TS QUEUE ('NCTSFILA')
END-EXEC.

CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO EM COMANDOS DE TS

ITEMERR o ítem especificado não existe

LENGERR erro de tamanho

NOSPACE

IOERR

QIDERR



COMO COMPARTILHAR DADOS ENTRE TRANSAÇÕES:

CWA

TCTUA

COMMAREA

VIA TELA

TEMPORARY STORAGE

TRANSIENT DATA

CLUSTER VSAM



PROCESSOS DISPONÍVEIS PARA TRATAMENTO DE CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO/ERRO

- via RESP (---) dentro do próprio comando.
- deixando que assumido o tratamento 'DEFAULT' conforme o erro ocorrido.

ABEND TASK SUSPEND TASK

- desviar para uma rotina comum ou específica de tratamento de erro.
- colocando a opção NOHANDLE no comando e testando o campo EIBRCODE.
- Após a execução do comando, testar o campo EIBRESP com o código específico da condição a ser validada.

00 OK 01 ERROR

.

- 13 NOT FOUND
- 14 DUPREC
- 87 OPEN ERROR



PROCESSOS DISPONÍVEIS PARA TRATAMENTO DE CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO/ERRO, (continuação)

TRATAMENTO DE CONDIÇÕES DE ERRO

- via codificação da instrução "HANDLE CONDITION" antes da codificação comandos aos quais ela se aplica.
- podemos codificar várias instruções "HANDLE CONDITION" a última ação especificada para tratamento de um certo erro é considerada.

EXEMPLO:

```
HANDLE CONDITION NOTFND(ROT1)

------
HANDLE CONDITION NOTFND(ROT2)

EXEC CICS READ DATASET (----)
RIDFLD (CHAVE) ------ END-EXEC
```

• em qualquer instrução a opção NOHANDLE desativa o tratamento de erro para qualquer exceção ocorrida.

EXEMPLO:

```
HANDLE CONDITION NOTFND(ROT1) DSIDERR(ROT2)

EXEC CICS READ DATASET ( ) RIDFLD(CHAVE)

NOHANDLE ----- END-EXEC
```



PROCESSOS DISPONÍVEIS PARA TRATAMENTO DE CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO/ERRO, (continuação)

TRATAMENTO DE CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO

EXEC CICS HANDLE CONDITION condition (label) condition (label) condition (label) ---END-EXEC

EXEMPLOS:

- 1) EXEC CICS HANDLE CONDITION NOTFND (ROTNAO) ERROR (ROTERRO) END-EXEC
- 2) EXEC CICS HANDLE CONDITION NOTFND(ROTNAO) DSIDERR(ROTDAT) END EXEC
- nesse caso qualquer condição de exceção provocará ação DEFAULT.
 - 3) EXEC CICS HANDLE CONDITION NOTFND(ROTNAO)
 DSIDERR ERROR(ROTERRO) END-EXEC



PROCESSOS DISPONÍVEIS PARA TRATAMENTO DE CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO/ERRO, (continuação)

COMO DESATIVAR AÇÕES INDICADAS VIA HANDLE CONDITION

- incluindo no comando a opção NOHANDLE
- via IGNORE CONDITION

formato:

EXEC CICS IGNORE CONDITION condition condition END-EXEC

EXEMPLO:

EXEC CICS IGNORE CONDITION NOTFND DSIDERR END-EXEC

 a ocorrência das condições acima poderia ser testada pesquisandose o EIBRCODE.

	EXEC CICS	READ DATASET	()	
		RIDFLD (CHAVE)		END-EXEC
	IF EIBRCODE	IS NOT EQUAL	LOW-VALUES	GO
	TO RO	TERRO.		
ROTERRO.				



PROCESSOS DISPONÍVEIS PARA TRATAMENTO DE CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO/ERRO, (continuação)

COMO RESTAURAR AS CONDIÇÕES DEFAULTS DE TRATAMENTO DE EXCEÇÕES:

PUSH HANDLE

desativa, restaurando o tratamento DEFAULT, todos os procedimentos para tratamento de exceções.


POP HANDLE

restaura os procedimentos de tratamento de exceções suspemsos anteriormente.

APLICAÇÃO:

quando um programa de aplicação é ativado via LINK e utiliza suas próprias rotinas de tratamento de condições de exceção.

EXEMPLO:





TRATAMENTO DE TECLAS FUNCIONAIS

- teclas PF (dados + byte AID)
- teclas PA ou CLEAR (byte AID)
- testando o byte de AID após o comando RECEIVE:

IF EIBAID IS EQUAL DFHENTER THEN _____

• via HANDLE AID

formato:

exec cics Handle ald option (label)
option (label option (label) _____
END-EXEC

option:

ENTER

CLEAR

PF1 A PF24

PA1 A PA3

ANYKEY todas menos ENTER



TRATAMENTO DE TECLAS FUNCIONAIS

EXEMPLO DE HANDLE AID

EXEC CICS HANDLE AID PA1 (LAB1)

ANYKEY (LAB2) PF10 (LAB3)

END-EXEC

OBS:

- se uma rotina não é especificada para uma determinada tecla o controle é passado para a instrução seguinte ao RECEIVE.
- podem ser colocados vários **HANDLE AIDs** no programa.
- HANDLE AIDs podem ser desativados via "PUSH HANDLE" e restaurados via "POP HANDLE".

TRATAMENTO DE TECLAS FUNCIONAIS

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE HANDLE E CONDITION/HANDLE AID

 o comando HANDLE AID tem precedência sobre o comando HANDLE CONDITION.

EXEMPLO:

EXEC CICS HANDLE CONDITION MAPFAIL (FALHOU) END-EXEC

EXEC CICS HANDLE AID PF (ROTPF1) END-EXEC

EXEC CICS SEND MAP (-----) MAPSET (-----) MAPONLY END-EXEC

EXEC CICS RECEIVE MAP (----) MAPSET (----) INTO (--) END-EXEC

OBS:

se o operador apertar **PF1** sem digitar nada, o controle do programa é passado para **ROTPF1** e não para **FALHOU**.



TRANSAÇÕES ÚTEIS A INSTALAÇÃO

- CEDF
- CMAC
- CEBR
- CECI/CECS

TRANSAÇÃO CEDF

CEDF xxxx

TRANSAÇÃO: xxxx PROGRAMA: yyyyyy

STATUS: PROGRAM INITIATION

EIBTIME = **105840** EIBDATE = **95100**

ENTER = CONTINUA PF7 = TELA ANTERIOR PF8 = TELA ATUAL

ENTER

TRANSAÇÃO: xxxx PROGRAMA: yyyyyy STATUS: **ABOUT TO EXECUTE COMMAND**

EXEC CICS SEND MAP

MAP('MAPA1')

MAPSET('MAPSET1')

ERASE

ENTER = CONTINUE PF5= WORKING STORAGE

PF12 = ABEND USER TASK

ENTER



TRANSAÇÕES ÚTEIS A INSTALAÇÃO, (continuação)

!	MAPA EXEMPLO	
NOME:		
ENDEREÇO:		

ENTER

TRANSAÇÃO: **** PROGRAMA: yyyyyy STATUS: COMMAND EXECUTION COMPLETE

RESPONSE: NORMAL PF5= WORKING STORAGE PF12 = ABEND USER TASK

ENTER

TRANSAÇÃO: xxxx PROGRAMA: yyyyyy STATUS: ABOUT TO EXECUTE COMMAND

EXEC CICS RECEIVE MAP

MAP('MAPA1')

MAPSET('MAPSET1')

INTO (AREA1)

ENTER - CONTINUE PF5 - WORKING STORAGE PF12 - ABEND USER TASK PF3 - END EDF SESSION

ENTER



TRANSAÇÕES ÚTEIS A INSTALAÇÃO

MAPA EXEMPLO

NOME: João da Silva

ENDEREÇO: Rua São Paulo, 100

ENTER

TRANSAÇÃO: **** PROGRAMA: yyyyyy
STATUS: COMMAND EXECUTION COMPLETE

INTO (JOÃO DA SILVA RUA ITARARÉ, 100)

RESPONSE: **NORMAL** PF5= WORKING STORAGE

PF12 = ABEND USER TASK PF3 - END EDF SESSION

PF3

CEDF PERMITE:

- localizar qualquer área de memória, digitando o endereço da mesma.
- alterar o conteúdo de qualquer área da WORKING-STORAGE.
- apertando ENTER, volta-se ao DISPLAY original.
- através do uso da função STOP CONDITIONS, (PF9), interromper a execução somente na ocorrência da condição especificada.
- depurar uma transação em qualquer terminal da rede, a partir de um único terminal.



TRANSAÇÕES ÚTEIS A INSTALAÇÃO, (continuação)

TRANSAÇÃO CEBR

• PERMITE:

- listar o conteúdo de uma fila TS
- deletar uma fila de TS
- copiar uma fila de TS para TD
- copiar uma fila de TD para TS.

• EXEMPLOS:

1. Listar a fila TS: NCTS01

CEBR

CEBR TS QUEUE

ENTER COMMAND QUEUE NCTS01

ENTER

CEBR TS QUEUE

ENTER COMMAND=

***** TOP OF QUEUE ****

ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3

*** BOTTOM OF QUEUE ***

OBS. a fila listada NCTS01 se torna a fila corrente.



TRANSAÇÕES ÚTEIS A INSTALAÇÃO, (continuação)

2. Comando PURGE

Elimina a fila de TS corrente

3. Comando PUT DESTID

Copia a fila de TS corrente na fila TD indicada por DESTID

4. Comando GET DESTID

Copia a fila de TD especificada para a fila de TS corrente.

TRANSAÇÕES CECS/CECI

- A transação CECS permite verificar a sintaxe de qualquer comand CICS.
- A transação CECI permite verificar a sintaxe de qualquer comando CICS e, em seguida, executá-lo.

OBSERVAÇÕES:

- A transação CECI deve ter o acesso controlado pela instalação
- Chave de segurança via SIGN ON
- PERMITs do RACF somente para usuários habilitados.



ANEXO 1 ATRIBUTOS E CÓDIGOS DE RETORNO

COPY DFHBMSCA

NOME	N/P	PIC	ITEM	FSET	FORMATO BMS	LITERAL
DFHBMUNP	N	ALF	NORMAL	NAO	UNPROT	space
DFHBMFSE	N	ALF	NORMAL	SIM	UNPROT, FSET	A
DFHBMBVR	N	ALF	BRILHO	NAO	UNPROT, BRT	Н
DFHUNIND	N	ALF	BRILHO	SIM	UNPROT, BRT, FSET	I
DFHBMDAR	N	ALF	DARK	NAO	UNPROT, DRK	<
DFHUNNOD	N	ALF	DARK	SIM	UNPROT, DRK,FSET	(
DFHBMUNN	N	NUM	NORMAL	NAO	UNPROT,NUM	&
DFHUNNUM	N	NUM	NORMAL	SIM	UNPROT,NUM, FSET	J
DFHBMUNB	N	NUM	BRILHO	NAO	UNPROT,NUM, BRT	Q
DFHUNINT	N	NUM	BRILHO	SIM	UNPROT,NUM, BRT, FSET	R
	N	NUM	DARK	NAO	UNPROT,NUM, DRK	*
DFHUNNON	N	NUM	DARK	SIM	UNPROT,NUM, DRK, FSET)
DFHBMPRO	Р	ALF	NORMAL	NAO	PROT	-
DFHBMPRF	Р	ALF	NORMAL	SIM	PROT, FSET	/
DFHPROTI	Р	ALF	BRILHO	NAO	PROT, BRT	Y
	Р	ALF	BRILHO	SIM	PROT, BRT, FSET	Z
DFHPROTN	Р	ALF	DARK	NAO	PROT, DRK	%
	Р	ALF	DARK	SIM	PROT, DRK, FSET	_
DFHBMASK	Р	ASK	NORMAL	NAO	ASKIP	0
DFHBMASF	Р	ASK	NORMAL	SIM	ASKIP, FSET	1
DFHBMASB	Р	ASK	BRILHO	NAO	ASKIP, BRT	8
	Р	ASK	BRILHO	SIM	ASKIP, BRT, FSET	9
	Р	ASK	DARK	NAO	ASKIP, DRK	@
	Р	ASK	DARK	SIM	ASKIP, DRK, FSET	,

CÓDIGOS DE RETORNO

COD. RET.	CONDICAO
01	ERROR
11	TERMIDERR
12	DSIDERR
13	NOTFND
14	DUPREC
15	DUPKEY
16	INVREQ
17	IOERR
18	NOSPACE
19	NOTOPEN
20	ENDFILE
21	ILLOGIC
22	LENGERR
23	QZERO
26	ITEMERR
27	PGMIDERR
36	MAPFAIL
38	INVMPSZ



44	QIDERR



MANUAIS PARA REFERÊNCIA

CICS APPLICATION PROGRAMMING PRIMER SC33-0674

CICS APLLICATION PROGRAMMING REFERENCE SC33-1170

CICS MESSAGES AND CODES SC33-1177

Veja também:

http://www.raleigh.ibm.com/cgi-bin/bookmgr/



CICS0020 - PROGRAMAÇÃO COMMAND LEVEL

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1

Escrever um programa NÃO CONVERSACIONAL que receba a MENSAGEM 1 abaixo e realize o processamento indicado.

MENSAGEM 1: Txxx xx.....xx texto variável cód. da transação tamanho: 25

PROCESSAMENTO:

Receber a mensagem teclada pelo usuário e responder conforme MENSAGEM 2 abaixo e, encerrar a transação.

MENSAGEM 2: MENSAGEM: xx.....xx texto variável constante

Caso a MENSAGEM 1 recebida tenha mais que 25 caracteres, enviar a MENSAGEM 3 e, encerrar a transação.

MENSAGEM 3: ERRO DE TAMANHO. REENTRE TODA A MENSAGEM.

TRANSAÇÕES: TC1A à TC1J TA1A à TA1J

PROGRAMAS: PCOB01A à PCOB01J

PASM01A à PASM01J

OBSERVAÇÃO: Escrever os programas em COBOL e ASSEMBLER

Utilize a transação CEDF para depurar eventuais problemas.



CICS0020 - PROGRAMAÇÃO COMMAND LEVEL

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 2

Escrever um programa CONVERSACIONAL que receba a MENSAGEM 1 abaixo e realize o processamento indicado.

MENSAGEM 1:	Txxx variável	
		TERMINAL TASK cód. da transação

PROCESSAMENTO:

1. Se receber TERMINAL, enviar a MENSAGEM 2 e, encerrar a transação.

MENSAGEM 2: SEU TERMINAL É O xxxx.

2. Se receber TASK, enviar a MENSAGEM 3 e, encerrar a transação.

MENSAGEM 3: O NÚMERO DA TASK É xx.xxx

3. Qualquer variável diferente de TERMINAL/TASK enviar a MENSAGEM 4 e, aquardar o envio de variável válida.

MENSAGEM 4: VARIÁVEL DESCONHECIDA. REENTRE.

TRANSAÇÕES: TC2A à TC2J

TA2A à TA2J

PROGRAMAS: PCOB02A à PCOB02J

PASM02A à PASM02J

OBSERVAÇÃO: Utilize a transação CEDF para depurar eventuais problemas.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 3

Transformar o programa Pxxx02x em pseudo-conversacional.

TRANSAÇÕES: TC3A à TC3J

TA3A à TA3J

PROGRAMAS: PCOB03A à PCOB03J

PASM03A à PASM03J

OBSERVAÇÃO: Utilize a transação CEDF para depurar eventuais problemas.



CICS0020 - PROGRAMAÇÃO COMMAND LEVEL

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4

Escrever dois programas que através do uso da COMMAREA, realizem o processamento indicado.

PROGRAMA 1: Ao receber a MENSAGEM 1 chamar via LINK o PROGRAMA 2 transferindo uma COMMAREA de 16 posições para que o programa "linkado" devolva a data e a hora do dia no formato **dd/mm/aa e hh:mm:ss**. Ao receber as informações envia-las conforme a MENSAGEM 2 e, encerrar o processamento.

PROGRAMA 2: Ao receber o controle do PROGRAMA 1, formatar a data e hora, conforme descrito no programa e retorna-las através da COMMAREA recebida.

<u>MENSAGEM 1:</u> Txxx — cód. transação

MENSAGEM 2: DATA E HORA DO PROCESSAMENTO: dd/mm/aa AS hh:mm:ss

TRANSAÇÕES: TC4A à TC4J

PROGRAMAS: PCOB04A à PCOB04J

PCOBL4A à PCOBL4J

OBSERVAÇÃO: Utilize a transação CEDF para depurar eventuais problemas.


CICS0020 - PROGRAMAÇÃO COMMAND LEVEL

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 5

MAPSET: MPCUR1A à MPCUR1J

MAPAS: MAPA1 e MAPA2


MAPA1



mensagem: OPÇÃO INVÁLIDA REENTRE.

CICS0020 - PROGRAMAÇÃO COMMAND LEVEL,

MAPA2



mensagens: ALUNO NÃO CADASTRADO

ALUNO JÁ CADASTRADO

PRESSIONE PF4 P/CONFIRMAR

CONFIRME A OPERAÇÃO OPERAÇÃO REALIZADA

outras necessárias...



CICS0020 - PROGRAMAÇÃO COMMAND LEVEL

ARQUIVO: CADCURSA à CADCURSF VSAM-KSDS

LENGTH..: 80

KEYID.....: CODIGO

KEYLEN..: 5 POSICÃO: 0-4

LAYOUT

CODIGO	NOME	ENDEREÇO	CARGO	
05	30	30	10	05

CODIGO (chave)	PIC	9(05).
NOME	PIC	X(30).
ENDERECO	PIC	X(30).
CARGO	PIC	X(10).
FILLER	PIC	X(05).

TRANSAÇÕES/PROGRAMAS

Programas COBOL

TC5A à TC5J - PCOB05A à PCOB05J - MENU TC6A à TC6J - PCOB06A à PCOB06J - CONSULTA TC7A à TC7J - PCOB07A à PCOB07J - INCLUSÃO TC8A à TC8J - PCOB08A à PCOB08J - ALTERAÇÃO

TC9A à TC9J - PCOB08A à PCOB08J - DELEÇÃO

Programas Assembler

TA5A à TA5J - PASM05A à PASM05J - MENU

TA6A à TA6J - PASM06A à PASM06J - CONSULTA

TA7A à TA7J - PASM07A à PASM07J - INCLUSÃO

TA8A à TA8J - PASM08A à PASM08J - ALTERAÇÃO

TA9A à TA9J - PASM08A à PASM08J - DELEÇÃO



CICS0020 - PROGRAMAÇÃO COMMAND LEVEL

TRANSAÇÃO TC5x - PCOB05x

- Ao ser ativada enviar o mapa MAPA1.
- Testar o código da opção ou transação fornecido pelo operador e realizar a operação desejada, passando o controle via XCTL ao programa responsável pelo processamento.

TRANSAÇÃO TC6x - PCOB06x

- Ao ser ativada enviar o mapa MAPA2, indicando a operação solicitada.
- Receber o Codigo do Aluno, acessar o Cadastro de Alunos e enviar as informações sobre o registro recuperado;
- Quando o usuário pressionar ALT+CLEAR, retornar ao MENU PRINCIPAL.

TRANSAÇÃO TC7x - PCOB07x

- Ao ser ativada enviar o mapa MAPA2, indicando a operação solicitada.
- Receber e consistir as informações recebidas.
- Testar se todos os campos foram fornecidos e, incluir o registro.
- Quando o usuário pressionar ALT+CLEAR, retornar ao MENU PRINCIPAL.

TRANSAÇÃO TC8x - PCOB08x

- Ao ser ativada enviar o mapa MAPA2, indicando a operação solicitada;
- Receber o Codigo do aluno fornecido e realizar a leitura do registro e envia-lo para a alteração desejada;
- Receber e consistir as informações recebidas.
- Atualizar o registro.

TRANSAÇÃO TC9x - PCOB08x

- Ao ser ativada enviar o mapa MAPA2, indicando a operação solicitada;
- Receber o Codigo do aluno fornecido realizar a leitura do registro e envia-lo para confirmação da exclusão;
- Excluir o registro.

OBSERVAÇÃO:

- Alterar os programas PCOB06x a PCOB08x para utilizar DB2
- Como as transações TC8x e TC9x utilizam o mesmo programa (PCOB08x), alterar o programa PCOB05x se necessário.

Uma solução para os exercícios propostos

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1

*	PRINT NOGEN UR1I DFHMSD TYPE=MAP,TIOAPFX=YES,MODE=INOUT,CTRL LANG=COBOL	00020118 00020215	8
		00021015	5
	* MENU PRINCIPAL - MAPA 1 *	00021115 00021215	_
*		00021213	
MAPA	A1 DFHMDI SIZE=(24,80),LINE=1,COLUMN=1	00030002	
	DFHMDF POS=(1,1),LENGTH=4,ATTRB=PROT,INITIAL='TO		
	DFHMDF POS=(1,25),LENGTH=29,ATTRB=PROT,	X00041012	2
	INITIAL='CURSO DE CICS - COMMAND LEVEL'	00041111	
DATA	, , ,,	00043019	
	DFHMDF POS=(4,31),LENGTH=18,ATTRB=PROT,	X00044014	
	INITIAL='CADASTRO DE ALUNOS'	00045009 X00046014	
	DFHMDF POS=(7,34),LENGTH=11,ATTRB=PROT, INITIAL='1. CONSULTA'	00047009	
	DFHMDF POS=(9,34),LENGTH=11,ATTRB=PROT,	X00048014	
	INITIAL='2. INCLUSAO'	00049009	
	DFHMDF POS=(11,34),LENGTH=12,ATTRB=PROT,	X00049114	
	INITIAL='3. ALTERACAO'	00049209	9
	DFHMDF POS=(13,34),LENGTH=12,ATTRB=PROT,	X00049314	-
	INITIAL='4. DELECAO'	00049409	
	DFHMDF POS=(17,30),LENGTH=18,ATTRB=PROT, INITIAL='SELECIONE A OPCAO:'	X00049514 00049609	4
OPCA		00049809	1
01 07	DFHMDF POS=(17,51),ATTRB=ASKIP	0004971	
	DFHMDF POS=(20,05),LENGTH=25,ATTRB=(PROT,BRT),	X0004990	
	INITIAL='=>> PAUSE BREAK - ENCERRA'	0005000	9
MENS	SM1 DFHMDF POS=(24,10),LENGTH=50	00051004	
+		0005444	_
*	*********	0005111 00051215	
*	* DADOS DO ALUNO - MAPA 2 *	00051213	
	***************************************	00051415	Ü
*		0005151	5
MAPA		0005201	5
TRAN			_
	DFHMDF POS=(1,6),ATTRB=ASKIP	0005312	
	DFHMDF POS=(1,25),LENGTH=29,ATTRB=PROT, INITIAL='CURSO DE CICS - COMMAND LEVEL'	X0005401 0005501	
ΠΔΤΔ	AM2 DFHMDF POS=(1,71),LENGTH=8,ATTRB=PROT	0005601	
אואם	DFHMDF POS=(4,31),LENGTH=18,ATTRB=PROT,	X0005701	
	INITIAL='CADASTRO DE ALUNOS'	0005801	
	DFHMDF POS=(7,30),LENGTH=11,ATTRB=PROT,	X0005901	7
	INITIAL='OPERACAO DE'	0005911	5
	RM2 DFHMDF POS=(7,42),LENGTH=09,ATTRB=PROT,INITIAL=		_
LITCN	M2 DFHMDF POS=(10,20),LENGTH=12,ATTRB=PROT,	X0005942	
CODA	INITIAL='CODIGO:' AM2_DFHMDF POS=(10,33),LENGTH=05,ATTRB=(UNPROT,IC),	0005951 JUSTIFY=ZERO 0005962	
CODP	DFHMDF POS=(10,33),LENGTH=05,ATTRB=(0NFROT,IC),	0005962 00059715	_
LITNN		X0005982	25
	INITIAL='NOME'	00059915	_
NOME	EM2 DFHMDF POS=(12,33),LENGTH=30,ATTRB=(UNPROT)	0006001	5
	DFHMDF POS=(12,64),ATTRB=ASKIP	00060115	



END

CICS - Command Level

00070000

LITEM2 DFHMDF POS=(14,20),LENGTH=12,ATTRB=PROT, X00060225 INITIAL='ENDERECO ...:' 00060315 ENDEM2 DFHMDF POS=(14,33),LENGTH=30,ATTRB=(UNPROT) 00060415 DFHMDF POS=(14,64),ATTRB=ASKIP 00060515 DFHMDF POS=(16,20),LENGTH=12,ATTRB=PROT, X00060625 LITGM2 INITIAL='CARGO......' 00060715 CARGM2 DFHMDF POS=(16,33),LENGTH=10,ATTRB=(UNPROT) 00060816 DFHMDF POS=(16,44),ATTRB=ASKIP 00060915 DFHMDF POS=(20,05),LENGTH=25,ATTRB=(PROT,BRT), X00061715 INITIAL='=>> PAUSE BREAK - ENCERRA' 00061815 DFHMDF POS=(20,31),LENGTH=25,ATTRB=(PROT,BRT), X00061921 INITIAL='- PF3 - MENU PRINCIPAL' 00062020 MENSM2 DFHMDF POS=(24,10),LENGTH=50 00062120 DFHMSD TYPE=FINAL 00063020



//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS,REGION=1M //SYSPRINT DD SYSOUT=* //SYSIN DD * DEL CLUSTER(NAME(TSO.CICS.INSTRU1.CADCUR) DEF CLUSTER(NAME(TSO.CICS.INSTRU1.CADCUR) -	00087005
REPRO IFILE(DD1) ODS(TSO.CICS.INSTRU1.CADCUR) COUNT(4) LISTCAT ENT(TSO.CICS.INSTRU1.CADCUR) ALL	00088008 00089006 00090005



IDENTIFICATION DI	VICION		00010002
IDENTIFICATION DI PROGRAM-ID. PCO			00010002 00020009
*	BIOA.		00020009
*	*		00021003
*	*		00021100
* TESTE DOS COM	ANDOS SEND, RECEIVE E *		00023009
* DOS CAMPOS DO			00024009
*	*		00024109
*	*		00025009
*			00026009
ENVIRONMENT DIV	ISION.		00030002
CONFIGURATION S	ECTION.		00030107
SPECIAL-NAMES.			00031006
DECIMAL-POINT	IS COMMA.		00032008
DATA DIVISION.			00040002
WORKING-STORAG	SE SECTION.		00050002
			00051009
01	PIC X(19) VALUE '**** INICIO-WOR	KING'.	00060002
01 TAMANHO	PIC S9(4) COMP.		00070002
01 ERRO	PIC S9(8) COMP.		00071004
01 MSG-ENTRADA.			00080002
05	PIC X(5).		00081002
	PIC X(8) VALUE SPACES.		00082004
88 TERMID	VALUE 'TERMINAL'.		00083002
	VALUE 'TASK '.		00084003
	VALUE 'FIM'.		00084103
01 MSG-TERMINAL	PIC X(17) VALUE 'SEU TERMINAL I	- 0 !	00085002
05 05 MSC TDM	. ,	<u>.</u> 0 .	00086002
05 MSG-TRM 01 MSG-TASK.	PIC X(8).		00087002 00088002
01 W3G-1A3K. 05	PIC X(19) VALUE 'O NUMERO DA T	VCK E .	00089002
05 MSG-TSK		AGR L .	00089102
01 MSG-FIM	PIC X(20) VALUE 'TRANSACAO EN	CERRADA'	00089202
01 MSG-ERRO	PIC X(31) VALUE 'VARIAVEL DESC		
01	PIC X(19) VALUE '**** FINAL-WORI		00090109
	- (-)		00091009
PROCEDURE DIVIS	ION.		00100002
			00101009
INICIO.			00110002
IF EIBCALEN =	0		00120002
PERFORM 001	0-RECEIVE-MSG-FULL		00130002
ELSE			00140002
	0-RECEIVE-MSG-PART		00150002
END-IF.	2.14.5		00160002
EVALUATE MS			00170002
WHEN 'TERMIN			00180005
WHEN 'TASK	RM 0030-MOVE-EIBTRMID		00190002 00200005
	RM 0040-MOVE-EIBTASKN		00200003
WHEN 'FIM '	NIVI 0040-IVIOVE-EIBTASKIN		00210002
	RM 9999-ENCERRA		00211003
WHEN OTHER	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR		00220002
	RM 0050-MSG-ERRO		00230002
END-EVALUATI			00240002
*			00250002
0010-RECEIVE-MS	G-FULL.		00260002
	CEIVE INTO(MSG-ENTRADA) RESP(E	RRO)	00270002
END-E			00280002
	RESP(LENGERR) OR FIM		00290002
PERFORM 9999		003000	
END-IF	•		00310002



0010-RECEIVE-EXIT. EXIT.	00320002 00330002 00340002
0020-RECEIVE-MSG-PART. EXEC CICS RECEIVE INTO(MSG-VAR) RESP(ERRO) END-EXEC. IF ERRO = DFHRESP(LENGERR) OR FIM	00350002 00360002 00370002 00380002
PERFORM 9999-ENCERRA END-IF.	00390002 00400002
0020-RECEIVE-EXIT. EXIT. *	00410002 00420002 00421002
0030-MOVE-EIBTRMID. MOVE EIBTRMID TO MSG-TRM.	00422002 00423002
EXEC CICS SEND FROM(MSG-TERMINAL) ERASE END-EXEC. EXEC CICS RETURN TRANSID('TC3A') COMMAREA(TAMANHO)	00424002 00425002 00425103
END-EXEC. 0030-MOVE-EXIT. EXIT.	00425202 00428002 00429002
0040-MOVE-EIBTASKN. MOVE EIBTASKN TO MSG-TSK. EXEC CICS SEND FROM(MSG-TASK) ERASE	00429102 00429202 00429302 00429402
END-EXEC. EXEC CICS RETURN TRANSID('TC3A') COMMAREA(TAMANHO) END-EXEC.	00429502 00429603 00429702
0040-MOVE-EXIT. EXIT. *	00429802 00429902 00430002
0050-MSG-ERRO. EXEC CICS SEND FROM(MSG-ERRO) ERASE END-EXEC.	00440002 00450002 00460002
EXEC CICS RETURN TRANSID('TC3A') COMMAREA(TAMANHO) END-EXEC. 0050-MSG-EXIT.	00470002 00470003 00480002 00500002
EXIT.	00510002 00520002 00530002
9999-ENCERRA. EXEC CICS SEND FROM(MSG-FIM) ERASE END-EXEC. EXEC CICS RETURN END-EXEC.	00530002 00540002 00550002 00560002
9999-ENCERRA-EXIT. EXIT.	00580002 00590002



IDENTIFICATION D PROGRAM-ID. PCO	BI4A.	00010000 00020000 00021002
* UTILIZANDO O CC	DMANDO LINK *	00022002 00023002 00023102 00025002
ENVIRONMENT DIV DATA DIVISION. WORKING-STORAC		00023002 00030000 00040000 00050000 00051002
01	PIC X(19) VALUE '**** INICIO-WORKING'.	00060000
01 TAMANHO 01 ERRO 01 MSG-LINK.	PIC S9(4) COMP. PIC S9(8) COMP.	00061002 00070000 00071000 00072000
05 DATA-DIA 05 HORA-DIA	PIC X(8). PIC X(8).	00072102 00073000 00073100 00073202
01 MSG-ENTRADA	PIC X(4).	00073202 00084000 00084102
01 MSG-FIM. 05 PIC X(3	30) VALUE 'DATA E HORA DO PROCESSAMENTO:	00084200
05 DATA-FIM 05	PIC X(8). PIC X(4) VALUE ' AS '.	00084400 00084500
05 HORA-FIM 05	PIC X(8). PIC X VALUE '.'.	00084600 00084701
01	PIC X(19) VALUE '**** FIM DA WORKING'.	00084802 00084902
PROCEDURE DIVIS	SION.	00085002 00086000 00086102
INICIO. PERFORM 0010- PERFORM 0020-		00087000 00087000 00089000 00090000
PERFORM 0030- PERFORM 9999-	ENVIA-MSG.	00100000 00110000 00220000
	G. EIVE INTO(MSG-ENTRADA) RESP(ERRO)	00230000 00240000
END-EXEC. IF ERRO = DFHR PERFORM 9999		00250000 00260000 00270000
END-IF. 0010-RECEIVE-EXI ⁻ EXIT.		00280000 00290000 00300000
	 PROGRAM('PCOBI4L') COMMAREA(MSG-LINK)	00310000 00320000 00330000
END-EXEC. 0020-LINK-EXIT. EXIT.		00340000 00380000 00390000
* 0030-ENVIA-MSG. MOVE DATA-DIA MOVE HORA-DIA EXEC CICS SENI END-EXEC. EXEC CICS RETU	TO HORA-FIM. D FROM(MSG-FIM) ERASE	0040000 0041000 0042000 0042100 00421000 00422000 00423000
0030-ENVIA-EXIT.		00425000



00530000 00540000

EXIT. 00426000
* 00480000
9999-ENCERRA. 00490000
EXEC CICS SEND FROM(MSG-FIM) ERASE 00500000
END-EXEC. 00510000
EXEC CICS RETURN END-EXEC. 00520000

9999-ENCERRA-EXIT.

EXIT.



IDENTIFICATION DI PROGRAM-ID. PCO ENVIRONMENT DIV DATA DIVISION. WORKING-STORAG 01 01 TIME-CICS 01 MSG-LINK. 05 DATA-DIA 05 HORA-DIA LINKAGE SECTION 01 DFHCOMMAREA 05 DATA-LINK PI 05 HORA-LINK PI PROCEDURE DIVISINICIO.	BI4A. /ISION. BE SECTION. PIC X(19) VALUE '**** INICIO-WORKING'. PIC 9(15) COMP-3. PIC X(8). PIC X(8). C X(8). C X(8).	00010000 00020000 00030000 00040000 00050000 00060000 00072000 00073000 00074000 00080102 00080200 00080405 00081000 00082000
IF EIBCALEN NO	T EQUAL 16	00082106
CONTINUE		00082200
ELSE		00082300
	KTIME ABSTIME(TIME-CICS) END-EXEC	00082405
	RMATTIME ABSTIME(TIME-CICS)	00082503
	P('/') TIMESEP(':')	00082603
FND-FXFC	(DATA-LINK) TIME(HORA-LINK)	00082704 00082800
FND-IF.		00082800
EXEC CICS RETU	IRN END-EXEC	00340000
9999-ENCERRA.		00350000
EXIT.		00360000



IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. PCOBI5A. * ** * TRANSACAO MENU * ** ENVIRONMENT DIVISION. CONFIGURATION SECTION. SPECIAL-NAMES. DECIMAL-POINT IS COMMA. DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION.	00010000 00020000 00021025 00022026 00023026 00024126 00026025 00030000 00031002 00032002 00033002 00040000 00050000 00051025
01 PIC X(19) VALUE '**** INICIO-WORKING'. 01 W-TAMANHO PIC S9(04) COMP. 01 W-ERRO PIC S9(08) COMP. 01 W-DATA-ABS PIC S9(15) COMP-3. 01 W-OPCAO-PCOB08I PIC X(01). 01 MSG-FIM PIC X(30) VALUE 'TRANSACAO ENCERRADA'. 01 MSG-ERRO PIC X(30) VALUE 'OPCAO INVALIDA. REENTRE'. * ** COPY DFHAID. COPY DFHBMSCA. COPY MPCUR1I.	00060008 00070008 00071008 00071108 00071208 00076005
01 PIC X(19) VALUE '**** FINAL-WORKING'.	00081325
PROCEDURE DIVISION.	00081425 00082000
INICIO. IF EIBAID = DFHCLEAR PERFORM 9999-ENCERRA END-IF. IF EIBCALEN > 0 CONTINUE ELSE PERFORM 0010-SEND-MAPA PERFORM 9910-RETURN-TRANSID END-IF. PERFORM 0020-RECEIVE-MAPA. PERFORM 0030-VALIDA-OPCAO. * 0010-SEND-MAPA. MOVE LOW-VALUES TO MAPA1O. EXEC CICS ASKTIME ABSTIME(W-DATA-ABS) END-EXEC. EXEC CICS FORMATTIME ABSTIME(W-DATA-ABS) DDMMYY(DATAM1O) DATESEP(") END-EXEC. MOVE DFHUNINT TO OPCAM1A. EXEC CICS SEND MAP("MAPA1") MAPSET("MPCUR1I") FROM(MAPA1O) RESP(W-ERRO) ERASE END-EXEC. IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR) PERFORM 9999-ENCERRA END-IF. 0010-SEND-EXIT. EXIT.	00082125 00083000 00083115 00083200 00083300 00083400 00083500 00083700 00083700 00083900 00084011 00085008 00089000 00089123 00089200 00089123 00089200 00089123 00089200 00089123 00089200 00089123 00089200 00089123 00089200 00089123 00089200 00089123 00089200 00089401 00089522 00090011 0010010 00110012
* 0020-RECEIVE-MAPA. EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPA1') MAPSET('MPCUR1I') INTO (MAPA1I)RESP(W-ERRO) END-EXEC. IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR)	00151006 00152006 00156011 00157011 00158012



MOVE MSG-ERRO TO MENSM10 PERFORM 0080-SEND-MAPA-DATAONLY PERFORM 9910-RETURN-TRANSID END-IF. 0020-RECEIVE-EXIT. EXIT.	00158106 00158215 00158306 00158411 00159206 00159306
0030-VALIDA-OPCAO. EVALUATE OPCAM1I WHEN 1 PERFORM 0040-XCTL-PCOB06I-CONSULTA WHEN 2 PERFORM 0050-XCTL-PCOB07I-INCLUSAO WHEN 3 PERFORM 0060-XCTL-PCOB08I-ALTERACAO WHEN 4 PERFORM 0070-XCTL-PCOB08I-EXCLUSAO END-EVALUATE.	00160000 00170008 00180007 00181008 00182008 00183008 00184008 00190007 00190125
MOVE MSG-ERRO TO MENSM1O. MOVE DFHBMASB TO MENSM1A. PERFORM 0080-SEND-MAPA-DATAONLY. PERFORM 9910-RETURN-TRANSID. 0030-VALIDA-EXIT. EXIT.	00191008 00191117 00192015 00193008 00200008 00210000 00220000
0040-XCTL-PCOB06I-CONSULTA. EXEC CICS XCTL PROGRAM('PCOBI6A') END-EXEC. 0040-XCTL-EXIT. EXIT. *	0022000 00230008 00240024 00250008 00300000 00301008
0050-XCTL-PCOB07I-INCLUSAO. EXEC CICS XCTL PROGRAM('PCOBI7A') END-EXEC. 0050-XCTL-EXIT. EXIT. *	00302008 00303024 00304008 00305008 00310000
0060-XCTL-PCOB08I-ALTERACAO. MOVE 'A' TO W-OPCAO-PCOB08I. EXEC CICS XCTL PROGRAM('PCOBI8A') COMMAREA(W-OPCAO-PCOB08I) END-EXEC. 0060-XCTL-EXIT. EXIT.	00311008 00311108 00312024 00312108 00313008 00314008
* 0070-XCTL-PCOB08I-EXCLUSAO. MOVE 'E' TO W-OPCAO-PCOB08I. EXEC CICS XCTL PROGRAM('PCOBI8A') COMMAREA(W-OPCAO-PCOB08I) END-EXEC. 0070-XCTL-EXIT. EXIT.	00314108 00314208 00314308 00314424 00314508 00314615 00314708
* 0080-SEND-MAPA-DATAONLY. MOVE DFHUNINT TO OPCAM1A. EXEC CICS SEND MAP('MAPA1') MAPSET('MPCUR1I') FROM(MAPA1O) RESP(W-ERRO) DATAONLY END-EXEC. IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR) PERFORM 9999-ENCERRA	00315008 00315116 00315221 00316015 00317015 00318015
END-IF. 0080-SEND-EXIT. EXIT. 9910-RETURN-TRANSID. EXEC CICS RETURN TRANSID('TC5I') COMMAREA(W-ERRO) END-EXEC.	00319115 00319215 00319315 00320004 00350012 00351004
9910-RETURN-EXIT. EXIT.	00360004 00370000 00380004



9999-ENCERRA.	00390004
EXEC CICS SEND FROM(MSG-FIM) ERASE END-EXEC.	00391010
EXEC CICS RETURN END-EXEC.	00400005
9999-ENCERRA-EXIT.	00420005
EXIT.	00430004



IDENTIFICATION DIVISION PROGRAM-ID. PCOBI6A.		00010000 00020004
*		00020114
*	*	00021014
 * TRANSACAO DE CONSU 	JLTA *	00022014
*	*	00023014
*		00024014
ENVIRONMENT DIVISION.		00030000
CONFIGURATION SECTION	۸.	00031000
SPECIAL-NAMES.		00032000
DECIMAL-POINT IS COM	MA.	00033000
DATA DIVISION.		00034000
WORKING-STORAGE SECT	TION.	00035000
	((19) VALUE '*** INICIO-WORKING'.	00036000
01 W-TAMANHO PIC S	9(04) COMP.	00037000
01 W-ERRO	PIC S9(08) COMP.	00038000
01 W-DATA-ABS	PIC S9(15) COMP-3.	00039000
01 W-OPCAO-PCOB08I	PIC X(01).	00040000
01 MSG-OK	PIC X(30) VALUE 'OPERACAO REALIZADA'.	00050003
01 MSG-FIM	PIC X(30) VALUE 'TRANSACAO ENCERRADA'.	00051003
01 MSG-ERRO	PIC X(30) VALUE 'TECLA INVALIDA. REENTRE'.	
01 MSG-ERRX	PIC X(30) VALUE 'ERRO DE ACESSO AO ARQUI	
01 MSG-NOTF	PIC X(30) VALUE 'NAO CADASTRADO. REENTR	
*	FIG. A(30) VALUE NAO CADASTRADO, REENTR	00070000
COPY DFHAID.		00070000
COPY DFHBMSCA.		00072000
COPY MPCUR1I.		00073000
04 4 0 5 4 4 1 1 1 1 0 4 0 0		00074000
01 AREA-ALUNO-ARQ.	DIO 0(05)	00074103
05 COD-ALUNO-ARQ	PIC 9(05).	00074203
05 NOM-ALUNO-ARQ	PIC X(30).	00074303
05 END-ALUNO-ARQ	PIC X(30).	00074403
05 CAR-ALUNO-ARQ	PIC X(10).	00074503
05	PIC X(05).	00074603
*		00074703
01 PIC X	(19) VALUE '**** FINAL-WORKING'.	00074804
*		00074904
PROCEDURE DIVISION.		00075003
		00075121
INICIO.		00076000
IF EIBAID = DFHCLEAR		00077000
PERFORM 9999-ENCE	RRA	00078000
END-IF.		00079000
IF EIBAID = DFHPF3		00079100
PERFORM 9900-XCTL-	MENU-PRINCIPAL	00079200
END-IF.		00079300
IF EIBCALEN > 0		00080000
CONTINUE		00081000
ELSE		00082000
PERFORM 0010-SEND-	MAPA	00083000
PERFORM 9910-RETUR	RN-TRANSID	00083100
END-IF.		00083200
		00083321
PERFORM 0020-RECEIV	E-MAPA.	00083400
PERFORM 0030-CONSU	LTA-CADALUNO.	00083500
PERFORM 0040-MONTA	-TELA.	00083600
PERFORM 0050-ENVIA-	TELA-CONSULTA.	00083700
PERFORM 9910-RETUR		00083804
*		00083900
0010-SEND-MAPA.		00084000
MOVE LOW-VALUES TO	MAPA2O.	00084109
· · ·		



MOVE 'TC6I' TO TRANM2O. MOVE 'I' TO TRANM2A. EXEC CICS ASKTIME ABSTIME(W-DATA-ABS) END-EXEC.	00084211 00084313 00084412
EXEC CICS FORMATTIME ABSTIME(W-DATA-ABS) DDMMYY(DATAM2O) DATESEP('/') END-EXEC.	00084512 00084612 00084721
* MOVE ATRIBUTOS PARA OS CAMPOS DO MAPA	00084821 00085021
MOVE DFHUNINT TO CODAM2A. MOVE DFHPROTI TO NOMEM2A. MOVE DFHPROTI TO ENDEM2A. MOVE DFHPROTI TO CARGM2A.	00085121 00085221 00085321 00085421
MOVE 'CONSULTA' TO OPERM2O.	00085521 00085621 00085721
EXEC CICS SEND MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I') FROM(MAPA2O) RESP(W-ERRO) ERASE END-EXEC. IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR)	00085821 00085921 00086000
PERFORM 9999-ENCERRA END-IF.	00087000 00088000
0010-SEND-EXIT. EXIT.	00089000 00090000 00100000
0020-RECEIVE-MAPA. EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I')	00110000 00120000
INTO(MAPA2I) RESP(W-ERRO) END-EXEC.	00130009
IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR) MOVE MSG-ERRO TO MENSM2O	00140000 00150011
PERFORM 0050-ENVIA-TELA-CONSULTA PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	00151006 00152000
END-IF.	00153000 00153121
* SE OPERADOR MUDAR A TRANSACAO, INICIA TRANSACAO SOLICITADA	00153121 00153221 00153321
IF EIBTRNID = TRANM2I	00153410
CONTINUE ELSE	00153510 00153610
EXEC CICS START TRANSID(TRANM2I) END-EXEC EXEC CICS RETURN END-EXEC	00153710 00153812
END-IF. 0020-RECEIVE-EXIT.	00153910 00154000
EXIT.	00155000 00156000
0030-CONSULTA-CADALUNO.	00157002
MOVE CODAM2I TO COD-ALUNO-ARQ EXEC CICS READ FILE('CADCUR02') INTO(AREA-ALUNO-ARQ)	00158102 00158219
RIDFLD(COD-ALUNO-ARQ) RESP(W-ERRO) END-EXEC IF W-ERRO = DFHRESP(NOTFND)	00158302 00158402
MOVE MSG-NOTF TO MENSM2O	00191016
PERFORM 0050-ENVIA-TELA-CONSULTA PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	00192006 00193004
ELSE IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL)	00193116 00193216
CONTINUE	00193317
ELSE MOVE MSG-ERRX TO MENSM2O	00193416 00193517
PERFORM 0050-ENVIA-TELA-CONSULTA PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	00193617 00193717
END-IF.	00193804
0030-CONSULTA-EXIT. EXIT.	00194003 00195000



* 0040-MONTA-TELA. MOVE COD-ALUNO-ARQ TO CODAM2O. MOVE NOM-ALUNO-ARQ TO NOMEM2O. MOVE END-ALUNO-ARQ TO ENDEM2O. MOVE CAR-ALUNO-ARQ TO CARGM2O. MOVE MSG-OK TO MENSM2O. 0040-MONTA-EXIT. EXIT.	00196000 00197004 00198003 00198103 00198203 00198303 00198403 00198504 00198604 00198704
0050-ENVIA-TELA-CONSULTA. MOVE 'I' TO TRANM2A. EXEC CICS SEND MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I') FROM(MAPA2O) RESP(W-ERRO) DATAONLY END-EXEC. IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR)	00198804 00198920 00199003 00199103 00199203
PERFORM 9999-ENCERRA END-IF. 0050-ENVIA-EXIT. EXIT. *	00199303 00199403 00199504 00200000 00210004
9900-XCTL-MENU-PRINCIPAL. EXEC CICS XCTL PROGRAM('PCOBI5A') END-EXEC. 9900-XCTL-EXIT. EXIT. *	00220004 00230004 00240004 00250004 00260004
9910-RETURN-TRANSID. EXEC CICS RETURN TRANSID('TC6I') COMMAREA(W-ERRO) END-EXEC. 9910-RETURN-EXIT. EXIT. *	00319004 00320004 00330000 00340000 00350000 00360000
9999-ENCERRA. EXEC CICS SEND FROM(MSG-FIM) ERASE END-EXEC. EXEC CICS RETURN END-EXEC. 9999-ENCERRA-EXIT. EXIT.	00370000 00380000 00390000 00400000 00410000



IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. PCOBI7A. *	00010000 00020001 00020100
** * TRANSACAO DE INCLUSAO * *	00020200 00020301
*	00020400 00020500
ENVIRONMENT DIVISION.	00020600
CONFIGURATION SECTION. SPECIAL-NAMES.	00020700 00020800
DECIMAL-POINT IS COMMA.	00020900
DATA DIVISION.	00021000
WORKING-STORAGE SECTION. 01 PIC X(19) VALUE '**** INICIO-WORKING'.	00022000 00023000
01 W-TAMANHO PIC S9(04) COMP.	00024000
01 W-ERRO PIC S9(08) COMP.	00025000
01 W-DATA-ABS PIC S9(15) COMP-3. 01 W-KEY PIC X(03) VALUE SPACES.	00026000 00027007
01 MSG-OK PIC X(30) VALUE 'OPERACAO REALIZADA'.	00028000
01 MSG-FIM PIC X(30) VALUE 'TRANSACAO ENCERRADA'. 01 MSG-ERRO PIC X(30) VALUE 'TECLA INVALIDA. REENTRE'.	00029000 00030000
01 MSG-ERRO2 PIC X(30) VALUE 'REENTRE OS CAMPOS INDIC	
01 MSG-ERRO3 PIC X(30) VALUE 'ALUNO JA CADASTRADO'.	00031102
01 MSG-ERRO4 PIC X(30) VALUE 'ERRO NO ACESSO AO ARQU' 01 MSG-ERRO5 PIC X(30) VALUE 'REENTRE CAMPOS DESEJAD	
01 MSG-PF4 PIC X(30) VALUE 'PRESSIONE PF4 P/CONFIRMA	
*	00040000
COPY DFHAID. COPY DFHBMSCA.	00050000 00060000
COPY MPCUR1I.	00070000
* 01 AREA-ALUNO-ARQ. 05 COD-ALUNO-ARQ PIC 9(05).	00071000 00072000 00073000
05 NOM-ALUNO-ARQ PIC X(30).	00074000
05 END-ALUNO-ARQ PIC X(30).	00074100
05 CAR-ALUNO-ARQ PIC X(10). 05 PIC X(05).	00074200 00074300
*	00074400
01 PIC X(19) VALUE '**** FINAL-WORKING'.	00074500 00074600
LINKAGE SECTION.	00074710
01 DFHCOMMAREA.	00074810
05 L-KEY PIC X(03).	00074910 00075008
PROCEDURE DIVISION.	00075108
INICIO.	00075208
IF EIBAID = DFHCLEAR PERFORM 9999-ENCERRA	00075308 00075408
END-IF.	00076000
IF EIBAID = DFHPF3 PERFORM 9900-XCTL-MENU-PRINCIPAL	00077000 00078000
END-IF.	00078000
IF EIBCALEN > 0	00080000
CONTINUE ELSE	00081000 00082000
PERFORM 0010-SEND-MAPA	00082000
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	00083100
END-IF. PERFORM 0020-RECEIVE-MAPA.	00083200 00083317
IF EIBAID = DFHPF4 AND L-KEY = 'PF4'	00083408
PERFORM 0050-INCLUI-REGISTRO	00083501



ELSE	00083601
PERFORM 0030-CONSISTE-DADOS	00083902
END-IF.	00084002
—··- ·· ·	
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA.	00084102
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID.	00084202
*	00084302
0010-SEND-MAPA.	00084402
MOVE LOW-VALUES TO MAPA2O.	00084502
MOVE TC7I' TO TRANM2O.	00084602
MOVE 'I' TO TRANM2A.	00084702
EXEC CICS ASKTIME ABSTIME(W-DATA-ABS) END-EXEC.	00084802
EXEC CICS FORMATTIME ABSTIME(W-DATA-ABS) DDMMYY(DATAM2O)	00084902
DATESEP('/') END-EXEC.	00085002
MOVE DFHUNNUM TO CODAM2A.	00085102
MOVE DFHBMFSE TO NOMEM2A.	00085202
MOVE DFHBMFSE TO ENDEM2A.	00085302
MOVE DFHBMFSE TO CARGM2A.	00085402
MOVE 'INCLUSAO' TO OPERM2O.	00085502
EXEC CICS SEND MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I') FROM(MAPA2O)	00085602
RESP(W-ERRO) ERASE END-EXEC.	00085702
IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR)	00085802
PERFORM 9999-ENCERRA	00085902
END-IF.	00086002
0010-SEND-EXIT.	00086102
FXIT	
EAII.	00086202
·	00086302
0020-RECEIVE-MAPA.	00086402
EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I')	00086502
INTO(MAPA2I) RESP(W-ERRO) END-EXEC.	00087000
IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR)	00088020
MOVE MSG-ERRO TO MENSM2O	00089000
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	00090003
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	00100000
END-IF.	00110000
IF EIBTRNID = TRANM2I	00120000
CONTINUE	00130000
ELSE	00140000
EXEC CICS START TRANSID(TRANM2I) END-EXEC	00150000
EXEC CICS RETURN END-EXEC	00151000
END-IF.	00152000
0020-RECEIVE-EXIT.	00153000
EXIT.	00154000
^	00155000
0030-CONSISTE-DADOS.	00156003
MOVE LOW-VALUES TO MENSM2O.	00156101
MOVE -1 TO CODAM2L.	00156202
IF CODAM2I = 0 OR CODAM2I NOT NUMERIC	00157005
MOVE DFHPROTI TO LITCM2A	00157115
MOVE DEFINITE TO CODAM2A	00157215
MOVE -1 TO CODAM2L	00157315
MOVE MSG-ERRO2 TO MENSM2O	00157415
ELSE	00157515
MOVE DFHBMPRO TO LITCM2A	00157616
MOVE DFHUNNUM TO CODAM2A	00157715
END-IF.	00157815
IF CARGM2I = SPACES OR CARGM2I = LOW-VALUES	00157915
MOVE DFHUNIMD TO CARGM2A	00158015
MOVE DEPHONING TO CARGINZA MOVE DEPHONING TO CARGINZA	
	00158115
MOVE MSG-ERRO2 TO MENSM2O	00158215
MOVE -1 TO CARGM2L	00158315
MOVE 0 TO CODAM2L	00158415



ELSE	00158511
MOVE DFHBMPRO TO LITGM2A	00158616
MOVE DFHBMFSE TO CARGM2A	00158711
END-IF.	00158811
—· · · ·	
IF ENDEM2I = SPACES OR ENDEM2I = LOW-VALUES	00158911
MOVE DFHUNIMD TO ENDEM2A	00159011
MOVE DFHPROTI TO LITEM2A	00159115
MOVE MSG-ERRO2 TO MENSM2O	00159211
MOVE -1 TO ENDEM2L	00159311
MOVE 0 TO CODAM2L	00159411
MOVE 0 TO CARGM2L	00159511
ELSE	00159611
MOVE DFHBMPRO TO LITEM2A	00159716
MOVE DFHBMFSE TO ENDEM2A	00159811
END-IF.	00159911
IF NOMEM2I = SPACES OR NOMEM2I = LOW-VALUES	00160005
MOVE DFHUNIMD TO NOMEM2A	00160101
MOVE DFHPROTI TO LITNM2A	00160216
MOVE MSG-ERRO2 TO MENSM2O	00160303
MOVE -1 TO NOMEM2L	00160402
MOVE 0 TO CODAM2L	00160509
MOVE 0 TO ENDEM2L	00160611
MOVE 0 TO CARGM2L	00160711
ELSE	00160811
MOVE DFHBMPRO TO LITNM2A	00160916
MOVE DEFIBILITY TO NOMEM2A	
	00161011
END-IF.	00161111
IF MENSM2I = LOW-VALUES	00161211
MOVE MSG-PF4 TO MENSM2O	00161311
MOVE DFHBMPRO TO LITCM2A	00161415
MOVE DFHBMPRO TO LITNM2A	00161515
MOVE DFHBMPRO TO LITEM2A	00161615
MOVE DFHBMPRO TO LITGM2A	00161715
MOVE 'Z' TO CODAM2A	00161815
MOVE 'Z' TO NOMEM2A	00161915
MOVE 'Z' TO ENDEM2A	00162015
MOVE 'Z' TO CARGM2A	00162115
MOVE 'PF4' TO W-KEY	00162215
END-IF.	00162315
0030-CONSISTE-EXIT.	00163015
EXIT.	00170001
*	00194000
0040-ENVIA-MAPA.	00195001
MOVE 'I' TO TRANM2A.	00195104
EXEC CICS SEND MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I') FROM(MAPA2O)	00196000
RESP(W-ERRO) DATAONLY CURSOR END-EXEC.	00197002
IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR)	00198000
PERFORM 9999-ENCERRA	00199000
END-IF.	00199100
0040-ENVIA-EXIT.	00199201
EXIT.	00199300
*	00199400
0050-INCLUI-REGISTRO.	00199502
MOVE CODAM2I TO COD-ALUNO-ARQ.	00200102
MOVE NOMEM2I TO NOM-ALUNO-ARQ.	00200202
MOVE ENDEM2I TO END-ALUNO-ARQ.	00200302
MOVE CARGM2I TO CAR-ALUNO-ARQ.	00200402
EXEC CICS WRITE FILE('CADCUR02') FROM(AREA-ALUNO-ARQ)	00200514
RIDFLD(COD-ALUNO-ARQ) RESP(W-ERRO)	00200602
END-EXEC.	00200702
IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL)	00200802





IDENTIFICATION DIVIS		00010000 00020000	
*	*	00030000 00040000	
	TERACAO E EXCLUSAO *	00050000	
*	*	00060000	
*		00070000	
ENVIRONMENT DIVISI	ON.	00080000	
CONFIGURATION SEC	CTION.	00090000	
SPECIAL-NAMES.		00100000	
DECIMAL-POINT IS	COMMA.	00110000	
DATA DIVISION.	OF OTION	00120000	
WORKING-STORAGE	SECTION.	00130000 00131003	
01 P	IC X(19) VALUE '**** INICIO-WORKING'.	00140000	
	10 X(10) WEEL HAISIS WORKING.	00141003	
01 W-TAMANHO P	IC S9(04) COMP.	00150000	
01 W-ERRO	PIC S9(08) COMP.	00160000	
01 W-DATA-ABS	PIC S9(15) COMP-3.	00170000	
		00170103	
01 W-COMMAREA.		00171003	
05 W-OPERACAO	PIC X(01) VALUE SPACE.	00171105	
05 W-KEY	PIC X(03) VALUE SPACES.	00172003	
05 W-REGISTRO P	IC X(80) VALUE SPACES.	00173003	
01 MSC OK	DIC Y/20) V/ALUE 'ODEDACAO DEALIZADA'	00174003	
01 MSG-OK 01 MSG-FIM	PIC X(30) VALUE 'OPERACAO REALIZADA'. PIC X(30) VALUE 'TRANSACAO ENCERRADA'.	00190000 00200000	
01 MSG-FIM 01 MSG-ERRO	PIC X(30) VALUE 'TRANSACAO ENCERRADA'. PIC X(30) VALUE 'TECLA INVALIDA. REENTRE'.	0020000	
01 MSG-ERRO2	PIC X(30) VALUE 'REENTRE OS CAMPOS INDICA		
01 MSG-ERRO3	PIC X(30) VALUE 'ALUNO JA CADASTRADO'.	00230000	
01 MSG-ERRO4	PIC X(30) VALUE 'ERRO NO ACESSO AO ARQUIV		
01 MSG-ERRO5	PIC X(30) VALUE 'ALTERE OS CAMPOS DESEJAD		
01 MSG-ERRO6	PIC X(30) VALUE 'OPERACAO NAO REALIZADA'.	00251001	
01 MSG-NOTF	PIC X(30) VALUE 'ALUNO NAO CADASTRADO. RE	EENTRE'.00260001	
01 MSG-PF4	PIC X(30) VALUE 'PRESSIONE PF4 P/CONFIRMA	R'. 00270001	
*		00280001	
COPY DFHAID.		00290001	
COPY DFHBMSCA.		00300001	
COPY MPCUR1I.		00310001	
		00320001	
01 AREA-ALUNO-ARQ. 05 COD-ALUNO-ARQ		00330001 00340000	
05 NOM-ALUNO-ARG		00350000	
05 END-ALUNO-ARQ	` '	00360000	
05 CAR-ALUNO-ARQ		00370000	
05	PIC X(05).	00380000	
*		00390000	
01 P	IC X(19) VALUE '**** FINAL-WORKING'.	00400000	
*		00410000	
LINKAGE SECTION.		00420000	
01 DFHCOMMAREA.	DIO . V/04)	00430000	
05 L-OPERACAO	PIC X(01).	00440000	
88 ALTERACAO VA 88 EXCLUSAO VAL		00450005 00460005	
05 L-KEY	PIC X(03).	00470001	
05 L-REGISTRO P		00470001	
*		00480000	
PROCEDURE DIVISION	N.	00490000	
INICIO.		00500000	
IF EIBAID = DFHCLE	AR OR EIBCALEN = 0	00510000	
PERFORM 9999-E	NCERRA	00520000	



END-IF.	00530000 00531003
IF EIBAID = DFHPF3	00540000
PERFORM 9900-XCTL-MENU-PRINCIPAL	00550000
END-IF.	00560000
	00561003
MOVE DFHCOMMAREA TO W-COMMAREA.	00562007
	00563007
IF EIBCALEN > 1	00570000
CONTINUE	00580000
ELSE	00590000
PERFORM 0010-SEND-MAPA	00600000
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	00610000
END-IF.	00620000
PERFORM 0020-RECEIVE-MAPA	00620103 00621003
PERFORIVI 0020-REGETVE-IVIAFA	00622003
IF L-KEY = 'ALT'	00630004
PERFORM 0080-CONSISTE-ALTERACAO	00640004
ELSE	00650000
IF EIBAID = DFHPF4 AND L-KEY = 'PF4'	00680204
PERFORM 0050-ALTERA-INCLUI	00680304
ELSE	00680404
PERFORM 0030-CONSULTA-CADALUNO	00680504
END-IF	00680604
END-IF.	00680704
DEDECORM COAC ENVAL MADA	00681003
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA.	00690001
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID.	00700001 00710001
0010-SEND-MAPA.	00710001
MOVE LOW-VALUES TO MAPA2O.	00720001
MOVE 'TC8I' TO TRANM2O.	00740001
MOVE 'I' TO TRANM2A.	00750001
EXEC CICS ASKTIME ABSTIME(W-DATA-ABS) END-EXEC.	00760001
EXEC CICS FORMATTIME ABSTIME(W-DATA-ABS) DDMMYY(DATAM2O)	00770001
DATESEP('/') END-EXEC.	00780001
MOVE DFHUNNUM TO CODAM2A.	00790001
MOVE DFHPROTI TO NOMEM2A.	00800001
MOVE DEHIPPOTI TO ENDEM2A.	00810001
MOVE DFHPROTI TO CARGM2A. IF ALTERACAO	00820001
MOVE 'ALTERAÇÃO' TO OPERM2O	00830001 00840000
ELSE	00850000
MOVE 'EXCLUSAO' TO OPERM2O	00860000
END-IF.	00870000
EXEC CICS SEND MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I') FROM(MAPA2O)	0088000
RESP(W-ERRO) ERASE END-EXEC.	00890000
IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR)	00900000
PERFORM 9999-ENCERRA	00910000
END-IF.	00920000
0010-SEND-EXIT. EXIT.	00930000
E ∧II. *	00940000 00950000
0020-RECEIVE-MAPA.	00960000
EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I')	00970000
INTO(MAPA2I) RESP(W-ERRO) END-EXEC.	00980000
IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR)	00990000
MOVE MSG-ERRO TO MENSM2O	01000000
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01010000
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	01020000



END-IF. IF EIBTRNID = TRANM2I CONTINUE ELSE EXEC CICS START TRANSID(TRANM2I) END-EXEC EXEC CICS RETURN END-EXEC END-IF. 0020-RECEIVE-EXIT. EXIT. *	01030000 01040000 01050000 01060000 01070000 01080000 01090000 01190000 01200000 01210000
0030-CONSULTA-CADALUNO. MOVE CODAM2I TO COD-ALUNO-ARQ EXEC CICS READ FILE('CADCUR02') INTO(AREA-ALUNO-ARQ) RIDFLD(COD-ALUNO-ARQ) RESP(W-ERRO) END-EXEC IF W-ERRO = DFHRESP(NOTFND) MOVE -1 TO CODAM2L MOVE MSG-NOTF TO MENSM2O PERFORM 0040-ENVIA-MAPA PERFORM 9910-RETURN-TRANSID ELSE IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL)	01220001 01230003 01240003 01250003 01260003 01270014 01271014 01280003 01290003 01300003 01310003
CONTINUE ELSE MOVE MSG-ERRO4 TO MENSM2O PERFORM 0040-ENVIA-MAPA PERFORM 9910-RETURN-TRANSID END-IF. MOVE COD-ALUNO-ARQ TO CODAM2O	01320003 01330003 01340003 01350003 01360003 01370003 01370103
MOVE COD-ALUNO-ARQ TO CODAM2O MOVE NOM-ALUNO-ARQ TO NOMEM2O MOVE END-ALUNO-ARQ TO ENDEM2O MOVE CAR-ALUNO-ARQ TO CARGM2O	01370203 01370303 01370403 01370503 01370603
IF EXCLUSAO MOVE 'Z' TO CODAM2A MOVE 'Z' TO NOMEM2A MOVE 'Z' TO ENDEM2A MOVE 'Z' TO CARGM2A MOVE 'PF4' TO W-KEY MOVE MSG-PF4 TO MENSM2O ELSE MOVE DFHBMFSE TO NOMEM2A MOVE DFHBMFSE TO ENDEM2A MOVE DFHBMFSE TO CARGM2A MOVE 'Z' TO CODAM2A MOVE -1 TO NOMEM2L MOVE MSG-ERRO5 TO MENSM2O MOVE 'ALT' TO W-KEY MOVE AREA-ALUNO-ARQ TO W-REGISTRO END-IF.	01371003 01371003 01372003 01373003 01375003 01375103 01375203 01376003 01376108 01376208 01376308 01378010 01379010 01379010 01379403 01379403 01379603 01420003
0030-CONSULTA-EXIT. EXIT.	01430001 01440001 01450000
0040-ENVIA-MAPA. MOVE 'I' TO TRANM2A. EXEC CICS SEND MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I') FROM(MAPA2O) RESP(W-ERRO) DATAONLY CURSOR END-EXEC. IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR) PERFORM 9999-ENCERRA END-IF.	01460000 01470000 01480000 01490000 01500000 01510000 01520000



0040-ENVIA-EXIT.	01530000
EXIT.	01540000
*	01550000
0050-ALTERA-INCLUI.	01560001
IF ALTERACAO	01570001
PERFORM 0060-ALTERA	01580001
ELSE	01590001
PERFORM 0070-EXCLUI	01600001
END-IF.	01610001
0050-ALT-INC-EXIT.	01620001
EXIT.	01630001
	01640001
0060-ALTERA.	01650001
MOVE CODAM2I TO COD-ALUNO-ARQ	01660001
EXEC CICS READ FILE('CADCUR02') INTO(AREA-ALUNO-ARQ)	01670001
RIDFLD(COD-ALUNO-ARQ) RESP(W-ERRO) UPDATE END-EXEC	01680001
IF W-ERRO = DFHRESP(NOTFND)	01681001
MOVE MSG-NOTF TO MENSM2O	01682001
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01683001
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	01684001
ELSE	01685001
IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL)	01686001
OR W-ERRO = DFHRESP(INVREQ)	01686112
CONTINUE	01687001
ELSE	01688001
MOVE MSG-ERRO4 TO MENSM2O	01689001
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01689101
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	01689201
END-IF.	01689301
IF L-REGISTRO NOT = AREA-ALUNO-ARQ	01689401
MOVE MSG-ERRO6 TO MENSM2O	01689501
ELSE	01689601
	01689711
MOVE NOMEM2I TO NOM-ALUNO-ARQ	01690011
MOVE ENDEM2I TO END-ALUNO-ARQ	01690211
MOVE CARGM2O TO CAR-ALUNO-ARQ	01690411
	01690611
EXEC CICS REWRITE FILE('CADCUR02')	01690712
FROM(AREA-ALUNO-ARQ) RESP(W-ERRO) END-EXEC	01690812
MOVE MSG-OK TO MENSM2O	01690911
MOVE SPACE TO W-KEY W-REGISTRO	01691011
MOVE -1 TO CODAM2L	01691112
MOVE DFHUNNUM TO CODAM2A	01691212
IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL)	01691312
OR W-ERRO = DFHRESP(INVREQ)	01691412
CONTINUE	01691512
ELSE	01691612
MOVE MSG-ERRO4 TO MENSM2O	01691712
END-IF	01691812
END-IF.	01691912
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA.	01692012
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID.	01692112
0060-ALTERA-EXIT.	01692112
EXIT.	
ΣΛΙΙ. *	01692312
0070 EVCLU	01692412
0070-EXCLUI.	01692512
MOVE CODAM2I TO COD-ALUNO-ARQ	01692612
EXEC CICS DELETE FILE('CADCUR02')	01692712
RIDFLD(COD-ALUNO-ARQ) RESP(W-ERRO) END-EXEC	01692812
IF W-ERRO = DFHRESP(NOTFND)	01692912
MOVE MSG-NOTF TO MENSM2O	01693012



PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01693112
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	01693212
ELSE	01693312
MOVE MSG-OK TO MENSM2O	01693413
MOVE SPACE TO W-KEY W-REGISTRO	01693513
MOVE -1 TO CODAM2L	01693613
MOVE DFHUNNUM TO CODAM2A	01693713
IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL)	01693812
OR W-ERRO = DFHRESP(INVREQ)	01693912
CONTINUE	01694012
ELSE	01694112
MOVE MSG-ERRO4 TO MENSM2O	01694212
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01694312
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	01694412
END-IF.	01694501
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA.	01694601
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID.	01694701
0070-EXCLUI-EXIT.	01694804
EXIT.	01694901
± ×	01695001
0000 CONCICTE ALTERACAO	
0080-CONSISTE-ALTERACAO.	01695104
MOVE LOW-VALUES TO MENSM2O.	01696001
IF CARGM2I = SPACES OR CARGM2I = LOW-VALUES	01800001
MOVE DFHUNIMD TO CARGM2A	01810001
MOVE DFHPROTI TO LITGM2A	01820001
MOVE MSG-ERRO2 TO MENSM2O	01830001
MOVE -1 TO CARGM2L	01840001
MOVE 0 TO CODAM2L	01850001
ELSE	01860001
MOVE DFHBMPRO TO LITGM2A	01870001
MOVE DFHBMFSE TO CARGM2A	01880001
END-IF.	01890001
IF ENDEM2I = SPACES OR ENDEM2I = LOW-VALUES	01900001
MOVE DFHUNIMD TO ENDEM2A	01910001
MOVE DFHPROTI TO LITEM2A	01920001
MOVE MSG-ERRO2 TO MENSM2O	01930001
MOVE -1 TO ENDEM2L	01940001
MOVE 0 TO CODAM2L	01950001
MOVE 0 TO CARGM2L	01960001
ELSE	01970001
MOVE DFHBMPRO TO LITEM2A	01980001
MOVE DFHBMFSE TO ENDEM2A	01990001
END-IF.	02000001
IF NOMEM2I = SPACES OR NOMEM2I = LOW-VALUES	02001005
MOVE 0 TO CARGM2L	02010004
MOVE DFHUNIMD TO NOMEM2A	02020001
MOVE DFHPROTI TO LITNM2A	02030001
MOVE MSG-ERRO2 TO MENSM2O	02040001
MOVE -1 TO NOMEM2L	02050001
MOVE 0 TO CODAM2L	02060001
MOVE 0 TO ENDEM2L	02070001
MOVE 0 TO CARGM2L	02080001
ELSE	02090001
MOVE DFHBMPRO TO LITNM2A	02100001
MOVE DFHBMFSE TO NOMEM2A	02110001
END-IF.	02120001
IF MENSM2I = LOW-VALUES	02130001
MOVE MSG-PF4 TO MENSM2O	02140001
MOVE DFHBMPRO TO LITCM2A	02150001
MOVE DFHBMPRO TO LITNM2A	02160001
MOVE DEFIBIOR TO LITEM2A	02170001
INIOVE DITIDINITINO TO LITEINIZA	02170001



MOVE DFHBMPRO TO LITGM2A MOVE 'Z' TO CODAM2A MOVE 'Z' TO NOMEM2A MOVE 'Z' TO ENDEM2A MOVE 'Z' TO CARGM2A MOVE 'PF4' TO W-KEY END-IF.	02180001 02190001 02200001 02210001 02220001 02230001 02240001
0080-CONSISTE-EXIT. EXIT.	02241004 02250004 02260001 02261004
*	02750001
9900-XCTL-MENU-PRINCIPAL.	02760001
EXEC CICS XCTL PROGRAM('PCOBI5A') END-EXEC.	02770001
9900-XCTL-EXIT.	02780001
EXIT.	02790001
*	02800001
9910-RETURN-TRANSID.	02810001
EXEC CICS RETURN TRANSID('TC8I') COMMAREA(W-COMMAREA)	02820007
END-EXEC.	02830001
9910-RETURN-EXIT.	02840001
EXIT.	02850000
*	02860000
9999-ENCERRA.	02870000
EXEC CICS SEND FROM(MSG-FIM) ERASE END-EXEC.	02880000
EXEC CICS RETURN END-EXEC.	02890000
9999-ENCERRA-EXIT.	02900000
EXIT.	02910000



IDENTIFICATION DIVIS PROGRAM-ID. PCOBI8.		00010000 00020000 00030000
*	*	00030000
* TRANSACAO DE AL	TERACAO E EXCLUSAO *	00050000
* UTILIZANDO TEMPO	PRARY STORAGE (TS) *	0051000
*	*	00060000
*		00070000
ENVIRONMENT DIVISION		00080000
CONFIGURATION SEC SPECIAL-NAMES.	HON.	00090000
DECIMAL-POINT IS (COMMA	00100000 00110000
DATA DIVISION.	DOMINIA.	00120000
WORKING-STORAGE S	SECTION.	00130000
		00131000
01 PI	C X(19) VALUE '**** INICIO-WORKING'.	00132000
		00133000
	C S9(04) COMP.	00134000
01 W-ERRO 01 W-DATA-ABS	PIC S9(08) COMP. PIC S9(15) COMP-3.	00135000 00136000
UT W-DATA-ABS	FIC 39(13) COIVIF-3.	00137000
01 W-COMMAREA.		00137000
05 W-OPERACAO	PIC X(01) VALUE SPACE.	00139000
05 W-KEY	PIC X(03) VALUE SPACES.	00140000
		00141000
01 W-REGISTRO-TS	PIC X(80) VALUE SPACES.	00150001
04 TO OUTUE		00151001
01 TS-QUEUE.	DIC V(04) VALUE SDACES	00152001
05 TS-TERMID 05 TS-TRANSID	PIC X(04) VALUE SPACES. PIC X(04) VALUE SPACES.	00153001 00154001
03 13-11(ANSID	TIC A(04) VALUE STACES.	00160000
01 MSG-OK	PIC X(30) VALUE 'OPERACAO REALIZADA'.	00170000
01 MSG-FIM	PIC X(30) VALUE 'TRANSACAO ENCERRADA'.	00180000
01 MSG-ERRO	PIC X(30) VALUE 'TECLA INVALIDA. REENTRE'.	00190000
01 MSG-ERRO2	PIC X(30) VALUE 'REENTRE OS CAMPOS INDICA	
01 MSG-ERRO3	PIC X(30) VALUE 'ALUNO JA CADASTRADO'.	00210000
01 MSG-ERRO4	PIC X(30) VALUE 'ERRO NO ACESSO AO ARQUI	
01 MSG-ERRO5 01 MSG-ERRO6	PIC X(30) VALUE 'ALTERE OS CAMPOS DESEJA	
01 MSG-ERRO0 01 MSG-NOTF	PIC X(30) VALUE 'OPERACAO NAO REALIZADA'. PIC X(30) VALUE 'ALUNO NAO CADASTRADO. R	
01 MSG-PF4	PIC X(30) VALUE 'PRESSIONE PF4 P/CONFIRMA	
*		00270000
COPY DFHAID.		00280000
COPY DFHBMSCA.		00290000
COPY MPCUR1I.		00300000
*		00310000
01 AREA-ALUNO-ARQ. 05 COD-ALUNO-ARQ	PIC 9(05).	00320000 00330000
05 NOM-ALUNO-ARQ		00340000
05 END-ALUNO-ARQ		00350000
05 CAR-ALUNO-ARQ	PIC X(10).	00360000
05	PIC X(05).	00370000
*		00380000
01 PI	C X(19) VALUE '**** FINAL-WORKING'.	00390000
* LINKAGE SECTION.		00400000
01 DFHCOMMAREA.		00410000 00420000
05 L-OPERACAO	PIC X(01).	00430000
88 ALTERAÇÃO VAL		00440000
88 EXCLUSAO VAL		00450000
05 L-KEY PIC >	((03).	00460000



* PROCEDURE DIVISION.	00480000 00490000
INICIO. IF EIBAID = DFHCLEAR OR EIBCALEN = 0 PERFORM 9999-ENCERRA	00500000 00510000 00520000
END-IF.	00530000 00531000
IF EIBAID = DFHPF3 PERFORM 9900-XCTL-MENU-PRINCIPAL END-IF.	00532000 00533000 00534000
MOVE DFHCOMMAREA TO W-COMMAREA.	00535000 00536000 00537000
IF EIBCALEN > 1 CONTINUE	00538000 00539000
PERFORM 9800-DELETA-TS	00540000 00550000
PERFORM 0010-SEND-MAPA PERFORM 9910-RETURN-TRANSID END-IF.	00551000 00560000 00570000
PERFORM 0020-RECEIVE-MAPA	00580000 00590000 00600000
IF L-KEY = 'ALT' PERFORM 0080-CONSISTE-ALTERACAO	00610000
ELSE	00620000 00630000
IF EIBAID = DFHPF4 AND L-KEY = 'PF4'	00640000 00650000
PERFORM 0050-ALTERA-INCLUI ELSE	00660000
PERFORM 0030-CONSULTA-CADALUNO	00670000
END-IF END-IF.	00680000 00680100
LIND-III.	00680200
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA.	00680300
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID.	00680400 00680500
0010-SEND-MAPA.	00680600
MOVE LOW-VALUES TO MAPA2O.	00680700
MOVE 'TC8I' TO TRANM2O.	00680800
MOVE 'I' TO TRANM2A. EXEC CICS ASKTIME ABSTIME(W-DATA-ABS) END-EXEC.	00680900 00681000
EXEC CICS FORMATTIME ABSTIME(W-DATA-ABS) DDMMYY(DATAM2O)	00682000
DATESEP('/') END-EXEC.	00683000
MOVE DFHUNNUM TO CODAM2A.	00684000
MOVE DFHPROTI TO NOMEM2A.	00685000
MOVE DFHPROTI TO ENDEM2A. MOVE DFHPROTI TO CARGM2A.	00686000 00687000
IF ALTERACAO	00688000
MOVE 'ALTERACAO' TO OPERM2O	00689000
ELSE	00690000
MOVE 'EXCLUSAO' TO OPERM2O	00700000
END-IF. EXEC CICS SEND MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I') FROM(MAPA2O)	00710000 00720000
RESP(W-ERRO) ERASE END-EXEC.	00730000
IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR)	00740000
PERFORM 9999-ENCERRA	00750000
END-IF.	00760000
0010-SEND-EXIT. EXIT.	00770000 00780000
*	00790000
0020-RECEIVE-MAPA.	00800000



EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I') INTO(MAPA2I) RESP(W-ERRO) END-EXEC. IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR) MOVE MSG-ERRO TO MENSM2O PERFORM 0040-ENVIA-MAPA PERFORM 9910-RETURN-TRANSID END-IF. IF EIBTRNID = TRANM2I CONTINUE ELSE	00810000 00820000 00830000 00840000 00850000 00860000 00870000 00890000
EXEC CICS START TRANSID(TRANM2I) END-EXEC EXEC CICS RETURN END-EXEC	00910000 00920000
END-IF.	00930000
0020-RECEIVE-EXIT.	00940000
EXIT.	00950000 00960000
0030-CONSULTA-CADALUNO.	00970000
MOVE CODAM2I TO COD-ALUNO-ARQ	00980000
EXEC CICS READ FILE('CADCUR02') INTO(AREA-ALUNO-ARQ)	00990000
RIDFLD(COD-ALUNO-ARQ) RESP(W-ERRO) END-EXEC	01000000
IF W-ERRO = DFHRESP(NOTFND) MOVE -1 TO CODAM2L	01010000 01020000
MOVE MSG-NOTF TO MENSM2O	01020000
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01040000
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	01050000
ELSE	01060000
IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL) CONTINUE	01070000 01080000
ELSE	01090000
MOVE MSG-ERRO4 TO MENSM2O	01100000
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01110000
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID END-IF.	01120000 01130000
LIND III.	01140000
MOVE COD-ALUNO-ARQ TO CODAM2O	01150000
MOVE NOM-ALUNO-ARQ TO NOMEM2O	01160000
MOVE END-ALUNO-ARQ TO ENDEM2O MOVE CAR-ALUNO-ARQ TO CARGM2O	01170000 01180000
MOVE OAK-ALDINO-AIRQ TO OAROMIZO	01190000
IF EXCLUSAO	01200000
MOVE 'Z' TO CODAM2A	01210000
MOVE 'Z' TO NOMEM2A MOVE 'Z' TO ENDEM2A	01220000 01230000
MOVE Z' TO ENDEMZA MOVE 'Z' TO CARGM2A	01240000
MOVE 'PF4' TO W-KEY	01250000
MOVE MSG-PF4 TO MENSM2O	01260000
ELSE	01270000
MOVE DFHBMFSE TO NOMEM2A MOVE DFHBMFSE TO ENDEM2A	01280000 01290000
MOVE DEFINITION OF TO ENDEMIZA MOVE DEFINITION OF TO ENDEMIZA	0130000
MOVE 'Z' TO CODAM2A	01310000
MOVE -1 TO NOMEM2L	01320000
MOVE MSG-ERRO5 TO MENSM2O MOVE 'ALT' TO W-KEY	01330000 01340000
MOVE AREA-ALUNO-ARQ TO W-REGISTRO-TS	01350000
PERFORM 9810-GRAVA-TS	01351000
END-IF.	01360000
0030 CONSULTA EVIT	01370000
0030-CONSULTA-EXIT. EXIT.	01380000 01390000
*	01400000



0040-ENVIA-MAPA. MOVE 'I' TO TRANM2A. EXEC CICS SEND MAP('MAPA2') MAPSET('MPCUR1I') FROM(MAPA2O) RESP(W-ERRO) DATAONLY CURSOR END-EXEC. IF W-ERRO = DFHRESP(ERROR) PERFORM 9999-ENCERRA END-IF.	01410000 01420000 01430000 01440000 01450000 01470000
0040-ENVIA-EXIT. EXIT.	01480000 01490000 01500000
0050-ALTERA-INCLUI. IF ALTERACAO	01510000 01520000
PERFORM 0060-ALTERA ELSE PERFORM 0070-EXCLUI	01530000 01540000 01550000
END-IF. 0050-ALT-INC-EXIT.	01560000 01570000
EXIT. * 0060-ALTERA.	01580000 01590000 01600000
MOVE CODAM2I TO COD-ALUNO-ARQ EXEC CICS READ FILE('CADCUR02') INTO(AREA-ALUNO-ARQ)	01610000 01620000
RIDFLD(COD-ALUNO-ARQ) RESP(W-ERRO) UPDATE END-EXEC IF W-ERRO = DFHRESP(NOTFND)	01630000 01640000
MOVE MSG-NOTF TO MENSM2O PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01650000 01660000
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID ELSE	01670000 01680000
IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL) OR W-ERRO = DFHRESP(INVREQ) CONTINUE	01681000 01682000 01683000
ELSE	01684000
MOVE MSG-ERRO4 TO MENSM2O	01685000
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01686000
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	01687000
END-IF.	01688000
PERFORM 9820-LE-TS.	01688100
IF W-REGISTRO-TS NOT = AREA-ALUNO-ARQ	01689000
MOVE MSG-ERRO6 TO MENSM2O	01689100
ELSE	01689200
	01689300
MOVE NOMEM2I TO NOM-ALUNO-ARQ	01689400
MOVE ENDEM2I TO END-ALUNO-ARQ	01689500
MOVE CARGM2O TO CAR-ALUNO-ARQ	01689600
EVEC CICO DE MUNITE EU E/ICADOLIDADO	01689700
EXEC CICS REWRITE FILE('CADCUR02')	01689800
FROM(AREA-ALUNO-ARQ) RESP(W-ERRO) END-EXEC MOVE MSG-OK TO MENSM2O	01689900 01690000
MOVE SPACE TO W-KEY	01691001
MOVE -1 TO CODAM2L	01691100
MOVE DEHUNNUM TO CODAM2A	01691200
IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL)	01691300
OR W-ERRO = DFHRESP(INVREQ)	01691400
CONTINUE	01691500
ELSE	01691600
MOVE MSG-ERRO4 TO MENSM2O	01691700
END-IF	01691800
END-IF.	01691900
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA.	01692000
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID.	01692100
0060-ALTERA-EXIT.	01692200



EXIT.	01692300
ΕΛΙΙ. *	01692400
0070-EXCLUI.	01692500
MOVE CODAM2I TO COD-ALUNO-ARQ	01692600
EXEC CICS DELETE FILE('CADCUR02')	01692700
RIDFLD(COD-ALUNO-ÀRQ) RESP(W-ERRO) END-EXEC	01692800
IF W-ERRO = DFHRESP(NOTFND)	01692900
MOVE MSG-NOTF TO MENSM2O	01693000
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01693100
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	01693200
ELSE	01693300
MOVE MSG-OK TO MENSM2O	01693400
MOVE SPACE TO W-KEY	01693501
MOVE -1 TO CODAM2L MOVE DFHUNNUM TO CODAM2A	01693600 01693700
IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL)	01693800
OR W-ERRO = DFHRESP(INVREQ)	01693900
CONTINUE	01694000
ELSE	01694100
MOVE MSG-ERRO4 TO MENSM2O	01694200
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA	01694300
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID	01694400
END-IF.	01694500
PERFORM 0040-ENVIA-MAPA.	01694600
PERFORM 9910-RETURN-TRANSID.	01694700
0070-EXCLUI-EXIT.	01694800
EXIT.	01694900
0080-CONSISTE-ALTERACAO.	01695000 01695100
MOVE LOW-VALUES TO MENSM2O.	01695200
IF CARGM2I = SPACES OR CARGM2I = LOW-VALUES	01695300
MOVE DFHUNIMD TO CARGM2A	01695400
MOVE DFHPROTI TO LITGM2A	01695500
MOVE MSG-ERRO2 TO MENSM2O	01695600
MOVE -1 TO CARGM2L	01695700
MOVE 0 TO CODAM2L	01695800
ELSE	01695900
MOVE DFHBMPRO TO LITGM2A MOVE DFHBMFSE TO CARGM2A	01696000 01697000
END-IF.	01698000
IF ENDEM2I = SPACES OR ENDEM2I = LOW-VALUES	01699000
MOVE DEHUNIMD TO ENDEM2A	01700000
MOVE DEHIPROTI TO LITEM2A	01710000
MOVE MSG-ERRO2 TO MENSM2O	01720000
MOVE -1 TO ENDEM2L	01730000
MOVE 0 TO CODAM2L	01740000
MOVE 0 TO CARGM2L	01750000
ELSE	01760000
MOVE DEHINAGE TO ENDEMAN	01770000
MOVE DFHBMFSE TO ENDEM2A END-IF.	01780000 01790000
IF NOMEM2I = SPACES OR NOMEM2I = LOW-VALUES	0180000
MOVE 0 TO CARGM2L	01810000
MOVE DFHUNIMD TO NOMEM2A	01820000
MOVE DFHPROTI TO LITNM2A	01830000
MOVE MSG-ERRO2 TO MENSM2O	01840000
MOVE -1 TO NOMEM2L	01850000
MOVE 0 TO CODAM2L	01860000
MOVE 0 TO ENDEM2L	01870000
MOVE 0 TO CARGM2L	01880000
ELSE	01890000



MOVE DFHBMPRO TO LITNM2A MOVE DFHBMFSE TO NOMEM2A END-IF. IF MENSM2I = LOW-VALUES MOVE MSG-PF4 TO MENSM2O MOVE DFHBMPRO TO LITCM2A MOVE DFHBMPRO TO LITNM2A MOVE DFHBMPRO TO LITEM2A MOVE DFHBMPRO TO LITEM2A MOVE DFHBMPRO TO LITGM2A MOVE 'Z' TO CODAM2A MOVE 'Z' TO CODAM2A MOVE 'Z' TO NOMEM2A MOVE 'Z' TO ENDEM2A MOVE 'Z' TO CARGM2A MOVE 'PF4' TO W-KEY END-IF.	0190000 0191000 01920000 01930000 01950000 01950000 01960000 01980000 01990000 02000000 02010000 02020000 02030000 02040000 02050000
0080-CONSISTE-EXIT. EXIT. * 9800-DELETA-TS. MOVE EIBTRNID TO TS-TRANSID.	02060000 02070000 02071000 02072000 02072100
MOVE EIBTRMID TO TS-TERMID. EXEC CICS DELETEQ TS QUEUE(TS-QUEUE)	02072200 02073000
RESP(W-ERRO) END-EXEC. 9800-DELETA-EXIT. EXIT.	02073101 02074000 02075000
9810-GRAVA-TS. MOVE EIBTRNID TO TS-TRANSID. MOVE EIBTRMID TO TS-TERMID. EXEC CICS WRITEQ TS QUEUE(TS-QUEUE) FROM(W-REGISTRO-TS) RESP(W-ERRO) END-EXEC IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL) CONTINUE ELSE MOVE MSG-ERRO4 TO MENSM2O PERFORM 0040-ENVIA-MAPA PERFORM 9910-RETURN-TRANSID.	02076000 02077000 02078000 02079000 02080002 02081000 02081200 02081300 02081400 02081500 02081601
9810-GRAVA-EXIT. EXIT.	02082000 02083000
9820-LE-TS. MOVE EIBTRNID TO TS-TRANSID. MOVE EIBTRMID TO TS-TERMID. EXEC CICS READQ TS QUEUE(TS-QUEUE) INTO(W-REGISTRO-TS) RESP(W-ERRO) END-EXEC IF W-ERRO = DFHRESP(NORMAL)	02084000 02085000 02086000 02087000 02088002 02089000 02089100
CONTINUE ELSE MOVE MSG-ERRO4 TO MENSM2O PERFORM 0040-ENVIA-MAPA PERFORM 9910-RETURN-TRANSID. 9820-LE-EXIT. EXIT.	02089200 02089300 02089400 02089500 02089601 02089700 02089800
9900-XCTL-MENU-PRINCIPAL. EXEC CICS XCTL PROGRAM('PCOBI5A') END-EXEC. 9900-XCTL-EXIT. EXIT.	02090000 02100000 02110000 02120000 02130000 02140000
9910-RETURN-TRANSID.	02150000



EXEC CICS RETURN TRANSID('TC8I') COMMAREA(W-COMMAREA) END-EXEC.	02160000 02170000
9910-RETURN-EXIT.	02180000
EXIT.	02190000
*	02200000
9999-ENCERRA.	02210000
EXEC CICS SEND FROM(MSG-FIM) ERASE END-EXEC.	02220000
EXEC CICS RETURN END-EXEC.	02230000
9999-ENCERRA-EXIT.	02240000
EXIT.	02250000