Subrutinas

Ing. Alejandro C. Rodríguez Costello Ing. Walter Lozano

"Leer manuales de computación sin el hardware es tan frustrante como leer manuales de sexo sin el software." Arthur C. Clarke



Objetivos

- Estudiar los tipos de subrutinas.
- Entender la relación entre parámetros y pila.
- Entender las convenciones para su uso.
- Soportar la programación en asembly con HLLs.




∠ Una subrutina implementa un código utilizado con mucha frecuencia

∠ Ventajas:

- ♥ Modularidad
- Reutilización de código

 Librerías
- ♥ Facilidad de depuración
- ♥ Flexibilidad
- Claridad en el diseño






- ∠ Llamadas a subrutinas (programa invocado)
 - Transferir el control a la subrutina
 - Almacenar la dirección de retorno









- ♥ Entrada a la subrutina
- Salida a la subrutina

Mediante registros. El ensamblador establece por convenio

♦ Mediante la pila

♥ valor: el parámetro es el dato

referencia: el parámetro es la dirección de memoria donde está almacenado el dato.




Llamada a una subrutina. Parámetros por valor

- Programa invocador:
 - 1. Cargar el valor de los parámetros en los registros \$a0-\$a3
 - 2. LLamada a la subrutina
 - 3. Leer los parámetros de salida de los registros \$v0-\$v1
- ♦ Programa invocado:
 - a. Leer los parámetros de entrada desde los registros \$a0-\$a3
 - b. Realizar tarea
 - c. Devolver el valor de los parámetros de salida sobre registros \$v0-\$v1
 - d. Devolver el control al programa invocador



Ejemplo de llamada a una subrutina pasando los parámetros por valor

Subrutina que calcula el máximo de dos números





∠ Llamada a una subrutina. Parámetros por referencia

- Programa invocador:
 - 1. Carga la dirección de los parámetros de entrada y salida en los registros \$a0-\$a3.
 - 2. Llamada a la subrutina
- > Programa invocado:
 - a. Leer la dirección de los parámetros de los registros \$a0-\$a3
 - b. Leer los parámetros de las posiciones de memoria referenciadas
 - c. Realizar tarea
 - d. Almacenar los parámetros de salida en las direcciones de memoria correspondientes.
 - e. Devolver el control al programa invocador



Ejemplo de llamada a una subrutina pasando los parámetros por referencia

Subrutina que calcula el máximo de dos números

```
.data
                                                    lw $t1, 0($a0)
lw $t2, 0($a1)
                                       maximo:
                   .word 10
   numero1:
   numero2:
                   .word 20
                                                    bge $t1, $t2, mayor
   numero3:
                   .space 4
                                                    blt $t1, $t2, menor
                                                    or $v0, $t1, $0
                                       mayor:
                   .text
                                                         finsi
           main:
                                                    or $v0, $t2, $0
                                       menor:
                   la $a0, numero1
                                       finsi:
$a0 ← numero1
                   la $a1, numero2
$a1 ← numero2
                                                    jr
                                                       $ra
                   la $a2, numero3
$a3 ← numero3
                                                                  M[numero3] \leftarrow 20
                   jal maximo
```

♦ Problema: ¿Qué ocurre con el contenido de los registros \$t1 y \$t2 cuando el control es devuelto al invocador?



Solución: <u>aquellos registros que van a ser</u> modificados en la subrutina y que el invocador desea mantener después de la llamada deben salvarse en la pila (\$s0-\$s7, \$t0-\$t9)

♥ El invocador:

Salva los registros \$t0-\$t9 cuyo contenido le interesa mantener despues de la llamada.


♥ El invocado:

Salva los registros \$s0-\$s7 que utiliza



Æ Ejemplo de llamada a una subrutina pasando los parámetros por referencia y salvando el contenido de los registros \$t1, \$t2 en la pila.

Subrutina que calcula el máximo de dos números






Anidamiento de subrutinas.

♥ Una subrutina llama a otra

Una subrutina se llama a si misma (recursividad)





- 🔖 ¿Cómo se retorna desde la subrutina SA al programa main?

Solución:

- La subrutina SA apila los registros **\$a0-\$a1** y **\$ra** antes de modificarlos y hacer la llamada a la subrutina SB
- Además apilará los registros **\$s0-\$s2** antes de modificar su contenido.


☼ ¿Donde se almacenan las variables locales de una subrutina, que no se pueden almacenar en registros?

Solución:

🔖 En la pila después de los registros almacenados en ella




add \$a0, \$s0, \$0 **SA:** addi \$sp, \$sp, -24 A: lw \$ra, 20(\$sp) add \$a1, \$s1, \$0 sw \$s0, 0(\$sp) lw \$s0, 0(\$sp) jal SB sw \$s1, 4(\$sp) A+8: lw \$s1, 4(\$sp) lw \$a0, 12(\$sp) sw \$s2, 8(\$sp) A+12: Iw \$s2, 8(\$sp) lw \$a1, 16(\$sp) sw \$a0, 12(\$sp) addi \$sp, \$sp, 24 add \$s2, \$a0, \$a1 sw \$a1, 16(\$sp) jr \$ra sw \$ra, 20(\$sp) add \$v0, \$v0, \$s2





- El segmento de pila que contine toda la información referente a una subrutina (registros salvados y variables locales) se llama <u>bloque de activación de la</u> <u>subrutina</u>
- Los programas basados en el ensamblador del MIPS usan un puntero, <u>registro \$fp</u>, para señalar la primera palabra del bloque de activación del procedimiento
 - Este registro proporciona un registro base estable para referenciar a todos los elementos localizados en la pila durante la llamada a un procedimiento
 - El puntero de pila apunta a la útilma palabra del bloque de activación





SA: addi \$sp, \$sp, -28 add \$a0, \$s0, \$0 **A**: Iw \$ra, -4(\$fp) sw \$s0, 0(\$sp) add \$a1, \$s1, \$0 lw \$s0, -24(\$fp) sw \$s1, 4(\$sp) A+8: jal SB lw \$s1, -20(\$fp) sw \$s2, 8(\$sp) A+12: lw \$a0, -12(\$fp) Iw \$s2, -16(\$fp) lw \$a1, -8(\$fp) sw \$a0, 12(\$sp) addi \$sp, \$fp,4 sw \$a1, 16(\$sp) add \$s2, \$a0, \$a1 sw \$fp, -4(\$sp) sw \$ra, 20(\$sp) add \$v0, \$v0, \$s2 jr \$ra sw \$fp, 24(\$sp) addi \$fp, \$sp, 24 fp fp ra **a1** Bloque de **a**0 activación de la **s2** subrutina s1 x-28 sp s0



- ♥ El invocador



♦ El invocado

- ☼ Reserva memoria para el bloque de activación, actualizando el registro \$sp restándole el tamaño del mismo (bytes que ocupan los registros salvados por la subrutina y las variables globales que se van a almacenar en la pila)
- Salvar los registros \$s0-\$s7, \$fp y \$ra que va a modificar la subrutina
- ☼ Establece el puntero de bloque de activación, añadiendo el tamaño de bloque de activación menos cuatro al sp y guardando el resultado en el registro \$fp

Antes de retornar el invocado

- ☼ El resultado de la subrutina se devuelve sobre los registros \$v0-\$v1
- ☼ Desapila el bloque restando el tamaño de bloque al \$sp
- ☆ Retorna saltando a la dirección del registro \$ra