Configuración de un equilibrador de carga público

Puede configurar Azure Load Balancer mediante Azure Portal, PowerShell o la CLI de Azure

En la organización de atención sanitaria, quiere equilibrar la carga del tráfico de cliente para proporcionar una respuesta coherente en función del estado de los servidores web del portal de pacientes. Dispone de dos máquinas virtuales en un conjunto de disponibilidad configuradas para que actúen como aplicación web del portal de atención sanitaria.

Aquí, crea un recurso de equilibrador de carga y lo usa para distribuir una carga entre las máquinas virtuales.

Implementación de la aplicación web del portal de pacientes

En primer lugar, implemente la aplicación del portal de pacientes en dos máquinas virtuales en un solo conjunto de disponibilidad. Para ahorrar tiempo, primero se ejecutará un script para crear esta aplicación. El script:

- Crea una red virtual y una infraestructura de red para las máquinas virtuales.
- Crea dos máquinas virtuales en esta red virtual.

Para implementar la aplicación web del portal de pacientes:

- 1. Crear un nuevo grupo de recursos. En el paso 3, sustituya [nombre del grupo de recursos del espacio aislado] por su propio nombre de grupo de recursos.
- 2. Ejecute el comando git clone siguiente en Azure Cloud Shell. El comando clona el repositorio que contiene el origen de la aplicación y ejecuta el script de instalación desde GitHub. Después, cambia al directorio del repositorio clonado.

git clone https://github.com/MicrosoftDocs/mslearn-improve-appscalability-resiliency-with-load-balancer.git cd mslearn-improve-app-scalability-resiliency-with-load-balancer 3. Como su nombre indica, el script genera dos máquinas virtuales en un solo conjunto de disponibilidad. Se tarda unos dos minutos en ejecutarse.


bash create-high-availability-vm-with-sets.sh [sandbox resource
group name]

 Cuando finalice el script, en el menú de <u>Azure Portal</u> o la página **Inicio**, seleccione **Grupos de recursos** y luego el grupo de recursos [nombre del grupo de recursos del espacio aislado]. Revise los recursos creados por el script.

Creación de un equilibrador de carga

Ahora vamos a crear el equilibrador de carga.

- En el menú de <u>Azure Portal</u> o la página Inicio, en Servicios de Azure, seleccione Crear un recurso. Aparecerá el panel Crear un recurso.
- 2. En el cuadro de búsqueda **Servicios de búsqueda y Marketplace**, escriba *Load Balancer* y presione Entrar.
- 3. En la lista siguiente, seleccione *Load Balancer Microsoft*. Después, seleccione **Crear**.



4. En la pestaña **Aspectos básicos**, escriba los valores siguientes para cada opción:

Configuración Value

Detalles del proyecto

Subscription Su suscripción


Resource group Seleccione el grupo de recursos. Por ejemplo, learn-ts-loadbalancer-rg

Detalles de instancia

Nombre Escriba un nombre único. Por ejemplo, **Pub-LB-PatientsPortal**.

Region Seleccione la ubicación donde se han creado las máquinas virtuales.

SKU Estándar
Tipo Public
Nivel Regional




Adición de una configuración de dirección IP de front-end

- 1. Seleccione Siguiente: Configuración de IP de front-end.
- 2. Seleccione + Agregar una configuración de IP de front-end.

 Aparece el panel Agregar una configuración de IP de front-end.

3. Escriba los valores siguientes para cada opción.

ConfiguraciónValueNombreEscriba un nombre único para la configuración de IP de front-end.
Por ejemplo, myFrontendIPVirtual NetworkSeleccione bePortalVnetSubnetSeleccione bePortalSubnetCesiónSeleccione Dinámica.




4. Para cerrar el cuadro de diálogo, seleccione **Añadir**. Vuelve a aparecer el panel **Crear equilibrador de carga**.

Adición de un grupo de back-end


- 1. Seleccione Siguiente: Grupos de back-end.
- Seleccione + Agregar un grupo de back-end. Aparece el panel Agregar grupo de back-end.
- 3. Escriba los valores siguientes para cada opción.

Expandir tabla	
Configuración	Value
Nombre	Escriba un nombre único para el grupo de back-end.
	Por ejemplo, bepool-http.
Red virtual	Confirme que bePortalVnet esté seleccionado.

- 4. En Configuraciones IP, seleccione Añadir. Aparece el panel Agregar configuraciones de IP al grupo de back-end.
- En Máquina virtual, seleccione las máquinas virtuales webVM1 y webVM2 y seleccione Agregar.



6. Vuelve a aparecer la pantalla Agregar un grupo de back-end. En Configuraciones de IP, seleccione las máquinas virtuales webVM1 y webVM2 y seleccione Guardar. Vuelve aparecer la pantalla Crear equilibrador de carga.



Adición de una regla de equilibrio de carga

Por último, se creará una regla para el equilibrador de carga.

1. Seleccione Siguiente: Reglas de entrada.

 En la sección Regla de equilibrio de carga, seleccione + Agregar una regla de equilibrio de carga. Aparece el panel Agregar regla de equilibrio de carga.

Value

3. Escriba los valores siguientes para cada opción.

Configuración

Configuración

Nombre

	Por ejemplo, <i>lbrule-http</i> .
Versión de la dirección IP	IPv4
Dirección IP del front-end	Seleccione la dirección IP de front-end que llamó anteriormente.
Grupo back-end	Seleccione el grupo de back-end que denominó anteriormente.
	Por ejemplo, bepool-http.
Protocolo	TCP
Port	Escriba 80 (valor predeterminado).
Puerto back-end	Escriba 80 (valor predeterminado).
Sondeo de mantenimiento	Seleccione el vínculo Crear nuevo. Aparece el cuadro de diálogo

Nombre de la regla de equilibrio de carga.


4. Escriba los valores siguientes para cada opción.

Value

O	
Nombre	nombre del sondeo de estado. Por ejemplo, healthprobe-http.
Protocolo	TCP
Port	Escriba 80 (valor predeterminado).
Intervalo	Especifique 5 (valor predeterminado). Este valor es la cantidad de tiempo

- 5. Seleccione **Guardar** para cerrar el cuadro de diálogo. Vuelve a aparecer el panel **Agregar regla de equilibrio de carga**.
- 6. Continúe escribiendo los valores siguientes para cada opción.

Configuración	Valor
Persistencia de la sesión*	Ninguna (valor predeterminado)
Tiempo de espera de inactividad (minutos)	Seleccione 4 (valor predeterminado). Este valor es el tiempo que s TCP o HTTP sin depender de los clientes para el envío de mensaje conexión.
Dirección IP flotante	Deshabilitado (predeterminado).



- 7. Seleccione **Guardar** para completar la configuración de la regla de equilibrio de carga.
- 8. Vuelve aparecer la pantalla **Crear equilibrador de carga**. Seleccione **Revisar + crear**.
- 9. Cuando se supera la validación, seleccione **Crear**. Cuando finalice la implementación, seleccione **Ir al recurso**.
- 10. En la página Información general, copie y guarde la Dirección IP pública. Es posible que tenga que seleccionar Ver más... para ver la dirección IP pública.

Prueba de la configuración del equilibrador de carga

A continuación se probará la configuración del equilibrador de carga para mostrar cómo puede controlar los problemas de disponibilidad y estado de forma dinámica.

- 1. En una nueva pestaña del explorador, vaya a la dirección IP pública que ha anotado. En el explorador, se muestra una respuesta de una de las máquinas virtuales.
- 2. Presione Ctr1 + F5 varias veces para intentar "forzar una actualización" y ver que la respuesta se devuelve de forma aleatoria desde ambas máquinas virtuales.
- En el menú de <u>Azure Portal</u> o la página **Inicio**, seleccione **Todos los** recursos. Posteriormente, seleccione webVM1 y seleccione **Detener**.
- 4. Vuelva a la pestaña en la que se muestra el sitio web y fuerce una actualización de la página web. Todas las solicitudes se devuelven desde **webVM2**.