
LABORATORIO DE CIBERSEGURIDAD



José Luis Berenguel Gómez – IES Zaidín-Vergeles

Sumario

Descripción de la tarea	3
Configuración de la red	
Subred cyberlab-net-1	
Subred cyberlab-net-2	
Configuración de la máquina Ubuntu-router.	

Descripción de la tarea

En esta unidad diseñaremos un laboratorio de ciberseguridad con diversas subredes y máquinas que usaremos en las explicaciones y además nos servirá también para las unidades siguientes. El esquema de red del laboratorio será el siguiente:




Figura 1: Red del laboratorio V1

Las máquinas para el laboratorio las podremos descargar de los siguientes enlaces:

- Metasploitable 2: https://drive.google.com/file/d/1mgksDQ8XQEL4Xhv2p4HFpS9E2aoQLsA4/view? usp=sharing
- Metasploitable 3: https://drive.google.com/file/d/1suB0W26YB6NDUPzP3NsC8HRsBR3pVeSD/view?usp=sharing
- Five86-1: https://www.vulnhub.com/entry/five86-1,417/
- q4os: https://drive.google.com/file/d/1uHrDuEzr2eMW29jK6zOXTLZlNIPrqywH/view?usp=sharing
- Ubuntu-router: https://drive.google.com/file/d/1tgbsDZ2PJqEW g okP-LWJLERhjm3pYa/view?usp=sharing

Configuración de la red

En los siguientes epígrafes se explica cómo configurar las subredes *cyberlab-net-1* y *cyberlab-net-2* y las máquinas que pertenecen a estas, así como la configuración de la máquina router que conecta ambas subredes.

Subred cyberlab-net-1

La subred *cyberlab-net-1* es de tipo '**Red NAT**'. Puedes crear una red NAT siguiendo la siguiente imagen:




Figura 2: Creación de una red NAT

Es decir: (1) Herramientas \rightarrow (2) Preferencias \rightarrow (3) Red \rightarrow (4) Añadir red Establece la siguiente configuración: IP 10.0.1.0/24 con el DHCP activado.



Para las máquinas que pertenecen a la red *cyberlab-net-1* deberán tener configurado su adaptador de red 1 para usar esta red NAT, tal y como muestra la imagen siguiente.




Figura 3: Configuración de red común

En el caso de la máquina router, que tiene 2 adaptadores de red, también se configurará el adaptador de red 1 para pertenecer a la red *cyberlab-net-1*.

Subred cyberlab-net-2

Esta subred es de tipo '**Red Interna**'. En Virtualbox este tipo de red no tiene un servidor DHCP habilitado por defecto por lo que hay que configurarlo en línea de comandos o añadir direcciones IP estáticas a las máquinas que pertenezcan a esta subred, haremos lo segundo.

La máquina q4os pertenece a la red interna *ciberlab-net-2*, por lo que su adaptador de red 1 deberá tener la siguiente configuración:




Figura 4: Configuración de red de la máquina q4os

Inicia la máquina (cyberlab/cyberlab), y cambia su configuración de red de la siguiente manera:



A continuación edita la conexión con estos datos:




Figura 5: configuración de red de q4os

Podrás comprobar si tienes acceso a Internet una vez finalices la configuración del router que se explica en la siguiente sección.

Configuración de la máquina Ubuntu-router

La máquina router, es un Ubuntu Server con 2 interfaces de red y un script en *iptables* que hace forwarding entre ellas.

Las credenciales son cyberlab/cyberlab

Los pasos son los siguientes:

1. crea en /etc el script script_iptables.sh:

```
$ sudo nano /etc/script_iptables.sh
```

2. Escribe (o mejor pega si puedes hacer ssh desde kali linux :), lo siguiente:

```
#!/bin/bash

# activar forwarding
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

# Habilitar NAT
iptables -t nat -F
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.2.1/24 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 2022 -j DNAT --to-destination 10.0.2.100:22
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8888 -j DNAT --to-destination 10.0.2.100:80
```

3. Dale al fichero permisos de ejecución:

```
$ sudo chmod +x /etc/script_iptables.sh
```

4. Comprueba que funciona:

```
$ sudo /etc/script_iptables.sh
```

Vamos a convertirlo en un servicio para que se ejecute automáticamente al arrancar. Para ello:

1. Crea el archivo /lib/systemd/system/mi-firewall.service

```
$ sudo nano /lib/systemd/system/mi-firewall.service
```

2. Pega dentro el siguiente contenido:

```
[Unit]
Description=Script iptables reenrutado
After=syslog.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/script_iptables.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3. Lo configuramos para que arranque al inicio del sistema operativo:

```
$ sudo systemctl enable mi-firewall
```

4. Lo iniciamos para ver si funciona:

```
$ sudo systemctl start mi-firewall
```

5. Comprobamos su estado para ver que ha ido bien:

```
$ sudo systemctl status mi-firewall
```

6. Debería salirte esto:

```
• mi-firewall.service - Script iptables reenrutado
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mi-firewall.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: inactive (dead) since Thu 2021-01-28 17:35:33 UTC; 3s ago
    Process: 4253 ExecStart=/etc/script_iptables.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)

Jan 28 17:35:33 ubuntuserver systemd[1]: Starting Script iptables reenrutado...
Jan 28 17:35:33 ubuntuserver script_iptables.sh[4254]: net.ipv4.ip_forward = 1

Jan 28 17:35:33 ubuntuserver systemd[1]: mi-firewall.service: Succeeded.

Jan 28 17:35:33 ubuntuserver systemd[1]: Started Script iptables reenrutado.
```

El **adaptador 2 de red** de esta máquina, es de tipo Red Interna, y está en una red de nombre **ciberlab-net-2**:




Figura 6: Adaptador de red 2 como red interna

También hay que poner las IPs estáticas en el sistema operativo, para ello:

1. Edita el fichero:

```
$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

2. El fichero ha de tener el siguiente contenido:

```
network:
   ethernets:
    enp0s3:
        addresses: [10.0.1.254/24]
        gateway4: 10.0.1.1
        dhcp4: no
        nameservers:
            addresses: [10.0.1.1]

        enp0s8:
        addresses: [10.0.2.1/24]
        version: 2
```

3. Aplica la configuración:

```
$ sudo netplan apply
```

Prueba que las máquinas de la red cyberlab-net-2 tengan acceso a Internet.