

Manuel d'utilisation PostgreSQL

Manuel d'utilisation PostgreSQL



Table des matières

PostgreSQL	5
Résumé	5
Introduction	6
Correspondance entre les drivers et les versions de PostgreSQL	7
Installation	8
Conversion implicite de données en sortie	9
Catégories fonctionnelles de la librairie NSW2PGxx	10
Initialiser le SGBD, terminer l'utilisation	11
Ouvrir et fermer une base de données	13
Gérer les erreurs	16
Exécuter un ordre SQL : SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE TABLE	28
Gestion avancée des requêtes SQL	36
Gérer le curseur	51
Paramétrer le comportement du SGBD	57
Gérer la base de données courante	71
Gérer le serveur PostgreSQL	76
Gérer les blobs	77
Index	79



POSTGRESQL

Résumé

Ce chapitre vous présente la librairie NSW2PGxx qui vous permet d'interfacer les applications développées au moyen des outils de développement Nat System avec les versions clientes de PostgreSQL.

Introduction

La librairie NSW2PGxx vous permet d'interfacer les applications développées au moyen des outils de développement Nat System avec les versions clientes de PostgreSQL.



Correspondance entre les drivers et les versions de PostgreSQL

Le nom du driver est à utiliser notamment avec l'instruction THINGS_DB_INIT pour NatStar et l'instruction <u>SQL_INIT</u> pour NatStar, NatWeb et NS-DK.

Le tableau suivant présente la dernière version de PostgreSQL et le driver correspondant.

Version de PostgreSQL	Driver
PostgreSQL 9.6	NSnnPG96.DLL

nn correspond au numéro de version de l'interface que vous avez installée : W2 pour Windows 32 bits

Pour simplifier l'écriture dans la documentation, NSW2PG96 est appelée sous le nom générique NSW2PGxx.

La version PostgreSQL 9.6 ne supporte pas le mode RECORD/REEXECUTE.

Installation

Vérifiez que le fichier NSW2PGxx.DLL se situe dans le répertoire où se trouvent les DLLs de votre environnement Nat System (ex : C:\NSDK7\BIN, C:\NATSTAR\BIN...). Les librairies SQL livrées avec vos outils de développement Nat System s'interfacent avec les DLLs fournies par le concepteur du SGBD et celles de Windows. De plus, il est parfois nécessaire de démarrer un utilitaire. Vérifiez votre configuration avec les manuels du concepteur de PostgreSQL.



Conversion implicite de données en sortie

Il est fortement conseillé de se référer au Manuel PostgreSQL et aux documentations des drivers livrées avec PostgreSQL pour connaître en détail les conversions possibles.

Néanmoins, pour certaines données, utilisez les conversions suivantes :

PostgreSQL	NCL
BIT(n)	CSTRING (n)
BIT varying	CSTRING (n)
BOOLEAN	INT(1)
SMALLINT	INT(2)
INTEGER	INT(4)
BIGINT	INT(4)
FLOAT	NUM(4)
DOUBLE PRESICION	NUM(8)
REAL	NUM(4)
DECIMAL (variable)	NUM(8)
NUMERIC (variable)	NUM(8)
SERIAL	NUM(4)
BIGSERIAL	NUM(8)
DATE (4 bytes no time of day)	CSTRING
TIMESTAMP (8 bytes)	CSTRING
TIMESTAMP with TZ (8 bytes)	CSTRING
TIME	CSTRING
TIMESTAMP with TZ (12 bytes, no date)	CSTRING
BYTEA	DYNSTR / SQL_IMAGE / FILE
CHARACTER varying (n) varchar (n)	CSTRING (n)
CHARACTER (n) CHAR (n)	CSTRING (n)
TEXT	DYNSTR
"CHAR"	CSTRING

^(*) Taille égale à 30, pour couvrir tous les formats.

^(**) Taille limitée à 255, sinon utiliser les types Blob.

^(***) Taille égale à celle de la plus longue chaîne de la liste.

Catégories fonctionnelles de la librairie NSW2PGxx



Initialiser le SGBD, terminer l'utilisation

Instruction SQL_INIT

Charge le driver PostgreSQL et initialise l'environnement de communication Application/Base PostgreSQL.

Synta	xe	SQL_INIT nom-DLL			
Param	nètre	nom- DLL	CSTRING	I	nom du SGBD à initialiser

- 1. Cette fonction doit être la première instruction SQL_ appelée par toute application voulant utiliser une version donnée de PostgreSQL depuis le NCL.
- 2. Le paramètre nom-DLL doit contenir le nom de la DLL générique 'NSW2PGxx' qui permet d'accéder à PostgreSQL pour une cible donnée.

```
;Exemple
SQL_INIT 'NSW2PG96'
If (sql_error%)
Message 'error at init'&&sql_error%, sql_errmsg$(sql_error%)
Exit
Endif
...
SQL_STOP
```

Voir aussi <u>SQL_STOP</u>, <u>SQL_INITMULTIPLE</u>%, <u>SQL_STOPMULTIPLE</u>, <u>SQL_STOPALL</u>, <u>SQL_ERROR</u>% , SQL_ERRMSG\$

Instruction SQL_STOP

Termine l'utilisation de PostgreSQL en fermant toutes les bases de données et les curseurs.

```
Syntaxe SQL_STOP
```

```
;Exemple
SQL_INIT 'NSW2PG96'
If (sql_error%)
Message 'error at init'&&sql_error%, sql_errmsg$(sql_error%)
Exit
Endif
...
SQL_STOP
```

Voir aussi <u>SQL_INIT</u>, <u>SQL_INITMULTIPLE</u>%, <u>SQL_STOPMULTIPLE</u>, <u>SQL_STOPALL</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$



Ouvrir et fermer une base de données

Instruction SQL_OPEN

Établit une connexion entre l'application et la base de données.

Syntaxe	SQL_OPEN nom-logique-base, chaîne-connexion			
Paramètres	nom- logique- base	CSTRING	I	nom logique de la base de données à ouvrir
	chaîne- connexion	CSTRING	I	chaîne de connexion à un serveur

- 1. PostgreSQL vous permet d'ouvrir plusieurs bases de données, ou bien ouvrir la même plusieurs fois, comme décrit ci-après.
- 2. Le paramètre nom-logique-base sert d'alias interne à l'application pour désigner la connexion, il correspond au nom physique de la base de donnée PostgreSQL.
- 3. Le paramètre chaîne-connexion correspond à la chaîne de connexion à une base de données locale ou distante. Sa syntaxe est :

USERID[/PASSWORD][@<CONNECTOR>]

où:

- a) [USERID] : nom du compte utilisateur sur le serveur
- **b)** [PASSWORD] : mot de passe pour l'accès au compte utilisateur. Si le mot de passe n'est pas défini, la chaîne de connexion peut être réduite à USERID@<CONNECTOR>.
- c) [@<CONNECTOR>] : un ensemble d'options pour définir et/ou configurer la connexion à distance à établir tels que le host, la base cible et le port, séparés par le caractère ';'. Quand une option est facultative, ne pas la renseigner.

```
;Exemple : "host=MyHost;base=MyBase;port=MyPort;"
```

Ci-dessous la liste des options possibles actuellement pour le paramètre [@<CONNECTOR>]:

- host=MyHost : nom du serveur (ou adresse IP) sur lequel est installée la base PostgreSQL, optionnel si c'est une base locale.
- base=MyBase : nom de la base de données sur laquelle établir la connexion, optionnel si le nom logique contient déjà le nom physique de la base.
- port=MyPort : numéro du port sur lequel écoute le serveur PostgreSQL (5432 par défaut), optionnel.

```
;Exemple 1
;Chaîne de connexion la plus explicite :
sql_open 'PostGresDB', 'user/password@host=pollux;base=MyBase;port=5432'
; connexion à MyBase sur le serveur pollux et le port 5432. Si base n'est
pas renseigné, l'alias PostGresDB est pris comme nom de base à ouvrir
```

```
;;;;; Traitements SQL
sql_close 'PostGresDB'
; Exemple 2
;Chaîne de connexion la plus simple :
sql_open 'MyBase', 'user/password@pollux'
; connexion à MyBase sur le serveur pollux et le port 5432
;;;;; Traitements SQL
sql_close 'MyBase'
```

Voir aussi <u>SQL_CLOSE</u>, <u>NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$



Instruction SQL_CLOSE

Ferme une connexion de la base de données.

Syntaxe	SQL_CLOSE nom-logique-base			
Paramètre	nom-logique- base	CSTRING	I	nom logique de la base de données à fermer

Même s'il est recommandé de fermer la ou les bases ouvertes au sein de l'application, toute fermeture d'application exécute automatiquement les SQL_CLOSE de ces bases de données.

Reportez-vous aux exemples de l'instruction <u>SQL_OPEN</u>.

0' 1

Gérer les erreurs

Fonction SQL ERROR%

Retourne le code d'erreur de la dernière instruction SQL effectuée.

Syntaxe	SQL_ERROR%
Valeur retournée INT(2)	

- 1. SQL ERROR% respecte la norme SQL, la fonction retourne donc :
 - a) 0 s'il n'y a eu aucune erreur,
 - b) un nombre positif pour toute erreur non fatale (l'instruction a été exécutée, mais émet un avertissement).
 - c) un nombre négatif pour toute erreur fatale (l'instruction n'a pu être exécutée).
- 2. Cette fonction est applicable à toutes les fonctions des drivers pour PostgreSQL.
- 3. Le message (pour la log) se construit de la façon suivante SQL_ERRMSG\$(SQL_ERROR%).
- 4. Deux types de codes retour sont renvoyés par l'interface :
 - a) Les codes retours SQL spécifiques au SGBD qui sont décrits dans le manuel du fournisseur.
 - b) Les codes retours Nat System spécifiques à l'interface. Ils correspondent aux codes d'erreurs inutilisés par le SGBD hôte. Leur numérotation est signée et elle est de la forme "32XXX".

Exemple : -32004 "NSSQLE004 ** NO MORE CURSORS AVAILABLE"

- 5. PostgreSQL peut néanmoins retourner des valeurs d'erreur supérieures à 40000. Deux codes spécifiques ont donc été implémentés pour ne pas entrer en interférence avec les erreurs du driver supérieures à 32000 :
 - a) -32700 : erreur spécifique PostgreSQL, consultable avec SQL ERRMSG\$(SQL ERROR%),
 - **b)** 32700 : warning spécifique PostgreSQL, consultable avec SQL ERRMSG\$(SQL ERROR%).
- 6. Liste des codes et des messages d'erreurs internes Nat System :

Codes	Messages d'erreur	Cause
0	"NSSQLE000 ** UNUSED NATSYS ERROR CODE"	Pas d'erreur, l'exécution s'est bien déroulée.
	"NSSQLW100 ** NO ROW WAS FOUND OR LAST ROW REACHED"	Plus ou pas de ligne trouvée suite à un FETCH ou un SELECT.
-32001	"NSSQLE001 ** HEAP ALLOCATION ERROR"	Erreur interne d'allocation/désallocation mémoire.



	"NSSQLE002 ** DYNAMIC	Erreur interne d'allocation/désallocation
-32002	ALLOCATION ERROR"	mémoire.
-32003	"NSSQLE003 ** DYNAMIC FREE STORAGE ERROR"	Erreur interne d'allocation/désallocation mémoire.
-32004	"NSSQLE004 ** NO MORE CURSORS AVAILABLE"	Trop de curseurs ouverts simultanément.
-32005	"NSSQLE005 ** NO MORE CURSORS OR TRYING TO DEALLOCATE ONLY CURSOR"	
-32006	"NSSQLE006 ** INVALID INTO CLAUSE in FETCH/SELECT"	Erreur de syntaxe dans la clause INTO d'un SELECT ou d'un FETCH.
-32007	"NSSQLE007 ** TOO MANY VARIABLES IN INTO CLAUSE"	Plus de 200 variables dans la clause INTO
-32008	"NSSQLE008 ** MISSING HOST VARIABLE AFTER ','"	Erreur de syntaxe dans une clause INTO. Une virgule de continuation est trouvée sans variable derrière.
-32009	"NSSQLW009 ** INTO CLAUSE : NOT ENOUGH VARIABLES"	Un SELECT contient une clause INTO dont le nombre de variables est inférieur à celui qui sera renvoyé par la requête. Le système remplit néanmoins les variables hôtes qui ont été mises à sa disposition.
-32010	"NSSQLW010 ** AN OPENED CURSOR WAS CLOSED BY SYSTEM"	Suite à l'arrivée d'un nouvel ordre SQL sur un curseur, le système a forcé la fermeture du curseur qui contenait une requête active.
-32011	"NSSQLE011 ** WHERE/VALUE CLAUSE : NOT ENOUGH VARIABLES"	Nombre insuffisant de variables hôtes dans la table reçue pour pouvoir substituer les variables spécifiées dans la clause WHERE.
-32012	"NSSQLE012 ** INVALID INPUT VARIABLE DATA TYPE"	Type de donnée invalide dans une clause WHERE.
-32013	"NSSQLE013 ** MISSING 'OF' AFTER 'WHERE CURRENT'	Erreur de syntaxe dans l'ordre UPDATE WHERE CURRENT OF.
-32014	"NSSQLE014 ** NO OUTPUT VARIABLES DEFINED FOR FETCH"	Le FETCH ainsi que le SELECT qui l'a précédé n'ont pas défini de variables de sortie (clause INTO).
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

-32015	"NSSQLE015 ** CURSOR NOT READY (MISSING SELECT) "	Tentative de FETCH sans SELECT préalable, ou curseur fermé par le système entre l'ordre SELECT et l'ordre FETCH.
-32016	"NSSQLE016 ** INVALID SQL DATA TYPE"	Type de donnée invalide en sortie.
-32017	"NSSQLE017 ** INVALID DATA CONVERSION REQUESTED"	Conversion de type invalide en sortie. STRING -> NUM NUM -> STRING REAL -> INTEGER INTEGER -> REAL
-32018	"NSSQLE018 ** NUMERIC DATA TYPE: INVALID LENGTH"	Longueur invalide pour un type de donnée (ex : réel longueur 48).
-32019	"NSSQLE019 ** INVALID DECIMAL PACKED FORMAT"	La conversion des données en format décimal n'a pu être faite.
+32020	"NSSQLW020 ** STRING DATA TRUNCATED"	La chaîne passée en variable est plus courte que la zone reçue du SGBD. Une troncature de la zone reçue s'est donc produite.
-32021	"NSSQLE021 ** RESET STORAGE ERROR"	Erreur de désallocation du heap interne.
+32022	"NSSQLW022 ** FUNCTION NOT SUPPORTED IN POSTGRESQL DATABASE"	L'instruction exécutée n'a aucun effet.
-32023	"NSSQLE023 ** TOO MANY OPENED DATABASES"	Plus de 5 bases de données ouvertes simultanément.
-32024	"NSSQLW024 ** DB ALREADY OPENED"	La base utilisée avec SQL_OPEN a déjà été ouverte.
-32025	"NSSQLE025 ** DB NOT PREVIOUSLY OPENED"	Tentative de fermeture d'une base qui n'a pas été ouverte.
-32026	"NSSQLE026 ** INVALID DATABASE NAME REF"	Utilisation d'un nom de base inconnue dans la clause AT de l'ordre SQL_EXEC (base non ouverte).
-32028	"NSSQLE028 ** UNABLE TO GET POSTGRESQL LOGIN"	Echec de la connexion (erreur sur le nom du serveur, etc.).
-32029	"NSSQLE029 ** POSTGRESQL VARIABLE INPUT BIND FAILED"	Incompatibilité de type entre une variable et un champ de la base.
-32030	"NSSQLE030 ** POSTGRESQL VARIABLE OUTPUT BIND FAILED"	Incompatibilité de type entre une variable et un champ de la base.



	"NSSQLE031 ** POSTGRESQL	Saturation du buffer (suite à des
-32031	BUFFER FILL ERROR"	conversions de données).
-32032	"NSSQLE032 ** RPC PARAMETER NAME EXPECTED"	Appel à distance de procédures : il manque le nom d'un paramètre.
-32033	"NSSQLE033 ** TOO MANY RPC PARAMETERS"	Appel à distance de procédures : trop de paramètres ont été spécifiés.
-32034	"NSSQLE034 ** RPC PROCEDURE NAME EXPECTED"	Appel à distance de procédures : il manque le nom de la procédure.
-32035	"NSSQLE035 ** NOT ENOUGH PARAMETERS FOR RPC CALLS"	Appel à distance de procédures : il manque des paramètres.
-32036	"NSSQLE036 ** INVALID RPC PARAMETERS SUPPLIED"	Appel à distance de procédures : des paramètres incorrects ont été spécifiés.
-32037	"NSSQLE037 ** INVALID RPC PROCEDURE INITIALIZATION"	
-32038	"NSSQLE038 ** RPC PROCEDURE EXECUTION FAILED"	
-32039	"NSSQLE039 ** MEMORY CONSISTENT ERROR"	
-32040	"NSSQLE040 ** INVALID TYPE FOR INDICATOR"	
-32041	"NSSQLE041 ** CONTEXT NOT CREATED"	
-32042	"NSSQLE042 ** CONTEXT NOT FOUND"	
-32044	"NSSQLE044 ** NO SET LOGIN TIME"	
-32045	"NSSQLE045 ** NO SET TIME"	
-32046	"NSSQLE046 ** SET MAXPROCS FAILED"	
-32047	"NSSQLE047 ** DB OPEN FAILED"	
-32048	"NSSQLE048 ** DB NOT OPENED"	
-32049	"NSSQLE049 ** LOGIN RECORD NOT ALLOCATED"	

-32050	"NSSQLE050 ** MEMORY DEALLOCATION ERROR"	
-32051	"NSSQLE051 ** CURSOR NOT FOUND"	
-32052	"NSSQLE052 ** MUST EXECUTE SELECT BEFORE THE FETCH COMMAND"	
-32053	"NSSQLE053 ** ERROR IN CLOSING DATABASE"	
-32054	"NSSQLE054 ** ERROR IN EXECUTING SQL STATEMENT"	
-32055	"NSSQLE055 ** ERROR IN EXECUTING FETCH COMMAND"	
-32056	"NSSQLE056 ** INDICATOR'S SIZE TOO SMALL TO HOLD VALUE"	
-32057	"NSSQLE057 ** UNKNOWN NCL VARIABLE TYPE PASSED"	
-32058	"NSSQLE058 ** RPC : INIT ERROR"	
-32059	"NSSQLE059 ** RPC : PARAMETERS FOUND BUT NO VALUES CLAUSE"	
-32060	"NSSQLE060 ** RPC : PARAMETER TYPE MISMATCH"	
-32061	"NSSQLE061 ** RPC : PROCEDURE NAME MISSING"	
-32062	"NSSQLE062 ** RPC : INDICATORS MAY ONLY BE ON OUT VARIABLES"	
-32063	"NSSQLE063 ** RPC : SQL SERVER ERROR DURING RPC PREPARATION"	
-32064	"NSSQLE064 ** RPC : SQL SERVER ERROR DURING RPC EXECUTION"	
-32065	"NSSQLE065 ** RPC : SQL SERVER ERROR DURING RPC EXEC CHECK"	
-32066	"NSSQLE066 ** RPC : PROCEDURE NOT PREPARED"	



NSSQLE067 ** LOGGER : CAN'T OPEN FILE"	
NSSQLE068 ** PARSER : OKEN TABLE FULL"	
NSSQLE069 ** EXEC : NCOMPATIBLE CURSOR MODE"	
NSSQLE070 ** EXEC : SQL SERVER ERROR DURING SIZE SUFFERING EXECUTION"	
NSSQLE071 ** EXEC : SQL SERVER ERROR DURING SIZE SUFFERING DELETION"	
NSSQLE072 ** EXEC : INVALID CURSOR MODE"	
NSSQLE073 ** EXEC : THAT OW IS NOT IN BUFFER"	
NSSQLE074 ** EXEC : NCORRECT SYNTAX FOR THIS CURSOR MODE"	
NSSQLE075 ** EXEC : MISSING NTO CLAUSE FOR THIS CURSOR MODE"	
NSSQLE076 ** EXEC : INVALID SIZE FOR ROW BUFFERING"	
NSSQLE077 ** EXEC : INVALID OW NUMBER"	
NSSQLE078 ** EXEC : MEMORY DEALLOCATION RROR FOR SCROLL STATUS"	
NSSQLE079 ** EXEC : SQL ERVER : ROW IS MISSING IN CROLL BUFFER"	
NSSQLE080 ** NO STATEMENT N PROGRESS"	
NSSQLE081 ** DATA NOT READY TO RESULT PROCESSING"	
NSSQLE082 ** INVALID VINDOW HANDLE"	
	AN'T OPEN FILE" ISSQLE068 ** PARSER: OKEN TABLE FULL" ISSQLE069 ** EXEC: ICOMPATIBLE CURSOR ODE" ISSQLE070 ** EXEC: SQL ERVER ERROR DURING SIZE UFFERING EXECUTION" ISSQLE071 ** EXEC: SQL ERVER ERROR DURING SIZE UFFERING DELETION" ISSQLE072 ** EXEC: INVALID URSOR MODE" ISSQLE073 ** EXEC: THAT OW IS NOT IN BUFFER" ISSQLE074 ** EXEC: ICORRECT SYNTAX FOR THIS URSOR MODE" ISSQLE075 ** EXEC: MISSING ITO CLAUSE FOR THIS URSOR MODE" ISSQLE076 ** EXEC: INVALID IZE FOR ROW BUFFERING" ISSQLE077 ** EXEC: INVALID IZE FOR ROW BUFFERING" ISSQLE077 ** EXEC: SQL EMORY DEALLOCATION RROR FOR SCROLL STATUS" ISSQLE079 ** EXEC: SQL ERVER: ROW IS MISSING IN CROLL BUFFER" ISSQLE080 ** NO STATEMENT I PROGRESS" ISSQLE081 ** DATA NOT EADY TO RESULT ROCESSING" ISSQLE082 ** INVALID

-32083	"NSSQLE083 ** USER MESSAGE MUST BE RANGE IN 0 AND 15"	
-32084	"NSSQLE084 ** INVALID STATEMENT SEND TO DLL"	
-32085	"NSSQLE085 ** NO MORE RESULT TO FETCH"	
-32086	"NSSQLE086 ** INVALID PARAMETER TO CHANGE OPTION"	
-32087	"NSSQLE087 ** INVALID PARAMETER TO CHANGE OPTION VALUE"	
-32088	"NSSQLE088 ** LOGIN TIME CHANGE FAILED"	
-32089	"NSSQLE089 ** TIMEOUT CHANGE FAILED"	
-32090	"NSSQLE090 ** INVALID NS_FUNCTION STATEMENT"	
-32091	"NSSQLE091 ** INVALID DATABASE NAME"	
-32092	"NSSQLE092 ** INVALID INTO CLAUSE WHEN ASYNCHRONOUS MODE"	
-32093	"NSSQLE093 ** INVALID LENGTH FOR DATABASE NAME"	
-32095	"NSSQLE095 ** INVALID LENGTH FOR USER NAME"	
-32096	"NSSQLE096 ** INVALID LENGTH FOR PASSWORD"	
-32097	"NSSQLE097 ** INVALID LENGTH FOR SERVER NAME"	
-32098	"NSSQLE098 ** INVALID LENGTH FOR SERVER NAME"	
-32099	"NSSQLE099 ** KEYWORD AT IS NOT SUPPORTED"	
-32101	"NSSQLE101 ** UNABLE TO OPEN FILE"	



-32102	"NSSQLE102 ** NO MEMORY AVAILABLE"	
-32013	"NSSQLE103 ** NO CONNECTION AVAILABLE TO UPDATE IMAGE/TEXT"	
-32104	"NSSQLE104 ** CONNECTION CLOSED BY SERVER"	
-32200	"NSSQLE200 ** COMPUTE RESULT IN PROGRESS"	

Voir aussi Messages d'erreur du chapitre La librairie NSnn_SQL, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

Fonction SQL_ERRMSG\$

Retourne le message d'erreur (chaîne de caractères) de la dernière instruction SQL_ effectuée.

Syntaxe	SQL_ERRMSG\$ (code-erreur)							
Paramètre	code-erreur	code-erreur INT(4) I code d'erreur						
Valeur retournée	CSTRING							

- 1. SQL_ERRMSG\$ renvoie le dernier message stocké dans une zone de travail de la DLL lors de l'occurrence de l'erreur. Elle ne tient donc pas compte du code-erreur passé en paramètre.
- 2. Reportez-vous à la fonction <u>SQL_ERROR%</u> pour une liste détaillée des messages et codes d'erreur

Voir aussi Messages d'erreur du chapitre La librairie NSnn_SQL, <u>SQL_ERROR%</u>



NS_FUNCTION CALLBACK

Cette fonction permet de rediriger les messages d'erreurs vers une fenêtre applicative. Chaque fois qu'un message d'erreur apparaît, un événement est envoyé à la fenêtre.

Permet d'implémenter une gestion centralisée des erreurs à un seul endroit dans un applicatif, on n'est plus obligé d'appeler <u>SQL_ERROR%</u> et <u>SQL_ERRMSG\$</u> après chaque appel à un ordre.

Syntaxe	NS_FUNCTION CALLBACK :handle-fenêtre, :evt-utilisateur						
	handle-fenêtre	INT(4)	I	handle de fenêtre			
Variables		INT(4)	I	événement utilisateur (USER0 à USER15)			

- 1. Sous UNIX, handle-fenêtre doit prendre comme valeur le handle Nat System de la fenêtre qui doit recevoir les notifications en cas d'erreur. Pour toutes les autres cibles, handle-fenêtre doit être renseigné par la fonction NCL GETCLIENTHWND%(...) laquelle reçoit en entrée le handle Nat System de la fenêtre qui doit recevoir les notifications en cas d'erreur.
- 2. Pour déterminer le traitement, vous devez programmer l'événement utilisateur. Pour obtenir une notification de l'événement dans evt-utilisateur mettre : 0 pour USER0, 1 pour USER1,.... ou 15 pour USER15.
- 3. Pour annuler cet ordre, il suffit de passer un handle de fenêtre égal à zéro.
- 4. Par ailleurs, les erreurs ou les avertissements natifs du moteur sur lequel on se trouve sont retournés dans une structure propre à chaque moteur (reportez-vous au fichier NSDBMS.NCL pour le détail des autres structures) :

```
SEGMENT DB_POSTGRESQL_CLIENT_STRUCT

INT errorType(2) ; =1 => Warning , =2 => Erreur

INT dbError(2) ; Error code in abs()

CHAR dbErrorStr(512) ; Error message (with a '\0')

ENDSEGMENT
```

5. Le type de message d'erreur (clientmsg) est envoyé dans PARAM12%. Le handle de la structure est envoyé dans PARAM34%.

Voir aussi NSDBMS.NCL, <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>, <u>NS_FUNCTION_ERRORCOUNT</u>, <u>NS_FUNCTION_GETERROR</u>

NS_FUNCTION ERRORCOUNT

Récupère le nombre d'erreurs ou de messages d'erreurs rencontrés lors de l'exécution d'une requête.

La NS_FUNCTION ERRORCOUNT est utile principalement pour conserver la compatibilité avec d'autres bases de données telles que Microsoft SQL Server ou Sybase.

Syntaxe	NS_FUNC	NS_FUNCTION ERRORCOUNT INTO :nombre-erreurs								
Paramètre	nombre- erreurs	INT(4)	I/O	nombre rencontré	d'erreurs s lors de l	ou 'exéd	de cutio	messages n d'une requ	d'erreurs ête	

- 1. Les messages d'erreurs sont numérotés 0 ou 1.
- 2. Seul le dernier message d'erreur est accessible.

;Exemple
SQL_EXEC NS_FUNCTION ERRORCOUNT INTO :ERRORCOUNT%
MESSAGE 'NOMBRE D'ERREURS',ERRORCOUNT%

Voir aussi NS_FUNCTION GETERROR, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$



NS_FUNCTION GETERROR

Récupère le numéro d'erreur indiqué par son occurrence. La numérotation des erreurs est comprise entre 0 et la valeur retournée par <u>NS FUNCTION ERRORCOUNT</u> moins 1.

La NS_FUNCTION GETERROR est utile principalement pour conserver la compatibilité avec d'autres bases de données telles que Microsoft SQL Server ou Sybase.

Syntaxe	NS_FUNCTION GETERROR :index_erreur INTO :numéro_erreur							
Paramètres	index_erreur	INT(4)	I	Index du numéro d'erreur				
		INT(4)	0	Numéro de l'erreur				

```
;Exemple
LOCAL I%, ROW_COUNT%, ERROR%

MOVE 0 TO ROW_COUNT%

SQL_EXEC NS_FUNCTION ERRORCOUNT INTO :ROW_COUNT%
;Récupère le nombre d'erreurs dans ROW_COUNT%
IF ROW_COUNT% <> 0
MOVE 0 TO I%
WHILE i% < ROW_COUNT%

SQL_EXEC NS_FUNCTION GETERROR :i% INTO :ERROR%
;Récupère pour chaque erreur son numéro dans ERROR%
MESSAGE 'ERROR' && I%, SQL_ERRMSG$(ERROR%)
I% = I% + 1
ENDWHILE
ENDIF
```

Voir aussi NS_FUNCTION ERRORCOUNT, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$

Exécuter un ordre SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE TABLE...

Instruction SQL EXEC

Exécute un ordre SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE TABLE...

Syntaxe	SQL_EXEC [AT nom-logique-base] ordre-SQL [USING handle-curseur]						
	nom- logique- base	CSTRING	I	nom logique de la base de données			
Paramètres	ordre-SQL	CSTRING	I	ordre SQL à exécuter			
	handle- curseur	INT(4)	I	valeur du curseur			

- 1. L'ordre SQL est passé directement sans aucun guillemet. Il peut correspondre à n'importe quelle commande SQL, que cet ordre soit un ordre de définition de données (CREATE TABLE, CREATE INDEX...) ou de manipulation de données (SELECT, INSERT, UPDATE...).
- 2. La requête est envoyée à la base de données spécifiée derrière la commande AT (sans guillemets et case sensitif). Si la commande AT n'est pas spécifiée, alors la commande SQL_EXEC s'exécute sur la base de données courante.
- **3.** Si USING handle_curseur est spécifié, alors il indique quel curseur préalablement ouvert par <u>SQL OPENCURSOR%</u>, doit être utilisé pour exécuter l'ordre SQL. Si aucun curseur n'a été ouvert, alors la valeur du curseur est celle du DEFAULT_CURSOR : -1.
- **4.** La commande SQL peut retourner des valeurs dans des variables NCL. Pour cela, il suffit de passer ces variables en paramètres.
- 5. Il est possible de passer un champ de segment comme variable réceptrice de donnée dans une requête SQL.
- **6.** Les commandes <u>SQL EXEC</u>, <u>SQL EXECSTR</u> et <u>SQL EXEC LONGSTR</u> dépendent du langage SQL accepté par le SGBD utilisé (Cf. Manuels PostgreSQL ou http://www.postgresql.com).
- 7. Pour des commandes SQL trop longues, il est possible d'utiliser le caractère spécial de continuation "\" :

```
SQL_EXEC UPDATE SAMPLE SET SOCIETE = :A$\
WHERE VILLE = :C$ AND \
PAYS = :D$
```

- 8. Les types de variables reconnus par l'interface sont :
 - a) INT(1), INT(2), et INT(4),
 - **b)** NUM(8), NUM(4),
 - c) STRING,
 - d) CSTRING.



- e) CHAR,
- f) DYNSTR.
- 9. Les conversions autorisées entre les types NCL et les types SQL sont définis dans le paragraphe Conversion implicite de données en sortie de ce même manuel
- **10.** La clause INTO est utilisée par les ordres SELECT et FETCH. Elle permet de définir une liste de variables de réception. Sa syntaxe est la suivante : INTO :var1 [:indic1] [, :var2 [:indic2] [, ...]]
- 11. Il est préférable d'utiliser la clause INTO dans le SELECT pour améliorer les performances, car dans le FETCH le driver est obligé, à chaque passage dans la boucle, d'analyser les variables de la clause INTO. L'utilisation de la clause INTO dans le FETCH doit être par exemple réservée au remplissage des éléments d'un tableau.
- 12. Vous devez toujours faire précéder le nom d'une variable ou d'un indicateur de
- **13.** Un indicateur est une variable entière NCL qui peut prendre les valeurs suivantes :
 - a) NULL_VALUE_INDICATOR (-1) : cette valeur indique que la variable NCL associée qui le précède vaut NULL.
 - b) Toute autre valeur indique que la variable NCL associée (qui précède l'indicateur) vaut NOT NULL, et que sa valeur peut donc être prise en considération.
- **14.** En langage SQL, NULL ne signifie pas 0 ou une chaîne vide (""). PostgreSQL distingue les chaînes vides ("") des chaînes NULL (non saisies).
- **15.** PostgreSQL ne vérifie pas la cohérence du type de la donnée à insérer avec le type de la colonne réceptrice, une conversion implicite est effectuée le cas échéant. Exemples :
 - a) Un char non numérique inséré dans une colonne de type entier est inséré nul (0). En effet, la conversion s'arrête au premier char non numérique, exemple : '3 petits cochons' inséré dans un entier, donne '3'.
 - b) Un float inséré dans une colonne de type entier est tronqué à sa partie entière (3.25 à 3).
 - c) Une date non valide insérée dans une colonne de type date, est insérée nulle (0000-00-00 format US, par défaut).
- **16.** PostgreSQL retire tous les blancs des chaînes de caractères (Trim), ce qui signifie que les blancs en fin de chaîne ne sont jamais insérés, ni pris en compte dans l'égalité entre deux chaînes.
- 17. Pour les images/textes, l'insertion se fait à partir de buffers mémoire type NCL CHAR ou NCL SQL_IMAGE dont la taille est limitée à 64k.
- **18.** L'insertion et l'extraction à partir de fichiers (TYPE_SQL_INSERT_BLOB%) sont possibles.
- 19. Toute donnée PostgreSQL peut être stockée dans tout type NCL, mais il est fortement conseillé d'utiliser le bon type NCL recommandé ci-dessus avec la bonne taille pour ne pas perdre en précision lors des conversions. Sachant qu'à

l'insertion, les NULL sont différents d'une chaîne vide (""), ces deux requêtes sont totalement différentes :

- a) SELECT * from MyTable where MyCol is NULL;
- b) SELECT * from MyTable where MyCol=";

Pour les images/textes, on peut utiliser le Type NCL <u>TYPE SQL SELECT BLOB%</u> pour les extraire sous forme de fichiers. Les images/textes de moins de 64k peuvent être extraites directement dans des buffers mémoire avec les type NCL Char ou NCL SQL_IMAGE.

```
;Exemple 1
local dataptr%, size%, nbread%(2), file%, fname$
local sql image localimage
sql exec drop table test image
sql exec create table test image (id integer, comment varchar(255),
colimage blob)
sql exec ns function imageon
fname$ = "d:\Documents\Images\tintin.bmp"
size% = fgetsize%(fname$)
new size%, dataptr%
file% = f open% (1, fname$)
f blockread file%, dataptr%, size%, nbread%
localimage.realsize = size%
localimage.length% = size%
localimage.ptr% = dataptr%
sql_exec insert into test_image values (1, "tintin sans milou",
:localimage)
;;;;;;;;;;;;;; tester l'erreur sql error%
f close file%
dispose dataptr%
sql image ns function imageoff
;Exemple 2
local fname$, file%, nbread%(2), hbmp%
local sql_image localimage
local opt$
local val%
sql exec ns function imageon
new 65535, localimage.ptr%
move 65535 to localimage.realsize
sql_exec select colimage into :localimage from test image
;;;;;;;;;;;;;; tester l'erreur sql error%
fname$="e:\temp\tinitin.bmp"
file%=f create%(1,fname$)
```



```
f_blockwrite file%, localimage.ptr%, localimage.realsize, nbread%
;;;;;;;;;;;;; tester l'erreur f_error%
f_close file%

dispose localimage.ptr%
sql_exec ns_function imageoff
```

20. Une transaction de mise à jour doit commencer par un ordre BEGIN. Si la transaction est validée, il faut la finir par un ordre COMMIT, sinon, par un ordre ROLLBACK. Par défaut (sans ordre BEGIN), PostgreSQL exécute les transactions en mode "auto commit" : chaque instruction est exécutée dans sa propre transaction et le COMMIT est fait implicitement à la fin de l'instruction lorsque l'exécution est réussie (dans le cas contraire, c'est un ROLLBACK qui est effectué).

```
;Exemple 3
SQL_EXEC BEGIN
SQL_EXEC drop table TestTest
SQL_EXEC insert...
...
If SQL_ERROR% = 0
    SQL_EXEC COMMIT
else
    SQL_EXEC ROLLBACK
endif
```

Voir aussi <u>SQL_EXECSTR</u>, <u>SQL_EXEC_LONGSTR</u>, <u>SQL_OPENCURSOR</u>%, <u>SQL_CLOSECURSOR</u>, <u>SQL_ERRMSG</u>\$

Instruction SQL_EXECSTR

Exécute un ordre SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE TABLE...

Syntaxe	SQL_EXECSTR ordre-SQL [, variable [, variable [,]]] [USING handle-curseur]							
	ordre-SQL	CSTRING	I	ordre SQL à exécuter				
Paramètres	variable		I	liste de variables NCL				
T diametres	handle- curseur	INT(4)	I	valeur du curseur				

- 1. ordre-SQL est soit une variable host de type chaîne, soit une chaîne de caractères entre simple guillemets qui contient le texte de l'ordre SQL à exécuter.
- 2. Lorsque vous utilisez l'instruction <u>SQL EXEC</u>, les variables host sont situées directement dans le texte de la requête SQL. Lorsque vous utilisez l'instruction SQL_EXECSTR, les variables host sont des paramètres de l'instruction.
- 3. Lorsque vous utilisez l'instruction SQL_EXECSTR, l'emplacement de chaque variable host et de chaque indicateur de nullité est repéré par un caractère ":" dans le texte de la requête. A chaque ":" correspond la variable host ou un indicateur de nullité passé en paramètre au rang équivalent : le premier ":" correspond à la première variable host passée en paramètre, et ainsi de suite.
- **4.** Les autres fonctionnalités de l'instruction SQL_EXECSTR sont identiques à celles de l'instruction SQL EXEC.

```
; Exemple
LOCAL REQ$, TABLE$, PERE$, FILS$
LOCAL AGE%, IND1%, IND2%, CURS1%
TABLE$ = "FAMILLE"
AGE% = 20
REQ$ = "SELECT NOM, AGE, NOMENFANT INTO : :,:,: : FROM '" & \
TABLE$ & "' WHERE AGE > :"
; ---- Ouvre un curseur
CURS1%=SQL OPENCURSOR%
; ---- Sélection des personnes de plus de 20 ans dans la table FAMILLE
SQL EXECSTR REQ$, PERE$, IND1%, AGE%, FILS$, IND2%, AGE% USING CURS1%
WHILE SQL ERROR% = 0
if ind2% = NULL VALUE INDICATOR
INSERT AT END PERE$ & " n'a pas de fils" TO LBOX
INSERT AT END "Le fils de " & PERE$ & "s'appelle" & FILS$ TO LBOX
SQL EXEC FETCH USING CURS1%
ENDWHILE
; ---- Fermeture du curseur
SQL CLOSECURSOR
```

PostgreSQL



Voir aussi <u>SQL_EXEC</u>, <u>SQL_EXEC_LONGSTR</u>, <u>SQL_OPENCURSOR</u>%, <u>SQL_CLOSECURSOR</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

Instruction SQL_EXEC_LONGSTR

Exécute un très long ordre SQL : SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE TABLE...

Syntaxe	SQL_EXEC_LONGSTR adresse-chaîne-sql, adresse-tableau-var, num-curseur						
	adresse- chaîne-sql	INT(4)	I	adresse de la chaîne de caractères qui contient l'ordre SQL à exécuter			
Paramètres	adresse- tableau-var	INT(4)	I	adresse du tableau qui contient les variables réceptrices (voire indicatrices)			
	num-curseur	INT(2)	I	valeur du curseur			

- 1. L'ordre exécuté peut correspondre à n'importe quel ordre SQL du langage hôte (DML ou DDL). La taille de la chaîne est illimitée.
- adresse-chaîne-sql est l'adresse de la chaîne qui contient l'ordre SQL à exécuter.
- 3. adresse-tableau-var est un tableau de segments NCLVAR qui décrit les variables hôtes NCL. Si vous utilisez un ordre SQL qui n'utilise pas de variable hôtes, saisissez 0 dans adresse-tableau-var.
- **4.** Lorsque vous utilisez l'instruction SQL_EXEC_LONGSTR, l'emplacement de chaque variable host et de chaque indicateur de nullité est repéré par un caractère ":" dans le texte de la requête. A chaque ":" correspond la variable host ou un indicateur de nullité au rang équivalent dans le tableau des variables réceptrices : le premier ":" correspond à la première variable du tableau, et ainsi de suite.
- 5. Le segment NCLVAR et les constantes utilisées sont déclarés dans le fichier librairie NSDBMS.NCL de la manière suivante :

```
SEGMENT NCLVAR
INT PTR_VAR(4)
INT TYPE_VAR(2)
INTEGER SIZE_VAR
INT RESERVED(4)
ENDSEGMENT

CONST TYPE_SQL_INT% 0
CONST TYPE_SQL_STRING% 1
CONST TYPE_SQL_CSTRING% 2
CONST TYPE_SQL_CSTRING% 2
CONST TYPE_SQL_NUM% 3
CONST TYPE_SQL_SEGMENT% 10
CONST TYPE_SQL_SEGMENT% 10
CONST TYPE_SQL_IMAGE% 11
CONST TYPE_SQL_SELECT_BLOB% 12
; CONST TYPE_SQL_SELECT_BLOB% 13
; (ne fonctionne pas avec PostgreSQL 4.0)
```

6. Ce tableau de segments doit contenir un indice de plus que le nombre de variables utilisées (le dernier élément contenant 0). C'est pourquoi, il est conseillé



de remplir préalablement ce tableau de segment par des 0 en utilisant l'instruction NCL FILL. Cette solution garantit que l'élément 0 existe réellement, ainsi la fin du parcours des variables hôtes est connue.

- 7. Si aucun curseur n'a été ouvert, alors la valeur du curseur doit être celle du DEFAULT CURSOR : -1.
- **8.** L'instruction SQL_EXEC_LONGSTR annule et remplace l'ancienne fonction SQL_EXECLONGSTR%. Toutefois, vous trouverez dans les lignes de commentaires du fichier NSDBMS.NCL le code à saisir pour utiliser la fonction SQL_EXEC_LONGSTR%.
- **9.** Les autres fonctionnalités de l'instruction SQL_EXEC_LONGSTR sont identiques à celles de l'instruction SQL_EXEC.

```
;Exemple
LOCAL NCLVAR VARLIST[3] ; pour 2 variables
LOCAL SQL STR$ ; chaîne à passer
LOCAL VAR1%, VAR2$; variables réceptrices
LOCAL CONDITION% ; variable d'entrée
; ---- RAZ du tableau
FILL @VARLIST, SIZEOF VARLIST, 0
SQL STR$ = "SELECT VCHAR, VINT " & "FROM TAB1 " "WHERE VINT >= :"
VARLIST[0].PTR VAR = @CONDITION%
VARLIST[0].TYPE VAR = TYPE SQL INT%
VARLIST[0].SIZE VAR = SIZEOF @CONDITION%
SQL EXEC LONGSTR @SQL STR$, @VARLIST, DEFAULT CURSOR
FILL @VARLIST, SIZEOF VARLIST, 0
SQL STR$ = "FETCH INTO :, :"
VARLIST[0].PTR VAR = @VAR2$
VARLIST[0].TYPE VAR = TYPE SQL CSTRING%
VARLIST[0].SIZE VAR = SIZEOF VAR2$
VARLIST[1].PTR VAR = @VAR1%
VARLIST[1].TYPE VAR = TYPE SQL INT%
VARLIST[1].SIZE VAR = SIZEOF VAR1%
WHILE SQL ERROR% = 0
SQL EXEC LONGSTR @SQL_STR$, @VARLIST, DEFAULT_CURSOR
IF SQL ERROR% = 0
MESSAGE "SELECT", VAR1% && VAR2$
ENDIF
ENDWHILE
```

Voir aussi FILL, <u>SQL_EXEC</u>, <u>SQL_EXECSTR</u>, <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

Gestion avancée des requêtes SQL

NS_FUNCTION CHANGEOPTION

Modifie les paramètres de connexion entre le serveur et la partie cliente.

Syntaxe	NS_FUNCTION CHANGEOPTION :paramètre , :option				
Paramètres	paramètre	CSTRING	I	paramètre à modifier	
	option	*	I	valeur à affecter au paramètre	

^{*} selon la valeur de paramètre, la seconde variable sera soit un ENTIER, soit une CHAINE (cf. tableau ci-dessous).

Paramètres	Type NCL	Minimum	Option	Valeur par défaut
ANSINULL	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
ANSIPERM	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
ARITHABORT	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
ARITHIGNORE	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
AUTHOFF	STRING		"sa" "sso" "oper"	
AUTHON	STRING		"sa" "sso" "oper"	
CHAINXACTS	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
CURCLOSEON INTEGER			TRUE/FALSE	FALSE
CURREAD	STRING		STRING VALUE	NULL
CURWRITE	STRING		STRING VALUE	NULL
Paramètres	Type NCL	Minimum	Option	Valeur par défaut
DATEFIRST	INTEGER		1=SUNDAY 2=MONDAY 7=SATURDAY	SUNDAY
DATEFORMAT	INTEGER	1=MDY 2=DMY 3=YMD 4=YDM 5=MYD 6=DYM		MDY
FIPSFLAG	PSFLAG INTEGER		TRUE/FALSE FALSE	
FORCEPLAN	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE



FORMATONLY	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
GETDATA	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
IDENTITYOFF	STRING		table name	NULL
IDENTITYON	STRING		table name	NULL
ISOLATION	INTEGER		1=LEVEL1 3=LEVEL3	LEVEL1
NOCOUNT	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
NOEXEC	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
PARSEONLY	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
QUOTED_IDENT	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
RESTREES	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
ROWCOUNT	STRING	0	INTEGER VALUE	0
SHOWPLAN	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
STATS_IO	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
STATS_TIME	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
Paramètres	Type NCL	Minimum	Option	Valeur par défaut
STR_RTRUNC	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE
TEXTSIZE	INTEGER		INTEGER VALUE	32768
TIMEOUT	INTEGER	0		120 secondes
TRUNCIGNORE	INTEGER		TRUE/FALSE	FALSE

N.B.: TRUE = 1 et FALSE = 0

;Exemple
LOCAL PARAMETRE\$
LOCAL TMPS%

MOVE 30 TO TMPS%

MOVE "TIMEOUT" TO PARAMETRE\$

SQL EXEC NS FUNCTION CHANGEOPTION :PARAMETRE\$, :TMPS%

NS FUNCTION GIVECOM

Récupère dans le segment COM_AREA les caractéristiques d'une table dont les composants sont inconnus lors de la sélection.

Cette fonction est particulièrement utile dans le traitement de requêtes dynamiques et permet de s'affranchir de la définition des variables hôtes et de la commande FETCH.

Syntaxe	NS_FUNCTION GIVECOM INTO :caractéristiques-table						
Paramètre	caractéristiques- table	INT(4)	I/O	pointeur sur le segment COM_AREA qui permet de récupérer les caractéristiques de la requête			

1. Le segment COM_AREA (défini dans le fichier SQL_COM.NCL) est composé de différents champs dont deux pointeurs (HOST_PTR et SQL_PTR). Ces deux pointeurs peuvent être récupérés pour parcourir les tableaux contenant les variables NCL (le pointeur HOST_PTR) et les variables SQL (le pointeur SQL_PTR) concernées par l'ordre devant être exécuté.

```
; Définition de la structure de communication (GIVECOM INTO:)
SEGMENT COM AREA
int reserved(4) ; réservé
int transaction(2); réservé
int statement(2); réservé
int host ptr(4) ; pointeur vers un segment de type ; NCLELEMENT ; (définissant
les variables hôtes NCL)
int sql ptr(4) ; pointeur vers un segment de type ; SQLELEMENT
    ; (définissant les colonnes des tables ; de la requête)
int com ptr(4) ; réservé
int num stat(2) ; type de requête
   ; 1 -> SELECT
    ; 2 -> UPDATE
    ; 3 -> DELETE
    ; 4 -> INSERT
    ; 5 -> Autres types de requêtes
int num col(2); nombre de colonnes
int num col compute(2) ; nombre de colonnes COMPUTE
int len buf stat(2); taille du buf stat ci-dessous
int buf stat(4) ; pointeur sur un buffer contenant
;l'instruction FETCH INTO [ :,] suivie d'autant de « :, » ;que de variables
à parcourir dans le cas d'un SELECT.
int inited(2) ;TRUE si tout est OK, FALSE sinon.
;A tester
;toujours s'il est à TRUE
ENDSEGMENT
```

- 2. La bibliothèque de fonctions SQL_COM.NCL, fournit un ensemble de fonctions nécessaires à l'exploitation de la fonction NS_FUNCTION GIVECOM INTO :
 - a) la structure de communication,
 - b) les fonctions qui retournent la nature de la commande à exécuter,



- c) l'ensemble des fonctions qui permettent de récupérer les pointeurs,
- d) les types, les tailles et les noms des colonnes concernées par la sélection.
- **3.** Lorsque la nature de la commande a été identifiée comme une clause SELECT, la commande <u>SQL_EXEC_LONGSTR</u> peut alors exécuter la requête remplissant la zone réceptrice d'où peuvent être extrait les résultats, avec les fonctions de la librairie NCL.
- 4. La liste des fonctions contenues dans la bibliothèque NCL est la suivante :

Nom de la fonction	Description					
Nom de la fonction		ur un tableau de variables				
SQL_GET_HOSTPTR%	Variable	COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA				
	Valeur retournée	INT(4)				
	Récupère un pointeur s COM_SQLELEMENT.	Récupère un pointeur sur un tableau de variables COM_SQLELEMENT.				
SQL_GET_SQLPTR%	Variable	COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA				
	Valeur retournée	INT(4)				
	Récupère le type de cor (valeur entière) à partir segment COM_AREA.	mmande qui a été exécuté du buffer num_stat du				
SQL_GET_STATEMENT%	Variable	COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA				
	Valeur retournée	INT(2)				

SQL_GET_STATEMENT\$	Récupère le type de commande qui a été exécuté (valeur alpha) à partir du buffer num_stat du segment COM_AREA et le convertit en valeur CSTRING. Les valeurs de num_stat sont les suivantes : 1 pour SELECT 2 pour UPDATE 3 pour DELETE					
	4 pour INSERT0 pour tout autre type de requête					
	Variable	STATEMENT% NT(4) Fonction SQL_GET_STATEMENT%				
	Valeur retournée	CSTRING				
	Récupère le nombre de colonnes renvoyées par le STATEMENT.					
SQL_GET_NBCOL%	Variable	COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA				
	Valeur retournée	INT(2)				
	Récupère la taille du bu	uffer qui contient le FETCH.				
SQL_GET_LENGTHFETCH%	Variable	COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA				
	Valeur retournée	INT(4)				



	Récupère le pointeur du buffer qui contient le FETCH.						
SQL_GET_FETCHPTR%	Variable		COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA				
	Valeur reto	ournée	INT(4)				
		· ·	contient la donnée pour s variables NCL.				
SQL_GET_HOSTCOLUMNPTR%	Variables		COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA				
	variables		COLUMN% INT(2) Ordre de la variable NCL				
	Valeur reto	ournée	INT(4)				
	Récupère le type de la donnée pour un élément du tableau des variables NCL (valeur entière).						
SQL_GET_HOSTCOLUMNTYPE%	Variables		COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA				
	Variables		COLUMN% INT(2) Ordre de la variable NCL				
	Valeur reto	ournée	INT(2)				
		- ·	onnée pour un élément du L (valeur alpha).				
SQL_GET_HOSTCOLUMNTYPE\$	Variable	TYPE% INT(4) Fonction SQL_GET_H	OSTCOLUMNLENGTH%				
	Valeur retournée	CSTRING(80)				

	Récupère la taille de la donnée pour un élément du tableau des variables NCL.					
SQL_GET_HOSTCOLUMNLENGTH%	Variables	COM_BUFFER% INT(4) Fonction SQL_GET_HOSTCOLUMNLENGTH%				
		COLUMN% INT(2) Ordre de la variable NCL				
	Valeur retournée	INT(2)				
	Récupère le nom de la colonne du tableau des colonnes SQL.					
SQL_GET_SQLCOLUMNNAME\$	Variables		COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA			
	variables		COLUMN% INT(2) Ordre de la variable NCL			
	Valeur rete	ournée	CSTRING(64)			

Nat System vous informe que les cinq fonctions suivantes ne sont guère utiles avec la NS_FUNCTION GIVECOM. Cependant, nous les laissons dans la documentation pour compatibilité avec les anciennes versions de la documentation.

Nom de la fonction	Description	Exemple
SQL_GET_SQLCOLUMNTYPE%	Récupère le type SGBD de la colonne du tableau des colonnes SQL.	FUNCTION SQL_GET_SQLCOLUMNTYPE% \ (INT COM_BUFFER%(4),INT COLUMN%(2))\ RETURN INT(2)



SQL_GET_SQLCOLUMNLENGTH%	Récupère la taille SGBD de la colonne du tableau des colonnes SQL.	FUNCTION SQL_GET_SQLCOLUMNLENGTH% \ (INT COM_BUFFER%(4),INT COLUMN%(2))\ RETURN INT(4)
SQL_GET_SQLCOLUMNSERVICE%	Récupère le service SGBD de la colonne du tableau des colonnes SQL (valeur entière).	FUNCTION SQL_GET_SQLCOLUMNSERVICE% \ (INT COM_BUFFER%(4),INT COLUMN%(2)) \ RETURN INT(2)
SQL_GET_SQLCOLUMNREF%	Récupère le numéro de la colonne en rapport avec compute.	FUNCTION SQL_GET_SQLCOLUMNREF% \ (INT COM_BUFFER%(4),INT COLUMN%(2)) \ RETURN INT(2)
SQL_GET_SQLCOLUMNSERVICE\$	Récupère le service SGBD (valeur alpha).	FUNCTION SQL_GET_SQLCOLUMNSERVICE\$ \ (INT service%(2)) \ RETURN CSTRING(80)

```
;Exemple
LOCAL COM AREA RET%, TOTAL COL%, I%, NCL PTR%, BUFFER PTR%
LOCAL COMPUTE% , HEADER$, A$
MOVE "SELECT * FROM EMP" TO A$
SQL EXECSTR A$
MOVE 0 TO COM AREA RET%
WHILE SQL ERROR% = 0
SQL EXEC NS FUNCTION GIVECOM INTO : COM AREA RET%
IF COM AREA RET% = 0
INSERT AT END SQL_GET_STATEMENT$ (SQL_GET_STATEMENT% (COM_AREA_RET%) ) TO \
LISTBOX1
 ; récupération de la chaîne de la commande
 UPDATE LISTBOX1
 IF SQL GET STATEMENT% (COM AREA RET%) <> 1
 ; la valeur de la commande est différente de SELECT
 RETURN 1
 ENDIF
MOVE SQL_GET_HOSTPTR% (COM_AREA_RET%) TO NCL_PTR%
```

```
; récupération du pointeur sur le tableau de variables NCL
MOVE SQL GET NBCOL% (COM AREA RET%) + SQL GET NBCOMPUTE% (COM AREA RET%) \
TO TOTAL COL%
 ; récupère le nombre de colonnes + le nombre de colonnes de type COMPUTE
 IF SQL GET LENGTHFETCH% (COM AREA RET%) <> 0
 ; si la taille du buffer Fetch est <> 0
 i% = SQL GET FETCHPTR% (COM AREA RET%)
 MOV i% , @A$ , 255
 INSERT AT END A$ TO LISTBOX1
 SQL EXEC LONGSTR SQL GET FETCHPTR% (COM AREA RET%) , NCL PTR%, -1
 ; retrieve the pointer to the Fetch buffer + execute
ELSE
 BREAK
ENDIF
WHILE SQL ERROR% = 0
 MOVE 0 TO 1%
 WHILE I% < TOTAL COL%
 MOVE SQL GET HOSTCOLUMNPTR% (COM AREA RET% ,i% ) TO BUFFER PTR%
  ; récupération d'un pointeur qui contient une var NCL
  IF BUFFER PTR% = 0
   MOVE I% + 1 TO I%
   CONTINUE
  ENDIF
  MOVE " " to HEADER$
  IF SQL GET SQLCOLUMNSERVICE% (COM AREA RET%, i%) <> 1
   ; si le service n'est pas une colonne
   MOVE I% + 1 TO I%
   CONTINUE
  ENDIF
  EVALUATE SQL GET HOSTCOLUMNTYPE% (COM AREA RET% , i% )
   ; évaluation du type de la colonne
  ; CONST TYPE SQL INT% 0
  ; CONST TYPE SQL STRING% 1
   ; CONST TYPE SQL CSTRING% 2
   ; CONST TYPE SQL NUM% 3
   ; CONST TYPE SQL INSERT BLOB% 13
  WHERE 0 ; integer
   ; récupération de la taille de la donnée
  EVALUATE SQL GET HOSTCOLUMNLENGTH% (COM AREA RET% ,i%)
   WHERE 1 ; 1-byte integer
    ; récupère le nom de la colonne
     INSERT AT END HEADER$ && \
            SQL GET SQLCOLUMNNAME$ (COM AREA RET%, I%) && ':' &&\
      ASC% (COM INT1 (BUFFER PTR%).i1) TO LISTBOX1
    ENDWHERE
   WHERE 2 ; c'est un entier de 2
    ; récupère le nom de la colonne
    INSERT AT END HEADER$ && \
        SQL GET SQLCOLUMNNAME$ (COM AREA RET% ,i% ) &&\
       ':' && COM INT2 (BUFFER PTR%).i2 TO LISTBOX1
    ENDWHERE
    WHERE 4 ; c'est un entier de 4
    INSERT AT END HEADER$ && \
        SQL GET SQLCOLUMNNAME$ (COM AREA RET% , i% ) &&\
        ':' && COM INT4(BUFFER PTR%).i4 TO LISTBOX1
    ENDWHERE
```



```
ENDEVALUATE
    ENDWHERE
    WHERE 2 ; c'est une chaîne C
    INSERT AT END HEADER$ && \
    SQL GET SQLCOLUMNNAME$ (COM AREA RET%, I%) &&\
    ':' && COM STRING(BUFFER PTR%).CS TO LISTBOX1
   ENDWHERE
    WHERE 3 ; c'est un réel
    EVALUATE SQL GET HOSTCOLUMNLENGTH% (COM AREA RET%, \ I%)
    ; récupère la taille de la colonne WHERE 4 ;
    ; récupère le nom de la colonne et la valeur
    ; et la valeur du réel de taille 4
    INSERT AT END HEADER$ && \
       SQL_GET_SQLCOLUMNNAME$(COM_AREA_RET%, I%) &&\
 ':' && COM_FLOAT4(BUFFER_PTR%).f4 TO LISTBOX1
    ENDWHERE
   WHERE 8 ;
; récupère le nom de la colonne et la valeur
    ; du réel de 8
    INSERT AT END HEADER$ && \
        SQL GET SQLCOLUMNNAME$(COM AREA RET%, I%) &&\
        ':' && COM FLOAT8 (BUFFER PTR%).f8 TO LISTBOX1
     ENDWHERE
    ENDEVALUATE
    ENDWHERE
   ELSE
    ; récupère le type de la colonne NCL
   INSERT AT END 'NCLType' && 'INVALID' && \
SQL_GET_HOSTCOLUMNTYPE% (COM_AREA_RET%, i%) TO \ LISTBOX1
   ; retrouve le type de colonne NCL
  ENDEVALUATE
  MOVE I% + 1 to I%
 ENDWHILE
 SQL EXEC LONGSTR SQL GET FETCHPTR% (COM AREA RET%), NCL PTR%, -1
  ; exécution du fetch à partir du pointeur sur le buffer Fetch
 ENDWHILE
UPDATE LISTBOX1
 IF SQL ERROR% = 100
 INSERT AT END 'END OF FETCH' TO LISTBOX1
 INSERT AT END '' TO LISTBOX1
ENDIF
IF SQL ERROR% <> 100
 IF SQL ERROR% > 0
  MESSAGE 'WARNING' && SQL ERROR% , SQL ERRMSG$(SQL ERROR%)
 ENDIF
 IF SQL ERROR% < 0
  IF SQL ERROR% = -32085; No more results to fetch
   INSERT AT END 'END OF RESULT' TO LISTBOX1
   MESSAGE 'ERROR' &&SQL ERROR% , SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)
  ENDIF
 ENDIF
ENDIF
ENDWHILE
```

Voir aussi SQL_EXEC_LONGSTR

NS_FUNCTION KILLQUERY

Détruit la requête envoyée au serveur.

Cette fonction a été créée pour éviter de bloquer une application lorsqu'une commande FETCH risque de prendre trop de temps avant de se terminer.

```
Syntaxe NS_FUNCTION KILLQUERY
```

Cette fonction peut donc être utilisée pour annuler l'exécution d'une requête en cours de traitement par le serveur.

```
;Exemple
LOCAL I%, PRIXTTC%, TOTAL%

I% = 0
TOTAL% = 0
SQL_EXEC SELECT PTTC FROM LFACTURE WHERE NOFACT = 10
WHILE SQL_ERROR% = 0
IF I% >= 4
SQL_EXEC NS_FUNCTION KILLQUERY
BREAK
ELSE
SQL_EXEC FETCH INTO :PRIXTTC%
TOTAL% = TOTAL% + PRIXTTC%
I% = I% + 1
ENDIF
ENDWHILE
MESSAGE 'La somme des ' & I% & ' premières lignes de la facture n° 10 est
égale à', TOTAL%
```



NS_FUNCTION ROWCOUNT

Récupère le nombre d'enregistrements affectés par une requête DELETE, INSERT, UPDATE ou le nombre de FETCH effectué suite à un SELECT.

Syntaxe	NS_FUNCTION ROWCOUNT INTO :nb-enregistrement						
Paramètre	nb- enregistrement	INT(4)	I	nombre d'enregistrements			

```
;Exemple 1
LOCAL ROWCOUNT%
SQL EXEC DELETE FROM TABPRODUIT WHERE NOPROD >= 30 AND NOPROD < 40
SQL EXEC NS FUNCTION ROWCOUNT INTO :ROWCOUNT%
; Si 10 enregistrements correspondent à ce filtre et donc 10
enregistrements sont effacés, alors ROWCOUNT% contiendra 10.
; Si aucun enregistrement ne correspond à ce filtre alors ROWCOUNT% vaudra
0.
;Exemple 2
local var1%
local test$
LOCAL ROWCOUNT%
SQL EXEC SELECT NUM, COL1 FROM BASE
IF SQL ERROR% <> 0
    MESSAGE 'Erreur ',SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)
ENDIF
WHILE SQL ERROR% = 0
 SQL EXEC FETCH INTO: var1%,:test$
 IF SQL ERROR% <> 0
 BREAK
 ENDIF
INSERT AT END 'Var1' & & var1 % & & 'test' & & test$ TO LISTBOX1
ENDWHILE
SQL EXEC NS FUNCTION ROWCOUNT INTO : ROWCOUNT%
Message 'Number of occurences = ', ROWCOUNT%
```

Voir aussi <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

NS_FUNCTION SETCURSORMODE

Précise le mode d'utilisation du curseur ouvert par les fonctions <u>SQL_OPENCURSOR%</u> ou <u>SQL_OPENTHECURSOR%</u>.

Syntaxe	NS_FUNCTION SETCURSORMODE :mode						
Paramètre	mode	INT(4)	ı	mode d'utilisation d'un curseur			

- 1. Il existe deux modes d'utilisation d'un curseur :
 - a) le mode par défaut,
 - b) le mode compatible.
- 2. Une valeur est associée à chaque mode et chaque mode a une taille par défaut .
 - a) Valeur DB_POSTGRESQL_CURSORDEFAULT
 - i. Mode = défaut
 - ii. Taille par défaut = 100 enregistrements
 - b) Valeur DB_POSTGRESQL_CURSORNONE
 - i. Mode = compatible
 - ii. Taille par défaut = 1 enregistrement
- 3. Intérêt comparé de ces modes :
 - a) Le mode DB_POSTGRESQL_CURSORNONE (0) permet d'effectuer toutes les requêtes sans autoriser le positionnement relatif.
 - b) Le mode DB_POSTGRESQL_CURSORDEFAULT (3) permet de lire en un seul Fetch l'ensemble des enregistrements contenus dans le buffer spécifié. Ceci est particulièrement adapté à une petite sélection (<1000 enregistrements).
- 4. La taille peut être modifiée grâce à la commande NS FUNCTION SETBUFFERSIZE.
- 5. Le mode par Défaut est le mode standard. Lors d'un parcours de table, chaque FETCH sera exécuté un à un.
- 6. Le mode Compatible est le mode qui permet de changer le mode curseur (donc de passer en mode langage) sur un curseur donné. Ce mode assure la compatibilité avec les versions précédentes du serveur SQL.

Cette fonction doit être utilisée dans des cas très précis. Il est conseillé de passer dans ce mode de curseur pour effectuer une requête précise puis de revenir immédiatement au mode par défaut.

```
;Exemple
LOCAL MODECURS%

MOVE DB_POSTGRESQL_CURSORBINDING TO MODECURS%
SQL_EXEC NS_FUNCTION SETCURSORMODE :MODECURS%

; les recherches s'effectueront selon le mode "Compatible"
; (langage de commande)
```

PostgreSQL



Voir aussi <u>NS_FUNCTION SETBUFFERSIZE</u>

NS_FUNCTION STATEMENT

Récupère l'instruction exacte de la requête envoyée au moteur SQL.

Syntaxe	NS_FUNCTION STATEMENT INTO :chaîne-requête									
Paramètre	chaîne- requête	CSTRING	I/O	phrase SQL	de	la	requête	envoyée	au	moteur

- 1. La clause INTO (même précisée dans la requête SELECT) n'est jamais tracée.
- 2. Si la taille de la variable HOST est plus petite que la requête réelle, la requête sera tronquée et trois points seront ajoutés à la fin de la chaîne de caractères.

```
;Exemple
LOCAL VALUES$, PHRASE$

MOVE "BONJOUR" TO VALUES$
SQL_EXEC SELECT COL1 FROM TABLE WHERE COL2=:VALUES$

SQL_EXEC NS_FUNCTION STATEMENT INTO :PHRASE$
MESSAGE "the query is :", PHRASE$

PHRASE$=SELECT COL1 FROM TABLE WHERE COL2='BONJOUR'
```



Gérer le curseur

Fonction SQL_OPENCURSOR%

Ouvre un curseur et retourne son handle.

Syntaxe	SQL_OPENCURSOR%
Valeur retournée	INT(2)

1. Après ouverture, ce curseur peut ensuite être utilisé grâce à :

```
SQL_EXEC SELECT ... USING handle-curseur
SQL_EXEC FETCH ... USING handle-curseur
```

- 2. Un curseur est une ressource interne gérée par la DLL NSW2PGxx qui permet de conserver par exemple la position acquise sur une ligne de la table pour le prochain appel SQL.
- 3. A l'initialisation du système, un seul curseur est défini : il est appelé DEFAULT_CURSOR.
- 4. En l'absence d'ouverture de curseur, c'est avec DEFAULT_CURSOR que seront systématiquement exécutés les ordres SQL y compris les ordres SELECT et FETCH qui gèrent des positions courantes sur la base de données.
- 5. Un problème survient si un ordre SQL différent de FETCH (par exemple UPDATE ou INSERT) est intercalé dans une séquence de balayage, la position courante sera perdue et le FETCH suivant l'ordre intercalé se terminera en erreur. SQL_OPENCURSOR% permet de résoudre ce problème car tous les ordres SELECT FETCH seront alors exécutés sur ce nouveau curseur.
- 6. D'une manière générale on aura intérêt à ouvrir un nouveau curseur chaque fois que l'on voudra effectuer un parcours SELECT FETCH alors qu'un autre parcours du même type est en cours et non terminé sur le dernier curseur ouvert.
- **7.** La DLL NSW2PGxx spécifique au SGBD stocke les curseurs en pile LIFO (Last In First Out) avec SQL_OPENCURSOR% qui empile et <u>SQL_CLOSECURSOR</u> qui dépile.
- 8. Les règles suivantes sont appliquées pour affecter l'exécution d'un ordre sur un curseur :
 - a) Tous les ordres sont toujours exécutés sur le curseur précisé.
 - b) Si avec <u>SQL_EXEC</u>, la clause USING n'est pas précisé, alors les ordres sont exécutés sur le curseur DEFAULT CURSOR.
- 9. Lors de l'ouverture simultanée de plusieurs bases, le curseur ouvert par SQL OPENCURSOR% est immédiatement associé à la base courante.
- **10.** Si vous désirez ouvrir un curseur sur une autre base que la base courante, vous devez exécuter la commande <u>SQL_EXEC_CHANGEDBCNTX</u> :autrebase\$ pour changer de base courante, avant d'exécuter le SQL_OPENCURSOR%.

[;] Exemple complet montrant l'utilisation des 2 catégories de curseurs (pour clarifier cet exemple le code pour tester les erreurs n'a pas été saisi)

```
SQL EXEC ....; utilise le curseur par défaut
C1% = SQL OPENCURSOR%; ouvre le curseur C1%
SQL_EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut
SQL_EXEC SELECT ... ; utilise le curseur par défaut
SQL CLOSETHECURSOR C1%; => erreur
C2% = SQL_OPENTHECURSOR%; ouvre le curseur C2%
SQL\_EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut
SQL EXEC UPDATE ... USING C1%; utilise le curseur C1%
SQL\_EXEC SELECT ... USING C2% ; utilise le curseur C2%
SQL\_EXEC SELECT ... USING C1% ; utilise le curseur C1%
SQL CLOSECURSOR ; ferme le curseur C1%
SQL_EXEC UPDATE ....; utilise le curseur par défaut
SQL_EXEC SELECT .... USING C2%; utilise le curseur C2%
SQL_CLOSECURSOR% ; => erreur
SQL_CLOSETHECURSOR C2%; ferme le curseur C2%
SQL EXEC ....; utilise le curseur par défaut
```

Voir aussi <u>SQL_CLOSECURSOR</u>, <u>SQL_OPENTHECURSOR</u>%, <u>SQL_CLOSETHECURSOR</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$



Instruction SQL_CLOSECURSOR

Ferme le curseur le plus récemment ouvert et le dernier occupé par SQL_OPENCURSOR%.

Syntaxe | SQL_CLOSECURSOR

- SQL_CLOSECURSOR ferme le dernier curseur ouvert qui est situé au sommet de la pile LIFO (Last In First Out) des curseurs.
- SQL_CLOSECURSOR ne doit fermer que les curseurs ouverts par SQL OPENCURSOR%.
- **3.** Les codes d'erreur que <u>SQL ERROR%</u> renvoie en cas d'exécution de cette instruction peuvent être : -32003 ou -32005.
- L'instruction SQL_CLOSECURSOR ne doit pas être utilisée avec le module IM de NatStar.
- **5.** Nat System vous recommande d'une façon générale de privilégier l'utilisation de l'instruction <u>SQL CLOSETHECURSOR</u>.

```
; ---- Exemple complet montrant l'utilisation des 2 catégories
; de curseurs (pour clarifier cet exemple le code pour
; tester les erreurs n'a pas été saisi)
SQL_EXEC ....; utilise le curseur par défaut
C1% = SQL OPENCURSOR%; ouvre le curseur C1%
SQL EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut
SQL EXEC SELECT ...; utilise le curseur par défaut
SQL CLOSETHECURSOR C1%; => erreur
C2% = SQL OPENTHECURSOR%; ouvre le curseur C2%
SQL EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut
SQL EXEC UPDATE ... USING C1%; utilise le curseur C1%
SQL EXEC SELECT ... USING C2%; utilise le curseur C2%
SQL EXEC SELECT ... USING C1%; utilise le curseur C1%
SQL_CLOSECURSOR ; ferme le curseur C1%
SQL_EXEC UPDATE ....; utilise le curseur par défaut
SQL EXEC SELECT .... USING C2%; utilise le curseur C2%
SQL CLOSECURSOR% ; => erreur
SQL CLOSETHECURSOR C2%; ferme le curseur C2%
SQL EXEC ....; utilise le curseur par défaut
```

Voir aussi <u>SQL_OPENCURSOR</u>%, <u>SQL_OPENTHECURSOR</u>%, <u>SQL_CLOSETHECURSOR</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$

Fonction SQL_OPENTHECURSOR%

Ouvre un curseur, et retourne son handle.

Syntaxe	SQL_OPENTHECURSOR%				
Valeur retournée	INT(2)				

1. Après ouverture, ce curseur peut ensuite être utilisé grâce à :

```
SQL_EXEC SELECT ... USING handle-curseur SQL_EXEC FETCH ... USING handle-curseur
```

- 2. Un curseur est une ressource interne gérée par la DLL NSW2PGxx qui permet de conserver par exemple la position acquise sur une ligne de table pour le prochain appel SQL.
- 3. A l'initialisation du système, un seul curseur est défini : il est appelé DEFAULT_CURSOR.
- 4. En l'absence d'ouverture de curseur, c'est avec DEFAULT_CURSOR que seront systématiquement exécutés les ordres SQL y compris les ordres SELECT et FETCH qui gèrent des positions courantes sur la base de données.
- 5. Un problème survient si un ordre SQL différent de FETCH (par exemple UPDATE ou INSERT) est intercalé dans une séquence de balayage, la position courante sera perdue et le FETCH suivant l'ordre intercalé se terminera en erreur. SQL_OPENTHECURSOR% permet de résoudre ce problème car tous les ordres SELECT FETCH seront alors exécutés sur ce nouveau curseur.
- 6. D'une manière générale, on aura intérêt à ouvrir un nouveau curseur chaque fois que l'on voudra effectuer un parcours SELECT FETCH alors qu'un autre parcours du même type est en cours et non terminé sur le dernier curseur ouvert.
- 7. Les règles suivantes sont appliquées pour affecter l'exécution d'un ordre sur un curseur :
 - a) Tous les ordres sont toujours exécutés sur le curseur précisé.
 - b) Si avec <u>SQL_EXEC</u>, la clause USING n'est pas précisé, alors les ordres sont exécutés sur le curseur DEFAULT CURSOR.
- 8. Lors d'une ouverture simultanée de plusieurs bases de données, le curseur ouvert par SQL_OPENTHECURSOR% est immédiatement associé à la base courante.
- **9.** Si l'on veut ouvrir un curseur sur une autre base que la base courante, il faut faire un <u>SQL_EXEC_CHANGEDBCNTX</u> :autrebase\$ pour changer de base courante, avant d'exécuter le SQL_OPENTHECURSOR%.

```
; Exemple complet montrant l'utilisation des 2 catégories de curseurs (pour clarifier cet exemple le code pour tester les erreurs n'a pas été saisi)

SQL_EXEC ....; utilise le curseur par défaut

C1% = SQL_OPENCURSOR%; ouvre le curseur C1%

SQL_EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut

SQL_EXEC SELECT ...; utilise le curseur par défaut
```



```
SQL_CLOSETHECURSOR C1%; => erreur

C2% = SQL_OPENTHECURSOR%; ouvre le curseur C2%

SQL_EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut

SQL_EXEC UPDATE ... USING C1%; utilise le curseur C1%

SQL_EXEC SELECT ... USING C2%; utilise le curseur C2%

SQL_EXEC SELECT ... USING C1%; utilise le curseur C1%

SQL_CLOSECURSOR; ferme le curseur C1%

SQL_EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut

SQL_EXEC SELECT ... USING C2%; utilise le curseur C2%

SQL_EXEC SELECT ... USING C2%; utilise le curseur C2%

SQL_CLOSECURSOR%; => erreur

SQL_CLOSETHECURSOR C2%; ferme le curseur C2%

SQL_EXEC ...; utilise le curseur par défaut
```

Voir aussi <u>SQL_OPENCURSOR</u>%, <u>SQL_CLOSECURSOR</u>, <u>SQL_CLOSETHECURSOR</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$

Instruction SQL_CLOSETHECURSOR

Ferme le curseur associé à un handle donné.

Syntaxe	SQL_CLOSET	SQL_CLOSETHECURSOR handle-curseur						
Paramètre	handle- curseur	INT(4)	I	handle du curseur à fermer				

SQL_CLOSETHECURSOR ne peut fermer que les curseurs ouverts par SQL OPENTHECURSOR%.

```
; ---- Exemple complet montrant l'utilisation des 2 catégories
; de curseurs (pour clarifier cet exemple le code pour
; tester les erreurs n'a pas été saisi)
SQL EXEC ....; utilise le curseur par défaut
C1% = SQL OPENCURSOR%; ouvre le curseur C1%
SQL EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut
SQL EXEC SELECT ...; utilise le curseur par défaut
SQL CLOSETHECURSOR C1%; => erreur
C2% = SQL OPENTHECURSOR%; ouvre le curseur C2%
SQL_EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut
SQL EXEC UPDATE ... USING C1%; utilise le curseur C1%
SQL_EXEC SELECT ... USING C2% ; utilise le curseur C2% SQL_EXEC SELECT ... USING C1% ; utilise le curseur C1%
SQL CLOSECURSOR; ferme le curseur C1%
SQL EXEC UPDATE ....; utilise le curseur par défaut
SQL_EXEC SELECT .... USING C2% ; utilise le curseur C2%
SQL CLOSECURSOR% ; => erreur
SQL CLOSETHECURSOR C2%; ferme le curseur C2%
SQL EXEC ....; utilise le curseur par défaut
```

Voir aussi <u>SQL_OPENCURSOR</u>%, <u>SQL_CLOSECURSOR</u>, <u>SQL_OPENTHECURSOR</u>%, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERROR</u>%,



Paramétrer le comportement du SGBD

NS_FUNCTION ANSIOFF, ANSION

Les deux NS_FUNCTION ANSIOFF et ANSION ont été créées pour pallier au problème suivant : la commande "<u>SQL EXEC</u> UPDATE ... WHERE ..." fixe <u>SQL ERROR%</u> à 0, même s'il n'y a aucun enregistrement.

Dans le mode ANSIOFF, lorsqu'un appel à UPDATE, DELETE ou INSERT n'affecte aucun enregistrement, aucune erreur n'est renvoyée.

Dans le mode ANSION, lorsqu'un appel à UPDATE, DELETE ou INSERT n'affecte aucun enregistrement, une erreur (warning) de code 100 est renvoyée.

	NS_FUNCTION ANSIOFF
Syntaxe	et
	NS_FUNCTION ANSION

- ANSION est le mode par défaut.
- 2. SQL ERROR% permet de récupérer le warning renvoyé.

```
;Exemple
; ---- Mode ANSIOFF par défaut
SQL_EXEC DELETE ... WHERE ...
; ---- Ici même si aucun enregistrement n'a été effacé
; SQL_ERROR% vaut zéro.

; ---- Mode ANSION
SQL_EXEC NS_FUNCTION ANSION
SQL_EXEC UPDATE ... WHERE ...
IF SQL_ERROR% = 100
message 'Aucun enregistrement mis à jour',
SQL_ERROR% && SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)
ENDIF

; ---- Retour au mode par défaut
SQL_EXEC NS_FUNCTION ANSIOFF
```

Voir aussi <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

NS_FUNCTION ASYNCOFF, ASYNCON

La NS_FUNCTION ASYNCOFF permet de positionner le mode asynchrone à OFF (valeur par défaut). En mode synchrone, l'application cliente reste en attente de la réponse de fin de traitement du serveur avant de reprendre la main. La NS_FUNCTION ASYNCON permet de positionner le mode asynchrone à ON. En mode asynchrone, l'application peut continuer d'autres traitements en attendant la fin des traitements du serveur.

	NS_FUNCTION ASYNCOFF
Syntaxe	et
	NS_FUNCTION ASYNCON

- 1. En mode ASYNCHRONE, quel que soit le temps d'exécution d'une requête, l'utilisateur n'attend pas : il reprend immédiatement "la main" après le lancement de l'exécution. A l'inverse, dans le mode SYNCHRONE, il faut attendre la fin de l'exécution d'une requête pour avoir "la main".
- 2. Le mode d'exécution considéré par défaut est le mode SYNCHRONE.
- 3. La clause INTO :HOST_VARIABLE n'est pas supportée en mode ASYNCHRONE. L'exécution d'un ordre SELECT...INTO ou FETCH...INTO renvoie l'erreur : NSSQLE081 DATA NOT READY TO RESULT PROCESSING

SQL_EXEC NS_FUNCTION ASYNCOFF; le mode d'exécution devient SYNCHRONE

SQL_EXEC NS_FUNCTION ASYNCON; le mode d'exécution devient ASYNCHRONE



NS_FUNCTION DESCRIBEOFF, DESCRIBEON

Ces deux fonctions sont obsolètes. PostgreSQL détecte automatiquement le mode d'appel (implicite ou explicite) aux procédures ou aux fonctions stockées. Si vous utilisez déjà ces deux fonctions dans votre code, il est inutile de les retirer, mais sachez qu'elles n'ont aucune incidence.

Sert à spécifier le mode d'appel aux procédures ou aux fonctions stockées.

	NS_FUNCTION DESCRIBEON
Syntaxe	et
	NS_FUNCTION DESCRIBEOFF

- 1. DESCRIBEOFF est le mode par défaut.
- 2. Dans le mode DESCRIBEOFF, la description des paramètres est implicite pour l'utilisateur, mais entraîne une demande de 'describe' de la procédure ou de la fonction sur le serveur où est stockée la procédure ou la fonction.
- 3. Dans le mode DESCRIBEON, la description des paramètres de la fonction ou de la procédure doivent être faite explicitement par l'utilisateur et ceci de manière identique à celle réalisée lors de la création de la procédure ou de la fonction. Cette technique apporte un gain de performance important, puisqu'il n'est plus nécessaire de demander un 'describe' de la procédure ou de la fonction au serveur.

```
; Exemple d'appel à une fonction en mode DESCRIBEOFF
SEGMENT SELT
NOM$ (5)
ENDSEGMENT
SEGMENT STB
SELT SEG[25]
ENDSEGMENT
LOCAL I%; Récupère la valeur de retour de la fonction
LOCAL A$(10); Paramètre scalar
LOCAL ELT TB$(5) ; Paramètre array : Fournit la description
; d'un élément du tableau de handle HTB%
LOCAL C%; Paramètre scalar
LOCAL HTB% ; Handle sur le tableau
LOCAL NBROW% ; Nombre de lignes dans le tableau
SQL EXEC NS FUNCTION DESCRIBEOFF
NBROW%=25
SQL EXEC NS FUNCTION SETBUFFERSIZE :NBROW%
New STB , HTB%
... Remplissage du tableau (2ème paramètre en IN)
; ---- Appel de la fonction
SQL EXEC SQL PROC :1% = PACKAGE1.FUNCT1(:A$,ELT TB$,C%)VALUES (:HTB%)
; Exemple d'appel à une procédure en mode DESCRIBEON
```

```
; -----
Segment SELT
NOM$ (5)
ENDSEGMENT
SEGMENT STB
SELT SEG[25]
ENDSEGMENT
LOCAL F$(10); Paramètre scalar
LOCAL ELT_TB$(5) ; Paramètre array : Fournit la description
; d'un élément du tableau de handle HTB%
LOCAL NB% ; Paramètre scalar
LOCAL HTB% ; Handle sur le tableau
LOCAL NBROW% ; Nombre de lignes dans le tableau
SQL EXEC NS FUNCTION DESCRIBEON
NBROW%=25
SQL EXEC NS FUNCTION SETBUFFERSIZE :NBROW%
NEW STB , HTB%
F$='DUPONT'
NB%=0
; ---- Appel de la procédure PROCFILTER dont le rôle est :
; . - filtrer les noms commençant par F$
; . - remplir le tableau avec les enregistrements filtrés
; . - affecter NB% avec le nombre d'enregistrement trouvé
SQL EXEC SQL PROC PACKAGE1.PROCFILTER(:F$ IN [VARCHAR2,0],:ELT TB$ OUT
[VARCHAR2,1],:NB% INOUT [NUMBER,0])VALUES (:HTB%)
;... Après l'appel le tableau a été rempli par la procédure
; la variable NB% a été modifiée
```



NS_FUNCTION IMAGEOFF, IMAGEON

Le mode IMAGEON permet de manipuler des objets binaires (de type bitmaps par exemple) de taille limitée à 32 000 octets. Cette manipulation s'effectue dans le SEGMENT NCL SQL IMAGE défini dans NSDMS.NCL.

Le mode IMAGEOFF désactive cette fonctionnalité.

	NS_FUNCTION IMAGEOFF
Syntaxe	et
	NS_FUNCTION IMAGEON

- 1. IMAGEOFF est le mode actif par défaut.
- 2. La manipulation d'objets binaires s'effectue par l'intermédiaire du segment NCL SQL_IMAGE :

```
SEGMENT SQL_IMAGE
INT REALSIZE(4) ; Taille d'allocation du buffer
INT LENGTH%(4) ; Taille réellement lue (lors du select)
INT PTR%(4) ; Adresse du buffer
ENDSEGMENT
```

- 3. La taille maximum autorisée est de 32000 octets. Si vous souhaitez gérer des BLOBs (de grosses images), reportez-vous à la section qui décrit leur utilisation avec <u>SQL_EXEC_LONGSTR</u> (types <u>Type pour les blobs TYPE_SQL_SELECT_BLOB</u>).
- **4.** Tous les objets binaires ne sont pas forcément des images, et donc n'importe quel binaire peut être stocké.
- 5. Le stockage de binaires n'est pas de type "cross-platform".

Il n'est pas possible d'utiliser ou de créer une table avec plus d'une colonne de type LONG RAW ou LONG.

```
;Exemple
; création de la table
SQL EXEC CREATE TABLE T IMAGE (NUMERO NUMBER(8), DESCRIPTION VARCHAR2(80),
IMAGE LONG RAW)
if sql error% <> 0
 message 'error Create' , sql errmsg$(sql_error%)
endif
; INSERT
LOCAL DEST$(80), DATA%, SIZE%(4), NBREAD%(2), FILE%, NIL%, FNAME$, hbmp%
LOCAL SQL IMAGE LOCALIMAGE
SQL EXEC NS FUNCTION IMAGEON
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE 'IMAGEON', SQL ERROR% && SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
RETURN 1
FNAME$ = "(NS-BMP)\TINTIN.BMP"
HBMP%=CREATEBMP% (FNAME$)
BMPT = HBMP%
```

```
; FGETSIZE% does not accept environnement variables
FNAME$ = "D:\TESTS\BMP\TINTIN.BMP"
SIZE%=FGETSIZE% (FNAME$)
INSERT AT END 'SIZE' & SIZE% TO LISTBOX1
NEW SIZE%, DATA%
FILE%=F OPEN% (1, FNAME$)
F BLOCKREAD FILE%, DATA%, SIZE%, NBREAD%
IF F ERROR%
MESSAGE 'ERROR', 'Failed to load' & FNAME$ & '!'
F CLOSE FILE%
DISPOSE DATA%
RETURN 1
ENDIF
; ---- Insert into table t image
LOCALIMAGE.REALSIZE = SIZE%
LOCALIMAGE.LENGTH% = SIZE%
LOCALIMAGE.PTR% = DATA%
SQL EXEC INSERT INTO T IMAGE VALUES (1, 'Une île entre le ciel et l ''eau',
\ :LOCALIMAGE)
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE 'INSERT IMAGE', SQL ERROR% && SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
F CLOSE FILE%
DISPOSE DATA%
RETURN 1
ENDIF
F CLOSE FILE%
DISPOSE DATA%
; SELECT
LOCAL DEST$(80), DATA%, SIZE%(4), NBREAD%(2), FILE%, NIL%, FNAME$, hbmp%
LOCAL SQL IMAGE LOCALIMAGE
SQL EXEC NS FUNCTION IMAGEON
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE 'IMAGEON', SQL ERROR% && SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
RETURN 1
ENDIF
LOCALIMAGE.realsize = 30000
NEW LOCALIMAGE.realsize, LOCALIMAGE.PTR%
SQL EXEC SELECT IMAGE INTO :LOCALIMAGE FROM T IMAGE WHERE NUMERO = 1
IF SQL_ERROR% <> 0
MESSAGE 'SELECT IMAGE', SQL ERROR% && SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
FNAME$="(NS-BMP)\SOUVENIR.BMP"
FILE%=F CREATE%(1,FNAME$)
INSERT AT END 'FILE%' & FILE% TO LISTBOX1
F BLOCKWRITE FILE%, LOCALIMAGE.PTR%, LOCALIMAGE.REALSIZE, NBREAD%
IF F ERROR%
  MESSAGE 'ERROR', 'Failed to write ' & FNAME$ &'!'
  F CLOSE FILE%
  DISPOSE LOCALIMAGE.PTR%
  RETURN 1
ENDIF
HBMP%=CREATEBMP% (FNAME$)
BMPF = HBMP%
F CLOSE FILE%
```

PostgreSQL



DISPOSE LOCALIMAGE.PTR%
ENDIF
DISPOSE LOCALIMAGE.PTR%
; ---- default mode
SQL_EXEC NS_FUNCTION IMAGEOFF

Voir aussi NSDBMS.NCL, <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG</u>\$, <u>Type pour les blobs</u> TYPE SQL_SELECT_BLOB

NS FUNCTION QUOTEOFF, QUOTEON

Le mode QUOTEON gère automatiquement les guillemets pour les paramètres passés en entrée dans les valeurs de type chaîne de caractères. Cette fonctionnalité est pratique pour effectuer des substitutions de chaînes au cours de l'exécution d'une application.

Le mode QUOTEOFF désactive ce mode.

	NS_FUNCTION QUOTEOFF
Syntaxe	et
	NS_FUNCTION QUOTEON

- 1. Le mode QUOTEON est le mode actif par défaut.
- 2. Les guillemets devront être saisis par l'utilisateur dans le mode QUOTEOFF et seront gérés automatiquement dans le mode QUOTEON.

MOVE 3 TO mode_cursor% SQL_EXEC NS_FUNCTION SETCURSORMODE :mode_cursor%

```
;Exemple
LOCAL PERE$, ID% ,FILS$, IND1%, IND2%, ID%, A$
LOCAL CSTRING Req$(2000)
LOCAL CURSORMODE%
CURSORMODE% = DB POSTGRESQL CURSORNONE ;3
SQL EXEC NS FUNCTION SETCURSORMODE :CURSORMODE%
SQL EXEC NS FUNCTION QUOTEOFF
A$ ='"'&'PIERRE'&'"'
SQL EXEC SELECT ID, PERE, FILS INTO :ID%, :PERE$:IND1%, :FILS$:IND2% FROM
TOTO WHERE PERE =: A$
IF SQL ERROR% <> 0
   MESSAGE "Erreur ", SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
ENDIF
SQL EXEC NS FUNCTION STATEMENT INTO : Req$
INSERT AT END Req$ TO LISTBOX1
; this way we can trace the value of A$ ("PIERRE" here)
; SELECT ID, PERE, FILS FROM TOTO WHERE PERE = "PIERRE"
WHILE SOL ERROR% = 0
 INSERT AT END PERE$ TO LISTBOX1
SQL EXEC FETCH
ENDWHILE
SQL EXEC NS FUNCTION QUOTEON
CURSORMODE% = DB POSTGRESQL CURSORDEFAULT ; 0
SQL EXEC NS FUNCTION SETCURSORMODE : CURSORMODE%
A$ = 'PIERRE'
SQL EXEC SELECT ID, PERE, FILS INTO :ID%, :PERE$:IND1%, :FILS$:IND2% FROM
TOTO WHERE PERE =: A$
IF SQL ERROR% <> 0
    MESSAGE "Erreur ", SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
```



ENDIF

; All the variables have to be initialized even if their value will be null SQL_EXEC NS_FUNCTION STATEMENT INTO :Req\$
INSERT AT END Req\$ TO LISTBOX1
; SELECT ID, PERE, FILS FROM TOTO WHERE PERE =@Param5
WHILE SQL_ERROR% = 0
INSERT AT END PERE\$ TO LISTBOX1
SQL_EXEC FETCH
ENDWHILE

Voir aussi NSDBMS.NCL, <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

NS_FUNCTION SETBUFFERSIZE

Spécifie la taille du buffer en nombre de lignes dans le cas des ARRAY FETCH et dans le cas des procédures stockées qui utilisent des paramètres de type tableau.

Syntaxe	NS_FUNCTION SETBUFFE	NS_FUNCTION SETBUFFERSIZE :taille-buffer							
Variable	taille-buffer	INT(4)	I	taille du buffer					

- 1. Par défaut, taille-buffer vaut 1. Dans le cas où une des colonnes sélectionnées est de type LONG, la taille par défaut est toujours à 1.
- 2. La valeur maximum varie en fonction des colonnes sélectionnées et de la taille mémoire autorisée par PostgreSQL pour gérer les tableaux (ARRAYS). Les paramètres ARRAYSIZE et MAXDATA permettent d'ajuster l'utilisation de cette mémoire (reportez-vous aux manuels PostgreSQL pour de plus amples informations).
- **3.** Cette NS_FUNCTION optimise les transferts réseaux en permettant d'augmenter le nombre de lignes transférées lors d'un FETCH.
- 4. Un curseur par défaut est ouvert automatiquement après le SQL_OPEN. Ne pas oublier de positionner un SETBUFFERSIZE.
- 5. Une requête utilisant des BLOB ou des CLOB nécessitent un buffer de taille 1.

```
;Exemple 1
;Soit les segments suivants :
;segment S COL1
         int V COL1
; endsegment
; segment S COL2
; cstring V COL2(10)
; endsegment
;segment S COL1 S
; S COL1 SEG[10]
;endsegment
;segment S COL2 S
     ;S COL2 SEG[10]
; endsegment
LOCAL COL1%
LOCAL COL2$(10)
LOCAL HCOL1%, HCOL2%
Local int
             I%(4)
sql exec drop table JYM
SQL_EXEC CREATE TABLE JYM ( COL1 INTEGER , COL2 VARCHAR2(10) )
if sql error% <> 0
 message 'error' , sql errmsg$(sql error%)
; ---- Create segments
NEW S COL1 S , HCOL1%
NEW S COL2 S , HCOL2%
```



```
S COL1 S(HCOL1\%).SEG[0].V COL1 = 1
 S COL2 S(HCOL2%).SEG[0].V COL2 = 'Albert%%%'
 S COL1 S(HCOL1\%).SEG[1].V COL1 = 2
 S COL2 S(HCOL2%).SEG[1].V COL2 = 'Bernard%%'
 S COL1 S(HCOL1\%).SEG[2].V COL1 = 3
 S COL2 S(HCOL2%).SEG[2].V COL2 = 'DANIEL%%%'
 S COL1 S(HCOL1%).SEG[3].V COL1 = 4
 S COL2 S(HCOL2%).SEG[3].V COL2 = 'ROGER%%%%'
     Move 4 to I%
     SQL EXEC NS FUNCTION SETBUFFERSIZE :1%;
 if sql_error% <> 0
  message 'error' , sql_errmsg$(sql_error%)
 endif
     SQL EXEC INSERT INTO JYM (COL1, COL2) \
                DESCRIBE (:COL1%, :COL2$) \
                VALUES (:HCOL1%, :HCOL2%)
    if sql error% <> 0
     message 'error' , sql errmsg$(sql error%)
    endif
dispose HCOL1%
dispose HCOL2%
;Exemple 2
; SEGMENT SNAME
; CSTRING NAME (11)
; ENDSEGMENT
; SEGMENT BUF NAME
 ; SNAME EMP[10]
; ENDSEGMENT
sql execstr 'CREATE OR REPLACE PACKAGE PACK TEST AS\
    TYPE namec arr is table of emp.ename%type index by binary integer;
PROCEDURE IN OUT (NAMEC ARRAY OUT NAMEC ARR, FETCH SIZE IN OUT INTEGER);
cursor c in out is select ename from emp;\
END PACK TEST; '
if sql error% <> 0
 message 'error PACKAGE' , sql errmsg$(sql error%)
sql execstr 'CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PACK TEST AS PROCEDURE
IN OUT (NAMEC ARRAY OUT NAMEC ARR, FETCH SIZE IN OUT INTEGER) IS \
counter binary integer;\
begin\
 if not c in out%isopen then\
   open c_in_out; \
 end if;\
 counter := 1;\
 loop\
    fetch c_in_out into namec_array(counter);\
   exit when c in out%notfound or counter = fetch size;\
   counter := counter + 1;\
  end loop; \
  if c in out%notfound then \
    fetch size := counter - 1;\
```

```
close c in out;\
  end if;
end; \
end pack_test;'
if sql error% <> 0
 message 'error BODY' , sql errmsg$(sql error%)
endif
;Puis
LOCAL CSTRING Ename (11)
LOCAL Nbr Rows%, i%
LOCAL h_nos%, h_names%, h_names2%, h_dats%, curs%
MOVE 10 TO Nbr Rows%
NEW BUF_NAME, h_names%
MOVE SQL_OPENCURSOR% TO CURS%
SQL_EXEC NS_FUNCTION SETBUFFERSIZE :Nbr_Rows% USING CURS%
; Bug 6765
SQL EXEC SQL PROC pack test.in out (:Ename OUT [VARCHAR2, 1],:Nbr Rows% IN
[NUMBER, 0]) VALUES (:h names%) USING CURS%
IF SQL ERROR% <> 0
    Message 'error', SQL ERROR%&': '&SQL ERRMSG$(SQL ERROR%)
ENDIF
MOVE 0 TO i%
WHILE i% < Nbr Rows%
INSERT AT END 'Lonqueur'&&length BUF NAME(h names%).EMP[i%].NAME&&
'Valeur='&BUF NAME(h names%).EMP[i%].NAME TO LISTBOX1
MOVE i%+1 TO i%
ENDWHILE
SQL CLOSECURSOR
DISPOSE h names%
```



NS_FUNCTION TRIMCHAROFF, TRIMCHARON

Dans le mode TRIMCHARON, lors d'un SELECT les blancs en fin de chaîne sont supprimés. Il est surtout utile lorsque la colonne de la table est de type CHAR ou VARCHAR2.

Le mode TRIMCHARON permet de limiter la taille du buffer sur le réseau.

Dans le mode TRIMCHAROFF les blancs en fin de chaîne sont conservés.

	NS_FUNCTION TRIMCHAROFF
Syntaxe	et
	NS_FUNCTION TRIMCHARON

TRIMCHAROFF est le mode par défaut.

```
;Exemple
LOCAL C$, B$
; longstr is a varchar2(2000)
; & TEST CHAR (10)
SQL EXEC INSERT INTO TOTO (ID, TEST, LONGSTR) VALUES (1, 'A234567890', \
'lgstr23456789')
if sql error% <> 0
 message 'error INSERT' , sql_errmsg$(sql_error%)
endif
SQL EXEC INSERT INTO TOTO (ID, TEST, LONGSTR) VALUES (2, 'A2345', \
'lgstr2345
if sql error% <> 0
 message 'error INSERT' , sql errmsg$(sql error%)
endif
SQL EXEC INSERT INTO TOTO (ID, TEST, LONGSTR) VALUES (3, 'A',
'lgstr ')
if sql error% <> 0
 message 'error INSERT' , sql errmsg$(sql error%)
endif
; Default mode
; ---- This loop will show <A234567890>
; <A2345
           >
; <lgstr23456789>,
;<lgstr234
;<lgstr
SQL EXEC SELECT TEST, LONGSTR FROM TOTO
if sql error% <> 0
 message 'error SELECT' , sql_errmsg$(sql_error%)
INSERT AT END '{J[C],B[LIGHTRED]}DEFAULT' TO LISTBOX1
 WHILE SQL ERROR% = 0
 SQL EXEC FETCH INTO :C$, :B$
if sql error% <> 0
 BREAK
 endif
 INSERT AT END '{B[YELLOW]}CHAR=<' & C$ & '>'&'' TO LISTBOX1
INSERT AT END 'VARCHAR=<' & B$ & '>'&'' TO LISTBOX1
ENDWHILE
; ---- mode
```

```
SQL EXEC NS FUNCTION TRIMCHARON
if sql error% <> 0
 message 'error TRIMCHARON' , sql_errmsg$(sql_error%)
endif
; ---- This will diplay <A234567890>
; <A2345>
; <A>
; And <lgstr23456789>,
;<lgstr234>
;<lgstr>
INSERT AT END '{J[C],B[LIGHTRED]}TRIMCHARON' TO LISTBOX1
SQL EXEC SELECT TEST, LONGSTR FROM TOTO
if sql error% <> 0
 message 'error SELECT' , sql_errmsg$(sql_error%)
endif
WHILE SQL ERROR% = 0
  SQL_EXEC FETCH INTO :C$, :B$
 if sql error% <> 0
 BREAK
 endif
INSERT AT END '{B[YELLOW]}CHAR=<' & C$ & '>'&'' TO LISTBOX1
INSERT AT END 'VARCHAR=<' & B$ & '>'&'' TO LISTBOX1
; ---- Retour au mode par défaut
SQL EXEC NS FUNCTION TRIMCHAROFF
if sql error% <> 0
 message 'error TRIMCHAROFF' , sql errmsg$(sql error%)
endif
```

Voir aussi <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>



Gérer la base de données courante

NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX

Positionne une base de données comme base courante.

Cette fonction a été développée pour gérer plusieurs bases de données simultanément.

Syntaxe	NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX :nom-logique-base								
Paramètre	nom- logique- base	CSTRING	I	nom logique de la base de données courante					

- 1. La base de données spécifiée dans nom-logique-base devient la base de données courante.
- 2. Si la base précisée est invalide, on reste positionné sur la base de données courante.
- **3.** Si la commande <u>SQL OPENCURSOR%</u> est appelée après NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX, le curseur ouvert sera rattaché à la base de données choisie comme argument.

```
;Exemple
LOCAL LOGICALDBNAME$

SQL_OPEN "BASE1", "scott/tiger@MYPOSTGRES"
SQL_EXEC ....; BASE1 is the current database

SQL_OPEN "BASE2", "scott/tiger@MYACCESS"
SQL_EXEC ....; BASE2 is the current database

LOGICALDBNAME$ = "BASE1" NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX
SQL_EXEC:LOGICALDBNAME$
SQL_EXEC ....; BASE1 is the current database

SQL_CLOSE "BASE1"
SQL_EXEC ....; BASE2 is the current database

SQL_CLOSE "BASE1"
SQL_EXEC ....; BASE2 is the current database
```

Voir aussi <u>SQL_OPEN</u>, <u>SQL_CLOSE</u>

NS_FUNCTION GETDBNAME

Récupère le nom logique de la base de données courante.

Syntaxe	NS_FUNCTION GETDBNAME INTO :nom-physique-base							
Paramètre	nom- physique- base	CSTRING	I/O	nom physique de la base de données courante				

```
;Exemple
LOCAL DBNAME$, DBNAME2$

SQL_OPEN "BASE1", "SCOTT/TIGER@T:MACHINE:SERV1"

SQL_OPEN "BASE2", "SCOTT/TIGER@SERVICE_VENTE"

SQL_EXEC NS_FUNCTION GETDBNAME INTO :DBNAME$

MESSAGE 'LA BASE DE DONNEES COURANTE EST :', DBNAME2$
; Affiche le nom logique BASE2

SQL_CLOSE "BASE2"

SQL_EXEC NS_FUNCTION GETDBNAME INTO :DBNAME$

MESSAGE 'LA BASE DE DONNEES COURANTE EST :', DBNAME$

**MESSAGE 'LA BASE DE DONNEES COURANTE EST :', DBNAME$

**Affiche le nom logique BASE1
```

Voir aussi <u>SQL_OPEN</u>, <u>SQL_CLOSE</u>, <u>NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX</u>



NS_FUNCTION LISTDBS

Retourne la liste de bases de données existante sur le serveur.

Syntaxe	NS_FU	NS_FUNCTION LISTDBS [:filtre\$]								
Paramètre	filtre\$	CSTRING	I	paramètre caractères c	optionnel, le recherche	qui tel qu	peut ie le %	contenir	les	

Si le paramètre filtre\$ n'est pas défini, l'ensemble des bases est renvoyé.

```
;Exemple
local filtre$, db$

filtre$ = 'My%' ;toutes les bases commençant par 'My'
sql_exec ns_function listdbs :filtre$
while (sql_error%=0)
  sql_exec fetch into :db$
  message 'base', db$
endwhile
```

NS_FUNCTION LISTTABLES

Retourne la liste des tables de la base en cours.

Syntaxe	NS_FUNCTION LISTTABLES [:filtre\$]								
Paramètre	filtre\$	CSTRING	I	paramètre caractères d	optionnel, de recherche	qui tel qu	peut ıe le %.	contenir	les

Si le paramètre filtre\$ n'est pas défini, l'ensemble des bases est renvoyé.

```
;Exemple
local filtre$, table$

filtre$ = 'T_%' ;toutes les tables commençant par 'T_'
sql_exec ns_function listtables :filtre$
while (sql_error%=0)
   sql_exec fetch into :table$
   message 'table', table$
endwhile
```



NS_FUNCTION LISTCOLUMNS

Retourne la liste des colonnes d'une table de la base en cours.

Syntaxe	NS_FUNCTION LISTCOLUMNS :table\$ [,:filtre\$]						
	table\$	CSTRING	I	une table de la base			
Paramètres	filtre\$	CSTRING	I	paramètre optionnel, qui peut contenir les caractères de recherche tel que le %			

Si le paramètre filtre\$ n'est pas défini, l'ensemble des bases est renvoyé.

```
;Exemple
local filtre$, table$, col$

table$ = 'MyTable'
filtre$ = 'C_*' ;toutes les colonnes commençant par 'C_'
sql_exec ns_function listcolumns :table$, :filtre$
while (sql_error%=0)
    sql_exec fetch into :col$
    message 'col', col$
endwhile
```

Gérer le serveur PostgreSQL

NS_FUNCTION GETSTATUS

Retourne une chaîne de caractère avec le statut du serveur PostgreSQL après la dernière requête exécutée (équivalent à ce que retourne l'exécutable PostGresadmin).

Syntaxe	NS_FUNCTION GETSTATUS INTO :status\$					
Paramètre	status\$	CSTRING	I	statut du serveur PostgreSQL		

```
;Exemple
local status$
sql_exec ns_function getstatus into :status$
if (sql_error% = 0)
  message 'PostgreSQL status', status$
else
  message 'status error', sql_error%&&sql_errmsg$(sql_error%)
endif
```



Gérer les blobs

Type pour les blobs TYPE_SQL_SELECT_BLOB%

Ce mode vous permet de manipuler des objets binaires de taille supérieure à 32000 octets, mais dont la taille reste cependant limitée par le SGBD.

Commentaires

- 1. Un type de données NCL du fichier NSDBMS.NCL est à affecter dans le champ Type_Var de la structure NCLVAR : TYPE_SQL_SELECT_BLOB%. Il doit être utilisé pour récupérer dans un fichier binaire donné un binaire stocké dans la base.
- 2. La sélection d'images avec TYPE_SQL_SELECT_BLOB% est illimitée.
- 3. Le mode du curseur doit être positionné à 3.

```
; Exemple
LOCAL NCLVAR HL[2]
LOCAL INT IMAGNO
LOCAL DESCRIP$
LOCAL FIMAGE$
LOCAL INT J
LOCAL SQL$
LOCAL BMP%
LOCAL CURSORMODE%
LOCAL Opt$
LOCAL Val%, i%
LOCAL CSTRING Req$ (2000)
CURSORMODE% = DB ODBC CURSOR BINDING ;3
SQL EXEC NS FUNCTION SETCURSORMODE : CURSORMODE%
SQL EXEC DROP TABLE BIGIMAGE
IF SQL ERROR% <> 0
    MESSAGE "Erreur ",SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)
SQL EXEC NS FUNCTION Statement INTO : Req$
IF SQL ERROR% <> 0
    MESSAGE "Erreur ",SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)
Insert AT END Req$ TO LISTBOX1
; Création de la table
SQL EXEC CREATE TABLE BIGIMAGE (NUMERO INTEGER, DESCRIPTION VARCHAR (255),
COLIMAGE IMAGE)
IF SQL ERROR% <> 0
    MESSAGE "Erreur ", SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
ENDIF
SQL EXEC NS FUNCTION Statement INTO : Req$
Insert AT END Req$ TO LISTBOX1
FILL @HL, SIZEOF HL, 0
FIMAGE$ = FIMAGE
HL[0].PTR VAR = @FIMAGE$
HL[0].TYPE VAR = TYPE SQL INSERT BLOB%
HL[0].SIZE VAR = SIZEOF FIMAGE$
```

```
SQL$="INSERT INTO BIGIMAGE (NUMERO, DESCRIPTION, COLIMAGE) VALUES ( 1, 'This
is a big picture > 32000 bytes', : )"
SQL EXEC LONGSTR @SQL$, @HL, DEFAULT CURSOR
IF SQL ERROR% <> 0
    MESSAGE "Erreur ",SQL$&&SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)
ENDIF
SQL EXEC NS FUNCTION Statement INTO : Req$
Insert AT END Req$ TO LISTBOX1
; ---- SELECT with automatic writing in file EXTRACT.BMP
; ---- One & One column only in the SELECT clause , the IMAGE !!!!!
FILL @HL, SIZEOF HL, 0
FIMAGE$ = "C:\TEMP\EXTRACT.BMP"
FERASE FIMAGE$
HL[0].PTR VAR = @FIMAGE$
HL[0].TYPE VAR = TYPE SQL SELECT BLOB%
HL[0].SIZE_VAR = SIZEOF FIMAGE$
SQL$="SELECT COLIMAGE INTO : FROM BIGIMAGE WHERE NUMERO = 1"
SQL EXEC LONGSTR @SQL$, @HL, DEFAULT CURSOR
IF SQL ERROR% <> 0
   MESSAGE "Erreur ", SQL$&&SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
SQL EXEC NS FUNCTION Statement INTO : Reg$
Insert AT END Req$ TO LISTBOX1
; ---- Display of the picture
BMP% = CREATEBMP% (FIMAGE$)
MOVE BMP% TO BMPF
CURSORMODE% = DB ODBC CURSOR DEFAULT ;0
SQL EXEC NS FUNCTION SETCURSORMODE : CURSORMODE%
```

Voir aussi <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

INDEX

С	NS_FUNCTION KILLQUERY
Conversion implicite de données en	(PostgreSQL) 46 NS FUNCTION LISTCOLUMNS
sortie 9 Correspondance entre les drivers et	(PostgreSQL) 75
les versions de PostgreSQL 7	NS_FUNCTION LISTDBS
I	(PostgreSQL) 73
Installation 8	NS_FUNCTION LISTTABLES
L	(PostgreSQL) 74
Librairie PostgreSQL 5	NS_FUNCTION QUOTEOFF (PostgreSQL) 64
N	NS FUNCTION QUOTEON
NS_FUNCTION ANSIOFF	(PostgreSQL) 64
(PostgreSQL) 57	NS_FUNCTION ROWCOUNT
NS_FUNCTION ANSION	(PostgreSQL) 47
(PostgreSQL) 57 NS FUNCTION ASYNCOFF	NS_FUNCTION SETBUFFERSIZE
(PostgreSQL) 58	(PostgreSQL) 66
NS FUNCTION ASYNCON	NS_FUNCTION SETCURSORMODE
(PostgreSQL) 58	(PostgreSQL) 48
NS_FUNCTION CALLBACK	NS_FUNCTION STATEMENT (PostgreSQL) 50
(PostgreSQL) 25	NS FUNCTION TRIMCHAROFF
NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX	(PostgreSQL) 69
(PostgreSQL) 71	NS_FUNCTION TRIMCHARON
NS_FUNCTION CHANGEOPTION (PostgreSQL) 36	(PostgreSQL) 69
NS FUNCTION DESCRIBEOFF	S
(PostgreSQL) 59	SQL_CLOSE (PostgreSQL) 15
NS_FUNCTION DESCRIBEON	SQL_CLOSECURSOR (PostgreSQL)
(PostgreSQL) 59	53
NS_FUNCTION ERRORCOUNT	SQL_CLOSETHECURSOR (PostgreSQL) 56
(PostgreSQL) 26	SQL_ERRMSG\$ (PostgreSQL) 24
NS_FUNCTION GETDBNAME (PostgreSQL) 72	SQL_ERROR% (PostgreSQL) 16
NS FUNCTION GETERROR	SQL_EXEC (PostgreSQL) 28
(PostgreSQL) 27	SQL_EXEC_LONGSTR (PostgreSQL)
NS FUNCTION GETSTATUS	34
(PostgreSQL) 76	SQL_EXECSTR (PostgreSQL) 32
NS_FUNCTION GIVECOM	SQL_INIT (PostgreSQL) 11
(PostgreSQL) 38	SQL_OPEN (PostgreSQL) 13
NS_FUNCTION IMAGEOFF	SQL_OPENCURSOR% (PostgreSQL) 51
(PostgreSQL) 61 NS FUNCTION IMAGEON	SQL_OPENTHECURSOR%
(PostgreSQL) 61	(PostgreSQL) 54
(. 50.g. 50 QL) 5 !	(g - , - ·

Index

SQL_STOP (PostgreSQL) 12

T TYPE_SQL_SELECT_BLOB% (PostgreSQL) 77