

Manuel d'utilisation Interface commune d'accès aux bases de données

Manuel d'utilisation Interface commune d'accès aux bases de données



Table des matières

Résumé	5
Catégories fonctionnelles	7
Accès à une base de données	7
Instruction SQL_OPEN	7
Instruction SQL_CLOSE	8
Commande AT	
NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX	. 10
Initialiser un SGBD, terminer l'utilisation des SGBD	. 11
Fonction SQL_INITMULTIPLE%	. 11
Instruction SQL_STOPALL	. 13
Instruction SQL_STOPMULTIPLE	. 14
Sélection du driver SGBD utilisé	. 15
Instruction SQL_INIT	. 15
Instruction SQL_STOP	. 16
SGBD à utiliser : choisir, paramétrer et récupérer les caractéristiques	. 17
Fonction SQL_GETNAME\$. 17
Fonction SQL_GETUSED%	. 18
Fonction SQL_PRODUCT\$. 19
Instruction SQL_USE	. 20
Fonction SQL_VERSION\$. 21
NS_FUNCTION ANSIOFF, ANSION	. 22
NS_FUNCTION TRIMCHAROFF, TRIMCHARON	. 23
Mécanismes pour exécuter un ordre SQL	
Instruction SQL_EXEC	. 24
Instruction SQL_EXECSTR	. 28
Instruction SQL_EXEC_LONGSTR	. 30
Gestion des curseurs	
Gestion en pile	. 33
Gestion avec fermeture explicite d'un curseur donné	. 36
Gestion des images et des binaires en général	. 39
NS FUNCTION IMAGEOFF, IMAGEON	. 39
Récupérer la durée d'exécution d'un ordre SQL	. 42
Fonction SQL_GETTIME%	
Instruction SQL_STARTTIMER	
Instruction SQL_STOPTIMER	
Fonction SQL GETTIMER%	
Gérer la trace	
Instruction SOL LOGGINGOFF	46

Manuel d'utilisation Interface commune d'accès aux bases de données

Instruction SQL_LOGGINGON	47
Gestion des erreurs	48
Mode de gestion non centralisé des erreurs	49
Mode de gestion centralisé des erreurs	53
Codes d'erreur	58
Gestion avancée des requêtes SQL	60
NS_FUNCTION GIVECOM	60
NS_FUNCTION ROWCOUNT	68
NS_FUNCTION STATEMENT	69
Commandes RECORD, REEXECUTE	
Tableau récapitulatif pour tous les moteurs	71
Index	73



RESUME

Ce chapitre décrit les APIs communes à tous les drivers regroupés par catégories d'utilisation (chargement driver, gestion des erreurs, ...), les détails particuliers à un SGBD sont décrits dans leur chapitre respectif.

Ainsi, par exemple le mécanisme de gestion des erreurs est décrit de manière générale dans le premier chapitre et les messages d'erreurs sont décrits pour chaque driver SGBD dans leur chapitre respectif.



CATEGORIES FONCTIONNELLES

Accès à une base de données

Instruction SQL_OPEN

Ouvre une base de données.

Syntaxe	SQL_OPEN nom-logique-base, chaîne-connexion							
Paramètres	nom-logique- base	CSTRING	I	nom logique de la base de données à ouvrir				
	chaîne- connexion	CSTRING	I	chaîne de connexion à une base de données				

- 1. Le paramètre nom-logique-base correspond au nom logique de la base de données à ouvrir.
- 2. Le paramètre chaîne-connexion correspond à la chaîne de connexion à une base de données locale ou distante. Sa syntaxe est spécifique à chaque moteur, reportez vous au chapitre attaché au moteur que vous utilisez.

Reportez-vous au chapitre qui correspond au driver que vous utilisez pour les codes d'erreur récupérés par <u>SQL_ERROR</u>%.

```
; ---- Exemple ODBC2
; ---- DATASOURCE DSSYBASE connect
SQL_OPEN "BASE1", "usr1/pswd1@DSSYBASE"
IF SQL_ERROR% <> 0
MESSAGE "Erreur Base1", SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)
ENDIF
...
; ---- du DATASOURCE DSSYBASE disconnect
SQL_CLOSE "BASE1"
```

Voir aussi SQL CLOSE, AT, NS FUNCTION CHANGEDBCNTX, SQL ERROR%, SQL ERRMSG\$

Instruction SQL_CLOSE

Ferme une base de données.

Syntaxe	SQL_CLOSE nom-logique-base						
Paramètres	nom-logique- base	CSTRING	ı	nom logique de la base de données à fermer			

Même s'il est recommandé de fermer la ou les bases ouvertes au sein de l'application, toute fermeture d'application par l'instruction <u>SQL STOP</u> fait automatiquement les SQL_CLOSE des bases ouvertes.

```
; ---- Exemple ODBC2
; ---- DATASOURCE DSSYBASE connect
SQL_OPEN "BASE1", "usr1/pswd1@DSSYBASE"
IF SQL_ERROR% <> 0
MESSAGE "Erreur Base1", SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)
ENDIF
...
; ---- du DATASOURCE DSSYBASE disconnect
SQL_CLOSE "BASE1"
```

Voir aussi <u>SQL_OPEN</u>, <u>AT, NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX</u>, <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>



Commande AT

Spécifie le nom de la base logique sur laquelle porte l'ordre SQL qui lui succède.

Syntaxe	AT nom-logique-base ordre-SQL						
Paramètres	nom-logique- base	CSTRING	I	nom logique de la base de données			
	ordre-SQL	CSTRING	I	ordre SQL à exécuter			

- 1. nom-logique-base a été précisée par le premier paramètre d'ouverture de la base : <u>SQL_OPEN</u>.
- 2. Dans le cas de l'ouverture simultanée de plusieurs bases, la première ouverte est celle considérée par défaut.
- **3.** Pour passer d'une base de données à une autre, nous recommandons d'utiliser la commande <u>NS FUNCTION CHANGEDBCNTX</u> car la commande AT risque de ne plus être supportée dans les versions futures.

```
; --- Exemple pour RDB

SQL_OPEN "BASE1" , "USR1/PWD1@NODENAME1#DECNET"

SQL_OPEN "CLASS2" , "USR1/PWD1@NODENAME1#DECNET!SERVERCLASS"

SQL_OPEN "BASE3" , "USR1/PWD1@NODENAME1"

SQL_EXEC SELECT... ; SELECT sur BASE3

SQL_EXEC AT CLASS2 SELECT... ; SELECT sur CLASS2

SQL_EXEC AT CLASS2 FETCH... ; FETCH sur CLASS2

SQL_EXEC FETCH... ; FETCH sur BASE3
```

Voir aussi <u>SQL_OPEN</u>, <u>SQL_CLOSE</u>, <u>NS_FUNCTION_CHANGEDBCNTX</u>, <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>, <u>SQL_EXEC</u>

NS FUNCTION CHANGEDBCNTX

Permet de changer de base de données courante.

Syntaxe	NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX :nom-logique-base						
Paramètre	nom-logique- base	CSTRING	I	nom logique de la base de données qui devient la base de données courante			

- 1. La base de données spécifiée nom-logique-base devient la base de données courante.
- 2. Si la base de données précisée est invalide, on reste positionné sur la base en cours.
- 3. Si la commande <u>SQL OPENCURSOR%</u> est appelée après NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX, le curseur ouvert sera rattaché à la base choisie comme argument.

```
; ---- Exemple avec SYBASE 11
LOCAL LOGICALDBNAME$
; ---- Ouverture de la base logique BASE1 associée à une connexion sur ; le
serveur logique SERV1 avec la base physique B1
SQL_OPEN "BASE1", "USR1/PSWD1@SERV1"
SQL EXEC USE B1; Ordre SQL de SYBASE car BASE1 n'est pas
; le nom d'une base physique de SERV1
SQL EXEC ...; BASE1 est la base courante
; ---- Ouverture de la base logique pubs2
; associé à une connexion sur le serveur logique SERV1
; avec la base physique pubs2
SQL OPEN "PUBS2/NOCURSOR", "USR1/PSWD1@SERV1"
SQL EXEC ...; pubs2 est la base courante
LOGICALDBNAME$ = "BASE1"
SQL EXEC NS FUNCTION CHANGEDBCNTX :LOGICALDBNAME$
SQL EXEC ...; BASE1 est la base courante
SQL CLOSE "BASE1"
SQL EXEC ...; pubs2 est la base courante
SQL CLOSE "pubs2"
```

Voir aussi SQL_OPEN, SQL_CLOSE, AT, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$, SQL_EXEC



Initialiser un SGBD, terminer l'utilisation des SGBD

Fonction SQL INITMULTIPLE%

Définit un SGBD et l'initialise.

Syntaxe	SQL_INITM	SQL_INITMULTIPLE% (nom-SGBD)					
Paramètre	nom- SGBD	CSTRING	ı	nom de la librairie qui correspond au SGBD à utiliser.			
Valeur retournée	INT(2)						

- 1. Elle doit être appelée en premier par toute application voulant utiliser un SGBD (elle provoque le chargement de la librairie).
- 2. Elle a le même effet que <u>SQL_INIT</u> mais peut être appelée plusieurs fois avec des noms de SGBD différents. Elle permet de travailler simultanément avec plusieurs SGBD.
- 3. Elle retourne un handle qui identifie de manière unique le SGDB.

Elle ne peut pas être utilisée dans un programme parallèlement à SQL_INIT. Il faut choisir le mode dans lequel vous désirez travailler (en mode multi-SGDB ou non), avant de démarrer l'écriture d'un programme. De la même manière, les fonctions <u>SQL_STOPMULTIPLE</u>, <u>SQL_USE</u> et <u>SQL_GETUSED%</u> ne peuvent être utilisées que dans un contexte multi-SGBD.

```
; Exemple
LOCAL HOR8%, HS11%
; ---- Chargement de la librairie d'accès à ORACLE 8
HOR8% = SQL INITMULTIPLE% ("NSw2OR8")
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE "Erreur de chargement à ORACLE 8", SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
ENDIF
LOCAL HOR8%, HS11%
; ---- Chargement de la librairie d'accès à ORACLE 8
HOR8% = SQL INITMULTIPLE% ("NSw2OR8")
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE "Erreur de chargement à ORACLE 8", SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
; ---- Chargement de la librairie d'accès à SYBASE 11 (devient le driver
courant)
HS11% = SQL INITMULTIPLE% ("NSw2S11")
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE "Erreur de chargement à SYBASE système 11", SQL ERRMSG$
(SQL ERROR%)
ENDIF
; ---- Connexion sur la base SYBAXE 11 de nom pubs2
```

```
SQL_OPEN "PUBS2","USR1/PWSD1@SERV1"

; ---- Changement de driver courant
SQL_USE HOR8%

; ---- Connexion à une base ORACLE 8 par le service COMPTA1
SQL_OPEN "BASE1", "SCOTT/TIGER@COMPTA1"

; ---- Décharge toutes les librairies chargées
SQL_STOPALL
```

Voir aussi <u>SQL_INIT</u>, <u>SQL_STOP</u>, <u>SQL_STOPMULTIPLE</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$



Instruction SQL_STOPALL

Arrête tous les SGBD initialisés.

```
Syntaxe SQL_STOPALL
```

```
;Exemple
LOCAL HOR8%, HS11%
HOR8% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2OR8")
...
HS11% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2S11")
...
SQL_STOPALL
```

Voir aussi <u>SQL_STOPMULTIPLE</u>, <u>SQL_STOP</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$

Instruction SQL_STOPMULTIPLE

Termine l'utilisation d'un SGBD.

Syntaxe	SQL_STOPMULTIPLE handle					
Paramètre	handle	INT(2)	I	handle du SGBD à arrêter		

Elle ne peut être utilisée que par des SGBD initialisés avec <u>SQL_INITMULTIPLE%</u>.

```
; Exemple
LOCAL HOR8%, HS11%
HOR8% = SQL INITMULTIPLE% ('NSw2OR8')
HS11% = SQL INITMULTIPLE% ('NSw2S11')
SQL STOPMULTIPLE HOR8%
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE "Erreur de déchargement de la librairie ", SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
SQL STOPMULTIPLE HS11%
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE "Erreur de déchargement de la librairie ", SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
ENDIF
```

Voir aussi SQL_INITMULTIPLE%, SQL_STOP, SQL_INIT, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$



Sélection du driver SGBD utilisé

Instruction SQL_INIT

Charge le driver permettant d'utiliser une version d'un SGBD donné.

Syntaxe	SQL_INIT nom_DLL				
Paramètre	nom_DLL	CSTRING	I	nom du driver à charger	

- 1. Cette fonction doit être la première instruction SQL_ appelée par toute application voulant utiliser un moteur SGBD donné avec NCL.
- 2. Le paramètre nom-DLL doit contenir le nom de la DLL d'accès au SGBD donné.
- 3. Pour connaître le nom-DLL propre à la version du SGBD que vous utilisez, reportez au chapitre spécifique associé à ce moteur.

```
; ---- Exemple ORACLE 8.0

SQL_INIT "NSw2OR8" ; Charge le driver pour ORACLE 8.0

IF SQL_ERROR% <> 0

MESSAGE "Problème de chargement de DLL", SQL_ERROR% &&

SQL_ERRMSG$ (SQL_ERROR%)

RETURN

ENDIF

...

SQL_STOP ; Décharge le driver
```

Voir aussi <u>SQL_STOP</u>, <u>SQL_INITMULTIPLE</u>%, <u>SQL_STOPMULTIPLE</u>, <u>SQL_STOPALL</u>, <u>SQL_USE</u>, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$

Instruction SQL_STOP

Décharge le driver SGBD courant en fermant toutes les connexions et les curseurs ouverts.

Syntaxe SQL_STOP

Cette fonction doit être impérativement exécutée à la fin de l'application.

Reportez vous à l'exemple de l'instruction SQL_INIT.

 $\begin{tabular}{ll} \textit{Voir aussi} & & \underline{\textit{SQL_INITMULTIPLE}\%} & , & \underline{\textit{SQL_STOPMULTIPLE}} & , & \underline{\textit{SQL_STOPALL}} & , & \underline{\textit$



SGBD à utiliser : choisir, paramétrer et récupérer les caractéristiques

Fonction SQL_GETNAME\$

Retourne le nom de la librairie correspondant au SGBD en cours d'utilisation.

Syntaxe	SQL_GETNAME\$
Valeur retournée	CSTRING

```
;Exemple
LOCAL HOR8%, HS11%
; --- Chargement de la librairie NSw2OR8
HOR8% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2OR8")

; --- Chargement de la librairie NSw2S11
HS11% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2S11")
MESSAGE "Librairie qui correspond au SGBD en cours d'utilisation",
SQL_GETNAME$
; retourne NSw2S11

SQL_USE HINF%
; --- Changement de driver
MESSAGE "Librairie correspondant au SGBD en cours d'utilisation",
SQL_GETNAME$
; retourne NSw2OR8
```

Voir aussi SQL PRODUCT\$, SQL VERSION\$, SQL USE, SQL ERROR%, SQL ERRMSG\$

Fonction SQL_GETUSED%

Retourne le handle du SGBD en cours d'utilisation.

Syntaxe	SQL_GETUSED%
Valeur retournée	INT(2)

```
;Exemple
LOCAL HOR8%, HS11%, H%
HOR8% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2OR8")
HS11% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2S11")

H% = SQL_GETUSED%
;la valeur de h% est la même que hS11%
SQL_STOPMULTIPLE H%
;Fermeture de NSw2S11
```

Voir aussi SQL_USE, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$



Fonction SQL_PRODUCT\$

Retourne le nom complet du SGDB associé à la librairie en cours d'utilisation.

Syntaxe	SQL_PRODUCT\$
Valeur retournée	CSTRING

Nous vous invitons à utiliser cette fonction et la fonction <u>SQL VERSION\$</u> avant de contacter le support technique, puisque ces deux fonctions permettent d'identifier très précisément la version et le driver que vous utilisez.

```
;Exemple
LOCAL HOR8%, HS11%
HOR8% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2OR8")
HS11% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2S11")

MESSAGE "SGBD en cours d'utilisation", SQL_PRODUCT$
; retourne le nom de produit de NSw2S11

SQL_USE HOR8%
MESSAGE "SGBD en cours d'utilisation", SQL_PRODUCT$
; retourne le nom de produit de NSw2OR8
```

Voir aussi SQL_GETNAME\$, SQL_VERSION\$, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$

Instruction SQL_USE

Permet de choisir le SGBD qui va être utilisé dans les ordres SQL qui suivent.

Syntaxe	SQL_USE handle			
Paramètre	handle%	INT(2)	I	handle d'un SGBD précédemment initialisé avec <u>SQL_INITMULTIPLE%</u> .

Les ordres SQL qui suivent, s'appliquent jusqu'à la prochaine instruction SQL_USE, au SGBD choisi.

```
;Exemple
LOCAL HOR8%, HS11%
HOR8% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2OR8")
...
HS11% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2S11")
SQL_USE HOR8%
SQL_OPEN "BASE1", ""
...
SQL_USE HS11%
SQL_OPEN "BASE2", ""
```

Voir aussi <u>SQL_INITMULTIPLE</u>%, <u>SQL_GETUSED</u>%, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$



Fonction SQL_VERSION\$

Retourne la version de la librairie correspondant au SGBD en cours d'utilisation.

Syntaxe	SQL_VERSION\$
Valeur retournée	CSTRING

Nous vous invitons à utiliser cette fonction et la fonction <u>SQL PRODUCT\$</u> avant de contacter le support technique, puisque ces deux fonctions permettent d'identifier très précisément la version et le driver que vous utilisez.

```
;Exemple
LOCAL HOR8%
HOR8% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSW2OR8")
MESSAGE "Version", SQL_VERSION$
; Retourne "ORACLE WINDOWS NT / DLL 2.0 / ORA8 PROD.9 / Sep 20 1996"
...
```

Voir aussi <u>SQL_PRODUCT\$</u>, <u>SQL_GETNAME\$</u>, <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

NS FUNCTION ANSIOFF, ANSION

Dans le mode ANSIOFF, lorsqu'un appel à UPDATE ou DELETE n'affecte aucun enregistrement, aucune erreur n'est renvoyée.

Dans le mode ANSION, lorsqu'un appel à UPDATE ou DELETE n'affecte aucun enregistrement, une erreur (warning) de code 100 est renvoyée.

```
Syntaxe NS_FUNCTION ANSION ANSIOF
```

- 1. ANSIOFF est le mode par défaut.
- 2. SQL ERROR% permet de récupérer le warning renvoyé.

```
;Exemple
; ---- Mode ANSIOFF par défaut
SQL_EXEC DELETE ... WHERE ...
; ---- Ici même si aucun enregistrement n'a été effacé SQL_ERROR% vaut
zéro.

; ---- Mode ANSION
SQL_EXEC NS_FUNCTION ANSION
SQL_EXEC UPDATE ... WHERE ...
IF SQL_ERROR% = 100
MESSAGE "Aucun enregistrement mis à jour",
SQL_ERROR% && SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)
ENDIF

; ---- Retour au mode par défaut
SQL_EXEC NS_FUNCTION ANSIOFF
```

Voir aussi SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$



NS_FUNCTION TRIMCHAROFF, TRIMCHARON

Dans le mode TRIMCHARON, lors d'un SELECT les blancs en fin de chaîne sont supprimés. TRIMCHARON est applicable uniquement aux variables hôtes de type CSTRING ou STRING, mais pas aux variables de type CHAR ou VARCHAR2.

Le mode TRIMCHARON permet de limiter la taille du buffer sur le réseau.

Dans le mode TRIMCHAROFF les blancs en fin de chaîne sont conservés.

	NS_FUNCTION	TRIMCHAROFF
Syntaxe	et	
	NS_FUNCTION TRIMCHARON	

TRIMCHAROFF est le mode par défaut.

```
; Exemple
LOCAL C$
SQL EXEC CREATE TABLE T DEMO(TEST CHAR(10))
SQL EXEC INSERT INTO T DEMO(TEST) VALUES ("A234567890")
SQL EXEC INSERT INTO T DEMO(TEST) VALUES ("A2345")
SQL EXEC INSERT INTO T DEMO(TEST) VALUES ("A")
; A ce stade, on est dans le mode par défaut
; ---- Cette boucle affichera <A234567890>
; <A2345 >
; <A >
SQL EXEC SELECT * FROM T DEMO
WHILE SQL_ERROR% <> 0
SQL EXEC FETCH INTO :C$
MESSAGE "C$=<" & C$ & ">",""
ENDWHILE
; ---- Changement de mode
SQL EXEC NS FUNCTION TRIMCHARON
; ---- Cette boucle affichera <A234567890>
; <A2345>
; <A>
SQL EXEC SELECT * FROM T DEMO
WHILE SQL ERROR% <> 0
SQL EXEC FETCH INTO :C$
MESSAGE "C$=<" & C$ & ">",""
ENDWHILE
; ---- Retour au mode par défaut
SQL EXEC NS FUNCTION TRIMCHAROFF
```

Voir aussi <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

Mécanismes pour exécuter un ordre SQL

Instruction SQL_EXEC

Exécute un ordre SQL.

Syntaxe	SQL_EXEC [AT nom-logique-base] ordre-SQL [USING handle-curseur]				
Paramètres	nom-logique- base	CSTRING	I	nom logique de la base de données	
	ordre-SQL	CSTRING	I	ordre SQL à exécuter	
	handle_curseur	INT(4)	I	valeur du curseur	

- 1. L'ordre SQL est passé directement sans aucun guillemet. Il peut correspondre à n'importe quelle commande SQL, que cet ordre soit un ordre de définition de données (CREATE TABLE, CREATE INDEX,) ou de manipulation de données (SELECT, INSERT, UPDATE, ...).
- 2. La commande AT n'est utilisable qu'avec les bases de données autorisant plusieurs connections simultanées. La requête est envoyée à la base de données spécifiée derrière la commande AT (sans guillemets et case sensitif). Si la commande AT n'est pas spécifiée, alors la commande SQL_EXEC s'exécute sur la base de données courante.
- **3.** Si USING handle_curseur est spécifié, alors il indique quel curseur préalablement ouvert par <u>SQL OPENCURSOR%</u>, doit être utilisé pour exécuter l'ordre SQL. Si aucun curseur n'a été ouvert, alors la valeur du curseur est celle du DEFAULT CURSOR : -1.
- **4.** La commande SQL peut retourner des valeurs dans des variables NCL. Pour cela, il suffit de passer ces variables en paramètres.
- 5. Il est possible de passer un champ de segment comme variable réceptrice de donnée dans une requête SQL.

Les commandes SQL_EXEC, <u>SQL_EXECSTR</u> et <u>SQL_EXEC_LONGSTR</u> dépendent du langage SQL accepté par le SGBD utilisé (Cf. Manuels du fournisseur du SGBD utilisé).

6. Pour des commandes SQL trop longues, il est possible d'utiliser le caractère spécial de continuation "\" :

```
SQL_EXEC UPDATE SAMPLE SET SOCIETE =:A$ \
WHERE VILLE =:C$ AND \
PAYS =:D$
```

- 7. Les types de variables reconnus par l'interface sont :
 - a) INT(1), INT(2), et INT(4),
 - b) NUM(8), NUM(4),
 - c) STRING,
 - d) CSTRING,



- e) CHAR.
- 8. Les types SQL reconnus sont propres à chaque SGBD, les manuels associés à chaque SGBD décrivent les conversions entre les types NCL et les types SQL autorisées.
- 9. La clause INTO est utilisé par les ordres SELECT et FETCH et permet de définir une liste de variables de réception. Sa syntaxe est la suivante : INTO :var1 [:indic1] [, :var2 [:indic2] [, ...]]
- 10. Il est préférable d'utiliser la clause INTO dans le SELECT pour améliorer les performances, car dans le FETCH le driver est obligé, à chaque passage dans la boucle, d'analyser les variables de la clause INTO. L'utilisation de la clause INTO dans le FETCH doit être par exemple réservée au remplissage des éléments d'un tableau.

Vous devez toujours faire précéder le nom d'une variable ou d'un indicateur de ":".

- 11. Un indicateur est une variable entière NCL qui peut prendre les valeurs suivantes : NULL_VALUE_INDICATOR (-1) -> cette valeur indique que la variable NCL associée qui le précède vaut NULL.
- 12. Toute autre valeur indique que la variable NCL associée (qui précède l'indicateur) vaut NOT NULL, et que sa valeur peut donc être prise en considération.
- 13. En langage SQL, NULL ne signifie pas 0 ou une chaîne vide (""). Toutefois, pour rendre possible l'affectation de valeurs dans tous les cas, si une colonne contient NULL, une variable réceptrice NCL de type numérique recevra 0 et une variable réceptrice NCL de type chaîne recevra une chaîne vide ("").

```
;Exemple
LOCAL CODE%, I%, AGE%, IND1%, IND2%
LOCAL COUNTRY$, CITY$, A$, B$
LOCAL TCODE%[10]
LOCAL TCOUNTRY$[10]
CITY$ = "PARIS"
; ======
; 1er CAS
 ---- Sélection du sous-ensemble
SQL EXEC SELECT CODE, PAYS FROM MONDE WHERE VILLE = :CITY$
; ---- Lecture du 1er au dernier enregistrement de la sélection
WHILE SQL ERROR% = 0
SQL EXEC FETCH INTO :CODE%,:COUNTRY$
IF SQL ERROR% = 0
INSERT AT END CODE% && COUNTRY$ TO LBOX1
ENDIF
ENDWHILE
 ______
; 2ème CAS (le plus performant)
 ______
 ---- Sélection du sous-ensemble
; et lecture du 1er enregistrement de la sélection
```

```
SQL EXEC SELECT CODE, PAYS FROM MONDE INTO :CODE%,:COUNTRY$ \
WHERE VILLE = :CITY$
; ---- Lecture du 2ème au dernier enregistrement de la sélection
WHILE SQL ERROR% = 0
INSERT AT END CODE% && COUNTRY$ TO LBOX1
SQL EXEC FETCH
ENDWHILE
; =======
; 3ème CAS
; =======
; ---- Sélection du sous-ensemble
SQL EXEC SELECT CODE, PAYS FROM MONDE WHERE VILLE = :CITY$
; ---- Lecture du 1er au dernier enregistrement de la sélection
; en remplissant les deux tableaux TCODE% et TCOUNTRY$
I% = 0
WHILE (SQL ERROR% = 0) AND (I% < 10)
SQL EXEC FETCH INTO :TCODE%[I%],:TCOUNTRY$[I%]
I% = I% + 1
ENDWHILE
; Utilisation des indicateurs
SQL EXEC CREATE TABLE FAMILLE (NOM VARCHAR2 (10), \
AGE NUMBER, \
NOMENFANT VARCHAR2 (10))
PERE$ = "PAUL"
AGE% = 35
FILS$ = "PIERRE"
IND1% = 0
IND2% = 0
; --- Insère dans la table ("PAUL", 35, "PIERRE")
SQL EXEC INSERT INTO FAMILLE VALUES (:PERE$:IND1%, :AGE%, :FILS$:IND2%)
PERE$ = "PIERRE"
AGE\% = 10
IND1% = 0
IND2% = NULL VALUE INDICATOR
; --- Insère dans la table ("PIERRE", 10, NULL)
SQL EXEC INSERT INTO FAMILLE VALUES (:PERE$:IND1%, :AGE%, :FILS$:IND2%)
; ---- La boucle SELECT affichage dans la LISTBOX LBOX
; 'Le fils de PAUL s'appelle PIERRE'
; 'PIERRE n'a pas de fils'
SQL EXEC SELECT NOM, AGE, NOMENFANT INTO :PERE$:IND1%, :AGE%, :FILS$:IND2%
FROM FAMILLE
WHILE SQL ERROR% = 0
; ---- IND1% vaut toujours 0 ici
IF IND2% = NULL VALUE INDICATOR
INSERT AT END PERE$ & " n'a pas de fils" TO LBOX
INSERT AT END "Le fils de " & PERE$ & "s'appelle" & FILS$ TO LBOX
ENDIF
```

Catégories fonctionnelles



SQL_EXEC FETCH ENDWHILE

Voir aussi <u>SQL_EXECSTR</u>, <u>SQL_EXEC_LONGSTR</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$

Instruction SQL_EXECSTR

Exécute un ordre SQL.

Syntaxe	SQL_EXECSTR ordre-SQL [, variable , [variable ,]] [USING handle-curseur]				
Paramètres	ordre-SQL	CSTRING	I	ordre SQL à exécuter	
	variable		I	liste de variables NCL	
	handle_curseur	INT(4)	I	valeur du curseur	

- 1. ordre-SQL est soit une variable host de type chaîne, soit une chaîne de caractères entre guillemets qui contient le texte de l'ordre SQL à exécuter.
- 2. Lorsque vous utilisez l'instruction <u>SQL EXEC</u>, les variables host sont situées directement dans le texte de la requête SQL. Lorsque vous utilisez l'instruction SQL_EXECSTR, les variables host sont des paramètres de l'instruction.
- 3. Lorsque vous utilisez l'instruction SQL_EXECSTR, l'emplacement de chaque variable host est repéré par un caractère ":" dans le texte de la requête. A chaque ":" correspond la variable host passée en paramètre au rang équivalent : le premier ":" correspond à la première variable host passée en paramètre, et ainsi de suite.
- **4.** Les autres fonctionnalités de l'instruction SQL_EXECSTR sont identiques à celles de l'instruction SQL EXEC.

```
;Exemple
LOCAL REQ$, TABLE$, PERE$, FILS$
LOCAL AGE%, IND1%, IND2%, CURS1%
TABLE$ = "FAMILLE"
AGE% = 20
REQUETE$ = "SELECT NOM, AGE, NOMENFANT INTO : :,:,: : FROM '" &\
TABLE$ & "' WHERE AGE > :"
; ---- Ouvre un curseur
CURS1%=SQL OPENCURSOR%
; ---- Sélection des personnes de plus de 20 ans
; dans la table FAMILLE
SQL EXECSTR REQU$, PERE$, IND1%, AGE%, FILS$, IND2%, AGE% USING CURS1%
WHILE SQL ERROR% = 0
IF IND2% = -1
INSERT AT END PERE$ & " n'a pas de fils" TO LBOX
INSERT AT END "Le fils de " & PERE$ &"s'appelle" & FILS$ TO LBOX
ENDIF
SQL EXEC FETCH USING CURS1%
ENDWHILE
; ---- Fermeture du curseur
SQL CLOSECURSOR
```

Catégories fonctionnelles



Voir aussi <u>SQL_EXEC</u>, <u>SQL_EXEC_LONGSTR</u>, <u>SQL_OPENCURSOR</u>%, <u>SQL_CLOSECURSOR</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

Instruction SQL_EXEC_LONGSTR

Exécute un ordre SQL.

Syntaxe	SQL_EXEC_LONGSTR adresse-chaîne-sql, adresse-tableau-var, num-curseur				
	adresse- chaîne-sql	POINTER	I	adresse de la chaîne de caractères contenant l'ordre SQL à exécuter	
Paramètres	adresse- tableau-var	POINTER	ı	adresse du tableau contenant les variables réceptrices (voir indicatrices)	
	num-curseur	INT(2)	I	valeur du curseur	

- 1. L'ordre exécuté peut correspondre à n'importe quel ordre SQL du langage hôte (DML ou DDL). La taille de la chaîne dépend du SGBDR utilisé; elle est illimitée pour certains moteurs, et limitée à 4096 caractères pour d'autres.
- 2. adresse-chaîne-sql est l'adresse de la chaîne qui contient l'ordre SQL à exécuter.
- 3. adresse-tableau-var est un tableau de segments NCLVAR qui décrit les variables hôtes NCL. Si vous utilisez un ordre SQL qui n'utilise pas de variable hôtes, saisissez 0 dans adresse-tableau-var.
- 4. Lorsque vous utilisez l'instruction SQL_EXEC_LONGSTR, l'emplacement de chaque variable host est repéré par un caractère ":" dans le texte de la requête. A chaque ":" correspond la variable host au rang équivalent dans le tableau des variables réceptrices : le premier ":" correspond à la première variable du tableau, et ainsi de suite.
- 5. Le segment NCLVAR et les constantes utilisées sont déclarés dans le fichier librairie NSDBMS.NCL de la manière suivante :

```
SEGMENT NCLVAR
POINTER PTR_VAR
INT TYPE_VAR(2)
INTEGER SIZE_VAR
INT RESERVED(4)
ENDSEGMENT

CONST TYPE_SQL_INT% 0
CONST TYPE_SQL_STRING% 1
CONST TYPE_SQL_CSTRING% 2
CONST TYPE_SQL_CSTRING% 2
CONST TYPE_SQL_NUM% 3
CONST TYPE_SQL_SEGMENT% 10
CONST TYPE_SQL_IMAGE% 11
CONST TYPE_SQL_SELECT_BLOB% 12
CONST TYPE_SQL_SELECT_BLOB% 13
```

6. Ce tableau de segments doit contenir un indice de plus que le nombre de variables utilisées (le dernier élément contenant 0). C'est pourquoi il est conseillé de remplir préalablement ce tableau de segment par des 0 en utilisant l'instruction



NCL FILL. Cette solution garantit que l'élément 0 existe réellement, ainsi la fin du parcours des variables hôtes est connue.

- 7. Si aucun curseur n'a été ouvert, alors la valeur du curseur doit être celle du DEFAULT_CURSOR : -1.
- **8.** L'instruction SQL_EXEC_LONGSTR annule et remplace l'ancienne fonction SQL_EXECLONGSTR%. Toutefois, vous trouverez dans les lignes de commentaires du fichier NSDBMS.NCL le code à saisir pour utiliser la fonction SQL EXECLONGSTR%.
- **9.** Les autres fonctionnalités de l'instruction SQL_EXEC_LONGSTR sont identiques à celles de l'instruction SQL_EXEC.

```
;Exemple
LOCAL NCLVAR VARLIST[3] ; pour 2 variables
LOCAL SQL STR$ ; chaîne à passer
LOCAL VAR1%, VAR2$; variables réceptrices
LOCAL CONDITION% ; variable d'entrée
; ---- RAZ du tableau
FILL @VARLIST, SIZEOF VARLIST, 0
SQL STR$ = "SELECT VCHAR, VINT " & "FROM TAB1 " & "WHERE VINT >= :"
VARLIST[0].PTR VAR = @CONDITION%
VARLIST[0].TYPE VAR = TYPE SQL INT%
VARLIST[0].SIZE VAR = SIZEOF @CONDITION%
SQL EXEC LONGSTR @SQL STR$, @VARLIST, -1
WHILE SQL ERROR% = 0
FILL @VARLIST, SIZEOF VARLIST, 0
SQL STR$ = "FETCH INTO :, :"
VARLIST[0].PTR VAR = @VAR2$
VARLIST[0].TYPE VAR = TYPE SQL CSTRING%
VARLIST[0].SIZE_VAR = SIZEOF VAR2$
VARLIST[1].PTR_VAR = @VAR1%
VARLIST[1].TYPE_VAR = TYPE_SQL_INT%
VARLIST[1].SIZE VAR = SIZEOF VAR1%
SQL EXEC LONGSTR @SQL STR$, @VARLIST, -1
IF SQL ERROR\% = 0
MESSAGE "SELECT ", VAR1% && VAR2$
ENDIF
ENDWHILE
```

Voir aussi FILL (NCL), NSDBMS.NCL, SQL_EXEC, SQL_EXECSTR, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$

Gestion des curseurs

On distingue deux catégories de curseurs :

- 1. Les premiers sont gérés comme des piles LIFO (Last In Firt Out) et utilisent les deux APIs suivantes :
 - a) c1%=SQL_OPENCURSOR%
 - b) SQL CLOSECURSOR%
- 2. Les seconds autorisent une fermeture explicite d'un curseur donné et utilisent les deux APIs suivantes :
 - a) c2%=SQL OPENTHECURSOR%
 - b) SQL_CLOSETHECURSOR(c2%)

Bien que les deux modes puissent coexister dans un même applicatif, <u>SQL_ERROR%</u> retournera une erreur si vous essayez d'exécuter les commandes suivantes :

- <u>SQL CLOSETHECURSOR</u> alors que le curseur a été ouvert avec la commande <u>SQL OPENCURSOR</u>%,
- <u>SQL CLOSECURSOR</u> alors que le curseur a été ouvert avec la commande <u>SQL OPENTHECURSOR</u>%.



Gestion en pile

Fonction SQL_OPENCURSOR%

Ouvre un curseur, et retourne son handle.

Syntaxe	SQL_OPENCURSOR%
Valeur retournée	INT(4)

1. Après ouverture, ce curseur peut ensuite être utilisé grâce à :

```
SQL_EXEC SELECT ... USING handle-curseur
SQL_EXEC FETCH ... USING handle-curseur
```

- 2. Un curseur est une ressource interne gérée par la DLL Nat System qui permet de conserver par exemple la position acquise sur une ligne de la table pour le prochain appel SQL.
- 3. A l'initialisation du système, un seul curseur est défini : il est appelé DEFAULT_CURSOR.
- **4.** En l'absence d'ouverture de curseur, c'est avec DEFAULT_CURSOR que seront systématiquement exécutés les ordres SQL y compris les ordres SELECT et FETCH qui gèrent des positions courantes sur la base de données.
- 5. Un problème survient si un ordre SQL différent de FETCH (par exemple UPDATE ou INSERT) est intercalé dans une séquence de balayage, la position courante sera perdue et le FETCH suivant l'ordre intercalé se terminera en erreur.
- **6.** SQL_OPENCURSOR% permet de résoudre ce problème car tous les ordres SELECT FETCH seront alors exécutés sur ce nouveau curseur.
- 7. D'une manière générale on aura intérêt à ouvrir un nouveau curseur chaque fois que l'on voudra effectuer un parcours SELECT FETCH alors qu'un autre parcours du même type est en cours et non terminé sur le dernier curseur ouvert.
- **8.** La DLL Nat System spécifique au SGBD stocke les curseurs en pile LIFO (Last In First Out) avec SQL_OPENCURSOR% qui empile et <u>SQL_CLOSECURSOR</u> qui dépile.
- 9. Les règles suivantes sont appliquées pour affecter l'exécution d'un ordre sur un curseur :
 - a) Tous les ordres sont toujours exécutés sur le curseur précisé.
 - b) Si avec <u>SQL_EXEC</u>, la clause USING n'est pas précisé, alors les ordres sont exécutés sur le curseur DEFAULT_CURSOR.
- 10. Lors de l'ouverture simultanée de plusieurs bases, le curseur ouvert par SQL_OPENCURSOR% est immédiatement associé à la base courante.
- **11.** Si vous désirez ouvrir un curseur sur une autre base que la base courante, vous devez exécuter la commande <u>SQL_EXEC_CHANGEDBCNTX</u> :autrebase\$ pour changer de base courante, avant d'exécuter le SQL_OPENCURSOR%.

Reportez-vous à l'exemple de l'instruction <u>SQL_CLOSETHECURSOR</u>.

Voir aussi <u>SQL_CLOSECURSOR</u>, <u>SQL_OPENTHECURSOR</u>%, <u>SQL_CLOSETHECURSOR</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$



Instruction SQL_CLOSECURSOR

Ferme le curseur le plus récemment ouvert.

Syntaxe | SQL_CLOSECURSOR

- 1. SQL_CLOSECURSOR ferme le dernier curseur ouvert qui est situé au sommet de la pile LIFO (Last In First Out) des curseurs.
- **2.** SQL_CLOSECURSOR ne peut fermer que les curseurs ouverts par SQL_OPENCURSOR%.

Reportez vous à l'exemple de l'instruction <u>SQL CLOSETHECURSOR</u>.

Voir aussi <u>SQL_OPENCURSOR</u>%, <u>SQL_OPENTHECURSOR</u>%, <u>SQL_CLOSETHECURSOR</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, SQL_ERRMSG\$

Gestion avec fermeture explicite d'un curseur donné

Fonction SQL_OPENTHECURSOR%

Ouvre un curseur, et retourne son handle.

Syntaxe	SQL_OPENTHECURSOR%
Valeur retournée	INT(2)

1. Après ouverture, ce curseur peut ensuite être utilisé grâce à :

```
SQL_EXEC SELECT ... USING handle-curseur
SQL_EXEC FETCH ... USING handle-curseur
```

- 2. Un curseur est une ressource interne gérée par la DLL Nat System qui permet de conserver par exemple la position acquise sur une ligne de table pour le prochain appel SQL.
- 3. A l'initialisation du système, un seul curseur est défini : il est appelé DEFAULT_CURSOR.
- 4. En l'absence d'ouverture de curseur, c'est avec DEFAULT_CURSOR que seront systématiquement exécutés les ordres SQL y compris les ordres SELECT et FETCH qui gèrent des positions courantes sur la base de données.
- 5. Un problème survient si un ordre SQL différent de FETCH (par exemple UPDATE ou INSERT) est intercalé dans une séquence de balayage, la position courante sera perdue et le FETCH suivant l'ordre intercalé se terminera en erreur.
- **6.** SQL_OPENTHECURSOR% permet de résoudre ce problème car tous les ordres SELECT FETCH seront alors exécutés sur ce nouveau curseur.
- 7. D'une manière générale, on aura intérêt à ouvrir un nouveau curseur chaque fois que l'on voudra effectuer un parcours SELECT FETCH alors qu'un autre parcours du même type est en cours et non terminé sur le dernier curseur ouvert.
- 8. Les règles suivantes sont appliquées pour affecter l'exécution d'un ordre sur un curseur :
 - a) Tous les ordres sont toujours exécutés sur le curseur précisé.
 - b) Si avec <u>SQL_EXEC</u>, la clause USING n'est pas précisé, alors les ordres sont exécutés sur le curseur DEFAULT_CURSOR.
- 9. Lors de l'ouverture simultanée de plusieurs bases de données, le curseur ouvert par SQL_OPENTHECURSOR% est immédiatement associé à la base courante.
- **10.** Si l'on veut ouvrir un curseur sur une autre base que la base courante, il faut faire un <u>SQL_EXEC_CHANGEDBCNTX</u> :autrebase\$ pour changer de base courante, avant d'exécuter le SQL_OPENTHECURSOR%.

Reportez vous à l'exemple de l'instruction SQL CLOSETHECURSOR.

Catégories fonctionnelles



Voir aussi <u>SQL OPENCURSOR</u>%, <u>SQL CLOSECURSOR</u>, <u>SQL CLOSETHECURSOR</u>, <u>SQL ERROR</u>%, <u>SQL ERRMSG</u>\$

Instruction SQL_CLOSETHECURSOR

Ferme le curseur associé à un handle donné.

Syntaxe	SQL_CLOSETHECURSOR handle_curseur					
Paramètre	handle_curseur	INT(4)	I	handle du curseur à fermer		

SQL_CLOSETHECURSOR ne peut fermer que les curseurs ouverts par SQL OPENTHECURSOR%.

```
; ---- Exemple complet montrant l'utilisation des 2 catégories
; de curseurs (pour clarifier cet exemple, le code pour
; tester les erreurs n'a pas été saisi)
SQL EXEC ....; utilise le curseur par défaut
C1% = SQL OPENCURSOR%; ouvre le curseur C1%
SQL EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut
SQL EXEC SELECT ...; utilise le curseur par défaut
SQL CLOSETHECURSOR C1%; => erreur
C2% = SQL OPENTHECURSOR%; ouvre le curseur C2%
SQL EXEC UPDATE ...; utilise le curseur par défaut
SQL EXEC UPDATE ... USING C1%; utilise le curseur C1%
SQL EXEC SELECT ... USING C2% ; utilise le curseur C2%
SQL EXEC SELECT ... USING C1%; utilise le curseur C1%
SQL CLOSECURSOR ; ferme le curseur C1%
SQL EXEC UPDATE ....; utilise le curseur par défaut
SQL EXEC SELECT .... USING C2%; utilise le curseur C2%
SQL CLOSECURSOR% ; => erreur
SQL CLOSETHECURSOR C2%; ferme le curseur C2%
SQL EXEC SELECT ...; utilise le curseur par défaut
```

Voir aussi <u>SQL_OPENCURSOR%</u>, <u>SQL_CLOSECURSOR</u>, <u>SQL_OPENTHECURSOR%</u>, <u>SQL_ERROR%</u>, SQL_ERRMSG\$



Gestion des images et des binaires en général

NS FUNCTION IMAGEOFF, IMAGEON

Le mode IMAGEON permet de manipuler des objets binaires (de type bitmaps par exemple).

Le mode IMAGEOFF désactive cette fonctionnalité.

Syntaxe	NS_FUNCTION	IMAGEOFF
Symaxe	et NS_FUNCTION IMAGEON	

- 1. IMAGEOFF est le mode actif par défaut.
- 2. La manipulation d'objets binaires s'effectue par l'intermédiaire du segment NCL :

```
SEGMENT SQL_IMAGE
INT REALSIZE(4); Taille d'allocation du buffer
INT LENGTH%(4); Taille réellement lue
; (lors du SELECT)
INT PTR%(4); Adresse du buffer
ENDSEGMENT
```

- 3. La taille maximum autorisée est de 32000 octets. Si vous souhaitez gérer des BLOBs (de grosses images), reportez vous à la section qui décrit leur utilisation (types TYPE_SQL_INSERT_BLOB% et TYPE_SQL_SELECT_BLOB%).
- **4.** Tous les objets binaires ne sont pas forcément des images, et donc n'importe quel binaire peut être stocké.
- 5. Le stockage de binaires n'est pas de type "cross platform".

```
; ---- En ce point, le mode par défaut est IMAGEOFF
SQL EXEC CREATE TABLE T IMAGE (NUMERO NUMBER (8), \
DESCRIPTION VARCHAR2 (80), \
IMAGE LONG RAW)
; ---- Changement de mode
SQL EXEC NS FUNCTION IMAGEON
; ---- Lecture du fichier et transfert dans DATA%
FNAME$ = "C :\WINDOWS\MARQUISE.BMP"
SIZE%=FGETSIZE%(FNAME$); = 25000 dans cet exemple
NEW SIZE%, DATA%,"
FILE%=F OPEN% (1, FNAME$)
F BLOCKREAD FILE%, DATA%, SIZE%, NBREAD%
IF F ERROR%
MESSAGE "ERROR", "Failed to load " & FNAME$ &"!"
F CLOSE FILE%
DISPOSE DATA%
RETURN 1
ENDIF
; ---- Insertion dans la table t image
LOCALIMAGE.REALSIZE% = SIZE%
LOCALIMAGE.LENGTH% = SIZE%
LOCALIMAGE.PTR% = DATA%
SQL EXEC INSERT TO T IMAGE\
VALUES (1, "Une île entre le ciel et l'eau", :LOCALIMAGE)
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE "INSERT IMAGE", \
SQL ERROR% && SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
F CLOSE FILE%
DISPOSE DATA%
RETURN 1
ENDIF
F CLOSE FILE%
DISPOSE DATA%
; ---- Récupération de la bitmap dans la base de données
; On doit allouer une taille plus grande car à priori on
; ne peut pas connaître à l'avance la taille de l'image que l'on va
sélectionné.
LOCALIMAGE.REALSIZE% = 30000
NEW LOCALIMAGE.REALSIZE%, LOCALIMAGE.PTR%,"
SQL EXEC SELECT IMAGE INTO :LOCALIMAGE\
FROM T IMAGE\
WHERE NUMERO = 1
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE "SELECT IMAGE", SQL ERROR% && SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
; ---- Affichage de l'image dans le contrôle bitmap CTRLBMP
; (ici LOCALIMAGE.length% vaut 25000 dans notre cas)
FNAME$="C:\WINDOWS\SOUVENIR.BMP"
FILE%=F CREATE% (1, FNAME$)
F BLOCKWRITE FILE%, \
LOCALIMAGE.PTR%, \
LOCALIMAGE.REALSIZE, \
```

Catégories fonctionnelles



```
LOCALIMAGE.LENGTH%

IF F_ERROR%

MESSAGE"ERROR" ,"Erreur lors de l'écriture" & FNAME$ &"!"

F_CLOSE FILE%

DISPOSE LOCALIMAGE.PTR%

RETURN 1

ENDIF

HBMP%=CREATEBMP%(FNAME$)

CRTL = HBMP%

F_CLOSE_FILE%

DISPOSE LOCALIMAGE.PTR%

ENDIF

DISPOSE LOCALIMAGE.PTR%

ENDIF

DISPOSE LOCALIMAGE.PTR%

; ---- Retour au mode par défaut

SQL_EXEC NS_FUNCTION IMAGEOFF
```

Voir aussi NSDBMS.NCL, <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>, <u>TYPE_SQL_INSERT_BLOB%</u>, TYPE_SQL_SELECT_BLOB%

Récupérer la durée d'exécution d'un ordre SQL

Fonction SQL_GETTIME%

Retourne la durée en millisecondes de la dernière commande SQL exécutée.

Syntaxe	SQL_GETTIME%
Valeur retourné	INT(4)

```
;Exemple
LOCAL HOR8%
HOR8% = SQL_INITMULTIPLE% ("NSw2OR8")

SQL_OPEN "base", ""
MESSAGE "Open a duré", SQL_GETTIME% && "ms"

SQL_EXEC SELECT ...
MESSAGE "le select a duré", SQL_GETTIME% && "ms"
```

Voir aussi <u>SQL_STARTTIMER</u>, <u>SQL_STOPTIMER</u>, <u>SQL_GETTIMER</u>%, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$



Instruction SQL_STARTTIMER

Démarre le chronomètre.

Syntaxe | SQL_STARTTIMER

Reportez-vous à l'exemple de l'instruction <u>SQL_GETTIMER%</u>.

Voir aussi <u>SQL STOPTIMER</u>, <u>SQL GETTIMER</u>%, <u>SQL ERROR</u>%, <u>SQL ERRMSG</u>\$

Instruction SQL_STOPTIMER

Arrête le chronomètre.

Syntaxe | SQL_STOPTIMER

Reportez-vous à l'exemple de l'instruction <u>SQL_GETTIMER%</u>.

Voir aussi <u>SQL_STARTTIMER</u>, <u>SQL_GETTIMER</u>%, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$



Fonction SQL_GETTIMER%

Retourne suivant la valeur de son paramètre le temps SQL, le temps NCL ou le temps global (SQL + NCL) consacré à l'exécution des ordres situés entre l'instruction STARTTIMER et STOPTIMER.

Syntaxe	SQL_GETTIMER% (timertype)						
Paramètre	timertype	INT(2)	I	type du TIMER			
Valeur retournée	INT(4)						

- 1. Timertype peut prendre les 3 valeurs suivantes :
 - a) CONST SQL_TIME
 - b) CONST NCL_TIME
 - c) CONST GLOB_TIME
- 2. Si timertype vaut SQL_TIME retourne le temps SQL uniquement.
- 3. Si timertype vaut NCL_TIME retourne le temps NCL uniquement.
- 4. Si timertype vaut GLOB_TIME retourne le temps SQL + le temps NCL.

```
;Exemple
...

SQL_STARTTIMER

SQL_EXEC SELECT COL1, COL2 INTO :A$, :B$ FROM TABLE1

WHILE SQL_ERROR% = 0

SQL_EXEC FETCH
INSERT AT END A$, B$ TO LBOX
ENDWHILE

SQL_STOPTIMER
INSERT AT END "TEMPS SQL =" & SQL_GETTIMER% (SQL_TIME) TO LBOX
INSERT AT END "TEMPS NCL =" & SQL_GETTIMER% (NCL_TIME) TO LBOX
INSERT AT END "TEMPS TOTAL=" & SQL_GETTIMER% (GLOB_TIME) TO LBOX
...
```

Voir aussi <u>SQL_STARTTIMER</u>, <u>SQL_STOPTIMER</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$

Gérer la trace

Instruction SQL_LOGGINGOFF

Arrête la trace en cours.

```
Syntaxe SQL_LOGGINGOFF
```

```
;Exemple
SQL_LOGGINGON "C:\MATRACE.TRC"

SQL_INIT "NSw2S11"
SQL_OPEN "MABASE", ""

SQL_LOGGINGOFF
```

Voir aussi <u>SQL_LOGGINGON</u>, <u>SQL_ERROR</u>%, <u>SQL_ERRMSG</u>\$



Instruction SQL_LOGGINGON

Démarre la trace automatique de toutes les requêtes exécutées dans une application.

Syntaxe	SQL_LOGGINGON nom-fichier-trace					
Paramètre	nom-fichier- trace	CSTRING	I	nom du fichier dans lequel la trace sera sauvegardée		

- 1. Si on veut tout tracer, cette instruction doit être la première,
- 2. Le fichier sera réinitialisé lors de l'exécution de la fonction s'il existe, créé sinon.
- **3.** La trace se poursuit jusqu'à la rencontre de l'ordre <u>SQL_LOGGINGOFF</u> (ou de la fin d'exécution).

```
;Exemple
SQL_LOGGINGON "C:\MATRACE.TRC"

SQL_INIT "NSw2DB26"
SQL_OPEN "MABASE", ""

SQL_LOGGINGOFF
```

Voir aussi <u>SQL_LOGGINGOFF</u>, <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>

Gestion des erreurs



Mode de gestion non centralisé des erreurs

Fonction SQL_ERROR%

Retourne le code d'erreur de la dernière instruction SQL_ effectuée.

Syntaxe	SQL_ERROR%
Valeur retournée	INT(4)

- 1. SQL_ERROR% respecte la norme SQL, la fonction retourne donc :
 - a) 0 s'il n'y a eu aucune erreur,
 - b) un nombre positif pour toute erreur non fatale (l'instruction a été exécutée, mais émet un Warning),
 - c) un nombre négatif pour toute erreur fatale (l'instruction n'a pu être exécutée).
- 2. Cette fonction est applicable à toutes les fonctions des drivers pour le SGBD.
- 3. Deux types de codes retour sont renvoyés par l'interface :
 - a) Les codes retours SQL spécifiques au SGBD qui sont décrits dans le manuel du fournisseur.
 - b) Les codes retours Nat System spécifiques à l'interface. Ils correspondent aux codes d'erreurs inutilisés par le SGBD hôte. Leur numérotation est signée et elle est de la forme "32XXX".

-32004 "NSSQLE004 ** NO MORE CURSORS AVAILABLE"

4. Une description des erreurs propres à chaque driver se trouve dans les chapitres précédents cette annexe :

```
;Exemple

MOVE "SAMPLE" TO B$

SQL_OPEN B$, ""

IF SQL_ERROR% < 0

MESSAGE "Erreur fatale sur" && B$, SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)

MESSAGE "Danger !", "Application arrêtée"

RETURN

ELSEIF SQL_ERROR% > 0

MESSAGE "Warning sur" && B$, SQL_ERRMSG$(SQL_ERROR%)

ELSE

MESSAGE "OK", "Base" && B$ && "ouverte"

ENDIF
```

Voir aussi <u>SQL_ERRMSG\$</u>, <u>NS_FUNCTION ERRORCOUNT</u>, <u>NS_FUNCTION GETERROR</u>, <u>NS_FUNCTION</u> CALLBACK

Fonction SQL_ERRMSG\$

Retourne le message d'erreur (chaîne de caractères) associé à l'erreur qui s'est produite lors de la dernière instruction SQL effectuée.

Syntaxe	SQL_ERRMSG\$ (code-erreur)					
Paramètre	code_erreur INT(4) I code d'erreur					
Valeur retournée	CSTRING					

- 1. SQL_ERRMSG\$ renvoie le message stocké dans une zone de travail de la DLL lors de l'occurrence de l'erreur et qui a pour code code-erreur.
- 2. Une description des erreurs propre à chaque driver se trouve dans leur documentation associée.

Reportez-vous à l'exemple de l'instruction <u>SQL_ERROR%</u>.

Voir aussi <u>SQL_ERROR</u>%, <u>NS_FUNCTION ERRORCOUNT</u>, <u>NS_FUNCTION GETERROR</u>, <u>NS_FUNCTION</u> CALLBACK



NS_FUNCTION ERRORCOUNT

Récupère le nombre d'erreurs ou de messages d'erreurs rencontrés lors de l'exécution d'une requête. La numérotation des messages commence à 0.

Syntaxe	NS_FUNCTION ERRORCOUNT INTO :nombre-erreurs				
Paramètre	nombre- erreurs	INT(4)	0	nombre d'erreurs ou de messages d'erreurs rencontrés lors de l'exécution d'une requête	

;Exemple
LOCAL NBERROR%
SQL_EXEC NS_FUNCTION ERRORCOUNT INTO :NBERROR%
MESSAGE "NOMBRE D'ERREUR",NBERROR%

Voir aussi NS_FUNCTION GETERROR, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$, NS_FUNCTION CALLBACK

NS_FUNCTION GETERROR

Récupère le numéro d'erreur indiqué par son occurrence. La numérotation des erreurs est comprise entre 0 et la valeur retournée par NS_FUNCTION ERRORCOUNT moins 1.

Syntaxe	NS_FUNCTION GETERROR :index_erreur INTO :numéro_erreur						
Paramètres	index_erreur	INT(4)	I	Index numéro d'erreur	du		
	numéro_erreur	INT(4)	О	Numéro l'erreur	de		

```
;Exemple
LOCAL 1%, ROW_COUNT%, ERROR%

MOVE 0 TO ROW_COUNT%

SQL_EXEC NS_FUNCTION ERRORCOUNT INTO :ROW_COUNT%
;Récupère le nombre d'erreurs dans ROW_COUNT%
IF ROW_COUNT% <> 0
MOVE 0 TO I%
WHILE i% < ROW_COUNT%
SQL_EXEC NS_FUNCTION GETERROR :i% INTO :ERROR%
;Récupère pour chaque erreur son numéro dans ERROR%
MESSAGE "ERROR" && I%, SQL_ERRMSG$(ERROR%)
I% = I% + 1
ENDWHILE
ENDIF
```

Voir aussi NS_FUNCTION ERRORCOUNT, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$, NS_FUNCTION CALLBACK



Mode de gestion centralisé des erreurs

Ce mode de gestion des erreurs permet une gestion plus fine et plus puissante des erreurs, que celle effectuée par <u>SQL ERROR%</u>, <u>SQL ERRMSG\$</u>, <u>NS FUNCTION ERRORCOUNT et NS FUNCTION GETERROR</u>.

NS_FUNCTION CALLBACK

Permet d'implémenter une gestion centralisée des erreurs à un seul endroit dans un applicatif, on n'est plus obligé d'appeler SQL_ERROR% et SQL_ERRMSG\$ après chaque appel à un ordre.

Syntaxe	NS_FUNCTION CALLBACK :handle-fenêtre, :evt-utilisateur					
	handle-fenêtre	INT(4)	I	handle de fenêtre		
Paramètres	evt-utilisateur	INT(4)	I	événement utilisateur (USER0 à USER15)		

- 1. Sous UNIX, handle-fenêtre doit prendre comme valeur le handle Nat System de la fenêtre qui doit recevoir les notifications en cas d'erreur.
- 2. Pour toutes les autres cibles, handle-fenêtre doit être renseigné par la fonction NCL GETCLIENTHWND%(...) laquelle reçoit en entrée le handle Nat System de la fenêtre qui doit recevoir les notifications en cas d'erreur.
- 3. Pour déterminer le traitement, vous devez programmer l'événement utilisateur. Pour obtenir une notification de l'événement dans evt-utilisateur mettre : 0 pour USER0, 1 pour USER1,.... ou 15 pour USER15.
- 4. Pour annuler cet ordre, il suffit de passer un handle de fenêtre égal à zéro.
- 5. Par ailleurs, les erreurs ou les avertissements natifs du moteur sur lequel on se trouve sont retournés dans une structure propre à chaque moteur (reportez vous au fichier NSDBMS.NCL pour le détail de chacune des structures).
- **6.** Le type de message d'erreur est envoyé dans PARAM12%. Le handle de la structure est envoyé dans PARAM34%.



```
; -----
LOCAL USER EVENT%
LOCAL WINDOW HANDLE%
IF CKCALLBACK = CHECKED%
; ---- Active le mode de gestion d'erreur
; centralisée par CALLBACK
IF HDLE CATCHERR% = 0
OPEN CATCHERR, 0, HDLE CATCHERR%; fenêtre où seront
; centralisées les erreurs
ENDIF
MOVE GETCLIENTHWND% (HDLE CATCHERR%) TO WINDOW HANDLE%
MOVE 1 TO USER EVENT%
SQL EXEC NS FUNCTION CALLBACK :WINDOW HANDLE% , :USER EVENT%
MESSAGE "START CALLBACK" && WINDOW_HANDLE% && USER_EVENT%", SQL_ERROR% &&
SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
ELSE
; ---- Désactive le mode de gestion d'erreur
; centralisée par CALLBACK
MOVE 0 TO WINDOW HANDLE%
MOVE 1 TO USER EVENT%
SQL EXEC NS FUNCTION CALLBACK :WINDOW_HANDLE% , :USER_EVENT%
MESSAGE "STOP CALLBACK" && WINDOW HANDLE% && USER EVENT%", SQL ERROR% &&
SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
IF HDLE CATCHERR% <> 0
CLOSE HDLE CATCHERR%
HDLE CATCHERR%=0
ENDIF
ENDIF
; Dans l'événement USER1 de la fenêtre CATCHERR
; ATTENTION ! Nous fournissons ici un exemple pour SYBASE 11. Chaque SGBD
ayant
; chacun sa propre structure interne de gestion d'erreur, un exemple propre
; chaque SGBD est fournit dans leur documentation respective.
; ---- Définitions contenues dans NSDBMS.NCL
; CONST CLIENTMSG 1
; CONST SERVERMSG 2
; SEGMENT DB SYBASE CLIENT STRUCT
; INT SEVERITY(4)
; INT MSGNUMBER (4)
; CHAR MSGSTRING(1024)
; INT MSGSTRINGLEN(4)
; INT OSNUMBER (4)
; CHAR OSSTRING(1024)
; INT OSSTRINGLEN (4)
; ENDSEGMENT
; SEGMENT DB SYBASE SERVER STRUCT
; INT MSGNUMBER (4)
; INT STATE (4)
; INT SEVERITY (4)
; CHAR TEXT (1024)
; INT TEXTLEN(4)
```

```
; CSTRING SVRNAME (131)
; INT SVRNLEN(4)
; CSTRING PROC(131)
; INT PROCLEN(4)
; INT LINE (4)
; INT STATUS (4)
; CSTRING SQLSTATE (7)
; INT SQLSTATELEN (4)
; ENDSEGMENT
LOCAL MESSAGETYPE%, PTR%
MESSAGETYPE% = PARAM1%; Message type CLIENT ou SERVEUR
PTR% = PARAM34%; contient un pointeur sur une structure de type erreur
EVALUATE MESSAGETYPE%
WHERE CLIENTMSG
INSERT AT END "CLIENT" TO LISTBOX
INSERT AT END "" TO LISTBOX
INSERT AT END "SEVERITY " & DB SYBASE CLIENT STRUCT(PTR%).SEVERITY TO
LISTBOX
INSERT AT END "MSGNUMBER" & DB SYBASE CLIENT STRUCT(PTR%).MSGNUMBER TO
IF (DB SYBASE CLIENT STRUCT(PTR%).MSGSTRINGLEN > 0)
INSERT AT END "MSGSTRING " & DB SYBASE CLIENT STRUCT(PTR%).MSGSTRING TO
ENDIF
INSERT AT END "OSNUMBER " & DB SYBASE CLIENT STRUCT(PTR%).OSNUMBER TO
IF (DB SYBASE CLIENT STRUCT (PTR%) .OSSTRINGLEN > 0)
INSERT AT END "OSSTRING " & DB SYBASE CLIENT STRUCT(PTR%).OSSTRING TO
LISTBOX
ENDIF
INSERT AT END "OSSTRINGLEN" & DB SYBASE CLIENT STRUCT(PTR%).OSSTRINGLEN TO
LISTBOX
ENDWHERE
WHERE SERVERMSG
INSERT AT END "SERVER" TO LISTBOX
INSERT AT END "" TO LISTBOX
INSERT AT END "MSGNUMBER" & DB_SYBASE_SERVER_STRUCT(PTR%).MSGNUMBER TO
LISTBOX
INSERT AT END "STATE " & DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).STATE TO LISTBOX
INSERT AT END "SEVERITY " & DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).SEVERITY TO
IF (DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).TEXTLEN > 0)
INSERT AT END "TEXT " & DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).TEXT TO LISTBOX
INSERT AT END "TEXTLEN " & DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).TEXTLEN TO LISTBOX
IF (DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).SVRNLEN > 0)
INSERT AT END "SVRNAME " & DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).SVRNAME TO LISTBOX
INSERT AT END "SVRNLEN " & DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).SVRNLEN TO LISTBOX
IF (DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).PROCLEN > 0)
INSERT AT END "PROC " & DB SYBASE SERVER STRUCT (PTR%).PROC TO LISTBOX
INSERT AT END "PROCLEN " & DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).PROCLEN TO LISTBOX
INSERT AT END "LINE " & DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).LINE TO LISTBOX
INSERT AT END "STATUS " & DB SYBASE SERVER STRUCT(PTR%).STATUS TO LISTBOX
```

Catégories fonctionnelles



IF (DB_SYBASE_SERVER_STRUCT(PTR%).SQLSTATELEN > 0)
INSERT AT END "SQLSTATE " & DB_SYBASE_SERVER_STRUCT(PTR%).SQLSTATE TO
LISTBOX
ENDIF
INSERT AT END "SQLSTATELEN " & DB_SYBASE_SERVER_STRUCT(PTR%).SQLSTATELEN TO
LISTBOX
ENDWHERE
ENDEVALUATE

Voir aussi NSDBMS.NCL, <u>SQL_ERROR%</u>, <u>SQL_ERRMSG\$</u>, <u>NS_FUNCTION_ERRORCOUNT</u>, NS_FUNCTION_GETERROR

Codes d'erreur

Ces codes d'erreur sont internes à la librairie NSnn_SQL.LIB.

Codes	Messages d'erreur	Cause
+100	** NO ROW WAS FOUND OR LAST ROW REACHED	Fin de séquence de recherche effectuée par l'ordre FETCH
-201	** OUT OF MEMORY	Mémoire insuffisante
-202	** FILE NOT FOUND	Fichier non trouvé lors d'un SQL INIT(MULTIPLE%)
-203	** INVALID FILE	Fichier non valide lors d'un SQL INIT(MULTIPLE%)
-204	** INIT ERROR	Erreur d'initialisation lors d'un SQL INIT(MULTIPLE%)
-205	** SQL_INIT WAS ALREADY USED	Appel à <u>SQL_INIT</u> plus d'une fois avec des DLL différentes
-206	** LIBRARY ALREADY LOADED	Librairie déjà chargée lors d'un SQL INIT(MULTIPLE%)
-207	** TOO MANY LIBRARIES OPENED	Le nombre maximum de librairies ouvertes simultanément est atteint
-208	** CAN'T USE SQL_INITMULTIPLE%, USE SQL_INIT	Utilisation de <u>SQL_INITMULTIPLE%</u> en mode single
-209	** CAN'T USE SQL_INIT, USE SQL_INITMULTIPLE%	Utilisation de <u>SQL_INIT</u> en mode multiple
-210	** USE SQL_STOP BEFORE ANOTHER SQL_INIT	Appel à <u>SQL_INIT</u> plus d'une fois avec des DLL différentes
-211	** INVALID HANDLE	Utilisation d'un handle invalide
-212	** LIBRARY NOT LOADED	Utilisation d'une fonction SQL avant un SQL_INIT(MULTIPLE%)
-213	** STOP_DATABASE ERROR. LIBRARY MAY NOT BE UNLOADED	Appel à SQL STOP avant SQL_INIT
-214	** PATH NOT FOUND	Chemin de recherche de la librairie introuvable (lors d'un init)
-215	** TOO MANY OPENED FILES	Trop de fichiers ouverts en même temps (lors d'un <u>SQL_LOGGINGON</u>)
-216	** CAN'T ACCESS FILE	Fichier inaccessible (par exemple, tentative d'écriture d'un log sur un fichier protégé)

Catégories fonctionnelles



0.4=	** IN N / A L ID EU E N / A L A	
-217	** INVALID FILE NAME	Nom de fichier invalide
-218	** NOT A DOS DISK	Tentative d'accès à un disque non DOS
-219	** GENERAL OPEN FAILURE	Echec d'ouverture de fichier
-220	** DISK FULL	Disque plein lors d'une tentative d'écriture dans le fichier log
-221	** DRIVE IS LOCKED	Disque inaccessible en écriture
-222	** SHARING VIOLATION	Tentative d'accès concurrent à un fichier
-223	** SHARING BUFFER EXCEEDED	Buffer plein
-224	** WARNING : PROBLEM DURING MODULE LIBERATION	Libération de module impossible (lors d'un <u>SQL_STOP</u>)
-225	** INVALID PARAMETER	Paramètre invalide
-226	** ALREADY LOGGING	Le mode trace est déjà actif
-227	** PARAMETER SIZE GREATER THAN 65535, NOT SUPPORTED IN THIS VERSION	La taille spécifiée pour une variable hôte est trop grande

Gestion avancée des requêtes SQL

NS FUNCTION GIVECOM

Récupère dans le segment COM_AREA les caractéristiques d'une table dont les composants sont inconnus lors de la sélection.

Cette fonction est particulièrement utile dans le traitement de requêtes dynamiques et permet de s'affranchir de la définition des variables hôtes et de la commande FETCH.

Syntaxe	NS_FUNCTION GIVECOM INTO :caractéristiques-table							
Paramètre	caractéristiques- table	INT(4)		pointeur sur le segment COM_AREA qui permet de récupérer les caractéristiques de la requête				

1. Le segment COM_AREA (défini dans le fichier SQL_COM.NCL) est composé de différents champs dont deux pointeurs (HOST_PTR et SQL_PTR). Ces deux pointeurs peuvent être récupérés pour parcourir les tableaux contenant les variables NCL (le pointeur HOST_PTR) et les variables SQL (le pointeur SQL_PTR) concernées par l'ordre devant être exécuté.

```
; Définition de la structure de communication (GIVECOM
; INTO:)
SEGMENT COM AREA
int reserved(4) ; réservé
int transaction(2); réservé
int statement(2); réservé
int host ptr(4) ;pointeur vers un segment de type NCLELEMENT ; (définissant
les variables hôtes NCL)
int sql ptr(4) ;pointeur vers un segment de type
; SQLELEMENT
   ; (définissant les colonnes des tables
; de la requête)
int com_ptr(4) ;réservé
int num_stat(2) ; type de requête
   ; 1 -> SELECT
    ; 2 -> UPDATE
    ; 3 -> DELETE
    ; 4 -> INSERT
    ; 5 -> Autres types de requêtes
int num col(2); nombre de colonnes
int num col compute(2) ; nombre de colonnes COMPUTE
int len buf stat(2); taille du buf stat ci-dessous
int buf_stat(4) ; pointeur sur un buffer contenant
;l'instruction FETCH INTO [ :,] suivie d'autant de « :, » ;que de variables
à parcourir dans le cas d'un SELECT.
int inited(2) ;TRUE si tout est OK, FALSE sinon. A
;toujours s'il est à TRUE
ENDSEGMENT
```



- 2. La bibliothèque de fonctions SQL_COM.NCL, fournit un ensemble de fonctions nécessaires à l'exploitation de la fonction NS_FUNCTION GIVECOM INTO :
 - a) = la structure de communication,
 - b) = les fonctions qui retournent la nature de la commande à exécuter,
 - c) = l'ensemble des fonctions qui permettent de récupérer les pointeurs,
 - d) = les types, les tailles et les noms des colonnes concernées par la sélection.
- **3.** Lorsque la nature de la commande a été identifiée (utilisation des fonctions SQL_GET_STATEMENT% et SQL_GET_STATEMENT\$) comme une clause SELECT, la commande <u>SQL_EXEC_LONGSTR</u> peut alors exécuter la requête remplissant la zone réceptrice d'où peuvent être extrait les résultats, avec les fonctions de la librairie NCL.
- 4. La liste des fonctions contenues dans la bibliothèque NCL est la suivante :

4. La liste des fonctions contenues dans la bibliothèque NCL est la suivante .								
Nom de la fonction	Des	cription						
	Récupère un pointeur s COM_NCLELEMENT (des réceptrices NCL).	ur un tableau de variables définition des variables						
SQL_GET_HOSTPTR%	Variable	COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA						
	Valeur retournée	INT(4)						
	Récupère un pointeur sur un tableau de variables COM_SQLELEMENT.							
SQL_GET_SQLPTR%	Variable	COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA						
	Valeur retournée	INT(4)						
	Récupère le type de cor (valeur entière) à partir segment COM_AREA.	mmande qui a été exécuté du buffer num_stat du						
SQL_GET_STATEMENT%	Variable	COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA						
	Valeur retournée	INT(2)						

SQL_GET_STATEMENT\$	Récupère le type de commande qui a été exécuté (valeur alpha) à partir du buffer num_stat du segment COM_AREA et le convertit en valeur CSTRING. Les valeurs de num_stat sont les suivantes : 1 pour SELECT 2 pour UPDATE 3 pour DELETE 4 pour INSERT 0 pour tout autre type de requête					
	Variable	STATEMENT% NT(4) Fonction SQL_GET_STATEMENT%				
	Valeur retournée	CSTRING				
	Récupère le nombre de colonnes renvoyées par le STATEMENT.					
SQL_GET_NBCOL%	Variable	COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA				
	Valeur retournée	INT(2)				
	Récupère la taille du buffer qui contient le FETCH.					
SQL_GET_LENGTHFETCH%	Variable	COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA				
	Valeur retournée	INT(4)				



	Récupère le	e pointeur du l	ouffer qui contient le		
	FETCH.				
SQL_GET_FETCHPTR%	Variable Valeur retournée Récupère le pointeur du du tableau Valeur retournée Récupère le type de la tableau des variables l' Valeur retournée Récupère le type de la tableau des variables l' Valeur retournée Récupère le type de la tableau des variables l' Valeur retournée Récupère le type de la tableau des variables l' Valeur l'YPE% INT(4) Fonction SQL_GET		COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA		
	Valeur reto	ournée	INT(4)		
			contient la donnée pour s variables NCL.		
SQL_GET_HOSTCOLUMNPTR%	Veriables		COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA		
	variables		COLUMN% INT(2) Ordre de la variable NCL		
	Valeur reto	ournée	INT(4)		
	Récupère le type de la donnée pour un élément du tableau des variables NCL (valeur entière).				
SQL_GET_HOSTCOLUMNTYPE%	Verichles		COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA		
	variables		COLUMN% INT(2) Ordre de la variable NCL		
	Valeur reto	ournée	INT(2)		
	Récupère le type de la donnée pour un élément du tableau des variables NCL (valeur alpha).				
SQL_GET_HOSTCOLUMNTYPE\$	Variable	INT(4) Fonction	OSTCOLUMNLENGTH%		
		CSTRING(80)		

	Récupère la taille de la donnée pour un élément du tableau des variables NCL.					
SQL_GET_HOSTCOLUMNLENGTH%	Variables	COM_BUFFER% INT(4) Fonction SQL_GET_HOSTCOLUMNLENGTH%				
		COLUMN% INT(2) Ordre de la variable NCL				
	Valeur retournée					
	Récupère le nom de la colonne du tableau des colonnes SQL.					
SQL_GET_SQLCOLUMNNAME\$	Variables		COM_BUFFER% INT(4) Pointeur sur COM_AREA			
			COLUMN% INT(2) Ordre de la variable NCL			
	Valeur reto	ournée	CSTRING(64)			

Nat System vous informe que les cinq fonctions suivantes ne sont guère utiles avec la NS_FUNCTION GIVECOM. Cependant, nous les laissons dans la documentation pour compatibilité avec les anciennes versions de la documentation.

Nom de la fonction	Description	Exemple
SQL_GET_SQLCOLUMNTYPE%	Récupère le type SGBD de la colonne du tableau des colonnes SQL.	FUNCTION SQL_GET_SQLCOLUMNTYPE% \ (INT COM_BUFFER%(4),INT COLUMN%(2))\ RETURN INT(2)



SQL_GET_SQLCOLUMNLENGTH%	Récupère la taille SGBD de la colonne du tableau des colonnes SQL.	FUNCTION SQL_GET_SQLCOLUMNLENGTH% \ (INT COM_BUFFER%(4),INT COLUMN%(2))\ RETURN INT(4)
SQL_GET_SQLCOLUMNSERVICE%	Récupère la taille SGBD de la colonne du tableau des colonnes SQL. Récupère le service SGBD de la colonne du tableau des colonnes SQL (valeur entière). Récupère le numéro de la colonne en rapport avec compute.	FUNCTION SQL_GET_SQLCOLUMNSERVICE% \ (INT COM_BUFFER%(4),INT COLUMN%(2)) \ RETURN INT(2)
SQL_GET_SQLCOLUMNREF%	de la colonne en rapport avec	FUNCTION SQL_GET_SQLCOLUMNREF% \ (INT COM_BUFFER%(4),INT COLUMN%(2)) \ RETURN INT(2)
SQL_GET_SQLCOLUMNSERVICE\$		FUNCTION SQL_GET_SQLCOLUMNSERVICE\$ \ (INT service%(2)) \ RETURN CSTRING(80)

```
;Exemple
LOCAL COM AREA RET%, TOTAL COL%, I%, NCL PTR%, BUFFER PTR%
LOCAL COMPUTE% , HEADER$, A$
MOVE "SELECT * FROM EMP" TO A$
SQL EXECSTR A$
MOVE 0 TO COM AREA RET%
WHILE SQL ERROR% = 0
SQL EXEC NS FUNCTION GIVECOM INTO : COM AREA RET%
IF COM AREA RET% = 0
INSERT AT END SQL GET STATEMENT$ (SQL GET STATEMENT% (COM AREA RET%) ) TO \
LISTBOX1
 ; récupération de la chaîne de la commande
UPDATE LISTBOX1
 IF SQL GET STATEMENT% (COM AREA RET%) <> 1
 ; la valeur de la commande est différente de SELECT
 RETURN 1
 ENDIF
MOVE SQL_GET_HOSTPTR% (COM_AREA_RET%) TO NCL_PTR%
```

```
; récupération du pointeur sur le tableau de variables NCL
MOVE SQL GET NBCOL% (COM AREA RET%) + SQL GET NBCOMPUTE% (COM AREA RET%) \
TO TOTAL COL%
; récupère le nombre de colonnes + le nombre de colonnes de
; type COMPUTE
IF SQL GET LENGTHFETCH% (COM AREA RET%) <> 0
 ; si la taille du buffer Fetch est <> 0
 i% = SQL GET FETCHPTR% (COM AREA RET%)
 MOV i% , @A$ , 255
INSERT AT END A$ TO LISTBOX1
 SQL EXEC LONGSTR SQL GET FETCHPTR% (COM AREA RET%) , NCL PTR%, -1
 ; retrieve the pointer to the Fetch buffer + execute
ELSE
 BREAK
ENDIF
WHILE SQL ERROR% = 0
 MOVE 0 TO 1%
 WHILE I% < TOTAL COL%
 MOVE SQL GET HOSTCOLUMNPTR% (COM AREA RET% ,i% ) TO BUFFER PTR%
  ; récupération d'un pointeur qui contient une var NCL
  IF BUFFER PTR% = 0
   MOVE I% + 1 TO I%
   CONTINUE
  ENDIF
  MOVE " " to HEADER$
  IF SQL GET SQLCOLUMNSERVICE% (COM AREA RET%, i%) <> 1
  ; si le service n'est pas une colonne
   MOVE I% + 1 TO I%
   CONTINUE
  ENDIF
  EVALUATE SQL GET HOSTCOLUMNTYPE% (COM AREA RET% , i% )
  ; évaluation du type de la colonne
  ; CONST TYPE SQL INT% 0
  ; CONST TYPE SQL STRING% 1
   ; CONST TYPE SQL CSTRING% 2
   ; CONST TYPE SQL NUM% 3
   ; CONST TYPE SQL INSERT BLOB% 13
  WHERE 0 ; integer
   ; récupération de la taille de la donnée
  EVALUATE SQL GET HOSTCOLUMNLENGTH% (COM AREA RET% ,i%)
   WHERE 1 ; 1-byte integer
   ; récupère le nom de la colonne
     INSERT AT END HEADER$ && \
            SQL GET SQLCOLUMNNAME$ (COM AREA RET%, I%) && ":" &&\
       ASC% (COM INT1 (BUFFER PTR%).i1) TO LISTBOX1
   ENDWHERE
   WHERE 2 ; c'est un entier de 2
    ; récupère le nom de la colonne
    INSERT AT END HEADER$ && \
        SQL GET SQLCOLUMNNAME$ (COM AREA RET% ,i% ) &&\
       ":" && COM INT2(BUFFER_PTR%).i2 TO LISTBOX1
    ENDWHERE
    WHERE 4 ; c'est un entier de 4
    INSERT AT END HEADER$ && \
        SQL GET SQLCOLUMNNAME$ (COM AREA RET% , i% ) &&\
        ":" && COM INT4(BUFFER PTR%).i4 TO LISTBOX1
```



```
ENDWHERE
   ENDEVALUATE
   ENDWHERE
   WHERE 2 ; c'est une chaîne C
   INSERT AT END HEADER$ && \
    SQL GET SQLCOLUMNNAME$ (COM AREA RET%, I%) &&\
    ":" && COM STRING(BUFFER PTR%).CS TO LISTBOX1
   ENDWHERE
   WHERE 3 ; c'est un réel
   EVALUATE SQL GET HOSTCOLUMNLENGTH% (COM AREA RET%, \ 1%)
    ; récupère la taille de la colonne WHERE 4 ;
    ; récupère le nom de la colonne et la valeur
    ; et la valeur du réel de taille 4
   INSERT AT END HEADER$ && \
       SQL GET SQLCOLUMNNAME$ (COM AREA RET%, I%) &&\
 ":" && COM FLOAT4 (BUFFER PTR%).f4 TO LISTBOX1
   ENDWHERE
   WHERE 8 ;
; récupère le nom de la colonne et la valeur
    ; du réel de 8
    INSERT AT END HEADER$ && \
        SQL GET SQLCOLUMNNAME$ (COM AREA RET%, I%) &&\
        ":" && COM FLOAT8(BUFFER_PTR%).f8 TO LISTBOX1
     ENDWHERE
    ENDEVALUATE
   ENDWHERE
   ELSE
    ; récupère le type de la colonne NCL
    INSERT AT END "NCLType" && "INVALID" && \
   SQL GET HOSTCOLUMNTYPE% (COM AREA RET%, i%) TO \ LISTBOX1
   ; retrouve le type de colonne NCL
  ENDEVALUATE
  MOVE I% + 1 to I%
 ENDWHILE
 SQL EXEC LONGSTR SQL GET FETCHPTR% (COM AREA RET%), NCL PTR%, -1
 ; exécution du fetch à partir du pointeur sur le buffer Fetch
 ENDWHILE
UPDATE LISTBOX1
IF SQL_ERROR% = 100
 INSERT AT END "END OF FETCH" TO LISTBOX1
 INSERT AT END "" TO LISTBOX1
ENDIF
IF SQL ERROR% <> 100
 IF SQL ERROR% > 0
  MESSAGE "WARNING" && SQL ERROR% , SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
 ENDIF
 IF SQL ERROR% < 0
  IF SQL ERROR% = -32085; No more results to fetch
   INSERT AT END "END OF RESULT" TO LISTBOX1
   MESSAGE "ERROR" &&SQL ERROR% , SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
  ENDIF
 ENDIF
ENDIF
ENDWHILE
```

Voir aussi SQL_EXEC_LONGSTR

NS_FUNCTION ROWCOUNT

Récupère le nombre d'enregistrements affectés par une requête DELETE, UPDATE ou le nombre de FETCH effectué suite à un SELECT..

Syntaxe	NS_FUNCTION ROW	COUNTI	NTO	:nb-enregistrements	
Paramètre	nb- enregistrements	INT(4)	0	nombre d'enregistrements affectés pune requête	par

```
;Exemple 1
LOCAL ROWCOUNT%
SQL EXEC DELETE FROM TABPRODUIT WHERE NOPROD >= 30 AND NOPROD < 40
SQL EXEC NS FUNCTION ROWCOUNT INTO :ROWCOUNT%
; Si 10 enregistrements correspondent à ce filtre et donc 10
; enregistrement sont effacés, alors ROWCOUNT% contiendra 10.
; Si aucun enregistrement ne correspond à ce filtre alors ROWCOUNT% vaudra
0.
;Exemple 2
local var1%
local test$
LOCAL ROWCOUNT%
SQL EXEC SELECT NUM, COL1 FROM BASE
IF SQL ERROR% <> 0
MESSAGE "Erreur ", SQL ERRMSG$ (SQL ERROR%)
ENDIF
WHILE SQL ERROR% = 0
 SQL EXEC FETCH INTO: var1%,:test$
IF SQL ERROR% <> 0
 BREAK
ENDIF
INSERT AT END "Var1"&&var1%&& "test"&&test$ TO LISTBOX1
ENDWHILE
SQL EXEC NS FUNCTION ROWCOUNT INTO :ROWCOUNT%
Message "Number of occurences = ", ROWCOUNT%
```

Voir aussi NS_FUNCTION ANSION, NS_FUNCTION ANSIOFF, SQL_ERROR%, SQL_ERRMSG\$



NS_FUNCTION STATEMENT

Récupère la phrase exacte de la requête envoyée au moteur SQL. Le SELECT est tracé sans la clause INTO, même si elle est précisée.

Syntaxe NS_FUNCTION STATEMENT INTO :chaîne-requête								
	Paramètre	chaîne- requête	CSTRING	0	phrase de la requête envoyée au moteur SQL			

Pour récupérer la totalité de la chaîne, il faut allouer dynamiquement la variable réceptrice.

```
; ---- Exemple avec Sybase Système dans le mode curseur 3
LOCAL VALUES$, PHRASE$

MOVE "BONJOUR" TO VALUES$

SQL_EXEC SELECT COL1 FROM TABLE WHERE COL2=:VALUES$

SQL_EXEC NS_FUNCTION STATEMENT INTO :PHRASE$

MESSAGE "La commande exacte est :", PHRASE$

PHRASE$ = SELECT COL1 FROM TABLE WHERE COL2='BONJOUR'
```

Commandes RECORD, REEXECUTE

La commande RECORD enregistre un ordre SQL en vue de sa réutilisation grâce à la commande REEXECUTE. Lors de l'appel de REEXECUTE, vous passez uniquement de nouvelles valeurs comme paramètres.

	RECORD ordre	-SQL		
Syntaxe	et			
	REEXECUTE			
Paramètre	ordre-SQL	CSTRING	Is	équence SQL à enregistrer

- 1. Les paramètres de la séquence SQL doivent rester accessibles lors de l'exécution de la commande SQL EXEC REEXECUTE.
- 2. Après un RECORD, tout ordre SQL autre que REEXECUTE annule le RECORD en cours.
- 3. Cette technique permet d'allier la souplesse du SQL dynamique à la rapidité d'exécution du SQL statique. En effet, un ordre SQL dynamique est utilisé lors de l'exécution de la commande RECORD, et lors de l'exécution de la commande REEXECUTE l'analyse de la requête au niveau du moteur a déjà été effectuée et seule une affectation des valeurs dans les variables hôtes est réalisée.
- 4. Ces deux ordres fonctionnent avec tous les ordres SQL ayant des paramètres et ceci même avec des curseurs.

```
;Exemple
LOCAL CODE%
LOCAL NOM$ (25)
SQL EXEC CREATE TABLE EMP(EMPNO INTEGER, ENAME CHAR(25))
CODE = 1
NOM$ = "NOM1"
SQL EXEC RECORD INSERT INTO EMP VALUES (:CODE%,:NOM$)
FOR I= 2 TO 100
CODE = I
NOM$ = "NOM" & I
SQL EXEC REEXECUTE
ENDFOR
; ---- La table EMP contient maintenant
; ( 1, "NOM1")
; ( 2, "NOM2")
; ( 3, "NOM3")
; ( 99, "NOM99")
; (100, "NOM100")
```



TABLEAU RECAPITULATIF POUR TOUS LES MOTEURS

Légende :

- X : implémenté sur le driver considéré
- gras -> mode par défaut

- gras -> mode par deraut										
API	Oracle	RDB	Sybase	ODBC	DB2	Informix	MySQL	PostGre		
ANSIOFF / ANSION	Х	Х	Х	Х	Х					
IMAGEOFF / IMAGEON	Х	Х	Х	Х	Х					
TRIMCHAROFF / TRIMCHARON	Х	Х	Х	Х	Х			Х		
GIVECOM INTO :segment_handle	Х	Х	Х	Х	Х			X		
ROWCOUNT INTO :nb_record	Х	Х	X	Х	Х			X		
STATEMENT INTO :requete_sql	Х	Х	X	Х	Х					
CHANGEDBCNTX :logicaldbname	Х	Х	Х	Х	Х			X		
CALLBACK :window_handle, :user_event	Х	Х	Х	Х	Х					
ERRORCOUNT INTO :nb_error	Х	Х	Х	Х	Х			Х		
GETERROR :index_error INTO :no_error	Х	Х	Х	Х	Х			x		
KILLQUERY	Х		Х							
SETBUFFERSIZE :buffer_size	Х		Х					X		
DESCRIBEOFF / DESCRIBEON	Х									
GETDBNAME INTO :logicaldbname	Х							X		
SETCURSORTYPE :cursortype		Х								
ASYNCOFF / ASYNCON										
DATAREADY INTO :dataReady										
QUOTEOFF / QUOTEON			X	X	Х					
GETCURRENTDBCNTX INTO :logicaldbname			X	X	X					
GETDBNAME INTO :physicaldbname			Х	Х	Х			X		
CHARTOHEXAOFF / CHARTOHEXAON			Х	Х	Х					
SETCURSORMODE :mode			X	Х	Х					

CHANGEOPTION :parametre, :option		Х	Х	Х		
GETTABLE :typobject, :ownername			Х	Х		
GETTABLEINFO :objecttype,:ownername,:tablename			Х	Х		
GETCOLUMN :objectname,:ownername,:refname			Х	Х		
GETINDEXCOLUMN :objectname,:ownername			Х	Х		
GETPRIMARYKEY :objectname,:ownername			Х	Х		
GETPROCEDURE			Х	Х		
GETPROCEDURECOLUMN :objectname,:ownername,:refname			Х	Х		
GETTYPEINFO :typsql%			Х	Х		
AUTOCOMMITOFF / AUTOCOMMITON			Х	Х		
RPCRETCODEOFF / RPCRETCODEON			Х	Х		
GETINFO :optionname,:status			X	Х		

INDEX

A	NS_FUNCTION GIVECOM (API
ANSIOFF (API commune à tous les	commune à tous les drivers) 60
drivers) 22	NS_FUNCTION IMAGEOFF (API
ANSION (API commune à tous les	commune à tous les drivers) 39
drivers) 22	NS_FUNCTION IMAGEON (API
AT (API commune à tous les drivers) 9	commune à tous les drivers) 39
C	NS_FUNCTION ROWCOUNT (API
CALLBACK (API commune à tous les drivers) 54	commune à tous les drivers) 68 NS_FUNCTION STATEMENT (API
CHANGEDBCNTX (API commune à	commune à tous les drivers) 69
tous les drivers) 10	NS_FUNCTION TRIMCHAROFF (API
Codes d'erreur 58	commune à tous les drivers) 23
E	NS_FUNCTION TRIMCHARON (API
Erreurs 58	commune à tous les drivers) 23
ERRORCOUNT (API commune à tous	R
les drivers) 51	RECORD (API commune à tous les drivers) 70
G	REEXECUTE (API commune à tous
Gestion des curseurs 32	les drivers) 70
GETERROR (API commune à tous les drivers) 52	ROWCOUNT (API commune à tous les drivers) 68
GIVECOM (API commune à tous les drivers) 60	S
GLOB_TIME 45	SQL_CLOSE (API commune à tous les
_ I	drivers) 8
IMAGEOFF (API commune à tous les	SQL_CLOSECURSOR (API commune
drivers) 39	à tous les drivers) 35
IMAGEON (API commune à tous les	SQL_CLOSETHECURSOR (API
drivers) 39	commune à tous les drivers) 38
N	SQL_ERRMSG\$ (API commune à tous
NCL TIME 45	les drivers) 50
NS_FUNCTION ANSIOFF (API commune à tous les drivers) 22	SQL_ERROR% (API commune à tous les drivers) 49
NS FUNCTION ANSION (API	SQL_EXEC (API commune à tous les
commune à tous les drivers) 22	drivers) 24
NS_FUNCTION CALLBACK (API	SQL_EXEC_LONGSTR (API
commune à tous les drivers) 54	commune à tous les drivers) 30
NS_FUNCTION CHANGEDBCNTX	SQL_EXECSTR (API commune à tous
(API commune à tous les drivers) 10	les drivers) 28
NS_FUNCTION ERRORCOUNT (API	SQL_GETNAME\$ (DBMS) 17
commune à tous les drivers) 51	SQL_GETTIME% (DBMS) 42
NS_FUNCTION GETERROR (API	SQL_GETTIMER% (DBMS) 45
commune à tous les drivers) 52	SQL_GETUSED% (DBMS) 18

Index

SQL INIT (API commune à tous les drivers) 15 SQL_INITMULTIPLE% (DBMS) 11 SQL_LOGGINGOFF (DBMS) 46 SQL_LOGGINGON (DBMS) 47 SQL OPEN (API commune à tous les drivers) 7 SQL OPENCURSOR% (API commune à tous les drivers) 33 (API SQL OPENTHECURSOR% commune à tous les drivers) 36 SQL_PRODUCT\$ (DBMS) 19 SQL_STARTTIMER (DBMS) 43 SQL_STOP (API commune à tous les drivers) 16

SQL_STOPALL (DBMS) 13
SQL_STOPMULTIPLE (DBMS) 14
SQL_STOPTIMER (DBMS) 44
SQL_TIME 45
SQL_USE (DBMS) 20
SQL_VERSION\$ (DBMS) 21
STATEMENT (API commune à tous les drivers) 69
T
TRIMCHAROFF (API commune à tous les drivers) 23
TRIMCHARON (API commune à tous les drivers) 23