HLC

PRÁCTICA 3: TRABAJO CON CLAVES SSH

PRÁCTICA 3

SSH

- SSH nos permite la **conexión remota** a una máquina Linux.
- Al realizar la conexión indicamos el **usuario** de la máquina remota y su **contraseña**.
- Existe otra manera de autentificarnos en la conexión SSH: Autentificación usando claves ssh.
- Las **claves SSH** (una clave **pública** y otra **privada**) permiten a un usuario acceder por SSH sin que sea necesario introducir la contraseña.

ENTORNO DE TRABAJO

- nodo1: Actuará de cliente, desde donde nos vamos a conectar. Tiene la dirección IP 10.0.0.10 y hemos creado un usuario que hemos llamado usuario1.
- nodo2: Actuará como servidor ssh, es la máquina a la que nos vamos a conectar. Tiene la dirección IP 10.0.0.11 y hemos creado un usuario que hemos llamado usuario2.

Por lo tanto nos vamos a conectar desde la máquina **nodo1** con el usuario **usuario1** a la máquina **nodo2** con el **usuario2**.

CREACIÓN DE LAS CLAVES SSH EN EL CLIENTE (I)

■ En la máquina cliente **nodo1**, el **usuario1** va a crear sus claves ssh (una pública y una privada). Para ello usamos el comando:

ssh-keygen

Tenemos que dar la siguiente información:

- La ubicación y el nombre de las claves: Las claves la vamos a guardar en el directorio ~/.ssh. Podemos poner el nombre que queramos, pero vamos a dejar el nombre por defecto:
 - ► id_rsa: Clave privada.
 - ► id_rsa.pub: Clave pública.
- Frase de paso (passphrase): Es la contraseña de vuestra clave privada. Al utilizar la clave privada se os pedirá la frase de paso.

CREACIÓN DE LAS CLAVES SSH EN EL CLIENTE (II)

```
usuario1@nodo1:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa kev pair.
Enter file in which to save the key (/home/usuario1/.ssh/id rsa):
Created directory '/home/usuario1/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/usuario1/.ssh/id rsa
Your public key has been saved in /home/usuario1/.ssh/id rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:FfvzzFgODXZi+sFeLei+1ILURDTmzHwt8khSUvj+TjY usuario1@nodo1
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
         . =0
         .X.o.
         ..X.o .
        * . = 0 .
        5.00.0
        . 0*0*.
         .+*@E .
         .+0*+0
         0*0.
  ---[SHA256]----+
```

CREACIÓN DE LAS CLAVES SSH EN EL CLIENTE (III)

```
usuario1@nodo1:~$ ls -al .ssh
total 16
drwx----- 2 usuario1 usuario1 4096 Jan 24 16:04 .
drwxr-xr-x 3 usuario1 usuario1 4096 Jan 24 16:02 ..
-rw----- 1 usuario1 usuario1 2655 Jan 24 16:04 id_rsa
-rw-r--r-- 1 usuario1 usuario1 568 Jan 24 16:04 id_rsa.pub
...
```

- id_rsa es la clave privada del usuario adecuadamente protegida (permisos o600). No la pierdas, esta clave te identifica. ¡Guárdala bien!.
- id_rsa.pub es la clave pública del usuario.

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR SSH (I)

- Para que desde el **nodo1** (cliente) el **usuario1** pueda conectarse por ssh con el **usuario2** del **nodo2** (servidor), es necesario que el **usuario1** copie su **clave pública** en un fichero del **usuario2** en el **nodo2**.
- El usuario1 copia su clave pública en el fichero ~/.ssh/authorized_keys del home del usuario2 en el nodo2.
- Para realizar la copia usamos el comando **ssh-copy-id**:

```
usuario1@nodo1:~$ ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub usuario2@10.0.0.11 ... usuario2@10.0.0.11's password:

Number of key(s) added: 1 ...
```

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR SSH (II)

■ Podemos comprobar que en el **nodo2** se ha creado el fichero ~/.ssh/authorized_keys en el home del usuario2.

```
usuario2@nodo2:~$ ls -al .ssh
total 12
drwx----- 2 usuario2 usuario2 4096 Jan 24 16:26 .
drwxr-xr-x 3 usuario2 usuario2 4096 Jan 24 16:26 .
-rw----- 1 usuario2 usuario2 568 Jan 24 16:26 authorized_keys
```

■ Nota: Podríamos copiar el contenido de la clave pública del cliente al servidor de forma manual, sin utilizar el comando ssh-copy-id. Simplemente tendríamos que copiar en el portapapeles el contenido del fichero id_rsa.pub en el cliente y pegarlo en el fichero .ssh/authorized_keys del servidor.


ACCEDIENDO POR SSH SIN CONTRASEÑA

- Ahora desde el cliente (nodo1) podremos acceder desde el usuario1 (utilizando su clave privada) al usuario2 del servidor (nodo2) sin necesidad de introducir la contraseña de ese usuario.
- Se nos pedirá la frase de paso de la clave privada:

```
usuario1@nodo1:~$ ssh usuario2@10.0.0.11
Enter passphrase for key '/home/usuario1/.ssh/id_rsa':
...
usuario2@nodo2:~$
```

ACCEDIENDO POR SSH SIN CONTRASEÑA DESDE GNOME

■ Si accedemos desde Gnome, la primera vez aparecerá una ventana donde se nos pedirá la frase de paso. Se guarda y no vuelve a pedirla en esta sesión.



PRÁCTICA 2

¿QUÉ TIENES QUE HACER?

Configura el acceso ssh a una máquina proxmox utilizando claves ssh para que no te pida la contraseña. La clave privada generada debe tener frase de paso.

- 1. Crea una nueva máquina virtual en Proxmox con el sistema operativo Linux. O utiliza una que ya tengas instalada.
- 2. En tu ordenador, crea las claves SSH de tu usuario.
- 3. Copia la clave pública de tu usuario a la máquina virtual (a un usuario de la máquina virtual).
- 4. Prueba a acceder por SSH a la máquina virtual y comprueba que no tienes que introducir la contraseña (sólo tienes que meter la frase de paso).

¿QUÉ TIENES QUE ENTREGAR?

- Una captura de pantalla con el contenido del directorio .ssh del usuario en tu ordenador.
- 2. Una captura de pantalla con el contenido del fichero .ssh/authorized_keys en el usuario de la máquina virtual.
- 3. una captura de pantalla con el acceso por ssh sin que te pidan la contraseña.
- 4. Enseña al profesor el acceso SSH sin que te pida la contraseña.