Práctica 1

- Utilizando Virtualbox, crear una máquina virtual (de 64 bits), con las siguientes características
  - no EFI
  - red: con una interfaz de red conectada al NAT de virtualbox (**tipo intel**)
  - espacio disco: (aproximadamente) 60 Gb (asignado dinámicamente)
  - memoria: 3 ó 4 Gb

Práctica 1

- Instalar en ella los siguientes sistemas operativos: Solaris 11, OpenBSD 7.6 y Devuan Linux 5.0
- El sistema de particionado del disco será MBR. .
- Se utilizarán (approximadamente) 25 Gb para Solaris, 16 Gb para OpenBSD y 16 Gb para Devuan Linux.
- Todos los operativos se instalarán en una particion primaria.
- Debe quedar algo (1Gb o menos) de espacio libre en el disco

Práctica 1

- El nombre de la máquina en todos los S.O. será `aso1.nowhere.org`
- Todos los sistemas operativos se creará un usuario durante la instalación. El nombre del usuario será *usuario* y el password user25
- El password de root será t00r25 (hay que ponerle password al root, aunque **posteriormente** deshabilitemos su login directo)
- Todos los sistemas operativos se instalarán en INGLES y el teclado debe estar correctamente configurado (para teclado español, salvo que la máquina tenga otro tipo de teclado).
- No se instalará de momento software adicional al que suministra el sistema de instalación. en el caso de devuan, que da la opción de elegir un entorno de escritorio, escogeremos el *mate*

Práctica 1: OpenBSD y linux

- OpenBSD 7.2
  - El `disklabel` de OpenBSD contendrá la particion raíz (a) (≈13 Gb), *swap* (b) (≈2Gb) y particion separada para `/home` (≈ 1Gb).
- Devuan Linux
  - Se instalará todo en una **ÚNICA partición primaria** (≈ 16Gb)
  - El *swap* se hará sobre un fichero (de unos 2Gb, que se añadirá **posteriormente**)
  - Utilizará `grub` como cargador: colocado al principio (en el superbloque) de la partición. Además desde grub se podrá cargar directamente OpenBSD o hacer *chainload* al masterboot y al cargador de las otras particiones.

Práctica 1: solaris

- Solaris 11
  - Utilizará el sistema de ficheros el zfs
  - El `grub` de Solaris, además de cargar Solaris, dará la opción de hacer *chainload* al masterboot y al cargador de las otras particiones.
  - Solaris instala su cargador en el MasterBoot, hay que instalarlo al principio de su partición y (despues) quitarlo del MasterBoot
  - No comenzar la instalación por solaris, pues intentará particionar el disco con GPT y arrancar con una partición BiosBoot

Práctica 1

- Después de instalados los cuatro S.O.
  1. Comprobar que cambiando la partición activa CAMBIA el S.O. que arranca
  2. Comprobar que si un cargador está en el MasterBoot, arranca ese cargador independientemente de la partición activa. (comprobarlo instalando el Grub de solaris y/o el grub de linux en el MasterBoot). Despues volverlo a poner al inicio de la partición
  3. Instalar el cargador `lilo` en el MasterBoot y configurarlo para hacer *chainload* al masterboot y al cargador de las otras particiones

     http://ftp.es.debian.org/debian/pool/main/l/lilo/lilo 24.2-4 amd64.deb
  4. En el espacio restante, crear una partición primaria con un sistema de archivos FAT e instalar en ella el cargador *syslinux* (comprobar que arranca al hacer chainload a esa partición)
     - Al finalizar la práctica, el master boot contendrá el cargador lilo que nos permitirá arrancar linux o hacer *chainload* al masterboot y al cargador de las otras particiones
  5. Añadir swap (2Gb) a Devuan linux en un fichero.

Práctica 1: Imágenes ISO

Las imágenes iso pueden obtenerse en

`https://mega.nz/folder/pdgHSSDY#xh7kpMoEyOvrfr2LSQOnVQ`

`https://udcgal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/antonio_yanez_udc_es/Et7hlxAwM89DhuqwQsEvhvkBlHoDdwIGb_07UFzhj_VXUQ?e=l6j6BU`

O individualmente en

`solaris 11: https://www.oracle.com/solaris/solaris11/downloads/solaris11-install-downloads.html`

`OpenBSD: https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/7.6/amd64/install76.iso`

`Devuan: https://mirror.leaseweb.com/devuan/devuan_daedalus/installer-iso/devuan_daedalus_5.0.1_amd64_netinstal`

Práctica 1: Considereaciones finales

- **NUNCA** se entrará en la máquina como `root`
- Cambiar el cd **NO DEBE HACERSE** con `Machine`→`Settings`→`Storage...` del menú del virtualbox, sino con `Devices`→`OpticalDrive...` del menú de la máquina virtual
- `Machine`→`Reset` del menú de la máquina virtual equivale a pulsar el boton de *reset* en una máquina normal y **NO DEBE HACERSE** salvo emergencia