Conceito Gerais:

→ Definição de Sistema Operativo; → Para que são otimizados:	
	- Em servidores;
	- Em desktop/laptop;
	- Em tablets/smartphones;
	- Em sistemas embutidos;
→ Breve história do sistema UNIX;	
→ Características dos sistem	as UNIX;
→ Sistemas mais comuns e a sua linhagem:	
	- LINUX;
	- MAX OS X;
	- Windows;
	-iOS;
	- Android;
→ Funções básicas de um SO;	,
→ Arquitetura:	
- Kernel;	
- Serviços típicos;	
- System Calls;	
→ Multi-programação e Multi-tarefa;	
→ BIOS:	,
- O que é;	
- Para que serve;	
→ Bootstrap no UNIX;	
→ O que são interrupts e traps (exemplos);	
→ Interação com dispositivos:	
 Controladores dos dispositivos; 	
- Devic	ce drivers;
- DMA (para dispositivos com elevada largura de banda);	
→ Proteção do sistema:	
- Modos kernel e user;	
- System Calls (como traps);	
- Implementação;	

Sistemas Operativos

Definição do livro: Um sistema operativo é o único programa em execução o tempo todo no computador – geralmente chamado de *kernel*.

Definição da aula: Um sistema operativo é um *software* que providencia os recursos de *hardware* de um computador necessários à execução das aplicações dos seus utilizadores.

- Atua como intermediário entre o utilizador e o hardware
- Providencia o básico para as aplicações
- Alguns são desenhados para tornar o sistema do computador conveniente e de fácil utilização, outros são desenhados para usar o *hardware* com maior eficiência e outros para combinar os dois.

Os sistemas operativos são desenhados para corresponder da melhor forma aos dispositivos em que estão.

- **Servidores**: Projetado para maximizar a utilização de recursos e garantir que todo o tempo de CPU, memória e I/O disponíveis sejam usados de maneira eficiente e justa entre todos os utilizadores "*Keep all users happy!*"
- Desktop/Laptop: Otimizados para a experiência de um único utilizador em vez dos requisitos de vários utilizadores. Projetado para facilitar a utilização com alguma atenção ao desempenho e quase nenhuma para a utilização dos recursos:
- *Tablets/Smartphone:* Otimizados para usabilidade e minimização do gasto da bateria. Projetado para facilidade de uso, com atenção especial à utilização dos recursos;
- **Embedded Computers:** A maioria dos computadores embutidos, em dispositivos domésticos e automóveis, têm pouca ou nenhuma interface para o utilizador. Projetado para ser executado sem/mínima intervenção do utilizador;

Um sistema de um computador pode ser dividido em quatro partes:

- Hardware recursos básicos do sistema (CPU, memória, dispositivos I/O...);
- **Sistema operativo** controla e coordena o uso do *hardware* com as várias aplicações e utilizadores;
- **Programas** definem a maneira como os recursos do sistema são usados para resolver as necessidades dos usuários (processadores de texto, navegadores *web*, sistemas de base de dados, jogos, compiladores, ...)
- **Utilizadores** pessoas, outros programas/computadores;

O sistema operativo moderno geralmente inclui os seguintes componentes principais:

- 1) Gestão de processos
 - Criar, suspender, retomar e encerrar processos (usuário/sistema);
 - Fornecer mecanismos para comunicação de processos;
 - Fornecer mecanismos para sincronização de processos;
 - Fornecer mecanismo para tratamento de impasses (deadlock)
- 2) Gestão de memória;
 - Alocação e desalocação de espaço de memória conforme necessário;
 - Rastreamento de quais partes da memória estão a ser usadas no momento e por quem;

- Decidir quais processos/dados devem ser movidos para dentro e para fora da memória e quando;
- 3) Gestão de armazenamento;
 - Fornecer visão uniforme e lógica do armazenamento de informações;
 - Suporte para criar, excluir e manipular arquivos e diretórios;
 - ➤ Políticas de controlo de acesso para determinar quem pode acessar o quê;
 - ➤ Mapeamento/*Backup* de arquivos em dispositivos de armazenamento secundário não volátil;
- 4) Gestão de dispositivos de I/O;
 - > Oculta peculiaridades dos dispositivos de *hardware* do usuário;
 - Responsável pela gestão de memória de I/O;

O *kernel* é o centro essencial de um sistema operativo de computador. É o núcleo que fornece serviços básicos para todas as outras partes do sistema operativo. É a camada principal entre o sistema operativo e o *hardware* e ajuda na gestão de processos e memória, sistemas de arquivos, controle de dispositivos e rede.

Os serviços prestados diferem de um sistema operativo para outro, mas podemos identificar classes comuns:

- <u>Interfaces de usuário</u> para permitir operação e controle eficazes do sistema (*User Interface*);
- Execução do programa para carregar um programa na memória e executá-lo (*Program Execution*);
- Operações de I/O para fornecer um meio de realizar operações de I/O (I/O Operations);
- <u>Sistemas de arquivos</u> para permitir a manipulação eficaz de arquivos e diretórios (*File Systems*);
- <u>Comunicações</u> para permitir a troca de informações entre processos no mesmo computador ou entre computadores em uma rede (*Communications*);
- <u>Deteção de erros</u> estar constantemente ciente de possíveis erros que podem ocorrer no *hardware* da CPU/memória, nos dispositivos de I/O ou nos programas do usuário, a fim de tomar as medidas apropriadas para garantir uma computação correta e consistente (*Error Detection*);

Outro conjunto de serviços existe não para ajudar o utilizador, mas sim para garantindo o funcionamento eficiente do próprio sistema:

- Alocação de recursos quando vários processos estão sendo executados simultaneamente, os recursos disponíveis (como ciclos de CPU, memória principal, armazenamento de arquivos, dispositivos de I/O) devem ser alocados de forma eficiente para cada um deles (*Resource allocation*);
- <u>Contabilidade</u> para acompanhar quais utilizadores usam quanto e quais tipos de recursos do computador (*Accounting*);
- <u>Proteção e segurança</u> para evitar que processos simultâneos interfiram uns com os outros ou com o próprio sistema operativo e para proteger o sistema de terceiros (*Protection and Security*);

As **system calls** fornecem uma interface para os serviços do sistema operativo. São acessadas a partir de uma *high-level application program interface (API)*. Podem ser agrupadas em seis categorias:

• Controlo de processo (*Process Control*);

- Manipulação de ficheiros (File Manipulation);
- Manipulação de dispositivos (*Device Manipulation*);
- Manutenção de informações (Information Maintenance);
- Comunicação (Communication);
- Proteção (Protection);

Um dos aspetos mais importantes dos sistemas operacionais é a capacidade de ter **vários programas em execução.** A <u>multiprogramação</u> aumenta a utilização da CPU organizando os processos para que a CPU possa sempre executar um trabalho.

- (1) O sistema operativo começa a executar um processo por meio do agendamento de processos (*job scheduling*);
- (2) Eventualmente, o trabalho pode ter que esperar por alguma tarefa, como uma operação de I/O;
- (3) Em um sistema não multiprogramado, a CPU ficaria inativa;
- (4) Em um sistema multiprogramado, o sistema operativo alterna para outro trabalho. Quando esse trabalho precisa esperar, a CPU muda novamente para outro trabalho e assim por diante. Eventualmente, o primeiro trabalho termina de esperar e recupera a CPU;
- (5) Enquanto pelo menos um trabalho precisa ser executado, a CPU nunca fica inativa:

A multiprogramação aumenta a utilização da CPU, mas não fornece necessariamente a interação do utilizador com o sistema do computador. *Multitasking* (multi-tarefa) é uma extensão da multiprogramação que aumenta o tempo de resposta em que a CPU alterna tarefas com tanta frequência que os utilizadores podem interagir com cada tarefa enquanto ela está em execução.

BIOS (Basic Input/Output System) é o primeiro programa responsável pela inicialização do sistema do computador (*bootstrap program*), é carregada na inicialização ou no *reboot*.

- Armazenada em memória de leitura apenas (ROM, read-only memory);
- Inicializa todos os aspetos do sistema, desde dos registros da CPU para controladores de dispositivos até conteúdos da memória;
- Carrega o *kernel* do sistema operativo e inicia a sua execução;

Assim que o *kernel* é carregado, pode começar a fornecer os serviços disponíveis aos utilizadores. Alguns serviços são fornecidos fora do *kernel*, por processos do sistema que são carregados no momento da inicialização (no UNIX, o primeiro processo do sistema é o processo *init* que inicia muitos outros processos do sistema). Assim que esta fase é concluída, o sistema é totalmente inicializado e começa a aguardar a ocorrência de algum evento.

A ocorrência de um evento geralmente é sinalizado por uma interrupção (*interrupt*) do *hardware* ou do *software*. O *hardware* pode acionar uma interrupção a qualquer momento enviando um sinal para a CPU, para comunicar que ele precisa da atenção do sistema operativo. O *software* pode acionar uma interrupção executando uma operação especial chamada de *System Call*.

Quando a CPU é interrompida, suspende a atividade corrente, guardando o estado em que está, e transfere, de imediato, a execução para uma função fixa chamada de *interrupt handler* (manipulador de interrupção) para lidar com o evento. Após a conclusão, a CPU retoma a computação do processo que tinha interrompido.

Traps são levantadas pelo programa do utilizador para invocar uma funcionalidade do sistema operativo. Suponha que o programa do utilizador exija a impressão de algo na tela. Ele invocaria uma *trap* e o sistema operativo executaria essa instrução. São usadas principalmente para

implementar *system calls*. Um *interrupt* é gerado por um dispositivo de *hardware*, as interrupções são assíncronas, isto é, podem ocorrer a qualquer momento. Dispositivos como teclados são conectados ao processador através do pino de interrupção. Quando uma tecla é pressionada, ela gera uma interrupção. O processador mudará do processo atualmente em execução para um *interrupt handler*. Nesse cenário, o manipulador de interrupção do teclado é chamado. Depois de completar a rotina de tratamento de interrupção, o processador volta para o programa original que estava sendo executado.

Os sistemas do computador consistem em vários **controladores de dispositivos** (componentes de *hardware*) conectados por meio de um *bus – sistema de comunicação que transfere dados entre componentes dentro de um computador ou entre computadores*. Para se comunicar com cada controlador de dispositivo, os sistemas operativos exigem um *driver* de **dispositivo** (*Device drivers*) específico (componente de software). *Device drivers* ajudam o *kernel* a executar ações. São pedaços de código que correspondem a cada dispositivo e são executados quando os dispositivos se conectam ao sistema operativo ou ao *hardware*. Ajudam a fechar o espaço entre as aplicações e o *hardware*. Para garantir a funcionalidade correta, o *kernel* deve ter um *device driver* embutido para cada periférico presente no sistema.

Para iniciar uma operação de I/O, o **driver de dispositivo** carrega os registros apropriados no **controlador de dispositivo**.

- (1) O controlador, por sua vez, examina o conteúdo desses registros para determinar qual ação tomar (por exemplo, ler um caractere do teclado).
- (2) O controlador então inicia a transferência de dados do dispositivo para o *buffer* local.
- (3) Uma vez que a operação de I/O foi concluída, o **controlador do dispositivo** informa o *driver* **do dispositivo** por meio de uma **interrupção.** O *driver* **de dispositivo** retorna o controlo ao sistema operativo.

Esta forma de I/O controlada por *interrupt* é boa para transmitir pequenas quantidades de dados, mas pode haver sobrecarga se os dados forem em massa. Para dispositivos de I/O de alta velocidade, capazes de transmitir informações em velocidades próximas às da memória, esse problema é resolvido usando o **acesso direto à memória (DMA** – *Direct Memory Access*), exemplos, *graphics cards, network cards, disk drive controllers...* O **controlador de dispositivo** transfere blocos de dados de seu próprio armazenamento de *buffer* diretamente para a memória principal, sem intervenção do **driver de dispositivo** (CPU).

Um sistema operativo projetado adequadamente deve garantir que um programa incorreto ou mal-intencionado não possa fazer com que outros programas sejam executados incorretamente. A abordagem adotada pela maioria dos sistemas de computador é fornecer suporte de hardware que nos permita diferenciar entre, pelo menos, dois modos separados de operação:

- User Mode:
- Kernel Mode;

A operação de modo duplo permite que o sistema operativo proteja a si mesmo e a outros componentes do sistema.

Um *mode bit* vindo do *hardware* indica o modo atual:

• Permite distinguir quando o sistema está a correr em *user code* ou em *kernel code*;

- Algumas instruções, designadas como instruções privilegiadas, são executáveis apenas no modo kernel (instruções para controle de I/O, gestão do *timer*, gestão de interrupção, ...);
- Interrupções ou *system calls* alteram o modo para o *kernel*, o retornar das interrupções ou *system calls* redefinem-no para o modo *user*;

Normalmente, um número é associado a cada *system call* e a *system call interface* mantém uma tabela indexada de acordo com esses números. A *system call interface* invoca a *system call* pretendida no *kernel* do sistema operativo e retorna o status da *system call* e quaisquer valores de retorno