## 8.2.- Routers IP

## F ENRUTAMENTO IP - AS ROTONDAS

As rotondas de tráfico serven para:

- encamiñar o tráfico: grazas ás sinais que indican cara a onde están os destinos.
- unir estradas de distintos tipos e velocidades. Por exemplo, unha vía rápida cunha estrada corrente.

Un conductor que vai para un destino, ao chegar a unha rotonda encamiña o seu coche en función das sinais de dirección.

### PROUTERS / ENCAMIÑADORES / PORTA DE ENLACE / PASARELA

Un **router** actúa coma unha rotonda. A el chegan paquetes IP que serán encamiñados por unha ou outra liña en función da **táboa** de encamiñamento.


Un conductor para acadar o seu destino pode atravesar moitas rotondas.

Un datagrama / paquete para acadar o seu destino pode atravesar moitos routers.

Un ordenador que desexe enviar un datagrama a outro que non está na mesma rede-IP ca el, debe enviar ese paquete ó router. Esta é a razón pola que se configura unha porta de enlace no propio equipo. A porta de enlace estará na mesma rede IP que o equipo







81

# 8.2.- Routers IP


### **CONFIGURAR UN ROUTER: IPs**


Obsérvese o seguinte exemplo:


- 4 Redes IP . Dúas delas en subredes (Sala 3 e Sala 4)
- 2 Routers: Router R: une dúas redes IP.

Router S: une tres redes IP.

Cada ordenador debe ter configurada unha porta de enlace á que enviar os paquetes que non vaian para a súa REDE – IP. Ollar como os hosts C e D teñen configurada unha porta de enlace distinta, pero na mesma rede-IP e as dúas son correctas. Os dous poderían ter a mesma.







O equipo A fai un AND da **súa** máscara coas IPs ORIXE e DESTINO do paquete, deste xeito A saberá se destino e orixe están na mesma rede IP:

11 .2.0.2 10 .0.0.2


Máscara do orixe (A) 255.0.0.0 255.0.0.0 & 11 .0.0.0

O equipo A chega á conclusión de que o DESTINATARIO non está na mesma rede ca el, senón terían que coincidir os resultados.

O equipo A decide, entón, enviar o paquete á súa porta de enlace que é 10.0.0.1 (Router R) e que el o encamiñe.

O equipo A pode comunicarse co Router R porque, este por un dos lados está na mesma rede ca el.

8.2.- Routers IP



O **equipo A** decidiu enviar o anterior paquete ó router. Este fará o que fai un carteiro, mirará a dirección de destino. Neste caso: 11.2.0.2 O router realiza una AND da IP DESTINO coa primeira máscara da táboa de ruteo e mira se coincide coa columna **Rede Destino**.

- SE COINCIDE: envía o paquete a onde indique a columna Encamiñar CARA, polo interface indicado.
- SE NON COINCIDE: realiza a mesma operación do AND coa segunda entrada da táboa. E así ata coincidir ou rematar.


 NESTE CASO: (Destino)
 11.2.0.2 & (1ª Máscara)
 255.0.0.0
 = 11.0.0.0
 non coincide con 10.0.0.0 (da primeira fila)

 11.2.0.2 &
 255.255.0.0
 = 11.2.0.0
 non coincide con 130.2.0.0 (da segunda fila)

 SI coincide con 11.2.0.0. Enviar paquete a : 130.2.0.4

83





Un router está interesado no DESTINO dos paquetes que lle chegan, ó igual que as oficinas de correos.


Seguindo co exemplo anterior, agora, o paquete teno o Router S. Este realizará o mesmo proceso que o router R. Neste caso a primeira entrada da táboa xa lle indica que ese paquete teno que **entregar directamente** polo interface Eth 2.

ENTREGAR DIRECTAMENTE: cando unha carta chega á última oficina de correos, só resta que o carteiro colla a Vespa e leve a carta ó seu destinatario real.

Neste caso igual, ó router só lle resta mandarlla ó seu destinatario final.

85

# 8.2.- Routers IP




Débese desprender que a dirección IP Destino do paquete non se modifica, ó igual que non se modifica nunha carta, senón non se podería encamiñar ata o seu destino final.

Se a rede 11.0.0.0 é toda da empresa. E se esta é a configuración final da rede, obsérvese como se podería modificar a táboa de encamiñamento do ROUTER R.

Sácanse as dúas entradas 11.2.0.0 /16 e 11.1.0.0 /16 e substitúese por unha soa entrada 11.0.0.0/8. Pois tanto a subrede 11.1.0.0 como a 11.2.0.0 teñen en común rede 11.0.0.0 na súa totalidade.

Será o router S quen faga as distincións entre unha subrede e a outra.

## 8.2.- Routers IP



# 8.2.- Routers IP

#### **ROUTER R:**

O router R pode entregar paquetes para a SALA 1 e a SALA 2, se os paquetes van para calquera outro sitio terá que enviarllo ó router S e que el se encargue de encamiñalos.

A última entrada da Táboa de Encamiñamento é a que indica que cando chegue un paquete que non vaia para unha desas salas llo envíe ó router S.

Deste xeito non se teñen que contemplar nunha táboa de encamiñamento tódolos posibles destinos (tanto da intranet como de internet, que sería imposible).

EXEMPLO: pénsese que ó router R chegaron tres paquetes cos seguintes destinos:

11.1.0.2 (Sala 3) 213.4.130.210 (<u>www.terra.es</u>)

En calquera dos dous casos terá que enviar ese paquete ó router S. Realicemos a proceso do router coa segunda IP.

IP DESTINO MÁSCARA RESULTAO 1ª COLUMNA

213.4.130.210 & 255.0.0.0 = 213.0.0.0 != 10.0.0.0  $\rightarrow$  Seguir co proceso e operar coa 2ª entrada 213.4.130.210 & 255.255.0.0 = 213.4.0.0 != 130.2.0.0  $\rightarrow$  Seguir co proceso e operar coa 3ª entrada

213.4.130.210 & 0.0.0.0 = 0.0.0.0 = 0.0.0.0 → Encamiñar cara 130.2.0.4

**CONCLUSIÓN:** como calquera IP AND 0.0.0.0 vai dar 0.0.0.0 esa entrada sempre se debe poñer ó final da táboa. Os demais routers tamén deben ter a entrada 0.0.0.0.

## PROUTER T: o router da empresa para saír a internet a través dun ISP

Este router une dúas entidades. Cada unha encárgase de configurar a súa "metade". A empresa non pode condicionar a IP polo lado do Provedor de Servizos de Internet (ISP). Esa función correspóndelle ó ISP para adaptalo á súa rede IP.

#### ROUTER Z: o router do ISP que encamiña cara á empresa.

Este router configúrao totalmente o ISP, pero nel ten que ter entradas que axuden ós paquetes a chegar ata as dúas redes-IP da empresa.

Dinse dúas redes pois a empresa mercou a 130.2.0.0 /16 e a 11.0.0.0/8 aínda que esta última estea convertida en subredes. Neste caso as subredes son algo interno da empresa que no exterior non o van saber. No exterior todo é 11.0.0.0 /8