Uso del cliente ftp de linea de comandos

Los sistemas operativos Windows, Mac o Linux (entre otros) ofrecen un cliente FTP de linea de comandos. Para ejecutarlo simplemente tenemos que abrir la consola y ejecutar el comando "ftp".

Estas herramientas de lineas de comando son similares en los distintos sistemas operativos, pero puede que ciertos comandos tengan un nombre diferente o no coincidan.

¡Ojo! Los comandos de estas herramientas no se corresponden con los del protocolo. Es posible que haya comandos de consola que desencadenen el envío de varios comandos FTP para simplificar las acciones.

También es posible que nuestro sistema operativo no disponga de la herramienta ftp por defecto y haya que descargarla:

En Linux:

```
sudo apt-get install ftp
```

En Mac, teniendo el gestor de paquetes **brew** instalado:

brew install inetutils

Servidor de pruebas

La página web DLPTest.com nos ofrece un servidor de pruebas que utilizaremos para probar la herramienta. Los datos de conexión son:

FTP URL: ftp.dlptest.com or ftp://ftp.dlptest.com/

FTP User: dlpuser

Password: rNrKYTX9g7z3RgJRmxWuGHbeu

Abrir conexión FTP

Para abrir una conexión FTP podemos hacerlo de dos maneras:

Especificando el servidor FTP como argumento

```
jgestal@jgestal-mbp ~ % ftp ftp.dlptest.com
Connected to ftp.dlptest.com.
220 Welcome to the DLP Test FTP Server
Name (ftp.dlptest.com:jgestal): dlpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
ftp>
```

• Abriendo la herramienta y usando el comando open

```
ftp
open ftp.dlptest.com
```

```
igestal@jgestal-mbp " % ftp
ftp> open ftp.dlptest.com
Connected to ftp.dlptest.com.
220 Welcome to the DLP Test FTP Server
Name (ftp.dlptest.com;jgestal): dlpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
ftp>
```

Tras introducir el nombre de usuario y la clave, deberíamos estar autentificados y listos para enviar comandos.

Comandos disponibles

Para ver la ayuda con los comandos disponibles simplemente tecleamos el signo de interrogación y pulsamos enter.

?

dir

Para listar el contenido del directorio remoto actual utilizamos el comando dir.

```
• • •
                              🛅 jgestal — ftp — 71×17
close
                ipv6
                                 ntrans
                                                  restart
                led
                                                  rmdir
cr
                                 open
delete
                 lpwd
                                 passive
                                                  runique
debug
                 ls
                                 prompt
                                                  send
ftp> dir
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
              1 1001
                          1001
                                         360 Jan 11 15:50 11012023.csv
              1 1001
                          1001
                                           O Jan 11 15:51 actorstoday.txt
------
              1 1001
                          1001
                                           O Jan 11 15:51 actorstomorrow.
txt
              2 1001
                          1001
                                          6 Jan 11 15:51 certificacion
drwxr-xr-x
              4 1001
                          1001
                                          32 Jan 11 15:50 frep
drwxr-xr-x
drwxr-xr-x
              2 1001
                          1001
                                          29 Jan 11 15:50 input
             1 1001
                          1001
                                       43080 Jan 11 15:51 upload.php
-rw-r--r--
226 Directory send OK.
```

!ls y !ls -l

Si queremos listar el contenido del directorio local utilizamos el comando ls precedido de la exclamación.

!ls

Si queremos que el contenido salga en un formato similar al comando **dir** podemos utilizar la opción -*l*:

!ls -l

Icd

Podemos mostrar en pantalla el directorio local actual con el comando "lcd".

lcd

Y podemos cambiar el directorio en el que nos encontramos añadiéndole un argumento al comando:

lcd /Users/jgestal/Desktop

cd

Si omitimos la I inicial del comando **Icd** (local), en lugar de cambiar de directorio actual, cambiamos de directorio remoto.

cd remotedir

put

Para subir un archivo al servidor FTP utilizamos el comando put.

```
put archivo.txt
```

Ojo, al subir un archivo de texto tenemos que asegurarnos de que el **modo de transferencia** sea **ascii**.

Para ello ponemos el comando ascii antes del comando put.

ascii

Si quisieramos transferir un archivo en modo binario, escribiríamos **binary** antes de put para cambiar al modo binario.

binary

En el caso de que conozcamos la estructura de directorios del servidor, podríamos especificar como argumento el directorio al que queremos que se suba el archivo:

```
put archivo.txt ./directorio/subdir/archivo.txt
```

mput

El comando mput vale para subir múltiples archivos, separados por espacios:

```
mput archivo1.txt archivo2.txt [...]
```

También podemos utilizar **wildcards** o comodines para subir todos los archivos que cumplan con un criterio. Por ejemplo, queremos subir todos los archivos de texto:

get testdoc

Con el comando get descargamos un archivo especificado como parámetro al directorio local actual.

También tenemos que tener en cuenta el modo de transferencia activo (ascii o binary).

```
get testdoc.txt
```

Podemos descargarlo a otro directorio especificándolo como argumento:

```
get testdoc.txt /Users/jgestal/Desktop/testdoc.txt
```

mget

Para descargar múltiples archivos utilizamos el comando mget.

```
mget archivo1.txt archivo2.txt
```

Y podemos utilizar wildcards para descargar varios

```
mget archivo?.txt
```

Más comandos

Hay más comandos FTP que se pueden utilizar. Para ver cómo se usan se puede recurrir a la ayuda:

```
? comando
```

Y se obtendrá una descripción de lo que hace: