VLAN

Planificación e administración de redes

IES San Clemente

Curso académico 22/23


José López Villar 1 / 11

Sumario

Enunciado	3
1. Crear subinterfaces	4
2. Asociar subinterfaces	
3. Asignar IP, máscaras y puerta de enlace a equpos	6
4. Enlace troncal	
5. Crear VLANs	
6. Asociar interfaces a VLANs	
7. Guardar configuración	10
Comandos de apoyo	
Referencias	
Escenario	

Enunciado

Dada a rede que se amosa na figura:



Trátase de indicar TODOS os comandos empregados para ir facendo os seguintes pasos:

- 1. Crear 2 subinterfaces (1 e 2) no router
- 2. Asociar as subinterfaces a 2 VLANs diferentes (11 e 33) que se atopen en dúas subredes distintas (192.168.11.0/24 e 192.168.33.0/24)
- 3. As VLANs, ás que fai referencia o apartado anterior, deben conter aos 4 PC's, a metade en cada subrede. Escrebe a dirección IP, máscara de subrede e porta de enlace que deben ter cada un deles.
- 4. Se as VLAN's ás que se fai referencia están creadas no switch, escribe a configuración que fai posible que o enlace troncal estea na interfaz FastEthernet0/1 do switch.
- 5. Escribe a configuración que crea as VLANs 11 e 33 no switch.
- 6. Escribe as ordes que permiten asociar 2 interfaces dispoñibles á VLAN 11 (2 e 3), e outras 2 á VLAN 33 (4 e 5).
- 7. Escribe os comandos que fan que todas as configuracións anteriores sexan as configuracións que terá o switch no próximo reinicio.

José López Villar 3 / 11

1. Crear subinterfaces

Primeramente: Router>enable Router#configure terminal

Para crear subinterfaces en el router, se usa el comando "interface" seguido del número de la interfaz física y el número de la subinterfaz. Por ejemplo, para crear la subinterfaz 1 de la interfaz FastEthernet 0/0, se usa el siguiente comando: Router(config)# interface FastEthernet 0/0.1

Y salimos:

Router(config)# exit

De manera similar, se crea la subinterfaz 2 de la interfaz FastEthernet 0/0 con el siguiente comando: Router(config)# interface FastEthernet 0/0.2

José López Villar 4 / 11

2. Asociar subinterfaces

Para asociar las subinterfaces a las VLANs y las subredes, se usa el comando "encapsulation dot1Q" seguido del número de la VLAN. Por ejemplo, para asociar la subinterfaz 1 con la VLAN 11 y la subred 192.168.11.0/24, se usa el siguiente comando:

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 11 Router(config-subif)# ip address 192.168.11.1 255.255.255.0

De manera similar, se asocia la subinterfaz 2 con la VLAN 33 y la subred 192.168.33.0/24 con los siguientes comandos:

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 33 Router(config-subif)# ip address 192.168.33.1 255.255.255.0

José López Villar 5 / 11

3. Asignar IP, máscaras y puerta de enlace a equpos

Para los cuatro PCs, se asignan las siguientes direcciones IP, máscaras de subred y puertas de enlace:

PC A: Dirección IP: 192.168.11.2, Máscara de subred: 255.255.255.0, Puerta de enlace: 192.168.11.1

PC B: Dirección IP: 192.168.11.3, Máscara de subred: 255.255.255.0, Puerta de enlace: 192.168.11.1

PC C: Dirección IP: 192.168.33.2, Máscara de subred: 255.255.255.0, Puerta de enlace: 192.168.33.1

PC D: Dirección IP: 192.168.33.3, Máscara de subred: 255.255.255.0, Puerta de enlace: 192.168.33.1

José López Villar 6 / 11

4. Enlace troncal

Para hacer posible que el enlace troncal esté en la interfaz FastEthernet 0/1 del switch, se deben configurar las siguientes opciones:

Switch> en

Switch# configure t

Switch(config)# interface FastEthernet 0/1

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan all

José López Villar 7 / 11

5. Crear VLANs

Para crear las VLANs 11 y 33 en el switch, se usan los siguientes comandos: Switch(config)# vlan 11
Switch(config-vlan)# name VLAN11
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 33
Switch(config-vlan)# name VLAN33
Switch(config-vlan)# exit

José López Villar 8 / 11

6. Asociar interfaces a VLANs

Para asociar las interfaces disponibles a las VLANs 11 y 33, se usan los siguientes comandos: Switch(config)# interface FastEthernet 0/2 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 11 Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface FastEthernet 0/3 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 11 Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface FastEthernet 0/4 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 33 Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface FastEthernet 0/5 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 33 Switch(config-if)# exit

José López Villar 9 / 11

7. Guardar configuración

Para guardar todas las configuraciones anteriores y asegurarse de que se carguen en el próximo reinicio del switch, se usan los siguientes comandos: Switch# copy running-config startup-config

Este comando guarda la configuración actual en la memoria permanente del switch para que se cargue automáticamente en el próximo reinicio.

José López Villar 10 / 11

Comandos de apoyo

https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/2/course/module3/3.2.1.6/3.2.1.6.html

En particular, show vlan brief


Referencias

<u>Configuración de VLAN [Comandos] » CCNA desde Cero vlans.pdf (cisco.com)</u>

<u>VLAN Configuration Commands Step by Step Explained (computernetworkingnotes.com)</u> <u>Cisco CCNA Fundamentos de Networking para Redes IP | Udemy</u>

Escenario

Posible escenario en Cisco Packet Tracer



José López Villar 11 / 11