SOBRECARGA DE OPERADORES

*Operadores=funciones
→sobrecarga

* This; const; &

El puntero this (I)

- Contiene la dirección de memoria del propio objeto sobre el que se aplica el método.
- Parámetro implícito en cualquier función miembro (solo se puede usar ahí).
- Ejemplo:

```
TCoordenada::TCoordenada(int a, int b, int c) {

x = a;

this->y = b;

(*this).z = c;

Se puede desreferenciar como un puntero normal

by this ->y = b;

como un puntero normal
```

Sobrecarga de operadores. El puntero this (II)

Usos:

- Como retorno de una instancia del propio objeto, en una función miembro.
- Para evitar que un objeto se asigne a sí mismo.
- Permitir la llamada en cascada de varias funciones miembro sobre un mismo objeto.
- Es de sólo lectura :

Sobrecarga de operadores. El puntero this (III)

```
Salida ejemplo 5.2

tcoordenada.cc: In copy constructor 'TCoordenada::TCoordenada(
const TCoordenada&)':
tcoordenada.cc:17: non-lvalue in assignment
```

Modificador const (I)

- Define valores que no se pueden modificar.
- Usos:
 - Ctes. simbólicas numéricas o literales. Se inician en su declaración.
 - En argumentos de una función indicando que no va a cambiar.
 - En los métodos de una clase para indicar que no va a modificar el objeto, solo consulta:
 - <tipo> <nombreFuncion (parametros)> const

Modificador const (II)

```
// En .h
void algo() const;

// En .cc
void
UnaClase::algo() const
{
...
}
```

- Un objeto constante → Sólo puede invocar a funciones constantes.
- Un objeto no constante → Puede invocar a funciones constantes y no constantes

Modificador const (III)

```
// En el .h
                                           UnaClase::UnaClase()
     class UnaClase
                                              a = 0;
       public:
         UnaClase();
                                      16
         void Modifica() const;
                                      17
                                           void
      private:
                                           UnaClase::Modifica() const
         int a;
10
11
    // En el .cc
```

```
Salida ejemplo 5.2
```

```
unaclase.cc: In member function 'void UnaClase::Modifica() const':
unaclase.cc:23: increment of data-member 'UnaClase::a' in read-only
structure
```

Paso por referencia (I)

- Es un alias de una variable u objeto.
- Uso:

En <u>argumentos y valores</u> de retorno de funciones y operadores sobrecargados.

Iniciador:

Ha de ser un valor del que se pueda obtener su dirección.

Ejemplo:

int & a = 1 //Error: no se puede tener la referencia

Paso por referencia (II)

```
int.cc: In function 'int main()':
int.cc:20: initialization of non-const reference type 'int&' from rvalue
of type 'int'
```

Solución:

const int & a = 1;

Se crea una variable temporal invisible que almacena el iniciador de una referencia y perdura hasta el final del ámbito de la misma.

Paso por referencia (III)

Con el paso por parámetros en una función ocurre lo mismo:

Paso por referencia (IV)

```
int.cc: In function 'int main()':
int.cc:23: could not convert 'algo()()' to 'int&'
int.cc:15: in passing argument 1 of 'void otra(int&)'
```

```
void
void
tra(const int& a)

{

...
}
```

Solución


Sobrecarga de operadores (I)

- Operadores en C++:
 - NO permite crear nuevos
 - Si permite sobrecargar los ya existentes
 - Algunos operadores ya sobrecargados (+, -, *, etc)
- ¿Cómo se sobrecagan?

operator <operador> (parametros)

```
1 ... operator+(...) { ... operator=(...) {
2 ... 6
3 }
4
```

Sobrecarga de operadores (II)



Restricciones al sobrecargar un operador (I)

- En un operador no se puede modificar:
 - La precedencia → en tal caso, uso de '()'
 - La asociatividad
 - El número de operandos
 - El comportamiento con tipos predefinidos del lenguaje
- Los operadores +=, -=, =+, =- se tienen que sobrecargar independientemente.

Restricciones al sobrecargar un operador (II)

Operadores que se pueden sobrecargar:

```
+ - * / % ^ & |

' ! = < > += -= *=

/= %= ^= &= |= << >> >>=

<<= == != <= >= && || ++

-- ->* , -> [] () new delete

new[] delete[]
```

• Operadores que **NO** se pueden sobrecargar:



¿Función miembro o función no miembro?

- Sobrecarga operadores (), [], -> y de asignación →
 Siempre como funciones miembro.
- El resto se puede hacer como miembro o no.
- En funciones miembro:
 - operando izquierda siempre es objeto de la clase
 TCoordenada a; a + 3; // a.operator+(3);
- En <u>funciones no miembro</u>:
 - Operando izquierda puede ser distinto de la clase.
 Tcoordenada a; 3 + a; // operator+(3, a)
 - Si necesitan acceso a parte privada de la clase → funciones amigas (friend)

Sobrecarga de operadores. Consejos (I).

- Versión friend → Un parámetro más:
 TCoordenada a; 3 + a; // operator+(3, a);
- Respeto significado original del operador
- El operando de la izquierda (objeto):
 - Cuando se modifica (a = b)
 - Se almacena el resultado en objeto
 - Se devuelve el propio objeto y por referencia (más rápido)
 - Cuando no se modifica (a + b)
 - Se crea objeto temporal que almacena el resultado
 - Se devuelve el objeto temporal siempre por valor.
- El parámetro de la función -> por referencia

Operador asignación (I)

- Sin sobrecarga en una clase: copia bit a bit. → Mismo problema que con el constructor copia predeterminado.
- Consejo: sobrecargar siempre el operador =

```
Ejemplo 5.4
  // En el .h
  TCoordenada& operator=(TCoordenada &);
                                       Se pasa por referencia
5 // En el .cc
                                     (faltaría pasarlo como const)
  // Asignación: a = b
  TCoordenada&
  TCoordenada::operator=(TCoordenada &op2) {
     (*this).~TCoordenada();
x = op2.x;
y = op2.y;
z = op2.z;
                           Se liberan primero todos
                                os recursos
    return *this;
16
```

Operador asignación (II)

```
Ejemplo 5.5
                                                cout << "p1 = p2" << endl;
#include <iostream>
                                                p1 = p2;
3 using namespace std;
                                                p1.Imprimir();
                                                cout << endl;
5 #include "tcoordenada.h"
                                                p2.Imprimir();
                                                cout << endl;
 int main(void) {
    TCoordenada p1(1, 2, 3), p2(4, 5, 6);
                                                return 0;
   p1.Imprimir();
   cout << endl;
   p2.Imprimir(); _
    cout << endl;
```

Operador asignación (III)

• ¿Y si asignamos a un objeto, el propio objeto (a=a)?

```
Ejemplo 5.6
                                             p1.Imprimir();
#include <iostream>
                                                  cout << endl;
                                             11
                                             12
2
                                                  cout << "p1 = p1" << endl;
                                             13
3 using namespace std;
                                                  p1 = p1;
                                             14
                                             15
5 #include "tcoordenada.h"
                                                  p1.Imprimir();
                                             16
                                                   cout << endl;
                                             17
 int main(void) {
                                                  return 0;
   TCoordenada p1(1, 2, 3);
9
                                                            Salida ejemplo 5.6
```

(0, 0, 0)

Operador asignación (IV)

• Corrección del error:

```
Ejemplo 5.7
  TCoordenada&
  TCoordenada::operator=(TCoordenada &op2) {
    if(this != &op2) ←
                                        Comprobamos que no sean
                                             el mismo objeto
  (*this).~TCoordenada();
x = op2.x;
y = op2.y;
      z = op2.z;
10
11
    return *this;
12
13 }
```

Constructor de copia y operador asignación (I)

- Constructor de copia y operador de asignación comparten muchas líneas de código.
- La parte común se pone en una función auxiliar que se declara en la parte privada.
- Se invocará a la misma, desde el constructor copia y el operador de asignación.

Constructor de copia y operador asignación (II)

```
Ejemplo 5.10
 // Constructor de copia
  TCoordenada::TCoordenada(const TCoordenada &c) {
     Copia(c); ✓
  // Sobrecarga del operador asignación
                                                   Invocaciones a la función auxiliar
  TCoordenada&
  TCoordenada::operator=(TCoordenada &op2) {
    if(this != &op2)
10
       (*this).~TCoordenada()
11
                                               Implementación función auxiliar
12
       Copia(op2)
13
                                                (se declara en la parte privada
14
15
                                                          de la clase)
     return *this;
16
17 }
  void
  TCoordenada::Copia(const TCoordenada &c) {
     x = c.x;
     v = c.v;
     z = c.z;
```

Operadores aritméticos (I)

 No suelen modificar el objeto sobre el que actúan → necesidad de <u>objeto temporal</u>.

```
Ejemplo 5.11
                                                                                       Ejemplo 5.12
1 // En el .h
                                                    1 // En el .h
2 TCoordenada operator+(TCoordenada &);
                                                    2 TCoordenada operator-(TCoordenada &);
                                                     // En el .cc
5 // En el .cc
                                                      // Resta: a - b
   // Suma: a + b
                                                    7 TCoordenada
  TCoordenada
                                                    8 TCoordenada::operator-(TCoordenada &op2) {
  TCoordenada::operator+(TCoordenada &op2) {
                                                        TCoordenada temp;
    TCoordenada temp;
10
                                                        temp.x = x - op2.x;
    temp.x = x + op2.x;
                                                       temp.y = y - op2.y;
    temp.y = y + op2.y;
    temp.z = z + op2.z;
                                                        temp.z = z - op2.z;
14
                                                       return temp;
    return temp;
16 }
```

Operadores aritméticos (II)

```
Ejemplo 5.13
                                                           p1.Imprimir();
                                                           cout << endl;
                                                      21
#include <iostream>
                                                           p2. Imprimir();
                                                           cout << endl;
 using namespace std;
                                                           p3.Imprimir();
 #include "tcoordenada.h"
                                                            cout << endl;
7 int main(void) {
                                                            cout << "p1 = p2 - p3" << endl;
    TCoordenada p1(1, 2, 3), p2(4, 5, 6), p3(7, 8, 9);
                                                           p1 = p2 - p3;
    p1.Imprimir();
                                                            p1.Imprimir();
    cout << endl;
                                                            cout << endl;
    p2.Imprimir();
                                                            p2.Imprimir();
                                                      32
    cout << endl;
                                                            cout << endl;
    p3.Imprimir();
                                                            p3.Imprimir();
    cout << endl;
                                                            cout << endl;
    cout << "p1 = p2 + p3" << endl;
17
                                                            return 0;
    p1 = p2 + p3;
                                                      37
                                                      38 }
```

```
main.cc: In function 'int main()':
main.cc:18: no match for 'TCoordenada& = TCoordenada' operator
tcoordenada.h:12: candidates are: TCoordenada&

[Coordenada::operator=(TCoordenada&)]
main.cc:28: no match for 'TCoordenada& = TCoordenada' operator
tcoordenada.h:12: candidates are: TCoordenada&

[TCoordenada::operator=(TCoordenada&)]
TCoordenada::operator=(TCoordenada&)
```

Operadores aritméticos (III)

 Consejo: Siempre que se pueda → parámetros de las funciones como const

```
Ejemplo 5.14
1 class TCoordenada {
   public:
      TCoordenada();
     TCoordenada(int, int, int);
     TCoordenada(const TCoordenada &);
      ~TCoordenada();
     TCoordenada& operator=(const TCoordenada &);
     TCoordenada operator+(const TCoordenada &);
     TCoordenada operator-(const TCoordenada &);
     void setX(int);
     void setY(int);
     void setZ(int);
     int getX(void);
     int getY(void);
     int getZ(void);
     void Imprimir(void);
   private:
     int x, y, z;
```

No olvidar nunca que:

$$p1 = p2 + p3$$

Invoca a:

$$p1 = p2 - p3$$

Invoca a:

Operadores de incremento y decremento

Operador ++ : dos formas, pre y post incremento. ¿Cómo distinguirlas?

La versión post recibe un parámetro entero irrelevante.

```
Ejemplo 5.15
  // En el .h
 2 TCoordenada& operator++(void);
   // En el .cc
   // Preincremento: ++a
   TCoordenada&
   TCoordenada::operator++(void) {
     x++;
     y++;
10
     Z++;
11
12
     return *this:
13
14 }
```

```
Ejemplo 5.16

// En el .h
TCoordenada operator++(int);

// En el .cc
// Postincremento: a++
TCoordenada
TCoordenada::operator++(int op2) {
TCoordenada temp(*this);

x++;
y++;
x++;
templo 5.16
```

Operadores abreviados.

• Combinación asignación con operador aritmético (+=, -=, *=, etc.)

```
Ejemplo 5.17 __
1 // En el .h
2 TCoordenada& operator+=(const TCoordenada &);
3 TCoordenada& operator-=(const TCoordenada &);
6 // En el .cc
7 // a += b
 8 TCoordenada&
9 TCoordenada::operator+=(const TCoordenada &op2) {
x += op2.x;
11 y += op2.y; ◀
  z += op2.z;
13
    return *this;
15 }
```

```
16
17 // a -= b
18 TCoordenada&
19 TCoordenada::operator-=(const TCoordenada &op2) {
20     x -= op2.x;
21     y -= op2.y;
22     z -= op2.z;
23
24     return *this;
25 }
```

El propio objeto se modifica

Operadores de comparación

Devuelven un valor booleano (==, !=, <, >, <=, >=)

```
Ejemplo 5.18

1 // En el .h

2 bool operator==(const TCoordenada &);

3

4

5 // En el .cc

6 // a == b

7 bool

8 TCoordenada::operator==(const TCoordenada &op2) {

9 bool temp;

10

11 temp = (x==op2.x && y==op2.y && z==op2.z) ? true : false;

12

13 return temp;

14 }
```

```
Ejemplo 5.19 _______

// En el .h

bool operator!=(const TCoordenada &);

// En el .cc

// a != b

bool

TCoordenada::operator!=(const TCoordenada &op2) {

return !(*this == op2);
}
```

Al ser operadores complementarios reutilizamos el código

Operadores de entrada y salida

 cin << , cout >> : El operando izquierdo es objeto clase diferente (istream y ostream) → Obligado a usar funciones amigas.

```
Eiemplo 5.20
1 // En el h
2 friend istream& operator>>(istream &, TCoordenada &);
5 // En el .cc
6 // cin >> a
7 istream&
8 operator>>(istream &s, TCoordenada &obj)
     cout << "Introducir coordenada x:";
     s >> obj.x;
     cout << "Introducir coordenada y:";
     s >> obj.y;
     cout << "Introducir coordenada z:":
     s >> obj.z;
     return s:
```

Para que funcionen expresiones del tipo: TCoordenada a, b; cout << "Objeto a: " << a << " Objeto b: " << b << endl;

Operador corchete (I)

- Es especial. Se usa tanto para leer y otras para escribir (modificar) el objeto → Dos sobrecargas:
 - Permite la escritura:
 - Sobre objetos no constantes
 - Se devuelve una referencia al valor a leer/escribir
 - Permite sólo la lectura:
 - Sobre objetos constantes.
 - Se devuelve el valor a leer
- Debe comprobar que la posición es correcta. ¿Cómo?:
 - No comprobar nada y devolver contenido.
 - Mensaje de error y detener ejecución.
 - Devolver un valor de error.

Operador corchete (II)

Se suele adoptar la última opción:

En el caso de la sobrecarga de lectura/escritura: necesidad de una variable error en la parte privada.

Ejemplo con TCoordenada:

En tcoordenada.h

En la parte pública:

```
int& operator[ ] (char);
int operator[ ] (char) const;
```

• En la parte privada:

```
int error;
```

Operador corchete (III)

En tcoordenada.cc:

```
Ejemplo 5.24 _
                                              14 int
1 int&
                                              15 TCoordenada::operator[](char c) const {
2 TCoordenada::operator[](char c) {
                                                if(c == 'x' || c == 'X')
    if(c == 'x' || c == 'X')
                                              17 return x;
  return x;
  if(c == 'y' || c == 'Y')
                                              18 if(c == 'y' || c == 'Y')
  return y;
                                              19 return y;
  if(c == 'z' || c == 'Z')
                                              20 if(c == 'z' || c == 'Z')
  return z;
                                                return z;
   error = 0;
10
                                                  return 0;
    return error;
11
12 }
```

 Sustituyen a setX(int), setY(int), setZ(int) y getX(), getY(), getZ()

Operador corchete (IV)

```
Ejemplo 5.25
   #include <iostream>
  using namespace std;
   #include "tcoordenada.h"
   int main(void) {
     TCoordenada p1(1, 2, 3);
     cout << p1 << endl; -
10
11
                                                      \rightarrow (1, 2, 3)
     p1['x'] = 4;
     p1['y'] = 5;
                                                   2 (4, 5, 6)
    p1['z'] = 6;
15
    cout << p1 << endl; -
16
17
    cout << "x: " << p1['x'] << endl;
    cout << "y: " << p1['y'] << endl;
    cout << "z: " << p1['z'] << endl;
    return 0;
23 }
```