MTIS	Metodologías y Tecnologías de Integración de Sistemas
	Práctica 3
	BPEL: Ejercicio Guiado 3 control flow

Ejercicio Guiado 3 control flow

Prerrequisitos

- 1. Instalación del contenedor Web Apache Tomcat 8.0.20
- 2. Instalación de MySQL 5.x
- 3. Instalación de Apache ODE 1.3.6
- 4. Instalación de Eclipse Java EE Mars
- 5. Máquina virtual de Java 1.8
- 6. Apache Axis2

Objetivos

El objetivo de estos ejercicios es familiarizarse con el estándar WS-BPEL y sus principales elementos para la composición. Para ello usaremos como entorno de modelado de procesos de Eclipse BPEL Designer y Apache ODE como motor de ejecución de procesos.

1. Enunciado


En este ejercicio se introducirá al alumno a los siguientes elementos de BPEL:

control flow


En este ejercicio partiremos de lo aprendido en el ejercicio donde realizamos el proceso BPEL *HolaMundo*. Las partes comunes no serán descritas en el documento y sólo se hará referencia a la introducción de las nuevas actividades.

Con el control flow, podemos realizar varias tareas en paralelo.

- 1.1 Crear un nuevo proyecto BPEL llamado "BPEL_Flow", seleccionando en el menú File → New → Other... → BPEL 2.0 → BPEL Project y seleccionar Next.
- 1.2 Crear un archivo BPEL (New->Others->BPEL 2.0->New BPEL Process File) denominado FlowEjemplo con el espacio de nombres http://flow.bpel.mtis de tipo síncrono.
- 1.3 Abre el *FlowEjemplo.bpel* y añade el control *flow* entre *receiveInput* y *replyOutput*, arrastra dos controles *sequence*, un *assign* a cada secuencia y otra fuera del *flow*.



- 1.4 A continuación, creamos dos variables flow1, flow2 en la vista variables
- 1.5 Pulsa en la variable *flow1*, en la vista propiedades, selecciona Details -> Browse. Selecciona el tipo para la variable *{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}String*, el namespace mantenlo como ns1 y pulsa OK.
- 1.6 Para la otra variable *flow2* utiliza el tipo *ns1:String*.
- 1.7 En el assign de la primera secuencia, asignamos un fix value "ejecutado por el flow 1", a la variable flow1.
- 1.8 En el assign de la segunda secuencia, asignamos un fix value "ejecutado por el flow 2", a la variable flow2.
- 1.9 En el assign final, concatenamos los dos valores anteriores:



1.10 Abrimos el fichero *FlowEjemploArtifacts.wsdl*, seleccionamos el elemento *FlowEjemploService* en el editor gráfico y cambiamos el *Address* del servicio, sustituyéndola por *http://localhost:8080/ode/processes/FlowEjemplo*.

- 1.11 Guarda los archivos y procede a deplegar el proyecto, para ello pulsa el botón derecho en el proyecto BPEL_WS, selecciona New->Others->BPEL 2.0->Apache ODE Deployment Descriptor. Pulsa en Next. Verifica que el nombre del proyecto sea /BPEL Flow. Pulsa Finish
- 1.12 Abre el fichero deploy.xml file y selecciona FlowEjemplo como el Associated port con el Partner Link client.
- 1.13 Abre la vista de Server, pulsa el botón derecho en el *Ode v1.x Server at localhost*, selecciona *Add and Remove Projects*. Selecciona el *BPEL_Flow/FlowEjemplo* en la lista de proyectos disponibles y pulsa en *Add* y luego en *Finish*.
- 1.14 Inicia el ODE server y mediante SOAPIO, verifica el correcto funcionamiento.