# FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

josenalde@eaj.ufrn.br

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - UFRN

### COMPUTAÇÃO X ÁLGEBRA DE BOOLE

- A representação 1/0 tem sua origem na teoria e álgebra publicada por George Boole (matemático, filósofo) em 1854 a computação BINÁRIA e todo o desenvolvimento a partir daí utiliza esta base (simular circuito em <a href="http://www.falstad.com/circuit/">http://www.falstad.com/circuit/</a>)
- O sistema BCD (Binary Code Digit) foi criado inicialmente pela IBM, sendo de 06 bits, para representar no máximo 64 símbolos; como representava apenas letras maiúsculas, logo foi substituído pelo EBCDIC, de 08 bits, mas era restrito à máquinas IBM.
   Posteriormente foi realizada uma padronização no ASCII, de 08 bits.
- O método mais comum, portanto, pode ser estendido para 16 8 4 2 1; 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 etc. Aos bits (LIGADOS, 1) somam-se os valores decimais equivalentes isto caracteriza o processo de CODIFICARxDECODIFICAR. Ambos lados da comunicação devem usar o mesmo algoritmo/esquema/técnica. Mesma ideia de sistema posicional!

# COMPUTAÇÃO X ÁLGEBRA DE BOOLE

• Ex: suponha que o número 15 (d) foi codificado em grupos de nibbles:

#### 00011001

• Agora, desejamos que este número binário, ao chegar ao destino, seja decodificado de volta ao sistema decimal com o algoritmo das potências:

128 64 32 
$$\begin{pmatrix} 16 \\ 1 \end{pmatrix}$$
  $\begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}$  4 2  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix}$ 


Logo:



### COMPUTAÇÃO X ÁLGEBRA DE BOOLE

- Os circuitos eletrônicos podem implementar algoritmo de conversão decimal para binário de **números inteiros** por meio de divisões sucessivas pela base 2
- Ex: 25 (d) -> 11001 (b)
  25 / 2 = 12, RESTO 1
  12 / 2 = 6, RESTO 0
  6 / 2 = 3, RESTO 0
  3 / 2 = 1, RESTO 1

Resposta com 8 bits (1 byte)



ADS-UFRN: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO, PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

#### PALAVRA DA CPU

Número de bytes/bits que a CPU processa como uma unidade de dados. Na verdade define o tamanho de uma memória volátil interna à CPU denominado REGISTRADOR

64 bits (preenche com zeros à esquerda)

1001:



4004 e 4040: 4 bits

8008, 8080, 8085, Z-80: 8 bits

1982: 8086, 8088, 80186, 80188, INTEL 80286 – 16

bits, 134 kTransistores

1985: INTEL 80386 – 32 bits

2004 (19 anos depois): AMD ATHLON 64 bits (qword)

compatível com Windows

000000000000000000000001 (barramento)

- Outros conceitos sobre dado binário
  - Nibble: 4 bits
  - Byte: 8 bits (octeto)
  - Word: 16 bits, dword: 32 bits, gword: 64 bits

#### ARQUITETURAS E SOFTWARE

• Software 32 bits (x86) são executados de modo compatível com processadores 64 bits através da extensão x86-64



Ao compilar um código fonte, define-se se o código alvo executável será de 32 ou 64 bits

• Os processadores possuem internamente blocos ou componentes digitais para armazenamento temporário chamados REGISTRADORES (registers). A palavra do processador define então o "tamanho" destes registradores. Algumas arquiteturas, como PENTIUM, possuíam 64 bits de barramentos de dados (externo), mas os registradores internos eram de 32 bits. Normalmente, estes dois números são iguais.

## REPRESENTAÇÃO EM PONTO FLUTUANTE

Binário – Decimal

$$10011,1101 = 2^4 + 2^1 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-4} = 19,8125$$

Decimal – Binário

$$19,8125 = 19 + 0,8125$$
  
 $19 = 10011$  (div. sucessiva por 2 ou método da tabela)  
 $0,8125 \times 2 = 1,625 - 1 = 0,625 = 1$   
 $0,625 \times 2 = 1,250 - 1 = 0,250 = 1$   
 $0,250 \times 2 = 0,5 = 0$   
 $0,5 \times 2 = 1$  (FIM DO ALGORITMO)  
 $19,8125 = 10011,1101$ 

Representação MANTISSA, EXPOENTE padrão geral apenas como exemplo didático

$$10011,1101 = 1,001111101 \times 2^4$$
 **NORMALIZAÇÃO**

Sinal: (0: +), Mantissa: 00111101 00 Expoente (e): (4)

Logo, 0 10000011 0011<mark>11010 00</mark> 8 bits 10 bits

A mantissa possui forma 1.F(1 implícito)Na representação, usar E = 127 + e = 131

Precisão simples (float), 32 bits (4 bytes): norma define convenções como 0 (+), 1 (-), o formato, campos e tamanho da representação, além de fórmula ou algoritmo para codificação e decodificação. Define também formatos para NaN e Infinito

s	Е	Mantissa (significado)	
1	8	23	
	L	fração (f) — binário puro	

expoente : E - 127

 $(-1)^{s} \times 1.f \times 2^{E-127}$ 

Normalizado: primeiro bit da mantissa sempre 1

Com mantissa entre 1.0 e 2.0

Denormaliado: 0

ADS-UFRN: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO, PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

PADRÃO: IEEE 754-1985


**Konrad Zuze** 

Z1: 1937

Z3: 1941

Precisão simples (float), 32 bits (4 bytes): de 2<sup>(-126)</sup> a 2<sup>(127)</sup>

Seja a representação 0 10000011 00111101000...0, obter o DEC fracionário equivalente



$$n = (-1)^s \times 1.f \times 2^e$$
  
e = E - 127

$$(-1)^{0} \times (1.00111101) \times 2^{4}$$

$$(-1)^{0} \times (1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{256}) \times 2^{4}$$

$$1 \times (1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{256}) \times 16$$

19,8125

Regra geral

Sinal (S)	Expoente (E)	Mantissa (M ou F)			
Normalizado					
+ ou -	0 <e<255< td=""><td>Qualquer padrão de bits</td></e<255<>	Qualquer padrão de bits			
	Valor = 0 (Zero)				
+ ou -	0	0			
Valor = InF					
+ ou -	255	0			
	NaN (not a number)				
+ ou -	255	Qualquer padrão de bits menos o 00			

Um NaN é gerado quando o resultado de uma operação de ponto flutuante não pode ser representado no formato de ponto flutuante do IEEE-754 para o tipo especificado.

#### Testes em C++

testnan.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;
#include <cmath>
int main() {
    float a = NAN;
    if (isnan(a)) cout << a << ": a is nan" << endl;</pre>
    float b = INFINITY;
    if (isinf(b)) cout << b << ": b is infinite" << endl;</pre>
    float c = 0; // also -0
    if (iszero(c)) cout << c << ": c is zero" << endl;</pre>
    //here isnan does not work
    if (isinf(5.0/0)) cout << " division error " << endl;</pre>
    bool testNaN = (a != a);
    if (testNaN) cout << "a is indeed NaN" << endl;</pre>
    return 0;
```

Um NaN é gerado quando o resultado de uma operação de ponto flutuante não pode ser representado no formato de ponto flutuante do IEEE-754 para o tipo especificado.

### REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS NEGATIVOS

- Uma representação típica é denominada COMPLEMENTO DE 2
  - Exemplo: -10 vamos supor palavra de 8 bits:

O sinal negativo pode ser o primeiro bit, ou seja, 0 para positivo, 1 para negativo

Converte-se o número para binário pelo método das potências: 10 = 0001010

A este número binário, inverte-se os bits (COMPLEMENTO DE 1)

0001010 -> 1110101

Soma-se 1 ao bit menos significativo (de menor peso, mais à direita), LOGO:

1110101

+ '

-----

11110110 NO CALC WINDOWS: 64 BITS..., logo, 11111111....<mark>1110110</mark>

#### CPU: CÁLCULOS ARITMÉTICOS, RELACIONAIS, LÓGICOS

• Unidade Lógico Aritmética: componente da CPU com esta tarefa

Um comando condicional do tipo IF ou um comando de repetição como WHILE ou FOR envolve o TESTE lógico de condições, que retornam 0 (F) ou 1 (V): GEORGE BOOLE!

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, c;
    bool y;
    cin >> a;
    cin >> b;
    cin >> c;
    y = (((a < b) \&\& (b > c)) || (a>b));
    // se usar and e or fora de condicional dá erro
    if (y) cout << "y=V " << a << " " << b << " " << c << endl;
    else cout << "y=F" << endl;</pre>
    return 0;
```

### APLICAÇÕES/OUTROS SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

• Um exemplo típico de uso do sistema binário é utilizado para identificar endereços de rede IP. Por exemplo, na versão IPv4, tem-se 4 OCTETOS (4 bytes), separados por ponto:

192.168.0.1 = 11000000.10101000.00000000.00000001

• A computação também utiliza sistema base 8 (OCTAL) e sistema base 16 (HEXADECIMAL). A base 16 é particularmente útil para representar endereços na memória e endereços IPv6, de 128 bits. Cada dígito hexadecimal equivale a 4 bits (0...9, A, B, C, D, E, F), e portanto simplifica a representação: 32 dígitos hexa ao invés de 128 dígitos binários

#### TABELA HEXADECIMAL

- 1 0001
- 2 0010
- 3 0011
- 4 0100
- 5 0101
- 6 0110
- *7* − 0111
- 8 1000
- 9 1001
- A 1010
- B 1011
- C 1100
- D 1101
- E 1110
- F 1111

