# 国旗异洲域力

邱鑫著



2

蜀蓉棋艺出版社

# 围棋厚势的威力

蜀蓉棋艺出版社

# (川)新登字 020 号

名 围棋厚势的威力

责任编辑:杜维新

封面设计:张力行

版式设计:杜维新

对:左 华

出 版 蜀黍棋艺出版社 部编,610031 发 行 四川省新华书店

印 刷 成都印刷一厂

次 1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷 格 787×1092mm1/32

印张 6.75 字数 143 千 印 数 1-15,000 册

定 价 (复膜)2.80 元

ISBN7-80548-319-1/G · 320

# 前 言

俗话说,"高手善用势"。

在下围棋的全过程中,始终离不开实地和势力这两样东西。 实地是现实的,看得见的东西,初学者很容易掌握它。而厚势却 是捉摸不定的东西,善用势者,厚势无疑会发挥出它的巨大威力,如果不会应用它,那么厚势就很容易落空。

本书的对象主要是具有中级水平的读者。

笔者根据自己历年来在围棋训练和实战中的经验,并吸取了国内外著名棋手对厚势的科学论述,从理论上阐述了厚势的形成过程,厚势的方向,厚势的价值和厚势的各种用途,并运用大量实例来加以说明。读者如能学懂和掌握厚势的原理和规律,细细揣摸领会,并融汇贯通于实战对局中,定能将平时难以捉摸的厚势,应用得随心所欲,并发挥出它的巨大威力,从而使自己的棋艺水平更上一层楼。

本书的最后一章介绍了当今世界名手运用厚势的实战例, 我们可通过观摩、学习他们精妙的用势构思,高超的技能,使自 已的思路更广阔。

邱 🏝

# 目 录

第一章	厚势的原理(	1)
第一节	什么是厚势(	3)
第二节	11 23 43 5 200	5)
第三节	厚势的价值	8≽
第二章	13.33.11	3)
第一节	74 24 47 27 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5)
第二节	谨防凝集(5	(0)
第三节	厚势在攻击中的作用(6	6) 🗸
第四节	厚势的作战(10	(0)
第五节	厚势与打入(12	(0)
第六节	厚势与模样(14	1)
第七节	厚势与围空(16	1)
第三章	厚势问答(问题图 1问题图 13)(17	'1)
第四章	厚势在实战中的运用(19	)7)

第一章

# 厚势的原理



## 第一节 什么是厚势


#### 一、棋子的势力


每着棋在棋盘上都有上、下、左、右,四个向外接触的点(1图)。通过这些点,可与其他己方的棋子发生联系。

如连在一起的棋子越多(2图), 也就更容易与较远的棋发生联系。所以,它的势力越大,扩张的地域也越 大。


棋子的势力不仅与棋子的多少有 关,而且与棋形也有关。如 3 图所示, 在十个白子和六个黑子所形成的棋形 中,白棋的接触点要比黑棋多三倍半。 就是说,白棋的势力远远超过黑棋的 势力,但白棋的子数仅比黑棋多四个。 这是因为黑子挤在一起,势力相互重 复,而白子的势力发展舒畅的原因。

因此,自己的棋子不宜聚在一起。 不然,就要造成势力的重复,便会吃亏。






2图



3 🖭





力重复所致。围棋上称白这种形状为恶形。

5图 棋子的势力与棋形有无缺陷也大有关系。如此图白棋的形状有缺陷,因此被黑上点方后,白2至6不得不补断,从而使白棋的势力大大削弱。

#### 二、势力和实地

在布局阶段,常常会出现这样的情况:一方的棋子在里面取得了"实地",另一方的棋子在外面取得了"外势"。实地,就是利用棋子的势力,控制和占据了对方不易攻入的地域,可以认为是属于已方的,外势,就是棋子对外面说来取得了一个比较大的势力,






但还没有取得肯定的地域。比较坚固的外势在围棋中叫做厚势。

1图 这是一个大斜定式,白棋的势力控制和占据了下边的地域,黑方已不易攻入,是实地。黑方的棋子在外面形成了很大的势力,但并不是肯定的地域,这是外势。由于黑的外势比较坚固,因此也被称为厚势。

4

2图 这是高目定式所形成的变化。白棋吃掉角上两个黑子,获得了左下角的实地,而黑棋却在外面形成了厚势。

上述两例,从局部来说都是两分。 白棋得的实地是现实的东西,黑得的 厚势,其价值要看以后的应用。




2图

## 第二节 厚势的形成

#### 一、封锁法


通过封锁对方的棋来获取厚势是一种最常用、最简易的方法。它不但封锁住了对方的棋向中央的出路,而且往往把自己的棋连接在一起。因此,用封锁法所取得的厚势比较坚实。

「图 黑1至 5连压,就封住了 白棋向中央的出路。




1图

2图 黑 1、5、 7 用封锁法封住白 棋,并与黑●子连 接住,构成了强大 的厚势。




2




3 📳

4图 这是星位一间低夹定式所产生的棋形。黑1尖顶是封锁的好手。 白2如挡,黑3板、5长就构成了厚势。但黑1尖顶时必须征于有利。如征子不利,白4可在5位板,将黑棋"一分为二"。



4 图


5图 本图取 材于高段的实战对 局。




6 🕿

#### 二、压迫法

1图 下图 下型图 下图 下型图 下型的位置的位置的位置的 电型 19,自然是 19,自然是 19,自然是 19,自然是 19,也是 19,



1 😰




白左边两子位置很低,因 3 图 此黑可用压迫法来获取厚势。黑工与 白2交换后,再于3位盖压住白棋是 一种常用的压迫手法。为了冲破黑的 封锁, 白必然要从 4、6 出头, 但黑 7 至 11 正好顺势取得了厚势。

位挖,则被黑5打、7退后,白棋向中 央的出路被封住了,其结果比前图更 <del>5</del>.


黑1单在上边压,虽也能 扩展左上的地域,但从黑 1 到白 6 的 结果中我们可以看出,由于黑棋形中

存在着被白A 位冲断的缺 陷,因此黑棋 的势力远不如 3 图的黑棋强 盛,进而也影 响了左上围空 的幅度。

采用压迫 法往往是从外 面对对方施加 压力,从而构 成一定的厚 势。



**6**(4)-0000 **⑥**(8)(0)⊢ 3 图




4 图

5 📳


# 三、攻击取势 法


所谓攻击取势 法,顾名思义,就是 通过攻击对方的棋 来获取厚势。在围 棋中攻击取势是一 种积极的方法。


2图 黑 1 时,白 2如跳出,黑 3、5 追击后再占据 7 位的形势要点, 黑模样仍然很宏 大。




1图








4 图 黑 1、3 4 图 先攻白△,但因黑◆二子尚薄弱,白 1 无力继续对白攻击。




5 段

6图 白1跳, 虽阻止了黑向中央的 出路,但至黑4却的 左上杨通无阻的的 出。白由于没能有效 地通道黑棋,因此构 不成厚势。

7图 白1如夹击,被黑2尖出后,白 己无封锁黑的手段, 可谈不上构筑厚势 了。






6 图


四、弃子取势法

弃子战术不但能用于中盘战斗、 死活、官子等领域,而且在构筑厚势中 也能发挥很大的作用。尤其是在棋形 单薄、棋势危急之时,弃子战术更能发 挥它的奇异功能。所谓弃子取势法,就 是以一子或数子的代价,来换取厚势。

1图 黑1至9是高目的基本定式。过程中,黑5断采用了弃子取势法,但前提是征子必须有利。

2图 黑1断时,白2如接,被黑3抱吃,白损失惨重。






12


3图 黑棋尚单薄,急需走厚。黑 L跳,手法甚佳。白2冲、4挡后,表面 上看黑棋断点增多了,似乎与取厚势 的目标背道而驰。实际上黑棋暗伏5 位接的手段,它迫使白6、8打吃一子, 而黑7、9运用弃子法终于构成了厚势。

4图 黑 1 挡是普通的下法。以下大致形成至黑 5 的结果,黑虽达到了加强自身的目的,但由于棋形中存在着被白 A、B 先手刺的弱点,因此黑远不如前图厚实。


5图 黑被白扭断,棋势危急。黑1打,待白2长时,黑3、5再翻打下去,巧妙地运用了弃子法。黑7虎后,

黑不但摆脱了因境,而且还获取了厚势。






7 年的,是此掉好接了1 黑 B、分被7 E 所见要此掉好接了1 黑 B 所见图 供于伯白的,强如 2 黑 断瓦图 供于伯打而法在的 4 A A 白 中值,取 6 中厚位黑上厚细白甚,就是白形。,如 6 中厚位黑上厚架应并,就是白形。,如 6 中厚位黑上厚黑应并,就是白形。,则白被即




7图




8 🖺

10 图 黑 1 夹击是恶手。白 2 压至 8 的结果,黑中央势力化为乌有。



9 图




10 图

#### 五、利用对方的弱点


利用对方的弱点来把自己的棋走 厚,是取势的一个窍门,这种手段在实 战中被广泛运用。

- 1图 黑 | 长的用意是利用白棋 形上的薄弱点,来把自己的棋走厚。白 为了防止黑在2位冲,不得不在2位 补一手,这样,黑达到了目的。
- 2图 此形反过来被白:虎,情况就不一样了。黑◎两子由于紧贴在 坚实的白棋上,显得非常薄弱。
- 3图 黑!挡,利用白@两子尚弱,来把自己的棋走厚。由于白@两子


是棋精,白不能丢弃,故白 2、4 补棋不得已。白 4 后,黑 5 抢占大场,对 A 位的断点不必担心。



3 1347




**Ž**0




#### 六、保持棋形的完整

形成厚势的前提之一,是棋形的完整。我们在构筑厚势的过程中,必须时刻注意保持完美的棋形。

- 2图 黑 1 跳,急于构筑右下 模样。但被白 2 断, 下边黑势力被瓦 解。
- 3图 白1、3时,黑4退是要领。 白11跳瞄着A位 断点,但黑12靠、 14并后,构成了完整的厚势。
- 4图 白3长时,黑4扳是恶手。 白5至10先手活





角后再于 11 位跳,黑棋形的缺陷就暴露出来了。

## 第三节 厚势的价值

实地的价值是用目数来衡量的,但对厚势的价值如何判定呢?


判定厚势的价值,主要根据它在所处的局面中能否发挥作用。发挥作用大,即厚势的价值高;发挥作用小,即厚势的价值 低,如不能发挥作用,那么所取得的厚势价值很微小,甚至没有价值。

因此,当我们在构筑厚势前,首先要观察一下敌我双方的子力分布情况,看它在所处的局面中有否高价值(即能否发挥较大的作用),再决定其取舍。

#### 一、厚势的攻击价值


在有攻击存在的局面中,厚势通常会充分地发挥其作用。因此,局面中如发现对方有弱子或弱棋时,可毫不犹豫地构筑厚

势,进而利用其厚势来攻击敌棋。



1 🖭


白 6,黑通过压迫左边白棋,先手获取厚势,然后再借用厚势的威力于7位打入。黑7打入后,白②两子被分断并同时受攻,必难逃一劫。由此可见,左边厚势因在攻击中充分发挥了作用,其价值也相应变高了。



2 😨

3 E


白棋的厚势在这个局面中不能发挥较大的作用,因此白1至7构筑厚势的下法也是错误的。



A 跳,则白 B、黑 C、白 D。

#### 二、厚势的作战价值


在作战中,厚势是最重要的武器。因此,在作战时如能构筑 成厚势,确能一本万利。



1 (2)

点,对下边白棋发动攻击。这样,黑棋就完全控制了战局的主动权。黑1如在A扳,则白B、黑C、白D。


2图 白〇紫 夹黑棋后,局势立 对急迫起来。黑1 至7采用压迫法取 得厚势。白8如跳 出,黑9夹完全控



2图

制了局面。白8如在A位拆,则黑B挡收获也不小。

3图 黑1点 角是恶手。在作战 局面中,厚势的价值极高,而黑1至 5为了得到一些实 地,把厚势拱手让




3 包


与对方,使黑●两子受制。

# 三、厚势在构 筑和扩展模样中的 价值

I图 黑 1 飞,通过加强右上 黑棋来扩展模样。 至黑 7,黑模样宏 大。




1图





3图 黑下边 至左边已初具规 模。这时,厚势的价 值是很高的。黑1 至5采用压迫法, 在右边构成漂亮的 厚势,黑成功。

白 2 如在 A 冲,黑 B 挡时,白 C 断即产生激战。但 下边黑势力较强,作战对白不利。




3 图





5 图




四、厚势在扩展实地中的价值

构筑厚势如能起到大幅度地 扩展实地的作用,其价值也是颇 高的。


1图 黑1 靠是紧凑的好手。它通过压迫白棋来构成厚势。 至白10,黑棋的厚势起到了大幅 度扩展左边实地的作用,其价值 是可想而知的。在此图的结果中, 我们看到白棋虽也取得厚势,但 由于受到黑色三子的遏制,其成 力基本上被灭杀了。

2图 黑1退时,白如于2位压,则黑3扳是强手。此时白如不甘被黑在左边围成大空,于4位断进行抗争,则黑5与白6先手交换后,可施展7位断的反击手段。

由此可见,白棋被分为三块, 在 A 位征吃黑 3 一子的手段又 不成立,白棋崩溃。



1 图




2 🔁

3 图 本局面中,如何扩展下边的地域是黑棋的重点所在。 黑采用构筑厚势的手法来扩展地域是上策。

黑 1、3 扳粘,首先缩小白棋的眼位,迫使白 4、6 谋活,这样


黑就可借劲构筑厚 势了。

黑7连接的和盘续功果子的用头,并不是一个一个, A 黑力是可以,并不是一个一个,并不是一个,并不是一个,并不是一个,并不是一个,并不是一个, E 好黑先势制地继成。



4 图 黑 1 顶,把厚势的方向 摘错了。

白 2、4 先手扳 白 2、4 先手扳 粘后,再抢占 6 位 的开拆,黑棋下边 的地盘就远不如前 图大了。黑棋在右 边虽也获得一些厚




4图

势,但由于受到白〇一子的遏制,黑厚势很难发挥作用。


五、厚势在控 制全局势力中的价 值

1图 白1跳 是全局的势力焦 点,其价值甚大。它 有扩大自己和遏止 对方的作用。

2图 白1在· 2图 白2图 白1在· 2图地,黑头,到了点。 2图地,黑沙山,里面,是一个 2000年,一个 2000年 ,一个 2000




] 图




2 🞛

白 2 如 在 A 位靠,则黑 B 扳断, 臼前景艰难。




3 图




#### 六、厚势的护空价值


厚势有护空作用,因为它能有效地抵御对方的侵扰。因此, 你所构筑的厚势如能产生护空作用,它就具有相当的价值。

1图 白〇子 并没有死净,还尚有死净,还为。因此黑1 板,3长,在黑空的 外围构筑厚势,从 而达到控制白〇, 护住黑空的目的。




2图 黑1如 单纯在左下守空, 则白2扳,动出白 四一子。黑3至白 6跳,黑棋就再也 捕捉不住白棋了。






3 🛐

4图 黑1扳 虽也能护住黑空, 但由于没有充分地 发挥棋子的效率, 因此所图的空远不 及前图大。




4图




七、厚势的强 固价值

5 图

构筑厚势的本身就对自己的棋有强固作用。尤其在需要防止对方侵袭,或需要聚集力量、准备作战的场合,其价值更高。





2图 黑1压 时,白如不愿被,则 封住于2位跳,则 3、白4后,黑5 跳下切断白棋的 路,黑正好 势的作用。



2图


3图 黑1立即切断白棋,时机 即切断白有至12, 时中。白6至12, 巧妙地运用了以攻 为守的战术,顺利 地治理好 边的白棋。






4 图


3 🖭




7图 黑直接 子1位挡是无理的 下法。以下被白2、 4冲断,黑棋崩溃。



5图




6 图



7图

#### 八、厚势的价值和实地的关系


构筑厚势往往要付出实地的代价。如果形成的厚势在局面中作用很小,甚至不能发挥作用,那么就无法补偿当初所付出的实地代价,从而造成亏损,因此,我们应该尽力避免构成作用很小,甚至没有作用的厚势。



1图

成的厚势,由于受到黑●一子的遏制,完全发挥不出作用。白棋的结局是亏损的,因此当初构成厚势的下法也是错误的。

2图 白1托 是正确的下法。它 是正确的下法。取为 用意是避免下去取的 上角。以下方数 形成到白 13 的 自 果,白方达到了 已的目的。



**1** = **1** 

第二章

# 厚势的应用

		•
•		
	•	

在围棋中,所取得的实地是现实的,看得见的东西,它的价值可以用目数来衡量。而所取得的厚势其价值如何,主要在于以后的应用。如果应用得当,它将爆发出巨大的威力,如应用不当或不会运用,则将一无所有。因此,如何运用厚势是围棋中的一项重要技术。

#### 第一节 厚势的方向与选择


在一般的情况下,厚势不可能同时向四面八方发生作用,它 只能向一个或几个方向发生作用,并且在向几个方向发生作用 时,其发生作用的程度也存在着很大的差别。可见厚势是有方向 性的。

我们在下棋时,必须首先区别出厚势的主要方向,然后根据

周围双方棋子的分布情况来加以选择,才能使厚势真正发挥出它的作用。

基本图一 定式的选择

黑1点角取实 地是常见的下法。 对此,白棋有 A、B 二种下法,它们都 二种下法用定式和 是星的常用定式种 空式呢?




基本图一


白1挡至5飞 封,定式告一段落。 但被黑6拆二后, 但棋學势毫无发展 余地,因此,白1挡 方向错误。

2 图 白 1 挡,方向正确。以下 至黑 10 也是定式 的一型。

白11 单关,在 右边构成了大阵 势,白棋右上的厚 势得到了充分的发 挥。




1 图




2 🖭

# 基本图二 应变


仍然是三三点 角的棋形,但局面 不同了。白1点后, 黑棋应该在哪边挡 呢?



基本图二




1 图




2 R

### 基本图三 厚 势的扩展方向



基本图三


黑1用挂角的手法向右下边扩展。至黑5,黑方利用厚势在下方围成了一块大空。




2图 黑1、3 扩展左边势力,虽 左边势力,虽 位围成了一步有 的一步有 的手段来,围 的 等。不 了。

#### 基本图四 全 局构思

现在白1扳。 对此,黑必须从全 局出发,来考虑是 从A位分断白棋, 还是在B位挡让白 棋通连回家。



2 🛐




基本图四


1 图 黑 1 挡, 让白棋通连是正确的下法。它把 重点放在构筑右边 的大阵势上。

白 2 虎,黑 3 打后再占到 7 位要 点,黑棋在右上方 所取得的厚势与右 下方的黑势力组合 成获得成功。

2图 到白上處的了2图 新方方受碍充却方而阵的分別,分趁之入势的得性白黑的黑际,就解掉就。子得。移位上瓦,就在犯由的不而向乘方解



1 🎛




# 基本图五 数条


这是让二子的对局。右下角的棋形是由"双飞燕"产生的。白1扳,继续按定式进行。

对此, 黑是照 定式的下法按步就 班地进行下去呢, 还是根据棋局的具 体情况来决定对 策?

1 再是式搬省力能棋因方此向1 再是式搬省力能棋因方面。的电话,对于大下定事投对产此向各位数数。 1 再是这定照较子不白。的是一个人,是一个人。




基本图五




2 整有局筑向后是边黑漂此大2 整下中势确从亏厚相的全成思光性中势确局了势配大局对对任任在方的扳着,与合阵来几个的扳着黑边构为,被我们发此构方渡黑下的成因黑

基本图六 先 后手之差

黑1三三点角 时,白方可以通知 压迫黑棋轻而易建 地取得厚势,但 数据以后发挥厚势 的作用时,必须 意先后手的差别。




2图



基本图六


以下被黑 6 分 投,白方的计划顿 时化为泡影。



1图

2图 在这种 场合,只能宁小勿 大了。

白1从上边挡 至白9,白方确实 地获得了上方的阵 势。




基本图七宏 大构思


黑 1 挂角时, 白方如何应,才能 使左下的白势力充 分地、最大限度地 发挥作用。

1图 白1尖 顶是正确的下法, 也是定式的一型。 在这个局面中,白 方采用这种定式是 最适宜的。

接着,黑势必




基本图七



1 图


要在2位长,这时白3跳就构成了外势。由此可见,白3跳后与左下的白棋相呼应,组成了宏大的模样。

2图 白1飞,把厚势构筑在右边就犯了方向性错误。黑2



基本图八 代偿定式


这是由黑对角 星布局所产生的局 面。



基本图八

1图 黑1以厚势为背景, 夹击白②一子是行之有效的方法。白2跳出必然。黑3先手跳 后再子5位镇是紧要之着。至黑 11,黑通过攻逼白棋,在右上扩展 了不少地盘,这样就足以补偿下 方实地的损失。

黑!如不夹击白@,面在 A 位继续加强厚势,被白在 B 位开拆后,则黑的厚势发挥不了大的作用,那么,当初在下方付出的代价,也就很难得到补偿了。




1 🖪

2图 在右上角是白棋势力的情况下,黑仍走 1、3 飞压取右边势力的下法,就大错而特错了。


白 10 后,黑无法攻击白〇一子,因此也就违背了"代偿的棋理"(即先为取得厚势而付出一定的代价,尔后运用厚势来补偿损失)。

黑 1 应改在 A 位碰,以下白 B、黑 C、白 D、黑 E,把势力的作用 方向转移到下方,这样就行之有效了。



2 😰

# 基本图九 因 地制宜




基本图九


本图的下法取 材于日本高段棋手 的实战对局。

2图 白1、3 是常套着法,但被 黑抢占到6位拆二 后,黑●一子便得 到了安定。

白7挡下,虽 在右边筑成了厚 势,但由于受到黑 一子的妨碍,白 棋的势力没有发展 余地,价值不大。




1 图



# 基本图十 时机


白1托虽是一种定式,但在此局面却是一步错着。

对此,黑方如何抓住这个好时机,来夺取序盘的优势?



基本图十

1 图 5 元 是 们局的白不这利因 据 1 图 5 元 就 是 4 出 就 的, 是 7 更 是 2 光 会 势 妨 大 成 面 黑 2 元 放 发 由 碍 的 很 造 局 黑 次 发 由 碍 的 只 就 发 由 碍 的 只 成 面 黑 次 发 由 碍 的 只 或 面 黑 次 发 由 碍 的 黑 究 3 不 但 到 左 受 发 用 棋 其 方 。 3 拆 我 全 上 到 挥 , 不 原 向 。 6 元 点 。



1图


2图 黑 1、3, 把发展势力的重心 转移到上方,其策 略是完全正确的。

白如 4 长,则 黑 5 打、7 拆,与左 上的黑势力相合, 正好构成一个大模 样。


白8如打入, 黑9顶、11飞罩, 把白逼向左上黑厚势处,这样白棋就陷入了苦境。

3图 基本图 的白1托改在本图 1位拆一才是正 着。

对此,黑2至6不得已。白抢到先手再于7位拆二,左上的黑势力就基本上被遏制住了。



2 图



3图

### 第二节 谨防凝集

要使厚势发挥作用,就要注意防止厚势形成凝集之形。


所谓凝集,就 是指厚势与周围自 己势力的间隔过于 狭窄,形成势力上 的重复。

基本图 一 拆的间隔


左下是黑的厚势,黑开拆在哪里,才能充分发挥厚势的作用呢?

1图 黑1拆二,距离厚势太近。白2肩冲,以下至6的结果,黑成为聚集之形,厚势很不发挥。


2图 黑如2 · 位爬,则白3跳,黑 4长时,白5飞轻 灵地逃出。其结果 与前图大同小异。



基本图一




1 🕦




3图 黑1大飞补,不仅起到了守角的作用,而且与左边厚

势的间隔也恰到好处。白2如打入黑阵,正是黑所期待的。黑3、5飞攻,白陷入苦境。




3 🖭



基本图二 厚势的估价


左下角仍是黑的厚势,但右下却是白的大飞守角。现在黑开拆在哪里,才能充分发挥厚势的作用呢?


4 图



基本图二


1图 化 理可然的用至的 理,黑 1 好好,只有没厚的用。 1 的似下,是 1 的似乎,是 2 的,但是 2 的,但是 2 的,但是 2 的,但是 4 的,但是 4 的,但是 4 的,但是 5 的,但是 6 的,但





2图

飞角。黑 3、5 幕压,乘势扩展下方阵势,与左下黑棋取得绝好配合。



3 图

#### 基本图三 定型


黑 1 挡是正确 的下法,它把重点 放在构成下方的阵 势上。白 2 后,黑如 何在下边定型呢?

1图 下方的 黑势力已比较强 大,因此黑宜向中 央迅速扩展,使黑 阵势逐步立体化。


黑1跳在此场 合中较适宜。它不 但扩展了黑阵势, 加强了右边的势力,而且白〇一子 也相应地被控制住 了。

2图 黑 I 罩 虽完全控制住白 〇,但却使黑阵势 萎缩了。


白2至黑7, 白先手压缩黑空, 使黑的厚势形成聚 聚状态。



基本图三



1图



2 🖭


3图 黑1飞 压也是有力的一 策。白2如爬,以下 至黑 5,黑运用压 迫白棋的手段达到 了向中央扩展势力 的目的。

4图 黑1飞 压时,白如不愿形 成前图的结果,在 2、4位冲断的下法 也是有的。


以下战至黑 11,下边和右边的 黑棋均已稳固,而 白 4、10 二子仍很 孤单。因此,这个结 果对黑有利。

5图 白△扳时,黑1也可以断, 寻求作战。


白 2、4 必然之着。黑 5 单跳好手,保留着 A 位或 B 位打的选择权力。



3 图



4 图




5 图

# 基本图四 避

在一般情况下,造成凝集形和势力重复的主要因素是在厚势的附近走棋。


如图白1点角,黑在应接时必须注意左上方坚固的黑厚势。



基本图四

1 图 黑 1 挡,然后再 3、5 扳 接的下法是在势力 强大的左边走棋, 而大力移向广闭 的下方。


白 6、8 不 得已。黑 9 拆补后,下 方形成了漂亮的阵势。



1 🖭

2 图 黑 1 挡,白 2 长时,黑 3 扳就把棋走向左边了。


黑 5 连扳时, 自 6 扳、8 断是好 自 6 扳下演变成白 14 止的结果,众白 14 此子凝集, 在一 数,造成黑势的 复,黑失败。



2图

3 图 黑 1 从 上边挡则犯了方向 性错误。


白2至黑11 先手活角后,再 12位镇,使黑左上 厚势与左下势力 基本型复,厚势力 大型。 其重都要等。



3图

4图 白4扳时,黑5采用连扳的手法,可夺取角地。

本图的结果虽 比前图略胜一筹, 但黑左上和左下的 厚势之间的间隔只 有三路,非常狭窄, 其势力重复仍是不 言而明的。




4 图

基本图五 倚 蓋的对策

白 1 倚盖, 企 图通过靠压手段来 迫使黑棋在上方不 助走棋,进而使黑 棋变得重复。


对此,黑方应 采用什么对策呢?



基本图五

1图 黑 1 扳 是对付倚盖的常套 下法,但此场合是 不适当的。


白2以下运用 弃子战术至黑 17, 白先手获得了角地 与先手获得了,而以 与有厚势与左上, 原势的间隔只有四路,非常重复。



1图

2图 白2断 时,黑3立是局部 的好手法。

以下应接至黑 7接,黑方虽能避 免被白先手得角, 但仍未改变黑上方 势力的凝集之状。




白6、8连扳是手筋。白12长时,黑13分投好点。以后黑利用左上厚势,还可窥伺白A位的断点。

此结果黑避免 了势力重复,子效 充分。 3 图

基本图六 不落常套。

右下是白棋的 厚势,黑 1、3 飞压, 意在使白棋重复。

对此, 白棋应 该怎样下呢?




基本图六

1图 白棋如 按常套的下法在1 位跳出,则正中黑 的下怀。

黑 2、4 冲断是 常用的弃子手段。

至白 11.下方 白棋之间的间隔狭 窄,势力明显重复。


黑 12 守角后, 黑布局舒展。




1图

2图 白1 爬,待黑2长时,白 3脱先于右上挂 角,这是避免在下 方形成势力凝集的 良策。

黑 4 如挡下, 白 5 飞角即活。黑 在下方所获得的势 力对坚固的右下白 棋丝毫没有影响, 黑所得甚微。






3 图

· 1图 白在下 边脱先后,黑如于 1位拐头,企图杀 白,但被白 2、4 扳 虎后再于 6 位尖, 即可简明做活。


黑虽在下方得到了强大的势力, 到了强大的势力, 但由于受到右下白 厚势的遏制,作用 甚小。



基本图七 大场 和急场

黑以左下的厚势为背景,在1位 挂角。


对此,白方如 全面地审视一下全 局,就会发现局面 的焦点所在。



基本图七

1图 白1守 角是局面中最大的 地方,占据它似系 无可非议。但黑知 抢先占据了2位努力 消张的要 点。

以下至白 15 的结果,上方白形 成了势力非常重复 的凝集形,陷入了 不利的局面。



1图


2 图 可见如何防止上方白势力 重复是目前局面的 焦点。

白 1 尖是好 手,它有效地消除 了对方飞压的第 分确保上方阵势 能健康地发展,因 此它是一步急场。


黑 2 飞补,较 为普通,白 3 则占 据右下大场。

3图 黑如不在上边补,而在1位挂角,则被白2 飞压后,黑就被压迫在低线上了。

至黑 11 的结果,黑方在左边反 用,黑方在左边反 而形成凝集形,黑 布局显然失败了。



2 🗷




3 图

#### 基本图八 强弱


白1托,是一步治理孤棋的手筋。黑方在考虑攻击对策时,必须处理好强与弱之间的关系。

1图 右下方 是黑的厚势,因此 相对来说,黑右下 强,左下弱。

黑1从强的一方扳是错着。白2 退,黑需在3位补, 右下的黑棋就形成 了凝集形。而白进 入较弱的左下方于




基本图八



1 🕿

4位托,以下至黑 9,白便轻易地把棋治理好了。




2 🔁


#### 基本图九 方针

对此,白方应 该从何处着手攻击 呢?

1 图 白 2 顶、4 跳,从右边着 再次击黑棋是正确 的下法。黑 5 如拆 二,白 6 继续从右 边攻逼。这样白不




基本图九




1 🕿

但扩展了右边,而且把黑棋逼向已方的厚势,使黑棋仍无宁日。

2图 白1飞的下法也是成立的下法也是成了的。以下至白7的结果,白也达到了把黑棋逼向己方厚势的目的。






3 12

从上述的棋例中,我们可以看到势力之间的间隔狭窄是造成厚势凝集的重要原因。因此,要充分发挥厚势的作用,就要避免造成间隔狭窄的现象。

### 第三节 厚势在攻击中的作用

基本图一 攻 击的方向


此形,黑如何借用厚势,对白进行攻击?



基本图一

1图 黑1镇,攻击的方向错误,违背了把对方的弱棋向自己厚势方向实施攻击的原理。


黑 1、3、5 三子 虽加强了中央势力,但上方白棋无 弱点,黑厚势无法 发挥作用。



1图

2图 黑1以 上方厚势为背景对 白进行攻击,方向 正确。


至黑 9,黑借 用攻击,在,在 市围成的一块,以 可可之。 一块,以 可可。 一块,以 有机在 A 位 以 数块 的模块。



2图

3图 黑1直接围空,脱离了主战场,被白2跳后, 黑已无有力的攻击手段。

这种单纯地围 地,是典型的缺乏 攻击意识的表现。




3 🕄

基本图二 实 地的代价

黑 1、3 飞压, 以下边的实地为代 价构筑成右边的厚 势。

白 4 跳出后, 黑采用何种对策, 才能补偿下边的实 地损失呢?



基本图二


1图 由于白 〇一子很孤单,这 时正是黑利用厚势 来进行攻击的绝好 时机。

黑 1 紧 通,与 下方的厚势配合, 构成了对白 ②子的 夹攻之势。


至黑 5,黑在 攻击过程中扩展了 右上方的地盘,而 且白三子仍没有安 定。

2图 黑1守 角虽是大场,但却 忽略了局面中的急 场。

白 2 拆二必 然。这样,右下黑势 力就很难有所作为 了,从而也无法补 偿当初在下方损失 的实地。




1 图



2 🖭


# 基本图三 攻击的松紧




基本图三

1图 黑1二 间夹,其攻击位置 的夹,其处。白2如 向外逃窜,黑3、5 对右下黑棋稍作加强后,再于7位继 续攻击白棋。

至黑 9, 白始 终处于上下黑势力 的夹击之中,难逃 苦境。






2 🖭


3图 黑1采 用一间紧夹,虽对 白一个的通道,力量 的通道来自知 大,但反过来的期 吃的地盘也相应地 少了。

至白 6, 黑所 围的空远不如前 图,可见黑的厚势 还没有最充分地发 挥作用。



4图 黑1挂 角,由于远离了白 〇子,因此对白毫 无迫力。


白2占到拆兼 白2占到拆兼 夹的点至黑, 在一样,用力 大力,是一个。 就再也发挥不出 的作用了。



4 🖺

# 基本图四 着 眼点

黑 1 打入白 阵,白方应从何处 着眼来攻击黑 1 这 一子?



基本图四


1图 白如何 发挥左下方厚势的 作用,是成败的关 键。

白 1、3 从弱处 着手,把黑逼向己 方坚实处,攻击目 标完全正确。


至白 9, 白通 过攻击,已经在左 上方扩展了不少地 盘,而黑仍处于受 攻之中。

2图 白3尖时,黑4如就地做活,被白5飞封后, 黑6以下不得不苦苦做活。

白11 挡后,黑 棋即使做活了,外 面被白封锁,中腹 势力尽失,亏损是 显然的。



1 图



2图


从中我们可以 看到,由于白厚势 没有发挥出攻击作 用,因此导致了整 个攻击行动的失 败。

基本图五 强 攻


此形白1接, 把棋走重了。

请注意,右下 黑厚势非常强盛。

为了能最充分 地发挥黑厚势的威力,黑应该采用强 攻之策,以确定布 局的优势。



3 图



基本图五

1 图 黑 1 点、3 立,采用了强硬的搜根攻击法。


白 4 跳, 企图 袭击黑 1、3 二子, 但黑在厚势的应援 下,于 5 位跳则轻 易地连回。

至黑 9, 黑借 攻逼白棋之机,围 住了左边的大片地 域,黑成功。


2图 白1即 使进一步罩也捉不 住黑二子,黑2小 飞即可联络。

白 3 以下仍不 得不向外逃窜。

至黑8的结果,与前图大同小 异。



1 图





3图 在这样的局面下,黑不采取功击的方法,而于1位挡是步大缓着。

以下被白2拆 补后,白获得了根 据地,黑再要攻击 白棋就不容易了。

由此可见,黑 没有发挥厚势的威力。

# 基本图六 厚 势的潜力






基本图六


1图 黑1紫 逼住白〇二子是好 手。它利用左上方 厚势的威慑力,迫 使白 2、4 连连补 棋。


因而,黑在攻 逼白棋的过程中, 连续走到1、3、5 三 步大场,黑终于在 右方构成了大模 样。

白4如补一手,则黑5至11把 白严密地封锁起 来,白即使做活也 不行。



1图







3图

4图 黑1、3 飞压,似乎也在发 挥厚势的作用,但 实际上是一种错 觉。

白4并后,白已坚固,黑即失去了攻击的目标。以后黑如想利用厚势。 后黑如想利用厚势。在中腹围空,则既在中及无多大价值。




# 基本图七 搜 根攻击




基本图七

1图 白1点 是搜根要点。黑2 阻渡时,则白3扳, 黑4不得已。

白5至11最 大限度地缩小了黑 的服全,黑12不得 的服全,黑6白13、 15强手,依靠厚势 的威力对黑猛攻, 黑陷入了绝境。






2图

3图 白1打吃时,黑如于2位提,则白只要简单地于5位封住黑城已不能净抵,黑就已不能净活了。


如图演变到白 9 的变化,整块黑 棋成为打劫活。




4图 白棋直接在1位封锁是无谋的下法。


黑 2 尖 补 即 活,白的厚势就再 也发挥不出攻击作 用了。

白 1 封锁,虽 使腹空有所增加, 但所得甚少,远不 能与前几个图的结 局相比。






4 🔁



基本图八

1图 黑1、3、 5利用外部的强大 厚势,采用搜根攻 击法是良策。


白6向外逃窜时,黑7镇封住出路,黑7镇封住出路,这样黑上下的厚势将发挥巨大的威力,白已无路可逃了。



1 图


2 图 黑 1 时,白 2 以下企图 在下边谋活。

至白 18 的结果,白虽在下边做活,但中腹一块根被黑切断,且又遭黑切断,且又遭黑19 一镇,显而易见白已无生路。



3图 在有强 大腹势存在的情况 下,黑1再花一手 棋封锁白棋,未免 多此一举。

白2至6愉快 地在角上做活,黑 竹篮打水一场空, 什么也没有得到。




3图

基本图九 欺着的对付

白1 碰是让子 局中常用的手段。

对此,黑方在 应对时,必须从全 局出发来考虑对 策。





基本图九

1图 左边是 一道坚固的黑厚 势,必须发挥其威 力,这是本局的关 键。

2图 黑1板 也是一策。它与前 图黑1位长的目的 是一样的,只是手 法上的不同。

白2以下仍须 外选,至黑7的结 果,与前图大同小 异。





2 🖭

3图 黑1从 下边板,把重心放 在取实地上,其方 针错误。


白2至12是 一种常用的侵削手 段。


至黑 13 退,下 方黑空增加不多, 但外部势力尽失, 没有发挥任何作 用。黑明显地吃亏 了。

#### 基本图十 **急** 攻与缓攻

上方和右方都 是黑的势力,为了 发挥其作用,攻击 上方白棋是当务之 急。

不过在攻击时,必须注意攻击的方式和方法。






基本图十


1图 黑1 飞,从外面封锁是 一种常套攻击法。 但至白 6,白基本 上了活,黑收获不 大。

那么,在这个 场合中,怎样攻击 才能充分发挥厚势 的作用呢?




2 图 黑 1 靠,采用缓攻的手 法比前图急攻更能 奏效。

白 2、4 不得已,而黑 5、7 乘此机会断吃白一子, 大大扩大了上方的地盘,收效甚大。



3图 黑3时,白如不甘丢弃 公子于4位虎,则 黑5扳后,整块白 棋被断成了两截。

如图至黑7的结果,右边大块白 结果,右边大块白 棋被歼,白反而因 小失大。




3 图

## 基本图十一 棋形要点

左下和右上均 是白棋的厚势,这 正是白方攻击左上 黑棋的绝好时机。

不过,白方必 须选择好攻击点, 才能使攻击奏效。




基本图十一


1图 白1点,一举击中了黑棋的要害部位,使黑断点增生,眼位全失。

黑 2、4 如补 断,白 3、5 飞攻 积 根选出白棋的 力圈。黑 6 接回 子,但被白 7 搜 后,黑仍 位 位。


2图 白1点时,黑2虎,其目的时,黑2虎,其目的是想舍弃●二子,从而使整块黑棋摆脱困境。

白 3 断至 9 退,白在上方增加 了不少地盘,白方 满意。






2 图



## 基本图十二 缠绕攻击

左上的定式白 获角地,黑得外势, 但黑的外势却比不 上左边白的厚势雄 壮,所以相应地显 得薄弱。

黑 1 虎 补,白 仍有办法运用厚势 来攻击黑棋。




基本图十二

1 图 白 1 点,意在使黑棋走 重。白 3 拆,展开了 对黑的攻击。

黑 8 时,白 9 靠强手,黑 10、12 只得就地做活。

这样,白 13、 15 再次对中腹黑 棋进行攻击。


从攻击的全过程来看,白巧妙的 程来看,白巧妙地 运用厚势的威力, 对两块黑棋进行了 缠绕攻击,从而一 举确立了局面的优势。



# 基本图十三 飞跃

白 1 尖 顶, 企 图占便宜。


对此,黑应如何利用右边的厚势,抓住时机对白施行有效地攻击呢?



基本图十三

1图 黑1大 飞罩,乍一看似乎 有些奇想天外,其 实却是此场合的绝 好的一步棋。


白 2、4 飞,意 在谋求向中腹出 头。黑 5 跨手筋。至 黑 11,黑成功地将 白封锁,在外面构 筑起强大的厚势。



2图 白2 虎,则黑3尖顶好 形。

黑7打时,白 8 粘不得已。

以下至黑 13 的结果,黑严密地 封锁住了臼棋的出 路,棋形极为出色, 优劣不言自明。




**8**=**8** 

2 图


3图 黑1小 飞是普通的着想, 但在此却坐失良 机。

白 2、4、6 顺畅 地向中腹出头后, 右边黑厚势一点也 使不上劲,黑棋的 攻击一无所得。与 上图相比,简直是 天壤之别。



3 图


#### 基本图十四 攻与图



基本图十四

1图 黑1、3 飞镇,企图围拦腹空。对此,白2、4、6 便顺敌意,双方互 围。


至黑 13 虽"如 愿以偿"地围得了 中腹大空,但白 14 跳在左上也围得相 当实空,双方比较, 黑得不偿失。



2图 黑1夹 击白〇一子,在此 最为严厉。

白 2、4 跳出, 则黑 3、5 继续追 击。


至白 10,黑腹 空虽被侵消,但黑 抢占 11 位的打入, 白棋顿时显得孤弱 难应。



2图

3图 白2反 夹,意在放弃②一 子。但黑3尖,然后 于5、7顺手关起, 成为非常壮观的模样,黑优。

白 2 如于 A 位飞,虽比前图的 下法轻灵些,但黑 B 飞攻后,结果与 前图大同小异。




3 图

## 基本图十五 急所

白 L 拆逼,在 这个局面中是不急 的一手。

现在,黑方如能找到局面中的急 所,就可以取得全 局的优势。




基本图十五


1图 利用厚势攻击左边白三子 是当务之急。

黑 1 点严厉, 击中了白的要害。

白2如向外出头,则黑 3、5 顺势 连跳,这样就使左 边的白地如雾一般 地消散了。



2图 黑1点 时,白2至12如从 二线连回去,则左 边白空完全被压 扁,白方亏损甚大。 黑13压后,黑 外势更加雄厚。




2图

3 **图** 黑 1 飞 是无谋之者。

白 4 飞起后, 黑再也无法破掉左 边的白空了。


由此可见,是 否充分发挥厚势的 作用,进而通过攻 击对方而破空,其 结果差别甚大。



## 基本图十六 定式的继续

右下角是由二 间高夹定式所产生 的棋形。


定式虽暂告一 个段落,但作战并 未终结。白棋应该 立即发挥右方厚势 的作用,从而补偿 下方的实地损失。



基本图十六


1图 白1二 间高夹是攻击黑◆ 的要点。

黑 2 如向中央 跳出,则白 3 拆,使 黑二子始终处于上 下白势力的夹击之 中。这样,白厚势就 能逐步发挥其攻击 作用了。



2图 右下角 的定式终了后,白 1抢占守角大场, 在一般情况下是符 合布局原理的,但 在此场合却不行。


黑 2 拆二,绝 好。黑在右边走强 后,右下的白势力 就再也发挥不出作 用了。



# 基本图十七 声东击西

上方是黑的一 道厚势,这正是黑 发动攻击的良机。


但黑方在攻击 前必须选择好目 标,然后再谋划攻 击的程序。




基本图十七

1图 黑1先 攻击左边的二子, 实际上是一种声东 击西的战法。

野下3程力转─棋于围劫 便好不至中后向─。黑之的不至中后向─。黑之力,这个在固立主中至势中,这个在固立即要腹 11,或中,即要腹 11,重地的大1,重地的大1,重迷的腹矛目块白重透。的腹矛目块白重透





2 関

#### 第四节 厚势的作战

在双方尽全力进行作战时,拥有厚势的一方,就犹如猛虎添翼,常常能取得作战的主动权和成功。


因此,拥有厚势的一方,第一个意识应该是主动挑起战斗, 从而发挥厚势在作战中的特长。

充分利用厚势作战;是合理运用并使其发挥作用的重要手段和方法。

基本图一 让 子棋的诀窍

这是让五**子棋** 所产生的局面。


· 白1扳是高手 惯用的欺者。




基本图一

对此,黑方应采取什么对策呢?


1 图 黑 1 断,主动向白方挑起战斗。在黑方势力圈内,白棋被分断,就穷于应付了。



白 2、4 先手利 后再转身在 6 位挂 角 . 由于白 2、4 等 几子很轻,较易治 理,因此,黑已无严 厉的手段来攻击白 棋。



i 🖭




# 基本图二 置

厚

这是让子棋中 产生的局面。

白、"点方"侵略黑阵,黑方应如何抵抗呢?




基本图二

1图 黑1连接是冷静的好手。

白 2 騎虎难 下,不得已而为之。 白 8 苦活后,黑 9 尖下边后,黑势对下边白一子进行 攻击,真可谓得心 应手。


白 10 跳时,黑 11 挖,可先手防 A 位的断点。



1 🖪


2 图 黑1单 纯防守,被白2、4 扳接后,黑●子已 大受损伤。

以下白又乘黑 急子守空之际,在 6、8 托退,先手把 公子治理好。众多 的黑子凝集在狭极 的地盘上,子效极 为低下。



2 🕿

基本图三 反击




基本图三

1图 因右方 是黑棋的势力,黑 1、3 靠退反击,抓 住了战机。

白 4 如退,黑 5 果敢地切断。


以下白 6、黑 7 后,战局逐步向右 边推移,从而正好 使右方的黑势力大 发光彩。



1 图


2图 白1接,虽可避免陷入 苦战的境地,但被 黑2扳后,白〇一 子便遭殃了。

以下演变至白7的结果,黑获得一个大角,可以说作战成功。



3图 黑1拆 二虽是定式中的下 法,但却正中白的 下怀。

白〇与黑1的 交换,先手达到了 压缩黑阵势的目 的,从而使右上的 黑势力发挥不了作用。




3 图

4图 白1采 用飞压的手法,能 否达到压缩上方黑 阵的目的呢?

黑 2、4 按定式 在三线爬,则正是 白所期待的。


白 5 长后,完 全达到了预想的目 的。



4 🔁

5 图 对白 1 飞压,黑 2、4 冲断, 具有利用右方厚势 作战的意识。

以下战至黑 8,随着战局向右方 推移,白棋的处境 也就越来越苦了。




5 图

基本图四 冲断作战

这是让子棋形 成的局面。

上方至右方几 乎全部被黑势力所 控制。为了削减黑 的势力,白1向中 腹出头。

对此,黑将采 用什么对策呢?




基本图四


1图 黑 1、3 冲断是常用的手筋,它引诱白 4 打, 这时黑 5 打、7 退就把白棋切断了。

白 8 长, 黑 9 立 是 先 手。白 10 补, 不得 已。

黑 11 跳,利用 上方厚势对白进行 攻逼,白立即陷入 苦战。



1 📳




2 🖺

3图 黑1板 也是一种常用的手 法。但被白2打后, 就形不成作战的局 面了。


#### 基本图五 战端

右下的白五子 和下边的黑二子都 未安定。

作为白方来 说,是选择 A 位的 防守,还是走断的 挑起战器。判断也 唯一依据是取决的 間围双方势力的强 弱。



3 图



基本图五


1图 白1利 用左方的厚势挑起 战端,势所必然。

黑 2 拐后,双 方在下方展开了一 场激烈的攻防战。

白 19 镇后,与 左边白厚势组成了 一张坚不可推的封 锁网,使黑无法冲 出去,只好忙于做 活。 1 23

2图 白1飞 是软弱无能的下 法。被黑2顺畅地 连回后,左方的白 厚势已有劲无处使 了。

这个结局与前 图相比,白相差甚 远。




# 基本图六 大作战


下方是一片连绵不断的黑厚势。 给不断的黑厚势。 白方如投入下方作战,无疑是以卵击 石。

因此,白1拐 头,一方减,白1拐 头,一方减,一方减 样,一方面扩大面 大面面,从有。 大面。 一次,黑该如何行 人。 供?

1 图 黑 1 板,白 2 反扳时,黑 3 断是强手。




基本图六



2图 黑3断时,白4如退守,则 黑5、7从上面打, 最大限度地扩展腹空。


白 14 冲吃黑 一子后,黑获得先 手在 15 位补一手, 黑大空筑成,黑明 显优势。



2 🗷


3图 黑1、3 如直接围空,则白 4打后再于6、8位 进行抵抗,黑阵势 就被大大地压缩 了。

黑 9 围空至白 20 的结果,黑空远 不及前图大,而且 右上的白空却扩展 了不少,黑显然失 败。



## 基本图七 战场

左方存在着黑的厚势,如能把它用于作战则是最理想不过了。但把战场选择在何处呢?




基本图七

1图 黑 1立,逼白 2、4 补活,为下方的作战作好准备。


黑 5 跳出作战。白6时,黑7、9连压,把白逼向黑厚势,掌握了作战的主动权。

黑 11 跳,静观 白的动向,然后再 伺机攻击。



2 图 黑 1 飞,缺乏作战意识。 白 2 补后,黑 方失去了战场,左

方失去了战场,左 方 字 势 就 再 也 发 挥 不 出 理 想 的 作 战 作 用 了 。




2 🖭

基本图八 总 攻击

左上是黑坚实 的厚势,白如打入 左边黑空,则无异 是飞蛾扑火。

现在白采用了 1 位 飞 的 **侵** 消 手 法。

对此,黑应该 怎么下呢?




基本图八

1图 黑1冲 再3位点,是攻击 的手筋。

黑 5 跳后,白 6 除了外逃别无他 法。


至白 16,白虽 苦心经营成形,但 黑在下边却获得了 相当大的利益。



1图

2图 前图白 6如改在本图1位 大跳,虽可免遭被 黑分断,但黑依仗 厚势的威力可走2 位强手。

白的 出路 受阻,只能回头谋活, 其结果与前图大同 小异。



3图 黑1章时,如白2扳进行抵抗,则黑3、5连扳是连惯的手筋。


白 6 退,不得 已。

至黑 9,黑比前图更优。


过程中,白6 如于A位打,黑9、 白B时,因黑有C 位套打的手筋,白 不行

4 图 黑 1 飞,企图用厚势来 围空是极其错误的 想法。

白 2 先手压 后,再于 4 位开拆, 下方的白棋就完全 安定了。而黑强壮 的厚势,在此局 中却没有发挥作 用。



3 图



4 🔁

基本图九 胜负处


局面的胜负关键,将取决于左上 厚势能发挥多少作用。

白1飞压,企 图通过压迫黑●一 子,来抵消黑厚势 的威力。


对此,黑应如 何应付?

1图 黑在 1位托是墨守陈规的下法。

至白 4 接,白 变厚,而黑所得甚 少,左上方的厚势 全然不起作用。这 是黑不成功的想 法。



基本图九



1 🎛

2图 黑1如 改在上方托,则白 只要冷静地于2位 长,黑就无计可施 了。

至白 4,其结 果与前图大同小 异。


白2如在3位 扳,黑立即在2位 断,白就陷入了黑 势的包围中。

3图 要想充 分发挥厚势的作 用,作战是最好的 途径。


黑 1 跨、3 断 正着想于此。

白 因 征 子 不 利, 只得 4 位立,分 而治之。

至黑 11,白二 子陷入了黑的罗 网,白必败无疑。



2图



# . 基本图十 作战定式


所有的定式从 结果来看都是看, 结果水内容来看, 但从内容来看, 却有用于作战和 于防守之别。如局 于不当,从全局来 看,就可能要吃亏。

白1夹时,黑 采用什么定式,才 能充分发挥左下黑 厚势的作用呢?


1图 黑1托是一种防守定式。

無 5 挖时,白6 从下边打即可。

至白 12 长出后,左下黑厚势的 发展就受到了阻 碍。



基本图十




2图 黑1跳 下是一种作战定式。显而易见,它的 意图是分断白棋, 进行作战。


黑 5 拆逼先搜 根据,然后再于 9 位镇住。

由于左下黑厚势的威力直接影响 了白棋,白即陷入 困境。

3图 白1拆 二,虽易于生根,但 却有过于位低之 嫌。



2图



#### 第五节 厚势与打入

打入一般是孤军深入的作战,也是用于破空和侵略的一种 手段。由于在敌阵内势力悬殊,因此往往容易陷入被动的窘境。


然而,周围如有己方厚势的协助,则能改变双方力量的对比,从而取得理想的战果。

因此,如能正确地利用厚势来打入,往往能取得事半功倍的效果。

基本图— 先 制攻击

在让子局的初期阶段,被让子的一方采用先制攻击 是十分奏效的。

如图黑方在下 如图黑方在下 边的子力和势力均 超过了对方,而下 方的两个白子的开 所写太宽,因 而自棋显得十分薄 高。



基本图一

对此,黑棋必


须利用子力和势力的优势,对白采取先制攻击,从而掌握全局的 主动权。

那么,黑棋如何进行先制攻击呢?

1图 黑1利 用左边的厚势打 入,非常严厉。

白2跳出,显得轻率,被黑3跳出后,白在黑势力的夹击下,顾左丢右,不能两全。

战至黑 7, 白一败涂地。




1图

2图 黑1打 入时,白2先治理 右下白棋是明智的 下法。

白 6 虎补做活后,黑立即调转枪 头于 7 位單封,白 公一子就难以逃出 了。


由此可见,黑 打入作战仍是成功 的。



2 🖭

3图 黑1打入,选点过高,这样 就有被白棋在2位 渡过的余地。


此图黑方没有 充分发挥左边厚势 的作用,不能算十 分成功。




3图

4 图 黑 1 压,在一般情况下 压,在一般情况下 是一步势力消张的 要点。但在此场合, 却贻误了打入的战 机。

白 2 补后,下 方的白棋就基本上 稳固了,从而使左 下黑厚势的作用大 大降低。




# 基本图二 形之要点




基本图二

1图 黑1打 入的选点极佳,它 是此场合下的棋形 要点。


白 2 章、4 虎 向中腹出头,则黑 先手走到 3、5 后, 再于 7 位镇,白岛 一子就被黑吞吃掉 了。



2图 白虽有 1位断的手段,但 被黑2、4反打下去 被黑2、4反打下条 后,白吃一个黑子 的所获仍抵不上左 的方的损失,黑仍 成功。




2图



3 🎛

4图 黑 1打 入时,自如在 2位 补一手,自的棋形 虽然完整了,但在 五子的速度上却落 后了。


黑 3 占据棋形 要点,使金局配合 极为生动。



4 图

5图 黑1如 去占左边的大场, 就太缺乏利用厚势 进行打入的意识 了。


白2跳补后, 黑失去了打入的机 会。



# 基本图三 帧路

左边和中央的 白外势相配合,形 成了一道可观的势 力圈。

以后,白方是 用它来打入下边黑 阵呢,还是用它来 围空,白方已面临 鼓路。




基本图三

1图 白1打 入是正确的选择。

黑 2 如尖,则白 3 飞出。黑 4 跨、6 断是手筋。

至白 13,双方 虽各有所得,但作 为打入一方的白 棋,能捕获四个黑 子,总算是成功的。



2图 白1打 入时,黑如不甘舍 弃黑 ❷四子,于2 位跳出作战,就有 些不自量力了。


白在中腹厚势的支持下,于3、5长出作战,通黑6以下苦活,从而损伤了黑的无忧角。

白13 幕,黑角 被攻破,一败涂地。


3 图 白 1、3 的意图显然是想用 厚势来围空。

白 5 挡,黑 6 借侵削白腹空之机,扩展上方的地战。

至黑 14,白围 的腹空还不及黑在 上边扩展的地盘 大,而且还失去了 打入下边黑阵的机 会。



2图




基本图四 序 盘构思

盘中只下了十 三个白棋,却有十 个棋子集中在左下 方,并构成一道厚 势。


因此,如何立即发挥厚势的作用 是举足轻重的事, 它将关系到这十个 白棋在棋盘上的存 在价值问题。

1图 白1紧 靠黑右下角打入是 无谋的下法。被黑 2 夹击后,白由于 远离了己方厚势, 就难免要吃苦头。

黑 4、6 利用在 子力上的优势对白 发动猛攻, 白厚势 远水救不了近火, 被逼入了苦境。



基本图四




2 图 白利用 厚势打入黑阵是发 挥厚势的作用的最 佳途径。

白1刺、3拆 为最佳着手。在白 厚势的威胁下,黑 不敢妄动,只好于 4位跳出,白5也 扎根谋活。


至此,下边黑地被破坏。

3图 白 1 守 角,在一般情况下 是序盘中的最大场 所。但此局面被黑 2 开拆后,左边白 厚势丧失了作用。

如图进行到黑 4 的结果,黑方在 实空上已远远领先 于白方。




2图



基本图五 大 小

这是高段棋手 在实战对局中所产 生的局面。


局面中,大的 场所还比较多,黑 方要选择的话,必 须根据实际的情况, 来区别大小,才能 走出好着。



基本图五

1图 黑1在 上边防守,对白没 有什么影响,因此 它不是最大的场 所。


白2飞补是特大处。它不仅扩展了左下的地盘,而且防止了黑厚势向左下渗透,黑失败。



1图

2图 白最有 潜力扩展地域的地 方是左下方,因此 黑利用右边厚势的 威力,于1位打入。

白2如拆逼, 黑3、5整形后转守 为攻,逼白6、8做 活。这样,黑不但打 破了白地,而且还 掌握住局面的主动 权。




2图

### 基本图六 踏进中盘

这是从序盘向中盘过渡的重大胜 中盘过渡的重大胜 负时刻,白方如何 才能使自己以主动 的 姿态 进入 中盘 呢?

活用左下白棋 的厚势是一个妙 策。



基本图六


1图 在序、 中盘时,利用厚势 作战往往是夺取主 动的基本手段。

白1打入正是 正确地运用了这种 手段。


黑 2、4、6 向中 腹逃出的同时,白 3、5、7 也 顺 势 张 出,乘机 破掉了 右 下方的黑阵势,白 打入作战成功。

2图 白1打 入时,黑2如尖封 攻击白棋,白3靠 则是关联的手筋。

黑 6 立,白 7 向中腹飞出,在速 度上超过了黑方, 黑的结果比前图更 加不利。




1图



? 图

3图 白1拆 是恶手,被黑2跳 起后,正好在右下 方构成大阵势。

以后,白如再 于 a 位打入,则显 得十分勉强了。




3 图

#### 基本图七 充 分


右边黑有一道 强大的厚势,欲发 挥它的作用,打入 下方白阵是显而易 见的事。

但在选择打入 着点时,要充分估 计黑厚势的强大程



基本图七


度以及其所能最大限度地发挥的作用。



因此,黑把打

1图


入点选择在紧靠白左下角处。对此,白2如守角,则黑3位跳,大幅度地吞吃了白〇一子,黑子效率充分。



2图

角。比如黑9攻入白角,白角空就难以保住了。

3图 黑1打 人,白2飞,黑3尖 只能小吃白〇子, 这对具有强大厚势 的黑方来说,就显 得不充分了。



基本图八 局部战 \*\*


黑方夺取了左 右两个角的角地, 而白方在右下方构 成了坚强的厚势。

因此,白方只 有运用厚势来打击 附近的黑棋,才能 弥补实空上的损失。


1图 白 1 打 入,从而攻击黑● 子是良策。

在白厚势的威 慑下,黑2以下逃 命尚来不及,根本 就无力它顾。

白3至13乘



基本图八




1 图

此机会把白棋完全治理好了,白打入大获成功。

2图 白3尖时,黑4如尖封白棋,则白5、7冲断是手筋。

黑 10 接,白 11 位跳出,黑已无 法冲断白棋了。




3图 白1打入时,黑2如用跳的手法向外出头, 则白3也跟着往外跳。


至白7,其结果与前两图大同小 异。

4图 白1打入时,黑放弃❷一子,于2镇是明智的一法。

演变至白 7, 黑通过弃子获得了 左边的势力。但作 为打入黑阵的白棋




3图



4 图

来说,能捕获黑色子并安全而归,无论如何也是成功的。


#### 基本图九 打人点



基本图九

1图 黑1是 打入要点。它一方 面要在3位渡过, 一方面要于2位冲 出去。

白2如上压,则黑3渡过。为了 防止黑扳断,白4




1 图


还须补一手。至黑 7, 黑获得不少地盘, 而白所取得的外势在右下黑厚势的钳制下, 发挥不出什么作用。黑打入成功。

2图 黑1打 入时,白如2位挡, 则黑3冲出。

黑7后,白被 分断,因而不得不 于8、10位做活。但 被黑再走到11位 的断,左下白棋就 陷入苦战了。



2 📳




3 图

## 基本图十 搜根

左下是由一间 高夹定式演变而成 的棋形。


现在,黑 ❷ 拦 逼,白脱先他投。对 此,黑如何行动?



基本图十

上图 黑 L 是 常用的打入手段。


白2至黑7, 从局部来讲是两分的结果,但由于黑 厚势的因素,白整 块成为无根之棋, 黑成功。



2 图 黑 l 时,白 2 强手尖封。

对此,黑3 冲、 5 挤是好手。白 6 不得已。

黑 9、11 扳接 后,黑快一气杀白。




2图

3 图 黑 1 时,白2顶,采用特 殊着法来应变。

白4以下是一 种弃子整形的手 法。至黑 21 的结 果,白仍不行。

鉴于上述的变 化,由于黑厚势的




16=4 **0**=8 **0**=4 3 ₹

特殊原因,黑工打入即成为白棋的致命伤。

回溯到基本图,黑△拦通时,白应于本图 12 位关补。

基本图十一 利用弱点


本图黑的厚势 离白阵远了一些, 黑方又如何来发挥 它的作用呢?



基本图十一

1 图 黑 1 拆,用厚势来围空, 大材小用。

白2跳后,黑 所增加的空远不及 白所扩展的地盘 大,黑显然不合算。




! 图

2 图 黑 1 打 入,正确。

白2尖是局部 严厉的着法。

黑 3 靠,利用 白大飞角的弱点进 行转身,是预想的 变化。



2图


至白 14.黑先手活角,得利不小。白虽取得了较厚的外势, 但右下的黑厚势正好与之抵消,结果黑满意。

3图 对黑 1 打入,自2跳,采用 不即不离的手法进 行攻击。


黑 3 至 11 是 局部賭娜整形的手 段,从而破掉了白 空。

4图 白2如加强大飞角,则黑3小尖转守为攻, 先行攻击白〇一子。

至黑9跳,黑 向中腹出头顺畅, 而白数子由于右下



3图



4 图

黑厚势的影响,显得颇为乏味。

### 第六节 厚势与模样

构筑模样是一种大幅度的围地手段。尤其是大模样,它不仅 规模庞大,而且呈立体形,围空效率极高。但它的短处是易遭到 对方的打入。

因此,如用厚势参与构筑模样,就能有效地抵御对方的打入,从而使模样转化为坚实的实地。


构筑模样,不仅要充分发挥厚势的作用,而且还要正确地选择着眼点,特别是要占据双方势力消张的地方,如"天王山"。

基本图一 打 破常规

布局时,"守角 最大,其次占边", 这是不容置疑的常 识。

但在本图有厚 势存在的场合下, 情况就不同了。

棋局的延伸是 随着具体情况的不 同面不断发展变化 的。有时书本上的




基本图一

理论与实战中的着法并不完全相吻合。因为在实战中需要综合考虑全局的配合,以局部利益服从全局利益是对局中的根本宗旨。因而这就要求我们不能墨守陈规,而要有创新精神。

1图 黑1守角,按常识来说无可非议。但被白2分投后,左上黑厚势的发展受到了限制。

黑 3 拆逼,白 4 拆二后,白就基 本上安定了。黑上 方厚势虽雄伟,但 却无用武之地。




1 图

2图 由此可 见,目前局面的焦 点是如何发挥左上 黑厚势的作用。


黑 1 拆,恰到 好处,它与左上厚 势相配合,形成一 个理想的模样。

黑 9 乘 机 攻 逼, 黑模样就更加 壮观了。



3图 黑1开 拆,离厚势近了一路,不能充分发挥 其作用。


白 2 桂至 8 拆,不但实空增多, 更重要的是白棋已 经完全成活,不再 受黑的攻逼了。



基本图二 补偿。

这是授三子棋 的局面。


黑金二子与白 四二子的交换,以 实地的代价换取合 势力。根据"代偿的 棋理",黑必须发挥 左上势力,来补偿 实地的损失。



基本图二


1图 黑 1 拆,利用厚势来构 筑上方的模样是正 碗的下法。

黑 L 如拆在 A 位,则过分靠近自己的势力,反而造成势力上的重复。



1图

结果黑厚势反 而显得不发挥。



3图 黑 1 拆 后,白 2 飞意欲分 断黑棋,但黑 3 接 坚实。


白4以下虽分断了黑二子,但黑面过弃子,在上边筑起了更雄大的模样。

白 14 退,黑 15 守角,逐步把上 方的大模样转化为 可观的实地。

## 基本图三字 雷流

右和上右下的 两定式,其结果都 是黑得角地,白获 外势。

以后,白方如何发挥上下两方面的势力的作用,将 是这局棋的成败关键。




基本图三

1图 白1大 跳,在右边构筑大 模样,其策略是正 确的。

黑 2 如投入白 大模样中,则白 3 镇,利用上下厚势 对黑进行攻击。

由于黑外逃受制,顿时陷入了苦 战的境地。

这样,白方在 全局的实空上就处 于领先地位了。




2 🖪

3 图 白1 用 厚势来围空,并非 良策。

黑 2 飞后,白 空的发展就受到了 限制。

此图白方在右 边总共才围住二十 几目的实空,与前 图相比,相差甚大。




3 🔁

### 基本图四 稳 健

局面尚处在序盘阶段,大场甚多, 盘阶段,大场甚多, 但什么地方才是局 面的焦点呢?


黑必须把右下 厚势的因素考虑进 去,才能得出最佳 的结果。




基本图四

1图 黑1拆 二,稳健。一方面补 强了黑●子,一方 面又与右下黑厚势 相配合,在右边构 成了大模样。


白 2、4 托退, 夺走了左上角。但 縣 5 大飞,右边的 模样就逐渐转化成 实地了。



1 图



3图 黑如贪恋角地在1位尖, 就背离了局面的焦 点。




3 📳

# 基本图五 配置


左下的棋形是 由高目定式所产生 的,白得实地,黑取 外势。

黑外势与右下 星位相配合,可以 构筑成大模样。但 请注意,一定要着 重处理好它们之间 的配置关系。



基本图五


1图 黑丁高 拆二,它与左下的 厚势之间的间隔适 中,正好构成了一 个漂亮的大模样。




1图

2图 黑 后,白1如打入,则 黑2尖顶再于4、6 飞攻,把白棋逼向 黑的厚势。

黑通过攻逼, 一方面大幅度地扩 展了右边的地盘和 势力,一方面使白 无法摆脱受攻的苦 境,黑大获成功。






3 🖀

4 图 黑 1 占 右边大场,想大幅 度地扩张模样,反 而欲速则不达。

白 2 挂 角后, 黑就穷于应手了。

黑 3 夹, 则白 4、6 是整形的常 法。

至黑 11.縣左 下的厚势成了餐集 形。



5 图 黑 1 大 飞,与前图大同小 异。

白 2 打入,黑 3 如守角,则白 4 拆二已基本安根做 活,黑构筑大模样 的希望成了泡影。


黑 3 如 A 位 夹,则白 B 压,黑将 成为凝集形,仍不 行。

6图 黑1高 拆三,有靠近左下 厚势之嫌。因此不 如1图的下法好。


白2挂、4跳, 从右边限制黑模样 的扩展。

黑 5 跳补后, 其阵容还尚不充 分。

白 6 拆回,棋 形舒畅。



5 🔁



6 **E** 

7图 黑1大 飞虽可有效地防御 白方打入黑模样, 但由于其位置太 低,很难与左下厚 势相配合。

白2抓住黑位 低的弱点。用肩冲 的手法侵消黑阵, 机敏。


至白 4, 黑 模样大为减色。

### 基本图式 箱 形


这是授五子棋 的局面。

黑方通过攻击 左下白棋取得了下 边的势力。

以后,黑方怎样才能使黑▲三子的势力充分发挥出作用呢?



7图




基本图六

1图 黑1与 下方势力和其他黑 子相配合,构成了 一个箱形的大模 样。


由于它规模很大,迫使白不得不 立即打入,这样黑 就可以逸代劳丁。

白 2 挂, 则黑 3 尖顶、5 跳, 就可 以把白逼入苦境。


黑 13 小尖,继 续对白进行攻逼。



1 图




3图 黑1单 关,就没有充分发 挥下边黑厚势的作 用。




此局显然是双 方大模样相对抗的 格局。胜负将取决 于双方模样的大 小。

黑在右上有一 道厚势,如运用得 当,将在构筑和扩 展模样中起到重大 的作用。



3 图



基本图七


1图 黑1 跳,抬高了●子的 位置,使其与右上 位黑厚势配合,构 成了漂亮的模样, 同时也加强了右下 方的阵势。

白2拆,黑3 尖后,黑模样逐步 实地化。


白 4、黑 5 **是** 见合的大场。

2图 黑 1 跳时,白如从 2 位挂时,白如从 2 位挂入黑阵,则黑 3 以下通过攻逼白棋,把右上的模样逐步转化成实空。

至黑 9, 右下 白数子还须疲于奔 命, 黑取得了全局 的主动权。




1 😢



2 图

4图 黑1如 从下方扩展大模 样,则白方立即抓 住黑 ②位置低的弱 点于 2 位镇。

以下至白6的结果,右边的黑模样被压扁,右上黑厚势的威力也被灭杀了。




3图


### 基本图八 *一* 举两得

左边白〇三子 处于黑的势力圈 内,急待治理,而右 下却是白的厚势。

在这种情况下,白如何才能既 治理好左边的白 供,又充分发挥右 边白厚势的作用 呢?




基本图八



1图


对黑 2 尖,白 3、5 应对,则安全 联络,黑无计可施。



2图

**3 图** 白 1 跳,略逊于前图。

黑 2 尖时,白 3、5 虽求得联络,但白 1 的联络就暴露出缺陷。比如黑以后在 A 位冲、白 B 挡、黑 C 断。




3 图

### 基本图九 大 勢要点

左上角的定式后,白获取了厚势, 而丧失了角地;右 上的交换中,白又 损失了实地。


因此,白方必须要发挥出厚势的 成力,才能与黑争 胜。



基本图九

!图 白1跳 是大势上的要点。 占据了它,上方立 即形成了雄壮的大 漠样。

这样,白厚势 就大有作为了。




1图

2图 白為跳时,黑1如占大场, 时,黑1如占大场, 则白有2位靠的手段。

黑 3 如 扳,白 4 连扳是手筋。


至黑 9, 白不 但扩展和巩固了大 模样,并还有在 A 位打吃的侵分黑空 的手段,白作战成 功。



3图 白1拆 虽是大场,但却离 开了局面的主战 场。

黑 2 跳是双方势力消张的要点。 白 3 至 7, 白 模 样被压缩。

以后收官时, 黑还有 A 位大飞 消减白空的手段, 白所围的空并不 大。此图的结果,白 失败。




3 图

### 第七节 厚势与围空

在前几节中,已经介绍了厚势在攻击、作战、打入中所应遵循的原理,而其中常以"厚势围空"吃亏作为反面例子来引用,但这并不意味者厚势一定不能围空。在适当的情况下,厚势也可以用来围空。

基本图一 **夹** 和拆之争

在右边有黑厚势的情况下,白 1 飞有问题。黑如何 抓住白的失误,确 立优势?



基本图---

1图 黑1夹 是好手,它与右边 黑厚势的间隔适 中,正好围成一块 空。


白2进角,黑3至7封住白棋


1 图

后,下方就成为确实的黑空,就局部来说,黑明显优势。

2 图 黑 1 尖,通常情况下可能都这么应,但在 这个场合中却是恶 手。


白 2 拆二后, 右边的黑厚势就完 全被遏制住了。






至白3立,白已基本安定,右边黑厚势的威力对其已无多大 影响。


# 基本图二 转身



因此,从全局来看,黑已经处于 劣势了。



基本图二



2图 利用厚 势尽力围空,可能 是此时唯一的途 径。


黑 1 拆 通, 置 角 地 而 不 顾, 是 此 际 的 好 手。

白2顶时,黑 3长,诱使白4立, 黑乘机得到5位飞 刺之利。


至白 10,黑虽 牺牲了右下的利益,但却围成右边 大空,从全局来看, 黑是成功的。

3 图 黑 1 时,白 2 扳,黑 3 连 扳是手筋。通过弃 子,黑取得了种种 借用。

黑争到 15 位 的跳后,同样围成 相当可观的大空。




2 图



3 🎛

### 基本图三 确 定地

在左下角的变化中,白方以角地的代价,换取了一道厚势。白方以后 将如何发挥这道厚势的作用呢?




基本图三

1图 在这个 局面中,白除了用 厚势来围地外别无 他择。

白 1 紧逼, 最 大限度地围地。

黑 2、4 用靠压的手法来压缩白地。

黑 6 补后,白 地已围成,可脱先 他投。




1 **23** 

<sub>、2</sub>图 前图 届,白可1位抢占 右下角。

为了防止白 a 冲断,黑还须于 2 位断,与白 3、5 交换。


这样,白在下 方已围成二十目的 确定地,其目数已 超过了左下黑空。



2图


3图 白1、3 如抢占右上方的大 场,则被黑占到4 位后,白厚势就发 挥不出作用了。

如果我们对全局的实空进行一次 局的实空进行一次 判断,就会发现白 在实空上已处于落 后的地位。



4图 白1拆 在星下,只有拆四 的位置,就把白厚 势大材小用了。


随着白棋在下边的确定地的减少,白方就难于补偿先前在左边所付出的实地代价。



4图

基本图四 闭门

那么,黑如何 走呢?



基本图四


1图 黑1的 下法称做"玉柱", 俗称"扎钉"。它是 一种有效的守空手 段。

黑 1"玉柱", 不但守住了角地, 而且有效地防止白 从两边侵入。


白如2位拆, 黑3跳后,黑在下 方围成了六十目左 右的大空。

2图 黑1如继续扩展模样,则白2、黑3交换后,白4点角绝好。

至黑 15,黑所 围住的实地不但减 少了二十目以上, 而且还被白棋得了 一个角地,黑显然 吃亏甚大。



1图



2 图


3图 黑1 跳,继续扩大模样, 但白乘黑门户空虚 于2位点角。至白 6,黑空已大幅度减 少。

黑7以下企图 通过攻击白棋来补 偿左下角的损失, 但被白10跳出后, 黑所得甚微,黑失 败。


4图 黑1单 关,虽使左边更加 强固了,但角中尚 未牢靠。如被白4 点角后,黑很难净 吃白棋。

至白 12 做活 后,黑空就只剩四 十几目了。

由此可见,只有1图的"玉柱",才是黑最佳的下法。




3 图



4 🖭

第 三 章

## 厚势问答




#### 何题图 1

#### (黑先)

局面尚处于序 盘阶段,作为黑方 来说,下一步的着 手大致有两处,即 左边或右边。


对此,黑方必 须从中选择一个。




何题图 1

正解图 在左 上和左下,黑方分 别用角地的代价取 得了势力,因此如 何发挥其势力的作 用是当务之急。

黑1一子两拆 是正解,,它使左上 和左下的黑势都恰 到好处地发挥出作 用。




正解图



### 失败图

### 问题图 2 (黑先)




问题图 2


正解图 黑1 跳,迫白2尖出,黑 再于3位飞。这样 下方的黑棋就构成 了壮观的大模样。

失。我们是自黑位黑出态白挥的失。3 补补棋 6 棋从厚外。②不致是黑的跳破而势于边的出图先再了,,强烈出版向有无由碍出现,是是黑化力后制左力用于边的作黑,于左但右在边使的受也果的,


政。 变化图 前图后,白还暗伏有1靠、3扳的手段。如图演变到白11的结果,右边黑棋的地位又被压低,与左边黑厚势就更不相配了。



正解图




失败图




## 问题图 3 (黑先)

在这个局面中, 黑栋恭取了中, 黑栋恭取百 左上的厚势,而白 在左下形成了 教。

黑方如能抢先 发挥出黑厚势的作 用,就能在布局中 确立领先地位。



问题图 3




正解图

失败图 黑 1 如急于在上方围如急于在上方围空,被白 2 拆二后, 照阵势的规模顿时显得扁平, 这就大大降低了围地的效率。


与正解图相 比,可以明显地看 出,本图的黑厚势 没有发挥出应有的 作用。

## 问题图 4

## (黑先)



#### 失败图



问题图 4


正解图 黑1 拆通是正确的下 法,它在逼迫右下 白棋的同时,又扩 大下方模样。

白 2 挡是一步 有关根据和实利的 本手。


黑 3 跳起,与 左下黑势相配合, 正好构成一个立体 形的大模样。

失败图 黑 1 跳,从左边来构筑 模样。但由于幅度 太小,反而造成势 力上的重复。

白 2 飞拆,黑 向右下的扩展受到 了限制。黑坚厚的 外势只围住了左边 一些小空,显然把 厚势大材小用了。



正解图



失败图

#### **问题图** 5


(白先)

本局面中,左 下角空着。按布局 原则应该是先占 角,然后再挂角或 守角。


但在这个局面中,右上有白势力存在,白方应该采用什么样的对策呢?

正解图 白1 挂角是正确的下 法。为了能发挥出 右上白势力的作 用,白方宁愿放弃 占空角的机会。


黑 2 占空角, 白 3 采用大斜,其 白 3 采用为用右上 用意是想利用右上 的 厚势来进行作 战。至白 19,作战 白有利。



问题图 5




正解图



变化图

失败图 白1 先变角,虽也不是 大恶手,但被黑 2 守角后,右上的白 势力就很难再有大 的前途了。

白 3 拆,企图 经营左下方的势力,但毕竟势单力 薄,被黑 4 挂,白的 开拓很难有大的战 就。




失败图

## 问题图 6

(白先)


左上角的定式 是令人注目的,它 形成了典型的黑取 实地,白获厚势的 结果。

在以后的布局中, 白厚势将始终 是局面中考虑的重 点问题。



问题图 6

下它的厚成样以中侵以的正正高位相一白扩或作分式解确了。后,的充威解确了,后或作分为各个厚层的有,合意实势模都中发的上与,各次发展的人,会就的论过方都出口,是我供上形模在程入可它



正解图


失败图 白1 拆虽是大场,但并 非是局面中的重心 所在地。

## 问题图 7


(黑先)

右下角是由小 雪崩定式所产生的 棋形,黑方与白方 各取得了下边和右 边的厚势。

围绕者这个厚势问题,黑方将采取什么样的对策呢?




失败图



何題图 7

正解图 黑上跳是大势的要点。 跳是大势的要点。 白2如补一手,则 黑3位长出。


这样,黑大幅 度地扩展了下方的 模样,使黑厚势在 下方的广阔天地里 能大显身手,而白




正解图

棋却被压缩到右边的狭小地盘中, 白厚势也就无用武之地了。

变化图 1 黑 1 晚时, 白 2、4 冲断, 则黑 5 至 11 冲断,则黑 5 至 11 在 现 13 位 联 开 13 位 联 开 13 位 联 击 白 其 0 件 数 子 厚 数 子 条 0 件 数 必 将 不 利。



变化图 2 黑 ●跳时,白如脱先 他投,则黑 1 挤、3 打是先手,黑比正 解图厚实,白不利。



失败图 黑如 担心白侵入下边黑 空而在1位拆,就 把其厚势大材小用 了。

白2压是大势的要点。黑3以下 双方在中央抗争。


至白 12,白借 先手之利控制住中 央势力,白形势的 规模反而超过了黑 方。

## 向護图 8


## (黑先)

黑方的势力和 子力大部分集中在 左边,因此黑在左 边经营的好坏,将 直接决定整个局面 的优劣。

在左边的战场上,左下的黑厚势能否发挥作用,尤 其关键。



失败图



问题图 8


黑1飞后,还 对白左上角产生了 压力。即使白2先 手尖顶以后,白仍

未活净,因此牵制了白侵入左边 黑模样或在 A 位打入的行动。


以下至黑 5 的结果, 黑终于 在左边构成了漂亮的大模样。

失败图 黑 1 飞,企图从下 边着手来扩张大模样,但由于左 上黑棋的位置太低,容易遭到白 方压迫。

如图白 2 以下轻易地把黑棋 压扁,黑构筑大模样的计划就成 了泡影。



#### 正解图




变化图 1 黑 3 立时, 白 4 如用镇的手法来侵消照模样,则 黑就利用左下厚势的威力来对白 棋发动攻击。

黑 5 跳封是一步冷静的好手。它先加固自身的薄弱环节,待白 6 跳出时,黑再用 7 位镇的手法封住白棋向中央的出路。


白 8 企图从上方突围,但黑 9 以下巧妙地通过攻逼左上白 棋,把自身加强后再于 15 位尖刺,白棋出路受阻,顿时陷入困境。

变化图 2 白 1 如改用浅消的手法,则未能伤及黑模样的根本。

对此,黑2补,黑模样转化成实空,黑可满意。



变化图 1



变化图 2


## **荷题图 9** (無先)

白1从内侧靠 是高目定式的一种,黑在应接时,要 着重考虑左下黑厚 势这个因素。


正解图 黑 1 拆是正确的下法。 虽然它在定式书上 没有,但在这个场 合却是最佳的一 着。

白2扳以下双 方应接至黑9,白 至实地上占取了 一些便宜,但黑1 之子与左下厚势相 配合,筑成一个漂 亮的模样。

因此,黑只要 充分发挥左下厚势 的作用,作战则战 功。




问题图 9



正解图


因此,从全局 来看,黑方显然失 败了。



失败图 1 `

失敗图 2 黑 1 一间反夹至白 4 虎,由于白角已活, 黑 5 退守不得已, 但上方遗白 6 罩封 后,黑二子就难处 理了。


由此可知,照 1之子由子过分地 靠近了坚实的白 角,结果适得其反。



失败图 2

变化图 白1 虎时,黑2如补上 边,则黑●一子由 为高左下黑厚势的 所过大,就势必 要遭到白3的打 入。

以下演变至白 7 的结果,白棋已 成活形,黑失败。




变化图

问题图 10 (黑先)

白1连扳是活 角的常套手段。


对此,黑在左 下角如何定型呢? 必须从全局着眼。



问题图 10

正解图 黑 1 打吃,是这个场合 中最佳的一种下 法。在普通情况下, 它被看作俗手。

白2以下勢必 要做活。




正解图

白6时,黑7

接是关联的好手。至白 10, 黑先手在左下取得一道厚实的外势, 然后再于 11 位拆逼, 黑就在下方围住了一块大空, 黑成功。从中 我们可以看出, 黑以局部的小损, 换来了全局的大得。

失败图 黑 1 接是这个局部的常套下法。

以下应接至黑 9,黑在左下要比的 图得的多一些,但 由于落了后手,被 白 10 拆后,左边黑 厚势就没有大的发 展余地了。




失败图

由此可见,黑因小失大,反而遭致失败。

## 问题图 11 (黑先)

白 1 扳,企图 削弱黑棋的势力。


对此,黑方如何应对才能保持棋形的厚实,从而控制中央的势力呢?



**问題图** 11

正解图 黑1 断,手筋。它诱白2 打,黑3反打后再 于5位退,就巧妙 地运用弃子手法把 黑棋走结实了。

黑在右下方构成厚势后,中腹的下半部分就被黑棋 控制供了。




正解图

失數图 黑 1 退是无谋的下法。

经过白2至5的交换后,白再于6、8冲断黑棋。


黑 棋 遺 此 一 击,势力几乎全部 消失了。



失败图

变化图 前图后,黑大概要在1 后,黑大概要在1 位跳补一手,白纸 位时机在2位长, 位黑3至5的低 经,白把黑压于低 位。

白6至黑9先 乎利后,再于10、 12位整形,黑腹势 就全部瓦解了。



变化图

问題图 12 (黑先)

这是**授四**子的 对局。


右下的白棋比较薄弱,黑方如何利用这一点来获取厚势,从而控制全局呢?

正解图 黑 1 点好手,是棋形的要点。


白2隔断黑棋 势所必然。

黑 3 冲、5 断 是关联的好手段。 白 6 紧气看起来吃 掉了黑二子,但实 际上黑是使用的弃 子法。

黑 5、7 趁緊气 的机会,严密地封 住白棋,再于 13 位 补一手,黑就在下 方筑成了一道厚 势。



问题图 12



正解图


白 6 不得不外 逃。

黑 7.9 乘势追 逼白棋,白即陷入 苦境。


失败图 黑 1 跳,虽不是恶手但 却失去了一个获取 厚势的机会。

这时,白可脱 先抢占 2、4 位的大 场。

以后如黑再施 展 A 位点人的手 段,则黑 1 之子就 变成多余的一步棋 了。



变化图



失败图

#### 问题图 13

(白先)


在这个局面中,黑棋得了四个角的实地,而白棋的财富是上方的模样和势力。

因此,白在上 方的行动将决定这 局棋的成败。


正解图 白在 上方的外势比较厚 实,因此白1最大 限度地扩大模样是 良策。

黑 2 如爬,则 白 3 再长。这样,白 一方而扩大了模 样,一方面把左边 的黑棋压迫到低 位。

由于右边的黑 棋还比较薄弱,黑 4、6 浅消不得已。 白 5、7 顺势围成实 地。




何題图 13




正解图

变化图 白1 肩冲时,黑如 2、4 冲断进行抵抗,则 白5冲,对黑进行 反击,黑棋就抵挡 不住了。



变化图



失败图


## 第四章

# 厚势在实战中的运用




原型一 本图 取材于第九届新体 育杯决战俞斌执黑 对曹大元的对局。


## 实战谱 1



原型一




实战谱 1(1---9)




1 🖭

结果,黑在全局的实空上就无法与白抗衡了。




3图 黑●靠时,白1如挡,黑2冲,白就联络不上了。至黑6,白出现多处断点,黑厚势将充分发挥作用。



3 🕸


4图 黑1神时,白2如切黑1神时,白2如切黑3、5形点,则黑3、5形白,则黑水,但是下边黑厚势,足,但是下边黑厚势,护,上,白棋仍崩溃。



4图

#### 实战谱2

白 5 冲后,黑 已封不住白棋,但 为了使厚势发挥作 用,黑方必须设法




. 实战谱 2(1----15)

使攻击继续下去。因此,黑走了 6、8 连扳的强手,强行阻断白棋与左边白阵的联络。在通常情况下,黑走了 6、8 这两步棋后,使自己的棋也产生了断点,但因有下方厚势的支撑,因而可有恃无恐。

5图 黑1如平凡地退,则是无谋之手。

白 2、4 连 压 后,白棋就通连了。


随着攻击的终结,黑厚势的作用 也随之消失了。



5 图

实战谱黑 12、14 又是两步强手,它把白棋逼向右上方,这样就使右边的黑厚势也参与了战斗,战局就变得对黑棋更加有利了。

为了避免被黑 逼入右方,白不得 不在 15 位长出进 行抵抗。



7图 白如1 位打,被黑2打、4 压后,白向上边的 出路受阻,就容易 被逼向右方了。


白 5 跳时,黑 6 先手被眼后再于 8 位提,即产生了 A 位冲吃白三子手 段。

至黑 10 跳,黑 与右方厚势构成了 严密的包围网,白 陷入困境。


## 实战谱3

黑1贴是紧凑的好手,如走18位虎,对白棋的迫力就不大了。

白 2 长出抵抗不得 已。如果 按.——




7图



实战谱 3(1---22)

8 图 白 1 打,则被黑 2 扳住, 白棋向上方的出路 受阻。


黑 6 拐后,白 7 不得不吃黑 ☎二 子做活。黑 8 冲、10 接 是 好手,它迫使 白 11 补一手。这 样,黑 12 断,吃掉 右 边白四子。



8 🔁

9图 黑1接时,白2如联络,则 黑3选出 第二子。 白2如联络二子。 自3选出 第二子,非 吃住黑 ●二子双 下成对杀。

黑 9 虚枷是好手。白 14 打时,黑 15 至 23 对白形成追杀,白全部被吃。




**13 = 6** 

9 🎛


实战潜黑 3 在 10 图 10 医 10 图 11 位 1

白 12 以下强 補黑棋,变化至白 20,黑棋被吃。

实战谱黑 3 应 按 11 **图**的下法进 行。



10 图




11 图

12 图 黑 1 压时,白2如吃住 黑一子,则黑3跳 是好手。白4再吃 黑二子时,黑已不 在乎了。

黑 7、9、11 抢 先在左边发动攻 势,局面黑棋有利。

实战谱黑 3 稍 一松缓,遭到了白




12 图

4以下的一系列反击。黑 9、11 又误算,加速了黑棋的失败。

黑方在这局棋中,成功地运用了厚势作战。但最后黑一步松 懈,使黑功亏一篑。

原型二 本型 取材于日本高段棋 手小林觉执黑对坂 田荣男的对局。


目前左上角尚 未定型。白1扳,企 图逼迫黑在角上做 活,从而把外边的 白棋走厚,这样白 在别的战场上作战 就无后顾之忧了。



原型二

## 实战谱1


白香想下方黑果但常毫与了白香想下方黑果但常毫与了合体图法所1,却厚无黑好的人,对图是全国的人,对图是不是的人,对现的,是是是一个,对是的的人,对自己的,是一个,对是的的人,非以处夺人,并以处夺人,并以处夺



实战谱 1(1---18)

在这个局面中,左下的白棋和左边的黑棋均还薄弱,因此小林觉的思路中出现了一个大胆的设想:即通过弃掉左上角的黑棋来构成厚势,利用厚势来攻击左下的白棋,通过攻击来获利,从而确立全局的优势。

黑棋在这种思路的支配之下,竟然置角于不顾,而在1位断。白2以下吃角不得已,那么,黑的计划就可以逐步实现了。




1图

2图 实战谱的白 2 如改走本图 1 位打,那么黑机敏地改变方针在 2 位断。

白3不得不提,黑再走4位长出。

这样,白〇一子被吃,黑角活得很大,这对白方来说是不能容忍的。

黑方在事先也清楚地估计到 这一点。




2图

3图 白1打时,熙2如逃出黑●一子,则被白3、5 順调冲出后,白再于7位封住黑棋,左边黑棋陷入困境。

实战谱黑 3 打, 待白 4 接住 后, 黑再于 5 位封。

这样,由于左上黑已延长出 气数,黑棋就可以先手走成厚势 了。




3 🖭

4图 黑如单走1位,则白2以下紧气吃黑。行至黑13时,白14可脱先补强左边白棋,黑的整个计划就破产了。

黑 9 如改在 10 位跳,则白 A 尖出。

实战谱演变至白 18 的结果, 黑通过弃子先手构成厚势,顺利 地完成了计划中的第一个步骤。




4 1

## 实战谱 2

黑在左上构成 坚实的厚势后,就 可以依托厚势的力 量强攻左下的白棋 了。

黑跳,采用了 最严厉的除根攻击 法。



实战谱 2(1---25)

5 图 黑 1 尖, 采用的是封 锁攻击法。


白 2、4 在角上扩大眼位后, 再占到 6 位这步眼形的要点,白 棋就做活了。

由于黑攻击松缓,黑方没有 达到预定的攻击效益。


白 4 立时,黑 5 如在 6 位破 限,则白 A 倒虎即活,这是做活 的眼形要点。

实践谱黑 1 跳, 白棋被迫向 外逃窜, 但在左上黑厚势威力圈 内, 白出路甚为艰难。

以下演变至黑 16 的结果,白 棋全部被吃。



5 图




6 图

7图 棋语说:"棋逢难处小 尖尖"。白1小尖,也许是大部分 棋手都会想到的外逃手法。但它 的短处是被黑占到2位的棋形要 点后,白棋的眼位全失。

白3以下除外逃外,已别无 他路。

黑 4 扳是与黑 2 相关联的强 手。白 5 跳不得已,如走 6 位扳,则被黑 A 位断。黑 6 长,继续把 白棋逼向已方的厚势。从中我们 可以看到厚势充分发挥了它的攻 击作用。



7图

以下战至白 9,黑通过攻击已获取了腹势,而且白棋仍没有活,黑以后还可攻击白棋来继续获利。

实战谱白2倒虎,一方面向外出头,一方面谋求构筑眼位。

黑 3 跳是封锁的好手法,它花了一手棋就把白棋完全封锁 住了。

现在,白棋只有设法做出两个眼才能逃脱困境。白4至22、白使出浑身解数,终于刚好构成两个眼,但白6、8、12、20等子相继被吃,在实空上已损失惨重,更重要的是被黑在中腹获取了一道大厚势,对以后的作战将有不可估量的价值。

黑 23 直逼白三三角,它与中腹黑厚势相呼,完全控制了右边半个棋盘,至此,黑已取得了明显的优势。

[General Information] 书名=围棋厚势的威力 作者= 页数=211 SS号=11099903 出版日期= 封书版前目正面名权言录文