Buddy Editor

VERSÃO 4.0.1

Manual do usuário

Instalação e módulos Podcast, Silêncios, Zoom e Ângulos

Extensão para Adobe Premiere Pro (Windows)
Pacote: **BuddyEditor-4.0.1.zxp** · Versão 4.0.1 · Novembro de 2026

Conteúdo

1. O que é o Buddy Editor
2. Instalação
3. Ativação e licença
4. O painel
5. Atualizar e desinstalar
6. Analisar, conferir e aplicar
7. Buddy Podcast
8. Buddy Silences
9. Buddy Zoom
10. Buddy Angles
11. Configurações e diagnóstico
12. Solução de problemas
13. Histórico de versões

O que é o Buddy Editor

O Buddy Editor é uma extensão para o Adobe Premiere Pro no Windows que automatiza tarefas repetitivas de edição. Ele lê o áudio direto dos arquivos originais, mostra uma prévia do que vai fazer e só mexe na timeline quando você clica em aplicar.

Módulos

Cada módulo fica em uma aba do painel.

Módulo (aba)	O que faz
Buddy Podcast aba Podcast	Corta e troca as câmeras de um podcast conforme quem está falando.
Buddy Silences aba Silêncios · grátis	Remove as pausas de um vídeo de uma pessoa falando, em todas as trilhas ao mesmo tempo.
Buddy Zoom aba Zoom	Adiciona zooms automáticos nos cortes, na fala e na ênfase da voz.
Buddy Angles aba Ângulos	Alterna os ângulos de câmera de uma pessoa, só nas pausas da fala.

Princípios

- **Nada muda sem o seu clique.** A análise só lê o áudio; a timeline só muda quando você clica em aplicar.
- **Sempre existe uma cópia de segurança.** Antes de editar, o Buddy duplica a sequência. Veja Cópia de segurança.
- **Nada é renderizado.** O Buddy lê o áudio dos arquivos de mídia, então a análise é rápida e roda no seu computador.
- **O resultado continua editável.** Cortes, clipes desativados e keyframes ficam na timeline como se você tivesse feito à mão.

Requisitos

- Windows 10 ou 11 (64 bits). O macOS ainda não é suportado.
- Adobe Premiere Pro 2022 (versão 22) ou mais novo.
- O **ZXP Installer** da aescripts (gratuito), para instalar o plugin.
- Internet para ativar a licença e receber atualizações. Depois de ativado, o Buddy funciona até 7 dias sem internet.
- Nenhum outro programa precisa ser instalado: o pacote já inclui o FFmpeg, programa gratuito (licença LGPL) que o Buddy usa para ler o áudio.

Instalação

O Buddy Editor é distribuído em um único arquivo, **BuddyEditor-4.0.1.zxp**, instalado com o ZXP Installer da aescripts.

Passo a passo

1. **Instale o ZXP Installer.** Baixe-o no site da aescripts e instale normalmente. Só é preciso fazer isso uma vez.
2. **Baixe o Buddy Editor.** Na página de download, baixe o arquivo **BuddyEditor-4.0.1.zxp**.
3. **Feche o Premiere Pro.**
4. **Abra o ZXP Installer e arraste o arquivo .zxp para dentro dele.** Aguarde a mensagem de instalação concluída.
5. **Abra o Premiere** e vá em `Janela > Extensões > Buddy Editor` (em inglês: `Window > Extensions > Buddy Editor`).

> **Baixou o arquivo certo?**
>
> Na página de download do GitHub, baixe o arquivo **BuddyEditor-4.0.1.zxp**. Os arquivos "Source code (zip)" e "Source code (tar.gz)" são o código-fonte e não instalam o plugin.

O que acontece na primeira abertura

- O Buddy instala o FFmpeg em `%LOCALAPPDATA%\BuddyEditor\bin` e cria as pastas de dados em `%LOCALAPPDATA%\BuddyEditor`.
- O painel pode mostrar "Aguardando o Premiere responder..." enquanto o projeto termina de abrir. Isso pode levar até um minuto.
- Em seguida aparece a tela **Ative o Buddy Editor**. Veja Ativação e licença. A aba Silêncios funciona sem ativação.

> **Painel não aparece no menu?**
>
> Confira se o Premiere estava fechado durante a instalação e instale de novo pelo ZXP Installer. Se continuar, reinicie o computador.

Ativação e licença

O Buddy Silences é grátis e funciona sem ativação. Os outros módulos precisam do teste grátis ou de uma licença.

Ativar o Buddy Editor

Quando o painel abre sem licença, aparece a tela **Ative o Buddy Editor** com duas opções:

- **Começar teste grátis de 7 dias**: sem cartão, todos os módulos liberados. Um teste por computador.
- **Chave de licença**: cole a chave `BUDDY-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX` que chegou no seu e-mail e clique em **Ativar**. Espaços e letras minúsculas são aceitos.

Computadores

Cada licença vale para **2 computadores** (por exemplo, desktop e notebook). Para usar em outro computador, libere uma vaga em **Configurações > Licença > Desativar este computador** e ative no computador novo.

Uso sem internet

O Buddy confere a licença online sempre que o painel abre. Sem internet ele continua funcionando por até **7 dias**. Depois disso, os módulos pagos ficam bloqueados até a próxima verificação: conecte-se e abra o painel de novo.

Abas bloqueadas

Uma aba com **cadeado amarelo** é um módulo que a sua licença não libera. Para liberar, comece o teste grátis ou ative uma chave que inclua esse módulo.

Status da licença

Status	O que significa
Ativa	Tudo certo.
Não ativado	O Buddy ainda não foi ativado neste computador.
Expirada	A assinatura ou o teste terminou.
Precisa verificar online	O Buddy ficou 7 dias sem conseguir verificar a licença.
Outro computador	A licença foi ativada em outro computador. Ative aqui com a sua chave.
Relógio alterado	A data e a hora do computador foram mudadas. Corrija o relógio e abra o painel de novo.

O painel

O painel do Buddy fica em `Janela > Extensões > Buddy Editor` e pode ser encaixado como qualquer painel do Premiere.

Partes do painel

- **Topo:** nome da sequência ativa, taxa de quadros e duração. O botão de setas circulares **atualiza** a sequência ativa. A engrenagem abre as Configurações.
- **Abas:** Podcast, Silêncios, Zoom e Ângulos.
- **Faixas de aviso:** aparecem embaixo das abas quando há uma atualização, enquanto o Buddy aguarda o Premiere ou quando algo dá errado (com o botão `Enviar diagnóstico`).
- **Rodapé:** versão do Premiere, se a placa de vídeo NVIDIA (CUDA) foi detectada e a versão do Buddy.

> **Quando clicar em atualizar**
>
> Clique no botão de atualizar do topo sempre que trocar de sequência, adicionar ou remover trilhas, ou mudar as marcas de Entrada e Saída.

Idioma

O Buddy segue o idioma do Premiere: português se o Premiere estiver em português, inglês nos outros casos. Para trocar, abra `Configurações` e escolha o `Idioma`. A troca vale na hora.

Atualizar e desinstalar

Atualizar

Quando sai uma versão nova, aparece uma faixa no topo do painel.

1. Clique em **Atualizar**. O Buddy baixa a versão nova e confere a assinatura.
2. Se o Windows pedir permissão, clique em **Sim**.
3. Feche e abra o Premiere. As configurações são mantidas.

Também dá para procurar versões novas em **Configurações > Atualizações > Verificar atualizações**. A lista de versões está em Histórico de versões.

> **Se a permissão for recusada**
> O arquivo `.zxp` é salvo na pasta Downloads. Para instalar: feche o Premiere, abra o ZXP Installer e arraste o arquivo para dentro dele.

Desinstalar

1. Se for usar a licença em outro computador, clique em **Desativar este computador** em Configurações > Licença.
2. Feche o Premiere.
3. Abra o ZXP Installer e remova o Buddy Editor.

A pasta de dados `%LOCALAPPDATA%\BuddyEditor` (configurações e FFmpeg) é mantida. Apague manualmente se quiser.

Analisar, conferir e aplicar

Os quatro módulos seguem os mesmos passos. Nada muda na timeline até o último clique.

O fluxo

1. **Configurar.** Abra a sequência no Premiere e a aba do módulo. O Buddy lista só as trilhas que têm clipes e preenche valores padrão. A configuração é salva sozinha para cada sequência, e a última usada vale para sequências novas.
2. **Analisar.** Clique em **Analisar áudio** (no Zoom, **Analisar linha do tempo**). O Buddy lê o áudio direto dos arquivos originais: não renderiza nada e não muda a timeline. A análise pode ser interrompida com **Cancelar**.
3. **Conferir a prévia.** Uma barra mostra a timeline inteira, com contagens e avisos. Mudar uma regra atualiza a prévia na hora, sem analisar de novo.
4. **Aplicar.** Clique no botão azul. O Buddy confere se a sequência não mudou, cria a cópia de segurança, edita e mostra o resultado com o nome do backup.

Se a sequência mudou depois da análise (outra sequência ativa, duração diferente ou marcas de Entrada e Saída novas), o Buddy pede para analisar de novo.

Cópia de segurança

Antes de mexer na timeline, o Buddy duplica a sequência com o nome `<nome>_BuddyBackup_<data_hora>`. A mensagem de resultado mostra esse nome.

> **Para voltar atrás**
>
> Abra a sequência `_BuddyBackup_` no painel Projeto. Ela é a cópia exata de antes da edição.

Controles que se repetem

- **Ajuste fino (avançado)** mostra os controles manuais. Normalmente não é preciso mexer: o Buddy calibra sozinho a cada análise.
- **Valores exatos:** dê dois cliques no número, digite e pressione Enter (Esc cancela). Aceita vírgula ou ponto.
- **Gerar outra variação** (Zoom e Ângulos) sorteia uma nova versão. A prévia e o resultado aplicado são sempre iguais.
- **Intervalo** (Silêncios e Zoom): **Sequência inteira** ou **Entrada/Saída da sequência**, usando as marcas I e O do Premiere.

Clipes que o Buddy ignora

Na análise, o Buddy pula os clipes abaixo e a prévia informa quantos foram ignorados:

- clipes desativados;
- clipes com velocidade diferente de 100% ou invertidos;
- sequências aninhadas e multicam;
- itens sem arquivo de mídia (gerados dentro do Premiere).

Buddy Podcast

O Buddy Podcast edita podcasts gravados com várias câmeras e um microfone por pessoa. Ele ouve os microfones, descobre quem está falando em cada momento e coloca no ar a câmera dessa pessoa.

- **Quem fala mais alto no próprio microfone ganha.** O som de uma pessoa que vaza no microfone das outras é sempre mais baixo, então é ignorado.
- **A duração da sequência não muda.** O Buddy corta e liga ou desliga pedaços de câmera, mas nunca puxa a timeline (sem ripple delete).

Preparando a sequência

- **Um microfone por trilha de áudio** (A1, A2, A3…). Se vários microfones estão no mesmo arquivo multicanal e cada canal aparece numa trilha, o Buddy separa os canais sozinho, na mesma ordem que o Premiere mostra (Ch. 1, Ch. 2…).
- **Uma câmera por trilha de vídeo** (V1, V2, V3…).
- **Tudo sincronizado** antes de usar o Buddy.

1. Falantes

- O Buddy cria um falante para cada trilha de áudio com clipes. Dê o nome de cada pessoa e confira a `Trilha do mic` (A1, A2…).
- A caixa ao lado do nome inclui ou ignora aquele microfone. `Adicionar falante` cria mais um.
- `Ajuste fino (avançado)` mostra o **Limite de silêncio** de cada microfone, o botão `Calibrar automaticamente` e a escolha de canal. Deixe o canal em `Automático (igual ao Premiere)`.

2. Câmeras

- Para cada trilha de vídeo, marque de quem é a câmera. Uma pessoa: **Câmera individual**. Várias pessoas: **Plano conjunto**. Nenhuma: **Não utilizada** (o Buddy não mexe nessa trilha).
- Uma pessoa pode ter mais de uma câmera (por exemplo, close e meio-corpo). Com o Plano máximo ligado, o Buddy alterna entre elas nas falas longas.
- O resumo **Câmeras vinculadas** avisa se algum falante ficou sem câmera.

> **Câmera geral (plano aberto)**
>
> Marque a câmera geral para **todos** os falantes. Ela vira um plano conjunto: entra no ar quando duas pessoas falam juntas e alterna com a câmera de quem fala nas falas longas.

3. Regras

Os padrões funcionam bem para a maioria dos podcasts.

Opção	O que faz
Plano mínimo Padrão: 2,0 s	Falas mais curtas que isso não geram troca de câmera. Evita cortes picados em "aham" e risadas curtas.
Plano máximo Padrão: 6,0 s · pode ser desligado	Em falas longas, alterna para outra câmera marcada para a mesma pessoa (outro ângulo ou a câmera geral) a cada intervalo.

Opção	O que faz
Tolerância de pausa Padrão: 1,5 s	Pausas menores que isso mantêm o falante atual no ar.
Modo de edição Padrão: Cortar e trocar câmeras	**Cortar e trocar câmeras**: deixa no ar só a câmera de quem fala. **Só cortar (manter todas visíveis)**: só corta nas trocas, para você escolher as câmeras manualmente.
Camadas das câmeras Padrão: Pilha	**Pilha**: só a câmera no ar fica ligada; cada câmera continua na própria trilha. **Linear**: move cada pedaço que vai ao ar, em ordem, para uma trilha de vídeo nova no topo.
Onde cortar Padrão: Só nas trilhas que mudam	**Só nas trilhas que mudam**: cada troca corta só a câmera que sai e a que entra. **Em todas as trilhas**: cada troca corta todas as trilhas de câmera.
Desvincular áudio e vídeo antes de cortar Padrão: ligado (recomendado)	Garante que cortar uma câmera nunca corte o áudio junto.
Cortar também o áudio dos microfones Padrão: desligado	Ligado, os microfones também são cortados em cada troca.
Câmeras inativas Padrão: Desativar clipes	**Desativar clipes**: os pedaços fora do ar ficam desativados na timeline (dá para reativar). **Excluir clipes (lift)**: apaga esses pedaços e deixa um espaço vazio.
Microfones inativos Padrão: Manter áudio intacto	**Mutar os outros mics enquanto alguém fala**: enquanto uma pessoa fala sozinha, os outros microfones são cortados e desativados, eliminando vazamento e ruído.
Marcadores de falante Padrão: desligado	Coloca um marcador na sequência em cada troca, com o nome da pessoa.
Trilhas vazias após editar Padrão: Manter todas	Pode apagar as trilhas de vídeo e/ou de áudio vazias da sequência, inclusive as que já estavam vazias.

Analisar e aplicar

1. Clique em `Analisar áudio`. A prévia mostra a timeline colorida pela câmera no ar, o número de cortes, o tempo de fala de cada pessoa e o tempo falando juntos e em silêncio.
2. Ajuste as regras, se quiser. A prévia muda na hora.
3. Clique em `Aplicar cortes na timeline`.

Avisos da prévia

Aviso	O que fazer
Microfones recebendo o mesmo áudio	Use o botão `Separar canais automaticamente` que aparece na prévia.
Pouca fala detectada	Confira em 1. Falantes se cada pessoa está na trilha certa, ou abra o Ajuste fino e baixe o limite de silêncio.

Aviso	O que fazer
Nenhum áudio encontrado em um microfone	Confira se a trilha do mic está certa (A1, A2...).
Falante sem câmera	Marque uma câmera para ele em 2. Câmeras. Enquanto isso, a câmera anterior continua no ar.

Buddy Silences

O Buddy Silences remove as pausas de um vídeo de uma pessoa falando. Ele procura os silêncios em uma trilha de áudio e corta **todas as trilhas destrancadas** nos mesmos pontos, para tudo continuar sincronizado. É grátis.

> **Use primeiro**
>
> Rode o Silences como primeiro passo da edição, antes de música, b-roll ou lettering. Veja o motivo em B-roll e lettering.

1. Áudio

- `Trilha analisada`: a trilha da voz, A1 por padrão.
- `Nível do silêncio` (padrão −38 dB): tudo abaixo conta como silêncio. Aumente se o ruído da sala não for detectado; diminua se palavras baixas estiverem sendo cortadas.
- `Intervalo`: Sequência inteira ou Entrada/Saída da sequência.
- Trilhas trancadas ficam fora da edição. Se a trilha analisada estiver trancada, ela sai de sincronia com o resto.

2. Regras

Opção	O que faz
Menor silêncio a remover Padrão: 300 ms	Pausas menores que isso ficam no vídeo.
Respiro depois da fala Padrão: 100 ms	Espaço que fica no fim da frase, antes do corte.
Respiro antes da fala Padrão: 100 ms	Espaço que fica antes da próxima frase começar, depois do corte.
Remover sons curtos entre silêncios Padrão: ligado · até 150 ms	Um "é", estalo ou barulho de boca sozinho no meio de uma pausa sai junto com ela.
O que fazer com os silêncios Padrão: Cortar e ripple delete	**Cortar e ripple delete**: remove e fecha os buracos; o vídeo fica mais curto. **Cortar e apagar**: remove e deixa os buracos. **Somente cortar**: só corta, sem apagar, para você revisar.
Fade de áudio em cada corte Padrão: desligado · 66 ms	Fade curto só no áudio para não dar estalo. O vídeo continua em corte seco. O valor é arredondado para frames inteiros.

Analisar e aplicar

1. Clique em `Analisar áudio`. Na barra da prévia, **azul fica e amarelo sai**.
2. Confira o número de silêncios, o tempo removido, a duração agora e a duração depois.
3. Clique em `Aplicar cortes na timeline`.

B-roll e lettering

Uma trilha com espaço vazio embaixo de um silêncio pode impedir que o buraco seja fechado em todas as trilhas. Nesse caso o Buddy para a edição para manter tudo sincronizado e mostra quantos silêncios já tinham sido

removidos. Volte pela cópia de segurança e rode o Silences antes de montar as trilhas de cima.

> **Clipes vinculados**
>
> Se o Premiere não cortar clipes com áudio e vídeo vinculados, o Buddy desvincula sozinho, tenta de novo e avisa na mensagem de resultado.

Buddy Zoom

O Buddy Zoom adiciona zooms automáticos para dar ritmo a vídeos de uma pessoa falando. Os zooms são keyframes de **Escala** e **Posição** no efeito Movimento, então continuam editáveis. Nada é cortado ou apagado, e a duração não muda.

1. Gatilhos

- `Trilha-alvo (a mais acima)`: os zooms valem para esta trilha e todas abaixo dela. Deixe lower thirds, gráficos e b-roll numa trilha acima para que fiquem parados.
- `Ignorar cortes destas trilhas`: os cortes das trilhas marcadas não disparam zoom, mas os clipes delas acompanham os zooms.
- `Ritmo do zoom`: de Calmo a Intenso (padrão Médio). Mais intenso = zooms mais frequentes, mais rápidos e um pouco mais fortes.
- `Trilha da voz` (A1 por padrão): usada pelos gatilhos de fala e de ênfase.

Gatilho	Padrão	Quando dispara um zoom
Corte	Sempre ligado	Nos cortes da timeline.
Fala	Ligado	Quando a fala recomeça depois de uma pausa.
Ênfase na voz	Desligado	Quando a voz fica mais alta que o normal (uma piada, uma exclamação). Usa o zoom máximo.

Em `Ajuste fino (avançado)` ficam a **Pausa antes da fala** (padrão 0,6 s), a **Sensibilidade da ênfase** (padrão +6 dB) e o **Nível da voz**, calibrado sozinho a cada análise.

2. Enquadramento

- Clique na imagem do quadro para escolher o **ponto de ancoragem**, o ponto que fica parado durante o zoom. A caixa tracejada mostra o que fica na tela no zoom máximo.
- `Centro` e `Rosto (terço superior)` são atalhos para o ponto de ancoragem.
- **Zoom mínimo** e **Zoom máximo** vão de 101% a 200% (padrão 110% e 130%).

3. Estilo

Estilo	Como é · bom para
Jump cut	Zoom instantâneo, sem animação. YouTube, comentários e edições de alta energia.
Suave	Entrada e saída suavizadas. Entrevistas, aulas e narrativas.
Snap-in	Entrada animada rápida, saída instantânea. Podcasts, vídeos corporativos e redes sociais.

Marque um ou mais; o Buddy mistura os estilos marcados. Os cortes puxam para o Jump cut e a ênfase na voz usa Snap-in.

Movimento sutil de câmera na mão (desligado) adiciona um pequeno deslocamento durante o zoom, como uma câmera na mão, sem mostrar as bordas da imagem.

Analisar e aplicar

1. Clique em **Analisar linha do tempo**. A prévia mostra cada zoom colorido pelo estilo, o tempo com zoom e os gatilhos encontrados.
2. Use **Gerar outra variação** se quiser sortear outra versão.
3. Clique em **Aplicar zooms na linha do tempo**.

> **Clipes que ficam sem zoom**
>
> Clipes que já tinham keyframes de Escala ou Posição ficam como estão. Clipes sem o efeito Movimento, com velocidade diferente de 100% ou invertidos também são pulados. Sem o FFmpeg, só o gatilho Corte funciona e a prévia do quadro fica neutra.

Buddy Angles

O Buddy Angles é para vídeos de **uma pessoa** filmada com várias câmeras (aberto, fechado, lateral...). Ele alterna os ângulos em ordem aleatória, só nas pausas da fala, para nunca cortar uma palavra. A duração da sequência não muda.

1. Ângulos

- `Trilha da voz`: a trilha com o áudio da pessoa. O Buddy encontra as pausas nela.
- Marque as trilhas de vídeo que são ângulos da mesma pessoa (pelo menos duas) e dê um nome a cada uma. Sem nome, elas viram "Ângulo 01", "Ângulo 02"...
- `Câmera principal`: por padrão todos os ângulos são iguais. Se escolher uma principal, ela volta ao ar depois de cada outro ângulo e fica mais tempo na tela.
- Em `Ajuste fino (avançado)` ficam o canal, o **Limite de silêncio** (calibrado sozinho) e o **Limite acima do ruído** (padrão 8 dB).

2. Regras

Opção	O que faz
Micro pausa Padrão: 0,12 s	Menor silêncio entre palavras que pode receber uma troca.
Fim de frase Padrão: 0,40 s	Silêncios a partir desse tamanho contam como fim de frase.
Preferir fim de frase Padrão: ligado	Usa primeiro um fim de frase; micro pausa só quando não houver.
Plano mínimo Padrão: 3,0 s	Nenhum ângulo fica menos que isso no ar.
Plano máximo Padrão: 10,0 s	Troca numa pausa perto de um tempo sorteado nesse intervalo. Sem pausa, espera a próxima.

As opções de edição são as mesmas do Buddy Podcast, com os mesmos padrões: Modo de edição, Camadas das câmeras, Onde cortar, Desvincular áudio e vídeo, Cortar também o áudio da voz, Câmeras inativas e Trilhas vazias após editar.

Analisar e aplicar

1. Clique em `Analisar áudio`. A prévia mostra cada ângulo com uma cor, o tempo de cada um, os fins de frase e micro pausas encontrados e o plano médio.
2. Use `Gerar outra variação` para sortear uma nova ordem e novos tempos, sempre nas pausas.
3. Clique em `Aplicar cortes na timeline`.

> **Troca no meio da fala?**
>
> Abra o `Ajuste fino (avançado)` e baixe o **Limite de silêncio**. Se nenhuma pausa for encontrada, aumente o limite ou diminua a micro pausa.

Configurações e diagnóstico

A engrenagem no topo do painel abre as Configurações.

Seções

Seção	Para que serve
Idioma	Automático (segue o Premiere), Português ou English.
Programas locais	Mostra onde está o FFmpeg e permite escolher outro `ffmpeg.exe` com **Procurar**. Normalmente não é necessário.
Ambiente	Versão do Premiere, placa de vídeo detectada, pasta de dados e de logs, com o botão **Abrir no Explorer**.
Licença	Status, plano, chave, validade, **Verificar agora** e **Desativar este computador**.
Atualizações	Versão instalada e **Verificar atualizações**.
Diagnóstico	Testes técnicos (só use se o suporte pedir) e **Enviar diagnóstico**.

Enviar diagnóstico

Se algo der errado, envie o diagnóstico para o suporte:

1. Clique em **Enviar diagnóstico** na faixa de erro ou em Configurações > Diagnóstico.
2. Escreva o que aconteceu. Se quiser, clique em **Ver o que será enviado**.
3. Clique em **Enviar**. O Buddy mostra um código como `BR-7F3K9Q`: mande esse código para o suporte.

> **O que é enviado**
>
> Nada é enviado sem o seu clique. Vão a versão do Buddy e do Premiere, o final da chave de licença, um identificador anônimo do computador e as últimas linhas do registro. O seu nome de usuário do Windows é removido dos caminhos.

Pastas do Buddy

Pasta	Conteúdo
`%LOCALAPPDATA%\BuddyEditor\bin`	FFmpeg.
`%LOCALAPPDATA%\BuddyEditor\config`	Licença e as configurações salvas de cada módulo.
`%LOCALAPPDATA%\BuddyEditor\logs`	Registro de diagnóstico (`buddy.log`).

Solução de problemas

Encontre a mensagem ou a situação na tabela. Se nada resolver, use Enviar diagnóstico.

Instalação e conexão

Situação	O que fazer
O painel não aparece em Janela > Extensões	Instale de novo pelo ZXP Installer com o Premiere fechado. Se continuar, reinicie o computador.
"Aguardando o Premiere responder..."	Normal enquanto o projeto abre. Pode levar até um minuto.
"O Premiere não respondeu ao Buddy"	Espere o projeto terminar de abrir e clique em atualizar. Se continuar, feche o painel Adobe Stock (**Janela > Adobe Stock**), reinicie o Premiere e envie o diagnóstico.
"Abra uma sequência no Premiere Pro"	Abra a sequência na timeline e clique em atualizar no topo do painel.

Licença

Situação	O que fazer
Aba com cadeado	A sua licença não libera esse módulo. Comece o teste grátis ou ative uma chave.
"Precisa verificar online"	O Buddy ficou 7 dias sem internet. Conecte-se e abra o painel de novo.
"Esta licença já está ativa no número máximo de computadores"	Desative em outro computador primeiro, em Configurações > Licença.
"Relógio alterado"	Corrija a data e a hora do Windows e abra o painel de novo.

Análise e cortes

Situação	O que fazer
Pouca fala detectada ou "Nenhum áudio encontrado"	Confira se a trilha do mic ou da voz está certa (A1, A2...). Em arquivo multicanal, mantenha o canal em Automático.
Microfones recebendo o mesmo áudio	Use o botão **Separar canais automaticamente** na prévia do Podcast.
Cortes ou trocas no meio da fala	Abra o Ajuste fino e baixe o limite de silêncio. No Silêncios, baixe o Nível do silêncio.
"A sequência mudou desde a análise"	Clique em Analisar de novo antes de aplicar.
"Esta versão do Premiere não permite desvincular por script"	Selecione os clipes, use **Clipe > Desvincular** (Ctrl+L) e aplique de novo.
Algum corte não foi confirmado	Confira a timeline nesse ponto. Se algo ficou errado, volte pela cópia de segurança.

Situação	O que fazer
Erro no modo Linear	Se o Premiere não criar a trilha nova, nada é cortado. Se não conseguir mover os pedaços, os cortes já foram feitos: volte pela cópia de segurança.
Silêncios: "O Premiere não conseguiu fechar o buraco em todas as trilhas"	Uma trilha de cima tem espaço vazio embaixo de um silêncio. Volte pela cópia de segurança e rode o Silences antes de montar b-roll e lettering.
Zoom: clipes pulados	Clipes que já tinham keyframes de Escala ou Posição, sem o efeito Movimento ou com velocidade diferente de 100% ficam sem zoom.

Atualização

Situação	O que fazer
O Windows pediu permissão e eu recusei	O arquivo `.zxp` foi salvo na pasta Downloads. Feche o Premiere e instale pelo ZXP Installer, ou clique em Atualizar de novo e aceite.
"O download falhou"	Confira a internet e tente de novo.

Histórico de versões

As notas completas de cada versão estão na página de atualizações.

Versão	O que mudou
4.0.1	As abas Palavrões e Legendas ficam ocultas por enquanto.
4.0.0	Novo módulo Buddy Zoom.
3.0.3	Silences: corrigido o erro "O Premiere não aceitou os cortes" que bloqueava todos os cortes.
3.0.2	Silences: desvincula áudio e vídeo sozinho quando o Premiere não corta clipes vinculados.
3.0.1	Angles: um nome para cada ângulo.
3.0.0	Novo módulo Buddy Silences.
2.0.2	Corrigido "O Premiere não respondeu ao Buddy" em alguns computadores.
2.0.1	Podcast: avisos de "Nenhuma trilha de áudio/vídeo" com a timeline vazia.
2.0.0	Novo módulo Buddy Angles.
1.0.9	Botão Enviar diagnóstico.
1.0.8	Atualização com um clique também em pastas protegidas.
1.0.7	Espera até 90 s pelo Premiere e cria o registro de diagnóstico.