Guía de instalación del worker de Itegra

Sincronización automática de artículos: Itegra → CarteleriaQ

Qué se va a instalar

Un programa chico (`worker.exe`) que corre en la PC donde está Itegra. Cada pocos minutos lee los artículos de la base de Itegra y sube a la nube los que cambiaron: **código, nombre, precio y unidad**. Las categorías se asignan solas la primera vez.

1. PC de Itegra	2. Internet	3. CarteleriaQ	4. Las TVs
worker.exe lee la base (solo lectura)	envía solo las diferencias (HTTPS)	actualiza el catálogo del cliente	muestran los precios nuevos

- **No modifica Itegra**: solo lee la tabla de artículos. No toca clientes, usuarios, ventas ni stock.
- **No abre puertos**: solo se conecta hacia afuera (HTTPS), no hay que configurar el router.
- **Cada cliente tiene su clave**: la clave decide a qué negocio se sube todo, así que no hay riesgo de actualizar al cliente equivocado.

Antes de empezar (checklist)

- ☐ La PC de Itegra tiene **Windows 10 u 11 de 64 bits** (el programa no corre en Windows 7 u 8) y tiene **internet**.
- ☐ La PC **queda prendida** durante el horario de trabajo (si se apaga, el worker se pone al día al encender).
- ☐ Sé en qué **carpeta** guarda Itegra su base: es la que contiene el archivo `Datos.script` (y normalmente `Datos.log`). Se puede buscar con el buscador de Windows.
- ☐ El cliente ya tiene su **negocio creado** en CarteleriaQ (usuario y contraseña).
- ☐ Tengo el archivo **itegra-worker-windows.zip**.
- ☐ Tengo permisos de **administrador** en esa PC (hace falta solo para el paso 6).

Instalación paso a paso

Paso 1. En el panel: generar la clave del cliente

1. Entrá a **https://carteleriaq.soporteq.tech** con el usuario del cliente (o pedile que lo haga él).
2. En el menú de la izquierda, abrí **Integración Itegra**.
3. Escribí un nombre para la clave, por ejemplo *PC del mostrador*, y tocá **Generar clave**.
4. Aparece un recuadro amarillo con un texto parecido a este. Tocá **Copiar configuración**:

```
{
  "servidor": "https://carteleriaq.soporteq.tech",
  "claveIntegracion": "itg_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "rutaBase": "C:\\Itegra\\Datos",
  "cadaMinutos": 5,
  "tiposDeArticulo": ["P", "N"]
}
```

> **La clave se muestra una sola vez**
>
> Si cerrás el recuadro sin copiarla, hay que revocarla y generar otra. Tratala como una contraseña: no la mandes por chats grupales ni la subas a ningún repositorio.

Paso 2. En la PC de Itegra: copiar el programa

1. Copiá `itegra-worker-windows.zip` a la PC (pendrive, correo o descarga).
2. Creá una carpeta, por ejemplo `C:\CarteleriaQ\worker`, y descomprimí el zip adentro. Deben quedar, entre otros: `worker.exe`, `winsw.exe`, `CarteleriaQItegraWorker.xml`, `worker.config.example.json`, `instalar-servicio.bat`, `desinstalar-servicio.bat`, `aplicar-ahora.bat` y `LEEME.md`.

Paso 3. Crear el archivo de configuración

1. En esa carpeta, creá un archivo de texto nuevo (clic derecho → Nuevo → Documento de texto) y llamalo exactamente `worker.config.json`. Cuidado: que no quede como `worker.config.json.txt` (activá «Extensiones de nombre de archivo» en el Explorador si hace falta).
2. Abrilo con el Bloc de notas y pegá lo que copiaste en el paso 1.
3. Corregí `rutaBase` con la carpeta real de la base de Itegra. **Las barras van dobles**: `"C:\\Itegra\\Datos"`. Guardá.

> **¿Cuál es la carpeta correcta?**
> La que contiene `Datos.script`. Conviene apuntar a la carpeta de la instalación real de Itegra (no a una copia suelta), porque Itegra guarda los cambios más recientes en `Datos.log` y solo con la carpeta completa el worker los ve al instante.

Paso 4. Probar sin cargar nada (vista previa)

1. En la carpeta del worker, mantené `Shift` + clic derecho en un espacio vacío → **Abrir ventana de PowerShell aquí** (o escribí `cmd` en la barra de direcciones del Explorador y Enter).
2. Ejecutá:
   ```
   .\worker.exe --previsualizar
   ```
3. La primera vez, Windows puede mostrar «Windows protegió su PC»: tocá **Más información** → **Ejecutar de todas formas** (el programa no está firmado digitalmente).
4. Tiene que aparecer algo así. **Verificá que el nombre del negocio sea el del cliente**:
   ```
   Base leída: 790 artículos; se suben 764, se omiten 26 ...
   VISTA PREVIA con "Nombre del Negocio": nuevos 764, actualizados 0 ...
   No se aplicó nada. Si el negocio es el correcto, ejecutá ...
   ```

Los artículos omitidos son los de tipo **R** y **X** de Itegra, que no se suben. Si el número de artículos no coincide con lo que esperás, revisá `rutaBase`.

Paso 5. Primera carga real

1. Si el negocio y las cantidades son correctos, ejecutá:
   ```
   .\worker.exe --aplicar
   ```
2. Debe decir `Sincronizado con "Nombre del Negocio": nuevos 764 ...`.
3. En el panel, abrí **Catálogo de Artículos**: los artículos aparecen con su categoría, precio y unidad.

Paso 6. Dejarlo funcionando solo (servicio de Windows)

1. En la carpeta del worker, hacé doble clic en `instalar-servicio.bat`. Pide permisos de administrador solo: aceptá el aviso de Windows.
2. Al terminar debe mostrar **Estado: Running** y el mensaje **LISTO**. Queda instalado el servicio **CarteleriaQ Itegra Worker**: arranca con la PC sin necesidad de iniciar sesión, se reinicia solo si falla (al minuto, a los 5 y a los 10) y revisa los cambios cada 5 minutos.

Para tener en cuenta

El servicio corre como cuenta SYSTEM. Si la base de Itegra está en una carpeta local (C:\...), no hay problema. Si está en una carpeta compartida de otra PC, puede que SYSTEM no tenga acceso: en ese caso conviene instalar el worker en la PC que tiene la base.

Verificación y uso diario

Cómo saber que funciona

Dónde	Qué tenés que ver
Panel → Integración Itegra	La clave figura **Conectada** (señal de los últimos 15 minutos), «Atada a una base de Itegra» y el último resultado (cuántos nuevos, actualizados y sin cambios).
Archivo `worker.log` (en la carpeta del worker)	Una línea por revisión: «Sin cambios» o «Sincronizado con...». Se rota solo a los 2 MB.
Archivo `actualizaciones.log` (misma carpeta)	El detalle de **qué se actualizó**: una línea por artículo, por ejemplo `PRECIO 2 CARRE DE CERDO BARBIAN: $26.600,01 -> $35.000,00`. También registra artículos nuevos, bajas, cambios de nombre y de unidad.
Servicios de Windows (`services.msc`)	El servicio **CarteleriaQ Itegra Worker** con estado *En ejecución* e inicio *Automático*. También se ve como `worker.exe` en el Administrador de tareas → Detalles.
Prueba real	Cambiá el precio de un artículo en Itegra. A los pocos minutos debe cambiar en el Catálogo del panel y en las TVs.

Cómo se comporta

- **Itegra manda** sobre código, nombre, precio y unidad. Lo que el cliente edite en el panel (categoría, foto, etiqueta, precio anterior) **no se pisa**.
- Un artículo que se borra en Itegra queda **sin stock** en la nube (no se elimina). Si vuelve a existir, se repone.
- Los artículos **cargados a mano** en el panel con el mismo código que uno de Itegra **no se tocan**: el panel avisa cuántos se omitieron.
- Una vez al día hace una revisión completa (la que marca sin stock a los que ya no existen).
- Si la lectura viene incompleta (faltan muchos artículos de golpe), **no aplica nada** y lo registra en el log.
- Si se corta internet o se apaga la PC, se pone al día solo al volver.

Comandos útiles

Comando	Para qué
`.worker.exe --previsualizar`	Ver qué cambiaría, sin aplicar nada.
`.worker.exe --aplicar`	Primera carga real.
`.worker.exe --una-vez`	Una revisión manual ahora mismo.

`aplicar-ahora.bat`	Doble clic: sube los cambios de Itegra ahora mismo (hace `worker.exe --aplicar`) y muestra los últimos cambios registrados.
`.worker.exe --forzar`	Salta las protecciones (solo si el cambio grande es real).
`.worker.exe --ayuda`	Muestra las opciones.

Problemas frecuentes

Mensaje o síntoma	Qué hacer
`No encuentro el archivo de configuración`	`worker.config.json` no está junto a `worker.exe`, o quedó con extensión doble (`.json.txt`).
`"claveIntegracion" no es válida`	Debe empezar con `itg_`. Volvé a copiar la configuración del panel.
`JSON` con error al arrancar	Revisá comillas y comas; en `rutaBase` las barras deben ser dobles `\\`.
`No encuentro la base de Itegra`	Revisá `rutaBase`: debe ser la carpeta que contiene `Datos.script`.
`La clave ... no es válida o fue revocada`	Generá una clave nueva en el panel y actualizá `worker.config.json`.
`Esta clave ya está vinculada a otra base de Itegra`	Cambió la base (PC nueva, Itegra reinstalado). En el panel: **Desvincular base** en esa clave y volver a ejecutar.
`Parece un error de lectura`	Itegra puede estar importando datos en ese momento. Esperá y reintentá; si el cambio es real, usá `--forzar`.
Panel: «Sin señal»	La PC está apagada o sin internet, o el servicio no está en ejecución (revisá `services.msc`, `worker.log` y la carpeta `logs`).
No se pudo conectar / tiempo agotado	Revisá internet, y que el antivirus o el firewall no bloqueen `worker.exe` hacia `carteleriaq.soporteq.tech` (puerto 443).
Los precios no cambian	Confirmá que Itegra efectivamente guardó el cambio. Si `rutaBase` apunta a una copia vieja del `.script`, no verá los cambios nuevos.

Mantenimiento

Cambiar la clave o la configuración

Editá `worker.config.json` y reiniciá el servicio para que tome el cambio: en `services.msc` clic derecho → **Reiniciar**, o en PowerShell como administrador: `Restart-Service CarteleriaQItegraWorker`.

Actualizar el programa

1. Detené el servicio: `Stop-Service CarteleriaQItegraWorker` (PowerShell como administrador)
2. Reemplazá `worker.exe` por el nuevo (no toques `worker.config.json` ni `estado.json`).
3. Iniciá el servicio: `Start-Service CarteleriaQItegraWorker`

Desinstalar

Hacé doble clic en `desinstalar-servicio.bat` (pide permisos solo) y borrá la carpeta. En el panel, **Revocar** la clave de esa PC.

Si la PC se pierde o la clave se filtra

En el panel → Integración Itegra → **Revocar**. El worker deja de funcionar al instante. Después se genera otra clave para la nueva instalación.

Notas para el técnico

- El servicio se instala con **WinSW 2.12.0** (herramienta de código abierto, licencia MIT), que viene como `winsw.exe` en el zip. Se copia como `CarteleriaQItegraWorker.exe` y se configura con `CarteleriaQItegraWorker.xml` (ambos deben quedar junto a `worker.exe`). Lo que el programa imprime queda en la carpeta `logs`.
- Si antes estaba instalado como tarea programada, `instalar-servicio.bat` la reemplaza solo.
- Los tipos de artículo de Itegra: **P** = pesable (se sube como `kg`), **N** = por unidad (`unidad`). Los tipos **R** y **X** no se suben (se puede cambiar con `tiposDeArticulo` en la configuración).
- Los precios de Itegra a veces traen centavos «de ruido» (por ejemplo $26.600,01). Se suben tal cual.
- Si el cliente **ya cargó su catálogo a mano** (por ejemplo, importando un archivo), esos artículos figurarán como «omitidos por conflicto» y el worker no los va a actualizar. Hay que acordar con soporte cómo adoptarlos antes de activar el worker.
- El archivo `estado.json` guarda qué se envió por última vez: no lo borres salvo que quieras repetir la primera carga (se vuelve a pedir `--aplicar`).