ALTER TABLE

O comando ALTER TABLE altera as características de uma tabela.

```
ALTER TABLE [ ONLY ] name [ * ]
   action [, ...]

ALTER TABLE [ ONLY ] name [ * ]
   RENAME [ COLUMN ] column TO new_column

ALTER TABLE name
   RENAME TO new_name

ALTER TABLE name
   SET SCHEMA new_schema
```

ALTER TABLE

Algumas das opções para action são:.

```
ADD [ COLUMN ] column type [ column_constraint [ ... ] ]
DROP [ COLUMN ] column [ RESTRICT | CASCADE ]
ALTER [ COLUMN ] column TYPE type [ USING expression ]
ALTER [ COLUMN ] column SET DEFAULT expression
ALTER [ COLUMN ] column DROP DEFAULT
ALTER [ COLUMN ] column { SET | DROP } NOT NULL
ADD table_constraint
DROP CONSTRAINT constraint_name [ RESTRICT | CASCADE ]
OWNER TO new_owner
```

ALTER TABLE

Para adicionar uma coluna em uma tabela utiliza-se:

```
ALTER TABLE name ADD [ COLUMN ] column type [ column_constraint [ ... ] ] Exemplo:

ALTER TABLE aluno ADD COLUMN email CHAR(50);
```

ALTER TABLE

Ao adicionar uma coluna, é possível adicionar as mesmas restrições que podem ser definidas na criação da tabela:

Exemplo:

ALTER TABLE automovel ADD COLUMN placa CHAR(7) UNIQUE;

ALTER TABLE

Para remover um campo em uma tabela utiliza-se:

ALTER TABLE name DROP [COLUMN] column [RESTRICT | CASCADE] **Exemplo:**

ALTER TABLE aluno DROP COLUMN rg;

ALTER TABLE

A cláusula RESTRICT impede a remoção da coluna caso exista alguma dependência de outro objeto em relação a coluna. Essa cláusula não é necessária pois esse e o comportamento padrão. Para remover uma coluna e todas as dependências em relação a coluna, utiliza-se a cláusula CASCADE.

Exemplo:

ALTER TABLE sala DROP COLUMN turma CASCADE;

ALTER TABLE

Para alterar o tipo de uma coluna utiliza-se:

ALTER TABLE name ALTER [COLUMN] column TYPE type [USING expression]

Exemplo:

ALTER TABLE venda ALTER COLUMN valor TYPE NUMERIC(9,2);

ALTER TABLE

A cláusula USING permite definir como deve ser feita a conversão do tipo anterior da coluna para o novo tipo.

Exemplo:

ALTER TABLE aluno ALTER COLUMN serie TYPE CHAR(2) USING '0' || serie;

ALTER TABLE

Para alterar o valor default de uma coluna utiliza-se:

ALTER TABLE name ALTER [COLUMN] column SET DEFAULT expression

Exemplo:

ALTER TABLE revenda ALTER COLUMN estado SET DEFAULT 'SP';

ALTER TABLE

Para remover o valor default de uma coluna utiliza-se:

ALTER TABLE name ALTER [COLUMN] column DROP DEFAULT

Exemplo:

ALTER TABLE revenda ALTER COLUMN estado DROP DEFAULT;

ALTER TABLE

Para alterar a restrição de valor não nulo utiliza-se:

ALTER TABLE name ALTER [COLUMN] column { SET | DROP } NOT NULL

Exemplo:

ALTER TABLE aluno ALTER COLUMN nome SET NOT NULL;

ALTER TABLE

Para adicionar uma restrição de tabela utiliza-se: ALTER TABLE name ADD table_constraint Exemplo:

ALTER TABLE revenda ADD UNIQUE (cidade, nome);

ALTER TABLE

Para remover uma restrição de tabela utiliza-se:
ALTER TABLE name DROP CONSTRAINT constraint_name
[RESTRICT | CASCADE]

Exemplo:

ALTER TABLE revenda DROP constraint revenda_cidade_nome_key;

ALTER TABLE

Para alterar o dono de uma tabela utiliza-se:
ALTER TABLE name OWNER TO new_owner
Exemplo:

ALTER TABLE aluno OWNER TO postgres;

ALTER TABLE

Para alterar o nome de uma coluna utiliza-se:
ALTER TABLE name RENAME [COLUMN] column TO new_column
Exemplo:

ALTER TABLE automovel RENAME COLUMN pais TO origem;

ALTER TABLE

Para alterar o nome de uma tabela utiliza-se:
ALTER TABLE name RENAME TO new_name
Exemplo:

ALTER TABLE automovel RENAME TO veiculo;

ALTER TABLE

Para alterar o schema de uma tabela utiliza-se:
ALTER TABLE name SET SCHEMA new_schema
Exemplo:

ALTER TABLE funcionario SET SCHEMA empresa;

Exercícios

Escreva a sentença SQL para:

- a) incluir os campos endereco CHAR(50), numero CHAR(10), complemento CHAR(15), bairro CHAR(30), municipio CHAR(40), estado CHAR(2) na tabela contato
- b) remova o valor default do campo funcao da tabela funcao
- c) alterar o campo funcao da tabela funcao para CHAR(3), preenchendo o campo com zeros a esquerda
- d) renomear o campo funcao da tabela funcao para codigo
- e) corrigir a integridade referencial entre as tabelas funcionario e funcao
- f) incluir a restrição para que o campo funcao da tabela funcionario não possa ser nulo
- g) alterar a tabela venda para que o mesmo automovel não possa ser vendido mais de uma vez na mesma data