

## Одабрана проширења Це++ језика за боље пројектовање класа

мув семантика, rvalue референце, "универзалне/прослеђивачке референце" (савршено прослеђивање)



## Мув семантика: Проблем који решавамо

• Нека имамо корисничку класу матрице елемената типа double

```
struct Matrix {
    Matrix() {};
    ...
    ~Matrix() { delete[] data; }
    Matrix(const Matrix& x);
    Matrix& operator=(const Matrix& x);
private:
    double* data = nullptr;
    int size = 0;
};
```



#### • Посматрајмо ову функцију:



- Улазне матрице се беспотребно копирају
- Компајлер може оптимизовати код тако што ће уклонити беспотребна копирања, али се на то не можемо ослањати у општем случају.
- Решење за улазне параметре:

```
Matrix operator+(const Matrix& a, const Matrix& b)
```

• Шта са повратном вредношћу?



#### • Једна идеја:

• Враћамо показивач на објекат заузет помоћу **new** 

```
Matrix* operator+(const Matrix& a, const Matrix& b);
Matrix& z = *(x + y);
```

- Проблеми:
- Ружно на месту позива.
- Ko зове delete?



- Друга идеја:
  - Враћамо референцу на објекат заузет помоћу new

```
Matrix& operator+(const Matrix& a, const Matrix& b);
Matrix& z = x + y;
```

- Проблеми:
- Ружно на месту позива.
- Ko зове delete?
  - Који **delete**? Где је овде показивач?



- Трећа идеја:
  - Прослеђујемо референцу на већ заузет објекат у који треба да се смести резултат

```
void operator+(const Matrix& a, const Matrix& b, Matrix& res);
Matrix res = x + y;
void plus(const Matrix& a, const Matrix& b, Matrix& res);
plus(x, y, res);
```

- Проблеми:
- Ружно на месту позива.
  - А и оператор сабирања прима само два параметра
- · Ko sope delete?



• Нова могућност у Це++11: Мув конструктор

```
class Matrix {
         // ...
       Matrix (Matrix&& a)
               data = a.data;
               a.data = nullptr;
               size = a.size;
};
Matrix z = x + y;
                                           res:
```

•



• А може и мув оператор доделе

```
class Matrix {
         // ...
       Matrix& operator=(Matrix&& a)
              delete[] data;
              data = a.data;
              a.data = nullptr;
              size = a.size;
};
Matrix z;
z = x + y;
```



• Сада матрица може овако да изгледа

```
struct Matrix {
    Matrix() {};
    ~Matrix() { delete[] data; }
    Matrix(const Matrix& x);
    Matrix& operator=(const Matrix& x);
    Matrix(Matrix&& x);
    Matrix& operator=(Matrix&& x);
private:
    double* data = nullptr;
    int size = 0;
};
```



## Функције чланице (методе) које се аутоматски генеришу -> Це++>=11

• Ове две дефиниције су подједнаке: struct Token { char kind; double value; **}**; struct Token { Token() {} Token(const Token& x) : kind(x.kind), value(x.value) {} Token& operator=(const Token& x) { kind = x.kind; value = x.value;Token(Token&& x) : kind(x.kind), value(x.value) {} Token& operator=(Token&& x) { ~Token() {} char kind; double value:

**}**;



# Функције чланице (методе) које се аутоматски генеришу -> Це++>=11

- Посебно су интересантне ових пет:
- Конструктор копије (позива се, између осталог, при прослеђивању параметра функцији и враћању повратне вредности)
- Додела копије (представља доделу вредности једног објекта другом објекту истог тог типа)
- Конструктор премештања (мув конструктор)
- Операција премештања (мув оператор доделе)
- Деструктор (када променљива заврши свој животни век)
- <u>Правило **петице**</u>: "Ако вам не одговара подразумевана верзија бар једне од ових пет функција, онда вам највероватније не одговара подразумевана верзија ни једне од њих."
- То јест: "Најчешће ћеш дефинисати или свих пет функција, или ниједну"



- Мув конструктор и мув оператор доделе ће бити имплицитно позвани у одређеним случајевима. Суштински, онда када компајлер јасно зна да "десна страна" у тој наредби завршава сво животни век.
- 1. Повратна вредност.
  - return наредба је крај функције и зна се да променљиве аутоматске трајности у локалном досегу престају да живе.

```
Matrix foo() {
    Matrix res;
    ...
    return res; // овде ће бити позван мув конструктор
```

#### • 2. Када је десна страна привремени објекат

```
Маtrix a, b, c;
a + b; // резултат функције + је привремени објекат типа Мatrix
c = a + b; // биће позван операција премештања да премести
// привремени објекат у променљиву с
Мatrix d = a + b; // биће позван мув конструктор да премести
// садржај привременог објекта у нову пром. d
```



- На && у декларацији мув конструктора и мув доделе може да се гледа као само на нешто што прави разлику према обичном конструктору и операцији доделе.
- Али, у питању је, заправо, један шири концепт.
- Да би то разумели, морамо прво разумети ова два појма:
- 1. Ivalue (л-вредност лева вредност)
  - Ствари од којих може да се узме адреса (унарном операцијом &).
  - Обично имају име (променљиве), али не морају. Нпр.:

```
int* p; *p; // итекако можемо узети адресу: &(*p), али нема име
```

- 2. rvalue (р-вредност, или д-вредност десна вредност)
  - Ствари од којих не може да се узме адреса.
  - По правилу немају име.

```
9.0 // литерал је пример д-вредности
а + b; // резултат функције + је д-вредност
```



&

• Референца може да се односи само на л-вредност.

```
int x;
int a = x; // int a\{x\}; може
int b = 5; // не може
int foo();
int c = foo(); // He Moжe
void bar(int& a);
int x;
bar(x); // може
bar(5); // не може
int foo();
bar(foo()); // не може
```



#### const &

• Али const референца може да се веже и за д-вредности

```
int x;
const int& a = x; // int& a\{x\}; може
const int \delta b = 5; // може
int foo();
const int& c = foo(); // може
void bar(const int& a);
int x;
bar(x); // mome
bar(5); // mome
int foo();
bar(foo()); // може
```



• У новом Це++-у је уведена и нова врста референце: rvalue reference

```
int x;
int & & a = x; // int & & a\{x\}; He Mowe
int\&\& b = 5; // може
int foo();
int&& c = foo(); // Moxe
void bar(int&& a);
int x;
bar(x); // не може
bar(5); // mome
int foo();
bar(foo()); // може
```



- rvalue reference (илити д-референца) име следеће интересантне особине:
- Продужава животни век привремених објеката за које се везује (слично const референци)

```
int foo();
int&& c = foo();
std::cout << c;</pre>
```

• Има предност при везивању уколико преклапа функцију која прима константну референцу на л-вредност (класична референца, л-референца).

```
void foo(const int& x); // л варијанта foo(a); // зове л варијанту foo(5); // зове л варијанту // али ако имамо ово: void foo(const int& x); // л варијанта void foo(int&& x); // д варијанта foo(a); // зове л варијанту foo(5); // зове д варијанту
```



• Међутим, можемо натерати позив функције која прима д-референцу за параметар који је л-вредност.

```
void foo(const int& x); // л варијанта void foo(int&& x); // д варијанта foo(a); // зове л варијанту foo(5); // зове д варијанту foo(std::move(a)); // зове д варијанту // std::move је суштински static_cast<T&&>(a)
```

- Очекује се да након оваквог позива променљива *а* буде у стању које омогућава њено уништење или доделу нове вредности.
- То са друге стране значи да даље коришћење променљиве **а** треба да обухвати само те операције. У супротном, улазимо у недефинисано стање.
- Један пример употребе std::move је код идиома swap, за неки тип Т.

```
void swap(T& a, T& b) {
   T tmp(a);
   a = b;
   b = tmp;
}
```



• Међутим, можемо натерати позив функције која прима д-референцу за параметар који је л-вредност.

```
void foo(const int& x); // л варијанта void foo(int&& x); // д варијанта foo(a); // зове л варијанту foo(5); // зове д варијанту foo(std::move(a)); // зове д варијанту // std::move је суштински static_cast<T&&>(a)
```

- Очекује се да након оваквог позива променљива *а* буде у стању које омогућава њено уништење или доделу нове вредности.
- То са друге стране значи да даље коришћење променљиве **а** треба да обухвати само те операције. У супротном, улазимо у недефинисано стање.
- Један пример употребе std::move је код идиома swap, за неки тип Т.

```
void swap(T& a, T& b) { void swap(T& a, T& b) {
    T tmp(a);
    a = b;
    a = std::move(b); // нова вредност у а
    b = tmp;
    b = std::move(tmp); // нова вред. у b
} // уништење tmp
```



- Постоји још један проблем у чијем решавању учествују д-референце.
- Замислимо тип Т који има и мув конструктор и мув оператор доделе

• Десна страна нема додатног копирања у првом случају, али се неће позвати мув конструктор у другом случају, иако он постоји за тип Т. На месту стварања променљиве tmp види се само const Т& и не разликује се први од другог случаја.



• Можемо направити две верзије функције, једна која се позива за двредност, а друга која се позива за л-вредност

```
void foo(const T& a) { // л верзија
    T tmp{a};
void foo(T&& a) { // д верзија
    T tmp{std::move(a)}; // мора овако, јер сада а траје до
                         // краја функције
T x;
foo(x); // нема копирања
T baz();
foo(baz()); // позива се мув конструктор
```



• Али шта ако имамо више параметара?

```
void foo(const T& a, const T& b) {
    ... T tmp1{a}; T tmp2{b}; ...
void foo(const T& a, T&& b) {
    ... T tmp1{a}; T tmp2{std::move(b)}; ...
void foo(T&& a, const T& b) {
    ... T tmp1{std::move(a)}; T tmp2{b}; ...
void foo(T&& a, T&& b) {
    ... T tmp1{std::move(a)}; T tmp2{std::move(b)}; ...
```



• У помоћ долазе шаблони и правила за закључивање типова референци.

```
template<typename T>
void foo(T&& a, T&& b) {
    ...
    T tmp1{std::forward<T>(a)};
    T tmp2{std::forward<T>(b)};
    ...
}
```

- Компајлер ће на основу овога генерисати одговарајућу функцију foo, за сваку комбинацију параметара (л-вредност или д-вредност) за коју се јави потреба.
- Ово се зове "савршено прослеђивање параметара".
- Када && користимо у контексту где се закључују типови (auto или шаблони) онда то називамо "прослеђивачке референце" (или "универзалне референце")



• Ово је често код конструктора и фабричких функција

```
struct MyType
{
    template<typename T1, typename T2>
    MyType(T1&& a, T2&& b)
        : m_x(std::forward<T1>(a), m_y(std::forward<T2>(b) {}

private:
    SomeType1 m_x;
    SomeType2 m_y;
};
```



### Како то тачно ради?

• Прво је важно да разумемо закључивање параметара функцијског шаблона.

```
int a; // може бити прихваћено ca foo(int), foo(const int&), foo(int&) const int c = 6; // foo(int), foo(const int&) foo(int), foo(const int&), foo(int&&) template<typename T> void foo(T x) \{...\}
```

• Шта ће бити Т у ова три случаја?



```
int a; // може бити прихваћено са foo(int), foo(const int&), foo(int&)
const int c = 6; //
foo(int), foo(const int&)
foo(int), foo(const int&), foo(int&&)

template<typename T>
void foo(T x) {...}

foo(a);
foo(c);
foo(int x);
foo(int x);
foo(int x);
```

- Т је у сва три случаја int.
- Поједностављено: Занемарује се референца и const (и volatile)...



```
int a; // може бити прихваћено са foo(int), foo(const int&), foo(int&) const int c = 6; // foo(int), foo(const int&) foo(int), foo(const int&), foo(int&&) template<typename T> void foo(T& x) {...} foo(c); foo(5);
```

• Шта је Т сада?



```
int a; // може бити прихваћено ca foo(int), foo(const int&), foo(int&)
const int c = 6; // foo(int), foo(const int&)
5; // foo(int), foo(const int&), foo(int&&)

template<typename T>
void foo(T& x) {...}

foo(a); foo(c); foo(5);
foo(int&); foo(const int&); не преводи се
```

- Необично је што се други случај преводи, а трећи не проводи.
- Поједностављено: Занемарује се референца и const (и volatile), али се const не занемарује уколико би довео некоректне ситуације.



```
int a; // може бити прихваћено са foo(int), foo(const int&), foo(int&) const int c = 6; // foo(int), foo(const int&) foo(int), foo(const int&), foo(int&&) template<typename T> void foo(const T& x) {...}

foo(a); foo(c); foo(5);
```

• А сада?



```
int a; // може бити прихваћено ca foo(int), foo(const int&), foo(int&)
const int c = 6; // foo(int), foo(const int&)
5; // foo(int), foo(const int&), foo(int&&)

template<typename T>
void foo(const T& x) {...}

foo(a); foo(c); foo(5);
foo(const int&); foo(const int&);
```

• Т је опет int у сва три случаја.



```
int a; // може бити прихваћено са foo(int), foo(const int&), foo(int&) const int c = 6; // foo(int), foo(const int&) foo(int), foo(const int&), foo(int&&) template<typename T> void foo(T&& x) {...} foo(c); foo(5);
```

• Овај случај је посебан.



```
int a; // може бити прихваћено ca foo(int), foo(const int&), foo(int&)
const int c = 6; //
foo(int), foo(const int&)
foo(int), foo(const int&), foo(int&&)

template<typename T>
void foo(T&& x) {...}

foo(a);
foo(b);
foo(int&&);
```

- У трећем примеру ствар је јасна и Т ће бити int, али шта је са прва два примера?
- Делује да се неће преводити.



```
int a; // може бити прихваћено са foo(int), foo(const int&), foo(int&) const int c = 6; // foo(int), foo(const int&) foo(int), foo(const int&), foo(int&&) template<typename T> void foo(T&& x) {...}

foo(a); foo(c); foo(5); foo(int&&);
```

- Међутим, одговор је следећи: Т ће бити, редом, int&, const int&.
- Али како то формира одговарајући прототип функције foo?
- Сада се у обзир морају узети нова правила за слагање референци у оваквим ситуацијама.
- Тај скуп правила се назива:
   "правила за сажимање референци"
   (енгл. "reference collapsing rules")
   Т& & -> Т& Т& & -> Т&
   Т& & -> Т&
   Т& & -> Т&



### Сажимање референци

```
int a; // може бити прихваћено ca foo(int), foo(const int&), foo(int&) const int c = 6; // foo(int), foo(const int&) foo(int), foo(const int&) foo(int&&)

template<typename T> void foo(T&& x) {...}

foo(a); foo(c); foo(5); foo(int&); foo(int&&);

foo(onst int&); foo(int&&);
```

• Сажимање референци се дешава само у контекстима када се закључују типови. (Другим речима, foo(int& &&) не можемо написати директно у коду)

```
T& & -> T&

T& && -> T&

T& && -> T&

T&& & -> T&

T&& & -> T&

T&& && -> T&
```



### Закључивање типова са auto

• Узгред, све што важи за закључивање типова код шаблона, важи и за закључивање типова при употреби кључне речи auto.

```
int& r = x;
auto a = r;

const int& cr = x;
auto ca = cr;

int&& rr = foo();
auto aa = rr;
```



#### std::forward

• Опет (врло) мало поједностављена представа: std::forward<T> се може посматрати као static\_cast<T&&>(x)

```
template<typename T>
void foo(T&& x) {
  bar(std::forward<T>(x));
// 1. случај
MyType a;
foo(a);
// T - int&; а тип x-a je int&
std::forward<int&>(x);
// static cast<int& &&>(x);
// static cast<int&>(x);
// 2. случај
foo (MyType { } );
// T - int; a тип x-a je int&&
std::forward<int>(x);
// static cast<int&&>(x);
```



#### std::forward

• Али, изгледа као да заправо никаква конверзија није ни потребна, јер је **х** у оба случаја добра врста референце...

```
template<typename T>
void foo(T&& x) {
  bar(std::forward<T>(x));
}
int&& b = 5;
foo(b);
```

- Међутим, шта овде foo прима? Прима int&, док би за foo(5) примала int&&.
- Другим речима, b јесте rval референца, је се везује само за д-вредности, али она сама бива везана за lval референцу (представља л-вредност).



#### std::forward

• Али, изгледа као да заправо никаква конверзија није ни потребна, јер је х у оба случаја добра врста референце...

```
template<typename T>
void foo(T&& x) {
  bar(std::forward<T>(x));
}
int&& b = 5;
foo(b);
a = b + 7; // <-!</pre>
```

- Међутим, шта овде foo прима? Прима int&, док би за foo(5) примала int&&.
- Другим речима, b јесте rval референца, је се везује само за д-вредности, али она сама бива везана за lval референцу (представља л-вредност).
- Био би проблем да је другачије.



## Свођење rval референце на Ival референцу

- rval референца ће се свести на lval уколико има име.
- Уколико нема има, остаће rval.
- Сетимо се примера са једног ранијег слајда:

```
T&& bar();

void foo(T&& a) { // д верзија
    ...

T tmp{std::move(a)}; // мора овако, јер сада а траје до
    ... // краја функције
    T tmp1{bar()}; // али овде је ОК
}
```