

Eksperimentalna fizika delcev in jedra

Skripta po predavanjih

T. Jovanovski

18. november 2025

This page intentionally left blank.

1 Pregled dela

Osrednji predmet preučevanja eksperimentalne fizike delcev in jedra so osnovni gradniki snovi in interakcije med njimi. Ker teh delcev ne moremo opazovati neposredno, jih preučujemo s pomočjo visokoenergijskih trkov, v katerih nastajajo novi, pogosto kratkoživi delci. V tem poglavju bomo na kratko pregledali osnovne koncepte, ki so temelj za eksperimente v tej veji fizike.

1.1 Vrste eksperimentov: Fiksna tarča in trkalniki

V osnovi ločimo dva glavna pristopa k izvedbi eksperimentov s trki delcev.

- **Eksperimenti s fiksno tarčo:** Pri tej vrsti eksperimenta curek visokoenergijskih delcev (projektilov) usmerimo v mirujočo tarčo. Ta pristop je bil zgodovinsko prvi in se še danes uporablja za specifične meritve.
- **Eksperimenti s trkalniki:** V trkalnikih krožita dva curka delcev v nasprotnih smereh, ki ju na določenih mestih (interakcijskih točkah) križamo, da pride do čelnih trkov med delci. To je danes prevladujoč pristop pri iskanju novih delcev in mejah Standardnega modela.

Ključna razlika med obema pristopoma je v energiji, ki je na voljo za nastanek novih delcev. Energija, ki se lahko pretvori v maso novih delcev ($E = mc^2$), je energija v **težiščnem sistemu** (sistem, v katerem je skupna gibalna količina enaka nič).

Primerjava energij: Pri eksperimentu s **fiksno tarčo** se mora ohraniti gibalna količina. Ker tarča miruje, ima gibajoči se projektil na začetku gibalno količino različno od nič. Zato morajo imeti tudi delci, ki nastanejo po trku, skupno gibalno količino enako začetni. To pomeni, da del začetne kinetične energije ostane v obliki kinetične energije končnih produktov, in je ne moremo porabiti za ustvarjanje mase. Uporabna energija je torej manjša od celotne energije projektila.

Po drugi strani pa v **trkalniku**, če imata delca enaki masi in nasprotno enaki hitrosti, je skupna gibalna količina sistema pred trkom enaka nič. Posledično je lahko tudi po trku enaka nič, kar omogoča, da se **celotna kinetična energija** obeh delcev porabi za nastanek mase novih delcev. S trkalniki zato dosežemo bistveno višje efektivne energije za odkrivanje masivnih delcev, kot sta na primer Higgsov bozon ali bozon Z.

1.2 Pospeševanje delcev

Da delec doseže dovolj visoko energijo za izvedbo opisanih eksperimentov, ga je treba pospešiti. Pospeševalniki so naprave, ki z uporabo močnih električnih in magnetnih polj pospešujejo nabite delce do hitrosti blizu svetlobne.

Princip delovanja: Sodobni pospeševalniki večinoma uporabljajo **izmenična (radiofrekvenčna) električna polja** v posebnih kovinskih komorah, imenovanih resonančne votline.

- Delci potujejo skozi niz takšnih votlin.

- V vsaki votlini je vzpostavljeno nihajoče elektromagnetno valovanje. Frekvence teh valov so tipično v območju radijskih ali mikrovalov (od nekaj sto MHz do nekaj GHz).
- Prehod delcev skozi votline je sinhroniziran z nihanjem polja. Ko delec vstopi v votlino, je polje usmerjeno tako, da ga pospeši. Ko zapušča votlino, polje zaniha v nasprotno smer, tako da delec v vsaki fazi pridobi dodaten sunek energije. Na ta način delec potuje "na vrhu" elektromagnetnega vala in postopoma nabira energijo.

Omeniti velja, da je hitrost širjenja valovanja v takšni votlini (fazna hitrost) manjša od hitrosti svetlobe v vakuumu ($v_f < c_0$). To je ključno, saj se mora hitrost vala ujemati s hitrostjo delca, ki je vedno manjša od c_0 , da lahko pride do efektivnega in kontinuiranega pospeševanja.

1.3 Energija in luminoznost kot ključna parametra

Uspešnost eksperimenta v fiziki delcev ni odvisna le od zasnove detektorja, temveč predvsem od zmožnosti pospeševalnika. Dva najpomembnejša parametra, ki določata doseg in natančnost eksperimentov, sta energija delcev in luminoznost.

1.3.1 Energija trkov in Livingstonov graf

Kot smo že omenili, je energija v težiščnem sistemu (E_{CM}) ključna za ustvarjanje novih, masivnih delcev. Zgodovinski razvoj pospeševalnikov kaže na izjemen, eksponencialen napredek v doseganju visokih energij, kar najlepše ponazarja **Livingstonov graf**. Ta graf prikazuje, kako se je maksimalna energija pospeševalnikov povečevala skozi čas, pri čemer je vsaka nova tehnologija omogočila skokovit porast. Ta napredek nam je omogočil prehod od preučevanja jeder do odkrivanja delcev Standardnega modela.

1.3.2 Luminoznost

Medtem ko energija določa, *katere* delce lahko ustvarimo, pa luminoznost določa, *kako pogosto* se bodo zgodili zanimivi dogodki. Luminoznost (L) je merilo za intenzivnost oziroma svetlost trkov v pospeševalniku. Višja luminoznost pomeni večje število trkov na časovno enoto. Povezavo med luminoznostjo, fizikalnim procesom in številom opazovanih dogodkov podaja temeljna enačba:

$$\frac{dN}{dt} = L \cdot \sigma \quad (1)$$

kjer je $\frac{dN}{dt}$ hitrost dogodkov, L luminoznost, σ pa **sipalni presek** (verjetnost za interakcijo, enota *barn*).

Integrirana luminoznost Ker se luminoznost med delovanjem pospeševalnika spreminja, je za analizo pomembna skupna, nabrana luminoznost. To imenujemo **integrirana luminoznost** (L_{int}):

$$L_{int} = \int L(t) dt \quad (2)$$

Celotno število dogodkov (N) je potem enako $N = L_{int} \cdot \sigma$. Iskanje redkih procesov z majhnim sipalnim presekom zahteva veliko nabrane luminoznosti.

1.4 Detekcija in analiza produktov trka

Ko v pospeševalniku pride do trka, je naslednji ključni korak ugotoviti, kaj je pri tem nastalo. To je naloga detektorja, ki obdaja točko trka. Cilj analize je rekonstruirati dogodek in izmeriti lastnosti vseh nastalih delcev.

Rekonstrukcija dogodka Prvi korak je določitev točke interakcije, t.i. **primarnega temena** (angl. *primary vertex*). Od te točke izhajajo sledi delcev, ki so nastali neposredno v trku. Številni delci so nestabilni in razpadejo zelo hitro, včasih tudi nekaj milimetrov stran od točke nastanka, kar ustvari **sekundarno teme**.

Za določanje lastnosti delcev merimo predvsem njihovo gibalno količino in energijo.

- **Gibalna količina nabitih delcev:** Celoten detektor je potopljen v **močno magnetno polje**. Nabit delec, ki leti skozi to polje, zaradi Lorentzeve sile potuje po ukrivljeni (vijačni) poti. Iz polmera ukrivljenosti (R) lahko natančno določimo gibalno količino delca (p):

$$p = qBR \quad (3)$$

kjer je q naboj delca (poznan), B pa jakost magnetnega polja (poznana). Polmer R izmerimo s pomočjo sledilnikov, ki natančno zabeležijo pot delca. Predznak naboja določi smer ukrivljenosti.

- **Energija nenabitih delcev:** Delci brez naboja (npr. fotoni, nevtroni) v magnetnem polju ne spreminjajo smeri in ne puščajo sledi v sledilnikih. Njihovo energijo merimo s kalorimetri, v katerih se delec absorbira in odloži vso svojo energijo.

Celoten sistem detektorjev, ki omogoča merjenje gibalne količine, energije in drugih lastnosti, s čimer lahko določimo **identiteto delca** (ali je elektron, mion, proton...), deluje kot kompleksen **spektrometer**.

Identifikacija razpadlih delcev Kako vemo, da je v trku nastal nek nestabilen delec (npr. bozon Z), če pa ga ne vidimo neposredno? Odgovor je v rekonstrukciji njegove mase iz delcev, na katere je razpadel. Iz izmerjenih energij (E_i) in gibalnih količin ($\vec{p}_i$) vseh razpadnih produktov izračunamo t.i. **invariantno maso** sistema (m_{inv}):

$$m_{inv}^2 c^4 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - \left(\sum_i \vec{p}_i c \right)^2 \quad (4)$$

Ta invariantna masa je enaka masi delca, ki je razpadel.

Če v velikem številu trkov računamo invariantno maso izbranih produktov (npr. para elektron-pozitron) in jo narišemo na histogram, bomo opazili naslednje:

- **Signal:** Če je v trkih res nastajal določen delec (npr. Z z maso $\approx 91 \text{ GeV } c_0^{-2}$), se bo na histogramu pri tej vrednosti mase pojavil vrh (resonančni vrh).
- **Ozadje:** Vrh ni ostra črta (delta funkcija) zaradi **merilne nedoločenosti** pri merjenju gibalnih količin in energij. Širši kot je vrh, slabša je ločljivost detektorja. Pod vrhom in okoli njega pa se nahaja gladko porazdeljeno ozadje, ki izvira iz naključnih kombinacij delcev (angl. *random coincidences*), ki niso nastali pri razpadu iskanega delca.

Statistično značilen vrh nad pričakovanim ozadjem je dokaz za obstoj novega delca.

1.5 Osnove detektorjev delcev

Detektorji v fiziki delcev so kompleksne naprave, zasnovane z namenom, da zajamejo in izmerijo lastnosti vseh delcev, ki nastanejo v trku. Njihova zasnova temelji na osnovnih fizikalnih principih, kot je ohranitev gibalne količine, ki narekuje, da morajo biti produkti trka v splošnem porazdeljeni v vse smeri.

Zgradba in oblika Zaradi potrebe po zajetju čim večjega deleža produktov je večina sodobnih detektorjev zgrajena v **sodčasti obliki** okoli cevi, po kateri potujeta curka. Takšna zasnova, ki pokrije skoraj celoten prostorski kot (4π), zagotavlja, da nam uide čim manj delcev. Celotna struktura je pogosto ogromna, dolga tudi do 20 metrov, in je sestavljena iz več plasti, pri čemer je vsaka specializirana za merjenje določenih lastnosti delcev. Obstajajo tudi **asimetrični detektorji** (npr. pri nekaterih trkalnikih elektronov in pozitronov), ki so prilagojeni specifičnim pogojem trkov, kjer težiščni sistem ni v mirovanju glede na laboratorij.

Princip detekcije: Interakcija s snovjo Temeljni princip, na katerem delujejo vsi detektorji, je, da delec ob prehodu skozi snov z njo interagira. Za nabite delce je prevladujoč proces ionizacija – delec vzdolž svoje poti izbija elektrone iz atomov snovi, s čimer izgublja energijo.

- Količino izgubljene energije na enoto poti (dE/dx) opisuje Bethe-Blochova formula. Kot grobo pravilo velja, da delec z visoko energijo v trdni snovi izgubi približno 2 MeV cm^{-1} na enoto gostote (g cm^{-3}).
- V redkejših snoveh, kot so tekočine in plini, je izguba energije ustrezno manjša.

Sled, ki jo za seboj pusti delec, je v resnici sled elektronov in ionov, ki so nastali ob prehodu.

Sledilniki in ojačanje signala Plasti detektorja, ki so najbližje točki trka, so namenjene natančnemu določanju poti delcev.

- **Silicijevi detektorji:** Tik ob cevi s curkom se nahajajo detektorji iz polprevodniškega silicija. Ob prehodu nabitega delca v siliciju nastanejo pari elektron-vrzel. Ti detektorji omogočajo izjemno prostorsko ločljivost, reda velikosti nekaj μm , kar je ključno za natančno določitev primarnega in sekundarnih temen.
- **Plinski detektorji:** V plinskih detektorjih (npr. v žičnih komorah) je število primarnih elektron-ion parov, ki jih ustvari delec, zelo majhno in samo po sebi nezaznavno. Zato je signal treba ojačati. To dosežemo z močnim električnim poljem (npr. okoli tanke žice v valjasti komori). Elektroni, ki nastanejo pri ionizaciji, so v tem polju pospešeni do te mere, da imajo dovolj energije za nadaljnjo ionizacijo atomov plina. Sproži se proces, imenovan **ionski plaz** (angl. *avalanche*), ki prvotni signal ojača za več redov velikosti v merljiv električni pulz.

1.6 Identifikacija delcev (PID) in zmanjšanje ozadja

Merjenje gibalne količine in energije nam omogoči rekonstrukcijo invariantne mase, s katero iščemo razpade novih delcev. Vendar pa se v realnih eksperimentih soočamo z

ogromnim številom delcev, ki nastanejo v vsakem trku, in večina teh ni povezana z iskanim razpadom. To vodi do problema t.i. **kombinatoričnega ozadja**.

Predpostavimo, da želimo opazovati razpad mezona D^0 preko kanala:

$$D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \quad (5)$$

Brez dodatnih informacij bi morali vzeti vsako sled z negativnim nabojem in jo združiti z vsako sledjo s pozitivnim nabojem ter za vsak tak par izračunati invariantno maso ob predpostavki, da je prva kaon, druga pa pion. Ker v trkih nastane ogromno število pionov, bi večina teh parov predstavljala naključne kombinacije, ki nimajo ničesar skupnega z razpadom delca D^0 . Signal, ki ga iščemo, bi bil popolnoma skrit pod tem ogromnim ozadjem.

Tu nastopi ključna vloga **identifikacije delcev** (angl. *Particle Identification* - PID). To so specializirani sistemi detektorjev, ki omogočajo ločevanje med različnimi vrstami delcev (npr. med pioni, kaoni in protoni). Delujejo na podlagi različnih fizikalnih principov, kot so:

- merjenje specifične izgube energije (dE/dx),
- merjenje časa preleta (Time of Flight - ToF),
- detekcija Čerenkovovega sevanja.

Z uporabo PID lahko za vsako sled z določeno verjetnostjo rečemo: "Ta delec je najverjetneje kaon" in "Ta delec je najverjetneje pion". S tem lahko iz analize izločimo ogromno večino napačnih kombinacij. To drastično zmanjša naključno ozadje na histogramu invariantne mase in omogoči, da signal postane viden kot vrh.

Dober primer, kjer je PID nujen, je tudi rekonstrukcija delca $\phi \rightarrow K^+ K^-$. Brez identifikacije delcev bi bil signal ϕ mezona popolnoma prekrit z ozadjem iz veliko pogostejših pionov. Skratka, v mnogih primerih se na porazdelitvi invariantne mase brez uporabe PID signal sploh ne bi videl – izstopil bi šele po tem, ko s selekcijo odstranimo večino ozadja.

1.7 Metode za identifikacijo delcev

Identifikacija vrste delca temelji na dveh glavnih principih: na določanju njegove **mase** in na opazovanju njegovega specifičnega **načina interakcije** z detektorskim materialom. Spodaj je seznam najpogostejših nabitih delcev, ki jih opazujemo v detektorjih, in njihove približne mirovne mase:

- Elektroni/pozitroni ($e^\pm$): $\approx 0.511 \text{ MeV } c_0^{-2}$
- Mioni ($\mu^\pm$): $\approx 106 \text{ MeV } c_0^{-2}$
- Pioni ($\pi^\pm$): $\approx 140 \text{ MeV } c_0^{-2}$
- Kaoni ($K^\pm$): $\approx 494 \text{ MeV } c_0^{-2}$
- Protoni/antiprotoni ($p, \bar{p}$): $\approx 938 \text{ MeV } c_0^{-2}$

Osnovna kinematična relacija, ki povezuje gibalno količino (p), maso (m) in hitrost delca, je:

$$p = \gamma m v = (\gamma \beta) m c \quad (6)$$

kjer sta $\beta = v/c$ in $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$ Lorentzova faktorja. Izraz lahko preoblikujemo v:

$$m c = \frac{p}{\gamma \beta} \quad (7)$$

Ta enačba je temelj za identifikacijo delcev. Sledilni sistem v magnetnem polju nam natančno izmeri gibalno količino p . Če lahko z dodatnimi detektorji izmerimo še hitrost delca (oziroma β ali $\gamma\beta$), lahko neposredno izračunamo njegovo maso m in ga tako identificiramo.

Dve najpogostejši metodi za merjenje faktorja $\gamma\beta$ sta:

Energijske izgube (dE/dx) Kot smo omenili, nabiti delci ob prehodu skozi snov izgubljajo energijo, kar opisuje Bethe-Blochova formula. Količina izgubljene energije je odvisna od hitrosti delca, natančneje od faktorja $\gamma\beta$. Pri isti gibalni količini p bodo imeli delci z različnimi masami različne hitrosti, saj velja:

$$\gamma\beta = \frac{p}{m c}$$

To pomeni, da bodo pri enaki gibalni količini težji delci (npr. protoni) počasnejši (manjši $\gamma\beta$) in bodo zato drugače izgubljali energijo kot lažji delci (npr. pioni). Z merjenjem energijskih izgub v plinskih ali polprevodniških detektorjih lahko torej ločimo med različnimi vrstami delcev, še posebej učinkovito pri nižjih gibalnih količinah.

Kot Čerenkovega sevanja Ko nabit delec potuje skozi snov s hitrostjo v , ki je večja od fazne hitrosti svetlobe v tej snovi (c/n , kjer je n lomni količnik), oddaja t.i. Čerenkovovo sevanje. To sevanje se oddaja pod točno določenim kotom θ_C glede na smer gibanja delca:

$$\cos \theta_C = \frac{1}{n\beta} \quad (8)$$

Z merjenjem kota θ_C lahko neposredno določimo hitrost delca β . Ta metoda je izjemno uporabna pri višjih energijah, kjer metoda energijskih izgub izgubi svojo moč ločevanja.

1.8 Specifične interakcije in detekcija

Poleg splošnih metod za merjenje gibalne količine in energije obstajajo tudi bolj specializirani detektorji in tehnike, ki izkoriščajo edinstvene lastnosti interakcij različnih delcev s snovjo.

Uporaba Čerenkovega in prehodnega sevanja Kot smo omenili, je Čerenkovo sevanje ključno za merjenje hitrosti delcev. Sevanje nastane le, če je hitrost delca v večja od hitrosti svetlobe v snovi, c/n . To postavlja pragovno hitrost $\beta_t = 1/n$.

- Če je $\beta < \beta_t$, delec ne seva.
- Če je $\beta > \beta_t$, delec seva pod kotom $\cos \theta_C = 1/(n\beta)$.

Z izbiro materiala z ustreznim lomnim količnikom n lahko detektor zasnujemo tako, da ločuje med delci z različnimi masami. Lažji delec bo pri isti gibalni količini prej presegel pragovno hitrost kot težji.

Druga sorodna tehnika uporablja **prehodno sevanje** (angl. *Transition Radiation*). To sevanje nastane, ko ultra-relativističen nabiti delec prečka mejo med dvema sredstvom z različnima dielektričnima konstantama. Intenziteta sevanja je močno odvisna od Lorenzovega faktorja γ , zato so ti detektorji izjemno učinkoviti pri ločevanju visokoenergijskih elektronov (γ je velik) od težjih delcev, kot so pioni.


Razlike v interakcijah s snovjo Način, kako delec interagira z detektorjem, je neposredno povezan s fundamentalnimi interakcijami, ki jih občuti.

- **Mion ($\mu^\pm$):** Kot lepton mion občuti le **elektromagnetno in šibko interakcijo**. Ker ne interagira močno, je izjemno prodoren. V detektorju pušča čisto sled v sledilnikih in kalorimetrih, ne da bi povzročil obsežen plaz delcev. Pogosto prebije celoten detektor.
- **Pion ($\pi^\pm$):** Kot mezon je sestavljen iz kvarkov in zato občuti **močno interakcijo** (poleg EM in šibke). Ko pion zadene gost material kalorimetra, interagira z atomskimi jedri, kar sproži t.i. **hadronski plaz** – kaskado novih hadronov. Ta plaz je po obliki zelo drugačen od čistega EM plazmu, ki ga povzroči elektron.


Te razlike v "podpisu", ki ga delci pustijo v detektorju, so osnova za njihovo identifikacijo.

Izziv: Detekcija nevtrinov Nevtrini so posebni, saj občutijo **samo šibko interakcijo**. Posledično je njihov sipalni presek za interakcijo s snovjo izjemno majhen. Verjetnost, da nevtrino interagira med prehodom skozi Zemljo, je praktično nič. Za njihovo detekcijo so zato potrebni ogromni detektorji z maso več tisoč ton (npr. velikanske posode z ultra-čisto vodo ali tekočim scintilatorjem), da se poveča verjetnost za vsaj nekaj interakcij.

Nevtrina ne detektiramo neposredno, ampak preko produktov njene interakcije z jedri. Tipični reakciji sta (preko nabitega toka):



Podobno velja za mionske nevtrine, ki v reakciji proizvedejo mion:



Pri višjih energijah sipalni presek sicer narašča, a ostaja izredno majhen. Ključno je, da v teh reakcijah nastane **nabit lepton** (elektron, mion). Ta lepton, če ima dovolj energije, v mediju (npr. vodi) potuje hitreje od svetlobe in pri tem oddaja **Čerenkovo sevanje**. Ob stene detektorja so nameščeni izjemno občutljivi svetlobni senzorji (fotopomnoževalke), ki zaznajo ta svetlobni blisk in iz oblike svetlobnega stožca rekonstruirajo smer in energijo prvotnega nevtrina.

2 Prehod nabitih delcev in fotonov skozi snov

V tem poglavju si bomo podrobneje ogledali fizikalne procese, ki se zgodijo, ko delec potuje skozi snov. Razumevanje teh procesov je ključno za načrtovanje in razumevanje delovanja detektorjev delcev. Vsebino bomo razdelili na tri glavne dele:

1. Prehod nabitih delcev (težki ioni, mioni, elektroni).
2. Prehod fotonov.
3. Razvoj elektromagnetnih plazov.

2.1 Interakcija nabitih delcev s snovjo

Ko nabit delec potuje skozi snov, interagira z atomi preko elektromagnetne interakcije. Posledica teh interakcij je, da delec postopoma izgublja svojo kinetično energijo, dokler se na koncu ne ustavi. Način interakcije je odvisen od mase vpadnega delca (M) v primerjavi z maso elektrona (m_e). Ločimo dva glavna primera:

1. **Težki nabiti delci:** V to kategorijo spadajo vsi delci, katerih masa je bistveno večja od mase elektrona ($M \gg m_e$), na primer protoni, mioni ($m_\mu \approx 200 m_e$), delci alfa, in težji ioni.
2. **Elektroni in pozitroni:** Tu je masa vpadnega delca enaka masi delcev v snovi, s katerimi interagira ($M = m_e$). To vodi do pomembnih razlik v obravnavi.

Interakcije lahko v osnovi razdelimo na dva procesa:

- **Neelastično sipanje na atomskih elektronih:** To je daleč najpomembnejši proces za izgubo energije. Vpadni delec preda del svoje energije elektronom v atomih snovi, kar povzroči njihovo **vzbujanje** (ekscitacijo) na višja energijska stanja ali pa **ionizacijo** (elektron se odcepi od atoma). Sipalni presek za ta proces je relativno velik, reda velikosti $\sigma \approx 10^{-17} \text{ cm}^2 - 10^{-16} \text{ cm}^2$, kar pomeni, da se na poti delca zgodi ogromno število takšnih trkov. Posledica je, da delec izgublja energijo skoraj zvezno. Na primer, proton z energijo 10 MeV se v bakru (Cu) popolnoma ustavi na razdalji le 250 μm .
- **Elastično sipanje na atomskem jedru:** Pri tem procesu se delec siplje na precej težjem jedru. Ker je jedro masivno, delec izgubi zanemarljivo malo energije, spremeni pa svojo smer. Ta proces je znan kot Rutherfordovo sipanje in je pomemben predvsem pri nizkih energijah.

2.1.1 Klasična izpeljava energijskih izgub (Bohrov približek)

Oglejmo si klasičen izračun energije, ki jo težak nabit delec (z nabojem ze in maso M) prenese na elektrone v snovi. Pri tem bomo uporabili nekaj poenostavljajočih predpostavk:

- Elektron (z nabojem $-e$ in maso m_e) je prost in na začetku miruje.
- Vpadni delec se giblje s konstantno hitrostjo v po premici. Zaradi velike mase ($M \gg m_e$) predpostavimo, da se njegova smer med interakcijo ne spremeni.
- Razdalja med mirovno lego elektrona in potjo delca se imenuje **parameter trka** (b).

Energija, prenesena v enem trku Na elektron deluje Coulombova sila s strani težkega delca. Zaradi simetrije bo rezultanta sile v smeri gibanja delca (longitudinalna komponenta) po celotni poti enaka nič. Spremembo gibalne količine elektrona povzroči le komponenta sile, ki je pravokotna na pot delca (F_T). Sunek sile je enak spremembi gibalne količine elektrona (Δp_e):

$$\Delta p_e = \int_{-\infty}^{\infty} F_T(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} eE_T \frac{dx}{v} = \frac{e}{v} \int_{-\infty}^{\infty} E_T dx \quad (9)$$

Integral prečnega električnega polja izračunamo z Gaussovimi zakonom za valj s polmerom b okoli poti delca, kar nam da $\int E_T dx = ze/(2\pi\epsilon_0 b)$. Tako dobimo:

$$\Delta p_e = \frac{e}{v} \left(\frac{ze}{2\pi\epsilon_0 b} \right) = \frac{ze^2}{2\pi\epsilon_0 vb} \quad (10)$$

Energija, ki jo pri tem trku prejme elektron (in jo posledično izgubi vpadni delec), je enaka končni kinetični energiji elektrona:

$$\Delta E(b) = \frac{(\Delta p_e)^2}{2m_e} = \frac{z^2 e^4}{8\pi^2 \epsilon_0^2 m_e v^2 b^2} \quad (11)$$

Skupna izguba energije na enoto poti ($-dE/dx$) Da dobimo skupno izgubo energije na enoto poti, moramo sešteti prispevke vseh elektronov, ki se nahajajo na različnih parametrih trka b . Zamislimo si valjasto lupino z radijem b in debelino db okoli poti delca. Na dolžini dx je prostornina te lupine $dV = 2\pi b db dx$. Če je gostota elektronov v snovi n_e , je število elektronov v tej lupini $dN_e = n_e dV = n_e 2\pi b db dx$. Izguba energije zaradi interakcije z elektroni v tej lupini je $dE = -\Delta E(b) dN_e$. Celotno izgubo energije dobimo z integracijo po vseh možnih parametrih trka, od b_{min} do b_{max} :

$$-\frac{dE}{dx} = \int_{b_{min}}^{b_{max}} \Delta E(b) \cdot n_e 2\pi b db \quad (12)$$

Vstavimo izraz za $\Delta E(b)$:

$$-\frac{dE}{dx} = \int_{b_{min}}^{b_{max}} \frac{z^2 e^4}{8\pi^2 \epsilon_0^2 m_e v^2 b^2} \cdot n_e 2\pi b db \quad (13)$$

$$= \frac{z^2 e^4 n_e}{4\pi \epsilon_0^2 m_e v^2} \int_{b_{min}}^{b_{max}} \frac{db}{b} \quad (14)$$

$$= \frac{z^2 e^4 n_e}{4\pi \epsilon_0^2 m_e v^2} \ln \left(\frac{b_{max}}{b_{min}} \right) \quad (15)$$

Ta izpeljava pokaže ključno lastnost energijskih izgub: logaritemsko odvisnost od mejnih parametrov trka, kar se ohrani tudi v polni kvantno-mehanski obravnavi (Bethe-Blochova formula).

Klasični izračun maksimalnega prenosa energije Največja energija (T_{max}) se prenese pri čelnem trku. Obravnavajmo nerelativističen, elastičen trk med delcem (masa M , hitrost v) in mirujočim elektronom (masa m_e). Velja ohranitev gibalne količine in energije:

$$\begin{aligned} Mv &= Mv' + m_e v_e \\ \frac{1}{2} Mv^2 &= \frac{1}{2} Mv'^2 + \frac{1}{2} m_e v_e^2 \end{aligned}$$

kjer sta v' in v_e hitrosti delcev po trku. Z reševanjem sistema enačb dobimo hitrost elektrona po trku:

$$v_e = \frac{2Mv}{M + m_e} = \frac{2v}{1 + m_e/M}$$

V limiti, ko je vpadni delec mnogo težji od elektrona ($m_e \ll M$), dobimo $v_e \approx 2v$. Maksimalna prenesena kinetična energija je torej:

$$T_{max} = \frac{1}{2}m_e v_e^2 \approx \frac{1}{2}m_e (2v)^2 = 2m_e v^2 \quad (16)$$

Poln relativističen izračun, ki ga bomo uporabljali v nadaljevanju, da podoben rezultat:

$$T_{max} = 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \quad (17)$$

Uspešnost klasičnega modela je odvisna od pravilne določitve mejnih vrednosti integracije, b_{min} in b_{max} . Za obe meji obstajata fizikalna argumenta.

Zgornja meja (b_{max}): Adiabatska meja Interakcija med vpadnim delcem in atomskim elektronom bo vodila do prenosa energije le, če je čas interakcije dovolj kratek v primerjavi s časom kroženja elektrona okoli jedra. Če delec potuje mimo atoma zelo počasi (kar se zgodi pri zelo velikih parametrih trka b), se elektron le "adiabatsko" prilagodi spreminjajočemu se polju in se po prehodu delca vrne v prvotno stanje brez neto prenosa energije.

- **Čas interakcije (t_{int}):** Za relativistični delec je električno polje skrčeno v prečni smeri. Efektivni čas trajanja sile na elektron je približno $t_{int} \approx \frac{b}{\gamma v}$.
- **Perioda elektrona (T_{orb}):** Karakteristični čas gibanja elektrona v atomu je $T_{orb} \approx 1/\bar{\nu}$, kjer je $\bar{\nu}$ povprečna orbitalna frekvenca elektronov.

Pogoj za prenos energije je $t_{int} \lesssim T_{orb}$, iz česar sledi:

$$\frac{b}{\gamma v} \lesssim \frac{1}{\bar{\nu}} \Rightarrow b \lesssim \frac{\gamma v}{\bar{\nu}}$$

Tako smo določili zgornjo mejo:

$$b_{max} = \frac{\gamma v}{\bar{\nu}}$$

Spodnja meja (b_{min}): Klasična in kvantna meja Parameter trka ne more biti poljubno majhen. Obstajata dva argumenta za spodnjo mejo:

- **Klasični argument:** Pri čelnem trku se prenese maksimalna možna energija, T_{max} . Parameter trka b_{min} lahko določimo tako, da energija $\Delta E(b)$ iz enačbe 11 ne preseže te vrednosti. Zato postavimo $\Delta E(b_{min}) = T_{max}$.

$$\frac{z^2 e^4}{8\pi^2 \epsilon_0^2 m_e v^2 b_{min}^2} = 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \Rightarrow b_{min} \approx \frac{ze^2}{2\pi \epsilon_0 \beta c \sqrt{2m_e T_{max}}}$$

- **Kvantno-mehanski argument:** Po principu nedoločenosti ne moremo hkrati poznati lege in gibalne količine elektrona. Najmanjša smiselna razdalja je reda velikosti de Broglieove valovne dolžine elektrona v težiščnem sistemu: $b_{min} \approx \frac{\hbar}{\gamma m_e v}$.

Vstavitev teh mej v klasično enačbo za $-dE/dx$ da rezultat, ki se po obliki že močno približa polni Bethe-Blochovi formuli. Čeprav se detajli razlikujejo, ta izpeljava pravilno pokaže odvisnost od z^2 , n_e , $1/v^2$ in logaritemsko odvisnost od energije delca (γ) ter lastnosti snovi ($\bar{\nu}$, ki je direktno povezan z ionizacijskim potencialom I).

2.2 Prehod težkih nabitih delcev

2.2.1 Splošna obravnava interakcije delec-snov

Oglejmo si splošen opis interakcije delca z maso M , gibalno količino $\vec{p}$ in hitrostjo $v = \beta c$, ki potuje skozi snov. Snov (medij) opišemo z njeno dielektrično konstanto $\varepsilon(\omega)$, ki je v splošnem kompleksna funkcija frekvence.

Interakcijo obravnavamo kvantno-mehansko. Delec pri prehodu skozi medij izmenja energijo in gibalno količino z medijem. Ta izmenjava poteka v obliki kvantov polja (virtualnih fotonov). Iz ohranitve energije in gibalne količine sledi:

$$E' = E - \hbar\omega \quad (18)$$

$$\vec{p}' = \vec{p} - \hbar\vec{k} \quad (19)$$

kjer sta E' in $\vec{p}'$ energija in gibalna količina delca po interakciji, $\hbar\omega$ in $\hbar\vec{k}$ pa energija in gibalna količina, ki ju je sprejel medij.

Za večino procesov velja, da je prenos energije in gibalne količine v posameznem trku zelo majhen v primerjavi z energijo in gibalno količino delca:

$$\hbar\omega \ll E \quad \text{in} \quad \hbar k \ll p$$

V tem primeru lahko povežemo spremembo energije $\Delta E = E - E'$ in spremembo gibalne količine $\Delta\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}'$. Izhajamo iz relativistične zveze $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$. Z odvajanjem dobimo:

$$2E dE = 2p dp c^2 \quad \Rightarrow \quad dE = \frac{pc^2}{E} dp$$

Ker je $p = \gamma mv$ in $E = \gamma mc^2$, je faktor pred dp enak:

$$\frac{pc^2}{E} = \frac{(\gamma mv)c^2}{\gamma mc^2} = v$$

Za majhne spremembe torej velja relacija $\Delta E \approx v\Delta p$. V vektorski obliki, ki upošteva smer, je ta zveza $\Delta E \approx \vec{v} \cdot \Delta\vec{p}$.

Iz ohranitvenih zakonov vemo, da je $\Delta E = \hbar\omega$ in $\Delta\vec{p} = \hbar\vec{k}$. Z vstavitvijo v zgornjo zvezo dobimo ključen pogoj:

$$\hbar\omega \approx \vec{v} \cdot (\hbar\vec{k}) \quad \Rightarrow \quad \omega = \vec{v} \cdot \vec{k} \quad (20)$$

Če z θ_k označimo kot med smerjo gibanja delca ($\vec{v}$) in smerjo prenosa gibalne količine ($\vec{k}$), lahko zgornji izraz zapišemo skalarno:

$$\omega = vk \cos \theta_k \quad (21)$$

Ta enačba povezuje energijo in gibalno količino, ki ju delec lahko odda mediju. Hkrati pa mora biti ta prenos v skladu z disperzijsko relacijo, ki velja za valovanje v mediju:

$$k^2 = \frac{\omega^2 \varepsilon(\omega)}{c^2} \quad (22)$$

Če združimo obe enačbi (kvadriramo prvo in vstavimo drugo), dobimo pogoj za kot θ_k :

$$\frac{\omega^2}{v^2 \cos^2 \theta_k} = \frac{\omega^2 \varepsilon(\omega)}{c^2}$$

$$v^2 \cos^2 \theta_k \varepsilon(\omega) = c^2$$

Iz tega sledi izraz za kot:

$$\cos \theta_k = \frac{c}{v \sqrt{\varepsilon(\omega)}} = \frac{1}{\beta n(\omega)} \quad (23)$$

kjer je $n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)}$ lomni količnik snovi.

Čerenkovovo sevanje Zgornja enačba ima realno rešitev za kot θ_k le, če je desna stran manjša ali enaka 1. To vodi do pogoja:

$$\beta n(\omega) \geq 1 \quad \Rightarrow \quad v \geq \frac{c}{n(\omega)}$$

Ta pogoj nam pove, da lahko delec realno odda energijo v obliki sevanja (fotona) le, če je njegova hitrost v večja od fazne hitrosti svetlobe v snovi. Ta proces imenujemo **Čerenkovovo sevanje**, kot θ_k pa postane **kot Čerenkovovega sevanja** θ_C .

2.2.2 Vpliv dielektrične konstante na interakcijo

Lastnosti snovi, opisane z dielektrično konstanto $\varepsilon(\omega)$, določajo, kateri proces bo prevladoval pri določeni frekvenci (oziroma preneseni energiji $\hbar\omega$). Grobo lahko ločimo tri območja:

- **Optično območje** ($\hbar\omega \lesssim 10 \text{ eV}$): V tem območju je snov prozorna. Absorpcijski del dielektrične konstante je zanemarljiv ($\varepsilon_2 \approx 0$), realni del pa je večji od ena ($\varepsilon_1 > 1$). Kot smo videli, v tem primeru obstaja realen kot θ_C , če je hitrost delca dovolj velika ($v \geq c/\sqrt{\varepsilon_1}$). To ustreza oddajanju realnih fotonov v obliki **Čerenkovovega sevanja**.
- **Absorpcijsko območje** ($10 \text{ eV} \lesssim \hbar\omega \lesssim 5 \text{ keV}$): To je območje, kjer snov močno absorbira sevanje. Absorpcijski del ε_2 je pomemben ($\varepsilon_2 > 0$), medtem ko je ε_1 tipično manjši od ena. V tem režimu delec oddaja virtualne fotone, ki jih snov absorbira, kar vodi do **ionizacije in vzbujanja atomov**. To je glavni mehanizem za izgubo energije težkih nabitih delcev.
- **Rentgensko območje** ($\hbar\omega > 5 \text{ keV}$): Pri zelo visokih energijah se snov obnaša skoraj kot plazma prostih elektronov. Velja $\varepsilon_2 \ll 1$ in $\varepsilon_1 \approx 1 - (\omega_p/\omega)^2 < 1$, kjer je ω_p plazemska frekvenca. Ionizacija je manj pogosta, postane pa pomembno **prehodno sevanje**, ki nastane ob prehodu delca med dvema snovema z različnima ε .

Analiza polja in dosež interakcije Iz pogoja $\omega = \vec{v} \cdot \vec{k}$ sledi, da je komponenta valovnega vektorja v smeri gibanja delca (smer x) enaka $k_x = \omega/v$. Iz disperzijske relacije $k^2 = k_x^2 + k_y^2 = \varepsilon\omega^2/c^2$ lahko izrazimo transverzalno komponento k_y :

$$k_y^2 = \frac{\varepsilon\omega^2}{c^2} - k_x^2 = \frac{\varepsilon\omega^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{v^2} = \frac{\omega^2}{v^2} \left(\frac{v^2\varepsilon}{c^2} - 1 \right) \quad (24)$$

Definirajmo fazno hitrost svetlobe v snovi $c_m = c/\sqrt{\varepsilon}$ in relativno hitrost delca glede na njo, $\beta' = v/c_m$. Potem je:

$$k_y = \frac{\omega}{v} \sqrt{\beta'^2 - 1} \quad (25)$$

Obravnavajmo dva primera:

- $\beta' > 1$ (**Čerenkovljev režim**): k_y je realen. To pomeni, da se polje širi stran od poti delca kot valovanje oblike $e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$. Imamo oddajanje energije v obliki Čerenkovovega sevanja.
- $\beta' < 1$ (**Režim ionizacijskih izgub**): k_y je imaginaren. Zapišemo ga lahko kot $k_y = i|k_y| = i\frac{\omega}{v}\sqrt{1 - \beta'^2}$. Transverzalni del polja ima obliko $e^{ik_y y} = e^{-|k_y|y}$. Polje je torej v transverzalni smeri **eksponentno dušeno**. Doseg interakcije v prečni smeri je določen z karakteristično razdaljo y_0 :

$$y_0 = \frac{1}{|k_y|} = \frac{v}{\omega\sqrt{1 - \beta'^2}} \quad (26)$$

Relativistični dvig in nasičenje Izraz za doseg interakcije y_0 lahko zapišemo z uporabo Lorentzovega faktorja $\gamma' = 1/\sqrt{1 - \beta'^2}$: $y_0 = \frac{v\gamma'}{\omega}$. Ker sta β' in γ' odvisna od energije vpadnega delca ($\beta\gamma$), doseg interakcije y_0 narašča z energijo delca. To pomeni, da lahko visokoenergijski delec interagira tudi z bolj oddaljenimi atomi od svoje poti, kar poveča skupno izgubo energije. Ta pojav imenujemo **relativistični dvig** energijskih izgub.

Ta dvig pa ni neomejen. Pri zelo visokih energijah dielektrična konstanta pade pod 1 ($\varepsilon < 1$), kar prepreči, da bi izraz $1 - \beta'^2 = 1 - \beta^2\varepsilon$ postal poljubno majhen. Ta pojav imenujemo **efekt nasičenja** (angl. *density effect*). Velikost efekta je odvisna od gostote snovi ρ , saj je odstopanje ε od 1 sorazmerno z gostoto elektronov. Posledica tega je:

- V **gostih snoveh** (trdnine, tekočine) pride do nasičenja prej, zato je relativistični dvig manj izrazit.
- V **redkih snoveh** (plini) je efekt nasičenja šibkejši in relativistični dvig se nadaljuje do višjih energij.

To je razlog, da se plinski detektorji uporabljajo za identifikacijo delcev pri visokih energijah z merjenjem energijskih izgub.

2.2.3 Fotoabsorpcijski model in diferencialni presek

Sodoben pristop k opisu energijskih izgub obravnava interakcijo med vpadnim delcem in snovjo kot izmenjavo virtualnih fotonov. Spekter teh virtualnih fotonov je povezan s poljem vpadnega delca, medtem ko je odziv snovi v celoti opisan z njeno dielektrično konstanto $\varepsilon(\omega)$, oziroma, kar je ekvivalentno, s sipalnim presekom za fotoabsorpcijo, $\sigma_\gamma(\omega)$.

Diferencialni sipalni presek za prenos energije $T = \hbar\omega$ z nabitega delca na atom snovi lahko zapišemo v splošni obliki, ki vključuje vse glavne procese:

$$\frac{d\sigma}{dT} = \left(\frac{d\sigma}{dT}\right)_{\text{bližnji}} + \left(\frac{d\sigma}{dT}\right)_{\text{oddaljeni}} \quad (27)$$

kjer ločimo:

- **Bližnji trki (velik prenos gibalne količine)**: Ti trki se zgodijo pri majhnih parametrih trka. Pri njih je prenos energije tako velik, da lahko elektrone obravnavamo kot proste. Ta del preseka ustreza Rutherfordovemu sipanju na elektronih in vodi do nastanka t.i. **delta elektronov** – elektronov, ki dobijo dovolj energije, da sami ionizirajo snov.

$$\left(\frac{d\sigma}{dT}\right)_{\text{bližnji}} \propto \frac{z^2}{\beta^2} \frac{1}{T^2}$$

- **Oddaljeni trki (majhen prenos gibalne količine):** To so trki z velikim parametrom trka, kjer delec interagira s celotnim atomom koherentno. Ta del je odvisen od kolektivnega odziva snovi in ga opišemo s fotoabsorpcijskim presekom.

$$\left(\frac{d\sigma}{dT}\right)_{\text{oddaljeni}} \propto \frac{z^2}{\beta^2} \frac{\sigma_\gamma(T)}{T} \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{T} \right) - \beta^2 - \delta(\beta\gamma) \right]$$

V drugem členu se skriva vsa kompleksnost odziva snovi. Izraz v logaritmu opisuje **vzbujanje in ionizacijo**, člen β^2 pa je korekcija. Člen $\delta(\beta\gamma)$ opisuje efekt nasičenja, ki smo ga omenili prej. Ta formalizem naravno vključuje tudi procese, kot sta **Čerenkovovo in prehodno sevanje**, ki izhajata iz polov v izrazu za odziv snovi.

2.2.4 Energijske izgube težkih nabitih delcev

Osredotočimo se sedaj na specifičen primer težkih nabitih delcev (vsi razen e^- in e^+), kjer je daleč najpomembnejši proces postopna izguba energije preko velikega števila trkov z atomskimi elektroni. Kljub temu, da je sprememba energije v posameznem trku majhna, je njihovo skupno število ogromno, saj je sipalni presek velik ($\sigma \approx 10^{-16} \text{ cm}^2$).

Maksimalni in minimalni prenos energije Pri izračunu povprečne izgube energije je ključno poznati kinematične meje za prenos energije T v enem samem trku.

Maksimalni prenos energije (T_{max}): Največja energija se prenese pri čelnem trku med vpadnim delcem (masa M , energija E) in mirujočim elektronom (masa m_e). Z upoštevanjem relativistične kinematike dobimo:

$$T_{max} = \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{1 + 2\gamma \frac{m_e}{M} + \left(\frac{m_e}{M}\right)^2} \quad (28)$$

Ta izraz se poenostavi v dveh pogostih limitah:

- **Nerelativistična limita** ($\beta \ll 1, \gamma \approx 1$): $T_{max} \approx 2m_e v^2$.
- **Za $M \gg m_e$:** imenovalac postane približno 1 in dobimo zelo uporaben približek:

$$T_{max} \approx 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2$$

Minimalni prenos energije (T_{min}): Energija, ki jo delec prenese na atom, ne more biti poljubno majhna. Elektron je v atomu vezan, zato mora biti prenesena energija vsaj enaka energiji, potrebni za vzbuditev atoma v prvo vzbujeno stanje, $E_{exc,min}$. Torej velja:

$$T_{min} \approx E_{exc,min}$$

Za poenostavitev računa se namesto minimalne vzbujevalne energije uporablja povprečna vzbujevalna energija snovi, I .

2.2.5 Bethe-Blochova formula za energijske izgube

Z združitvijo kvantno-mehanskega izračuna in kinematičnih mej dobimo **Bethe-Blochovo formulo**, ki opisuje povprečno izgubo energije na enoto poti (dE/dx), imenovano tudi **ustavljalna moč** (angl. *stopping power*), za težke nabite delce:

$$-\frac{dE}{dx} = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \frac{Z}{A} \rho \frac{z_p^2}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{max}}{I^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta(\beta\gamma)}{2} \right] \quad (29)$$

Pojasnilo posameznih členov:

- N_A : Avogadrovo število.
- r_e : Klasični radij elektrona ($r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2}$).
- $m_e c^2$: Mirovna energija elektrona.
- Z, A, ρ : Vrsto število, masno število in gostota absorpcijskega materiala.
- z_p : Naboj vpadnega delca v enotah osnovnega naboja e .
- β, γ : Lorentzova faktorja vpadnega delca.
- T_{max} : Maksimalni prenos energije v enem trku.
- I : **Povprečni ionizacijski potencial** materiala. To je ključni parameter, ki povzema vse atomske lastnosti. Eksperimentalno je določeno, da zanj velja približek $I/Z \approx 10 \text{ eV}$ za $Z > 20$.
- $\delta(\beta\gamma)$: **Popravek za gostoto** (efekt nasičenja), ki postane pomemben pri visokih energijah.

Formula kaže, da je izguba energije sorazmerna s kvadratom naboja vpadnega delca (z_p^2) in obratno sorazmerna s kvadratom njegove hitrosti ($1/\beta^2$). Logaritemski člen opisuje odvisnost od energije in lastnosti snovi.

Lastnosti energijskih izgub Iz oblike Bethe-Blochove formule lahko razberemo značilno odvisnost energijskih izgub od energije delca (običajno se jo prikazuje v odvisnosti od $\beta\gamma = p/Mc$):

- Pri **nizkih energijah** prevladuje člen $1/\beta^2$, zato energijske izgube z naraščajočo energijo hitro padajo.
- Pri $\beta\gamma \approx 3 - 4$ formula doseže minimum. Delci v tem območju izgubljajo najmanj energije in jih imenujemo **minimalno ionizirajoči delci** (MIP - *Minimum Ionizing Particle*). Na primer, za mion ($M \approx 106 \text{ MeV } c_0^{-2}$) to ustreza gibalni količini $p = \beta\gamma Mc \approx 3 \cdot 106 \text{ MeV}/c \approx 300 \text{ MeV}/c$.
- Pri **visokih energijah** ($\beta\gamma > 4$) začne naraščati logaritemski člen, kar povzroči počasen, logaritemski porast energijskih izgub. To je **relativistični dvig**.
- Pri **zelo visokih energijah** postane pomemben popravek za gostoto δ , ki šplóšči"krivuljo in prepreči neskončen porast (nasičenje).

Ker so energijske izgube sorazmerne z gostoto snovi (ρ), se za primerjavo med materiali pogosto uporablja **masna ustavljajalna moč**, $-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}$, z enotami $\text{MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$. Razmerje Z/A je za večino snovi (razen vodika) približno konstantno in enako $\approx 1/2$.

Doseg delca in Braggov vrh Doseg (R) delca je definirana kot pot, ki jo delec z začetno energijo E_0 opravi, preden se ustavi. Izračunamo ga z integriranjem:

$$R(E_0) = \int_{E_0}^0 \frac{dE'}{dE'/dx} = \int_0^{E_0} \frac{1}{-dE/dx} dE' \quad (30)$$

Ključna lastnost težkih nabitih delcev je, kako izgubljajo energijo vzdolž svoje poti. Ko delec potuje skozi snov, se njegova energija zmanjšuje. Ker je $dE/dx \propto 1/\beta^2$, se pri zmanjševanju hitrosti (energije) ustavljalna moč močno poveča. To pomeni, da delec **največ energije odloži tik preden se ustavi**. Graf, ki kaže odvisnost dE/dx od globine prodiranja v snov, ima zato značilno obliko z ostrim vrhom na koncu poti, ki ga imenujemo **Braggov vrh**.

Ta lastnost je izjemno pomembna v medicini, še posebej pri **protonski terapiji** raka. S prilagoditvijo začetne energije protonov lahko dosežemo, da se Braggov vrh nahaja natančno v tumorju. Na ta način protoni Terapija omogoča, da se večina doze sevanja odloži v tarčnem območju, medtem ko je zdravo tkivo pred in za tumorjem izpostavljeno bistveno manjši dozi.

2.3 Prehod elektronov in pozitronov skozi snov

Prehod lahkih delcev, kot sta elektron (e^-) in pozitron (e^+), skozi snov se v nekaterih ključnih točkah razlikuje od prehoda težkih nabitih delcev. Glavni procesi so sicer podobni, vendar se njihova pomembnost in matematični opis razlikujeta.

2.3.1 Energijske izgube zaradi trkov (ionizacija)

Tudi elektroni in pozitroni izgubljajo energijo z ionizacijo in vzbujanjem atomov, podobno kot težki delci. V območju, kjer delec deluje kot minimalno ionizirajoči delec (MIP), je velikost izgube primerljiva in znaša približno $1.5\text{--}2\text{ MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2)$.

Vendar pa obstajajo pomembne razlike:

- **Veliki odkloni:** Ker je masa vpadnega delca enaka masi atomskih elektronov, lahko že en sam trk bistveno spremeni smer gibanja vpadnega delca. Pot elektrona skozi snov zato ni premica, ampak močno "razvejana".
- **Identnični delci:** Pri trku e^- na e^- sta delca po trku neločljiva. To spremeni izračun maksimalnega prenosa energije. Po dogovoru se za končni delec vzame tistega z višjo energijo, zato je maksimalna energija, ki jo vpadni elektron lahko *izgubi*, enaka polovici njegove začetne kinetične energije: $T_{max} = T_{kin}/2$.
- **Oblika formule:** Bethe-Blochova formula se za elektrone in pozitrone prilagodi. Logaritemski člen in odvisnost od β se združita v drugačno funkcijo, ki je odvisna od kinetične energije delca, izražene v enotah mirovne mase elektrona, $\tau = T_{kin}/m_e c^2$.

Energijske izgube zaradi Čerenkovovega sevanja so v primerjavi z ionizacijo zelo majhne (reda velikosti 0.1%) in jih pri skupnem dE/dx običajno zanemarimo.

2.3.2 Energijske izgube zaradi zavornega sevanja (Bremsstrahlung)

Najpomembnejša razlika pri lahkih delcih je pojav **zavornega sevanja**. Ko nabit delec pospešuje (ali zavira) v električnem polju atomskega jedra, seva fotone. Verjetnost za ta proces je obratno sorazmerna s kvadratom mase delca:

$$P(\text{sevanje}) \propto a^2 \propto \left(\frac{Ze^2}{M}\right)^2$$

Ker je masa elektrona ~ 2000 -krat manjša od mase protona, je ta proces pri elektronih bistveno pomembnejši in postane pri visokih energijah prevladujoč mehanizem za izgubo energije. Skupna izguba energije je torej vsota obeh prispevkov:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{total} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{trki} + \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{zav.} \quad (31)$$

Izgube zaradi zavornega sevanja so sorazmerne z energijo delca E :

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{zav.} = \frac{E}{X_0} \quad (32)$$

kjer je X_0 **radiacijska dolžina**, karakteristična dolžina, na kateri elektron zaradi zavornega sevanja izgubi v povprečju $1 - 1/e \approx 63\%$ svoje energije. Posledično energija elektrona pada eksponentno z razdaljo:

$$E(x) = E_0 e^{-x/X_0}$$

Kritična energija Energijo, pri kateri sta oba mehanizma izgub (trki in zavorno sevanje) enaka, imenujemo **kritična energija** (E_c).

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{trki} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{zav.} \quad \text{pri } E = E_c$$

Za energije precej nad E_c prevladuje zavorno sevanje, pod E_c pa ionizacija. Približna formula za E_c je:

$$E_c \approx \frac{800 \text{ MeV}}{Z + 1.2}$$

2.3.3 Porazdelitve in večkratno sipanje

Povzetek statističnih pojavov, ki veljajo tako za težke delce kot za elektrone:

- **Porazdelitev energijskih izgub:** Bethe-Blochova formula podaja le povprečno vrednost $\langle \Delta E \rangle = (-dE/dx)\Delta x$. Obliko porazdelitve določa parameter $\kappa = \langle \Delta E \rangle / T_{max}$.
 - $\kappa > 10$: Debeli absorber, Gaussova porazdelitev.
 - $0.01 < \kappa < 10$: Prehodno območje, Vavilovova porazdelitev.
 - $\kappa < 0.01$: Tanek absorber, Landauova porazdelitev.

- **Večkratno sipanje:** Zaradi številnih elastičnih sipanj na jedrih se smer delca rahlo spreminja. Porazdelitev projekcije kota odklona (θ_y) na ravnino po prehodu skozi snov debeline L je približno Gaussova z repi:

$$P(\theta_y) \propto \exp\left(-\frac{\theta_y^2}{2\theta_0^2}\right)$$

Širina porazdelitve θ_0 je:

$$\theta_0 \approx \frac{13.6 \text{ MeV}}{p\beta c} z \sqrt{\frac{L}{X_0}} \left[1 + 0.038 \ln\left(\frac{L}{X_0}\right) \right]$$

3 Ionizacijski detektorji

Ionizacijski detektorji so ena najstarejših in najpomembnejših družin detektorjev delcev. Njihovo delovanje temelji na preprostem principu: ko nabit delec potuje skozi snov (najpogosteje plin), za seboj pušča sled iz parov elektronov in pozitivnih ionov. Z zbiranjem tega naboja v električnem polju lahko zaznamo prehod delca in izmerimo nekatere njegove lastnosti. V tem poglavju si bomo ogledali osnovne procese v plinskih detektorjih, od nastanka naboja do njegovega pomnoževanja in razvoja signala, ter pregledali nekatere najpomembnejše izvedbe, kot sta večžična in driftna celica.

3.1 Primarna in sekundarna ionizacija

Osnovni mehanizem za izgubo energije nabitega delca v snovi je interakcija z atomskimi elektroni. Ta interakcija vodi do dveh glavnih procesov:

- **Ionizacija:** Vpadni delec preda atomskemu elektronu dovolj energije, da ta zapusti atom. Rezultat je par, ki ga sestavljata prosti elektron in pozitivni ion.
- **Vzbujanje (ekscitacija):** Prenesena energija ne zadošča za ionizacijo, ampak le premakne atomski elektron na višji energijski nivo. Atomi se nato hitro de-ekscitirajo, pri čemer oddajo fotone.

Energijske izgube so, kot smo videli pri Bethe-Blochovi formuli, odvisne od $\beta\gamma$ delca. Tipična vrednost za minimalno ionizirajoče delce (MIP) je:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \approx 2 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

To pomeni, da so absolutne energijske izgube v gostih snoveh (trdnine, tekočine) reda MeV cm^{-1} , medtem ko so v redkih plinih le nekaj keV cm^{-1} .

Primarna ionizacija Neposredni trki vpadnega delca, ki povzročijo ionizacijo, se imenujejo **primarna ionizacija**. Število primarnih elektron-ion parov (n_{prim}) na enoto poti je tipično med **20 in 50 na centimeter** v plinu pri standardnem tlaku. To število sledi Poissonovi porazdelitvi.

Sekundarna ionizacija Če primarni elektron pri ionizaciji prejme dovolj kinetične energije (več kot je ionizacijska energija plina), lahko tudi sam ionizira nadaljnje atome. Ta proces imenujemo **sekundarna ionizacija**. V povprečju sekundarna ionizacija poveča skupno število elektron-ion parov za faktor 2 do 3.

Energija za tvorbo para (W_i) Zaradi obeh procesov (vzbujanje in ionizacija) je povprečna energija, ki jo mora vpadni delec izgubiti, da v plinu ustvari en elektron-ion par (W_i), večja od same ionizacijske energije plina. Tipična vrednost za večino plinov je $W_i \approx 30 \text{ eV}$. Če MIP delec v 1 cm plina izgubi npr. 2 keV, bo skupno število nastalih elektronov:

$$N_{\text{total}} = \frac{\Delta E}{W_i} = \frac{2000 \text{ eV}}{30 \text{ eV}} \approx 67$$

Skupno število elektronov je torej reda velikosti **60 do 120 na centimeter**.

Problem detekcije Ali je tako majhen naboj mogoče neposredno zaznati? Če zberemo 120 elektronov na elektrodi s tipično kapacitivnostjo $C = 10 \text{ pF}$, bo inducirana napetost:

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{N_{\text{total}} \cdot e}{C} = \frac{120 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}{10 \times 10^{-12} \text{ F}} \approx 2 \times 10^{-6} \text{ V} = 2 \mu\text{V}$$

Ta signal je daleč pod nivojem elektronskega šuma. Zato je za delovanje večine plinskih detektorjev nujno potrebno **pomnoževanje (ojačanje) naboja v plinu**.

3.2 Gibanje in difuzija elektronov ter ionov

Ko v plinu nastanejo elektroni in ioni, se pod vplivom zunanjskega električnega polja začnejo gibati – elektroni proti anodi (pozitivna elektroda) in ioni proti katodi (negativna elektroda). Poleg tega usmerjenega gibanja (drifta) pa na njih vpliva tudi termično gibanje, ki povzroča difuzijo.

3.2.1 Ioni

- **Difuzija:** Ioni se zaradi trkov z nevtralnimi molekulami plina hitro termalizirajo, kar pomeni, da njihova porazdelitev po energijah ustreza Maxwellovi porazdelitvi pri temperaturi plina. To naključno gibanje povzroči, da se oblak ionov s časom širi. Gaussova porazdelitev naboja po pretečenem času t se v eni dimenziji razširi za $\sigma_x = \sqrt{2Dt}$, kjer je D difuzijski koeficient (tipično $\approx 0.05 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$).
- **Drift (gibanje):** Električno polje povzroči neto povprečno hitrost ionov, imenovano **driftna hitrost** (v_D). Ta je sorazmerna z reduciranim električnim poljem E/p (kjer je p tlak plina):

$$v_D^+ = \mu^+ \frac{E}{p}$$

Konstanta μ^+ je **mobilnost ionov**. Tipične vrednosti za μ^+ so $1 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$ do $2 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$, kar pri polju 1 kV cm^{-1} pomeni počasno driftno hitrost reda cm ms^{-1} . Mobilnost in difuzija sta povezani preko Einsteinove relacije: $D/\mu = kT/e$.

3.2.2 Elektroni

- **Difuzija:** Tudi elektroni difundirajo, vendar je njihovo obnašanje v električnem polju bolj kompleksno. Ker so mnogo lažji od molekul plina, se ne termalizirajo popolnoma. Njihova porazdelitev po energijah je daleč od Maxwellove. Difuzija je pomemben faktor, ki omejuje prostorsko ločljivost detektorja. Tipična vrednost za RMS difuzije po 1 cm drifta je $200 \mu\text{m}$ za mešanico argon-izobutan.
- **Drift (gibanje):** Povezava med driftno hitrostjo elektronov in električnim poljem ni enostavna (linearna) kot pri ionih. Odvisna je od sipalnih presekov za elastične in neelastične trke z molekulami plina. Kljub temu je driftna hitrost elektronov bistveno višja kot pri ionih. Tipična vrednost je okoli $5 \text{ cm } \mu\text{s}^{-1}$.

Z dodajanjem manjših količin drugih plinov (npr. dušik, metan v argon) lahko drastično spremenimo lastnosti drifta. Za nekatere mešanice plinov driftna hitrost postane skoraj neodvisna od električnega polja v določenem območju (nasičenje). To je izjemno koristno pri načrtovanju driftnih celic.

3.3 Pomnoževanje naboja v plinu

Da bi ojačali majhen primarni signal, izkoristimo močno nehomogeno električno polje. Najpreprostejši primer je cilindrični števec: tanka anodna žica v središču valjaste katode. Električno polje v takšni geometriji pada z radijem:

$$E(r) \propto \frac{1}{r} \quad (33)$$

Polje je zato izjemno močno v neposredni bližini tanke anode. Če je to polje dovolj močno (tipično $E > 10 \text{ kV cm}^{-1}$), lahko elektron med dvema zaporednima trkoma z molekulami plina pridobi dovolj energije, da sam ionizira naslednjo molekulo. Energija, ki jo pridobi na prosti poti d , je eEd . Če je eEd večja od ionizacijske energije plina, nastane nov elektron-ion par. Ta proces se ponavlja in sproži se **ionski plaz** (angl. *avalanche*). En sam primarni elektron lahko na svoji poti proti anodi ustvari plaz 10^4 do 10^6 elektronov.

Townsendov koeficient in ojačanje Verjetnost, da bo elektron na enoti poti ustvaril nov ionizacijski par, opišemo s **prvim Townsendovim koeficientom** α . Število elektronov n v plazmu se z razdaljo x povečuje eksponentialno:

$$dn = n\alpha(x)dx \quad \Rightarrow \quad n(x) = n_0 \exp\left(\int \alpha(x)dx\right)$$

Faktor ojačanja (gain) $M = n/n_0$ je torej $M = \exp(\int \alpha(x)dx)$. Ker α strmo narašča z energijo elektronov (in s tem z električnim poljem), se praktično celotno ojačanje zgodi v zadnjih nekaj mikrometrih pred anodno žico.

Načini delovanja Glede na velikost napetosti (in s tem ojačanja) ločimo več načinov delovanja plinskih detektorjev:

- **Ionizacijska celica:** Napetost je dovolj visoka le za zbiranje primarnega naboja, ojačanja ni ($M = 1$).
- **Proporcionalni števec:** Napetost je nad pragom za ojačanje. Sprožijo se posamezni, neodvisni plazovi. Velikost izhodnega signala je sorazmerna s številom primarnih ionov, kar omogoča merjenje odložene energije.
- **Način omejene proporcionalnosti:** Pri višjih napetostih postanejo efekti prostorskega naboja pomembni in sorazmernost se začne izgubljati.
- **Geiger-Müllerjev števec:** Napetost je tako visoka, da en sam primarni elektron sproži plaz, ki se s pomočjo UV fotonov razširi vzdolž celotne anodne žice. Signal je ogromen, a popolnoma neodvisen od primarne ionizacije (informacija o energiji je izgubljena).

3.4 Razvoj signala v detektorju

Signal, ki ga izmerimo na elektrodah, ni posledica neposrednega prihoda elektronov na anodo. Signal inducira **gibanje nabojev** v električnem polju med elektrodama. Za poenostavitev si pogledjmo cilindrični števec in predpostavimo:

1. Prispevek hitrih elektronov k signalu je zanemarljiv. Elektroni nastanejo zelo blizu anode in preletijo le majhen del napetostne razlike. Njihov prispevek je $\sim 1\%$ celotnega signala.
2. Vsi pozitivni ioni nastanejo tik ob anodi, na radiju $r = a$.

Ko se naboj Q (v našem primeru pozitivni ioni) premakne za dr , se njegova potencialna energija spremeni za $d(QU) = -QE(r)dr$. Ta sprememba je enaka spremembi elektrostatične energije, shranjene v detektorju kot kondenzatorju $dW_e = d(1/2U^2C)$. Iz tega sledi zveza za inducirano napetost du :

$$-QE(r)dr = U_0 Cl du \quad \Rightarrow \quad du = -\frac{QE(r)}{U_0 Cl} dr$$

Po vstavitvi $E(r) = U_0/(r \ln(b/a))$ in ob upoštevanju $C = 2\pi\epsilon_0/\ln(b/a)$, dobimo:

$$du = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \frac{dr}{r}$$

Signal $u(t)$ v odvisnosti od časa dobimo z integracijo od začetne točke ionov ($r = a$) do njihove pozicije $r(t)$ ob času t :

$$u(t) = \int_0^{u(t)} du' = \int_a^{r(t)} -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \frac{dr'}{r'} = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln\left(\frac{r(t)}{a}\right)$$

Potrebujemo še $r(t)$. Hitrost ionov je $dr/dt = v_D^+ = \mu^+ E(r)$. Z ločitvijo spremenljivk in integracijo dobimo:

$$r(t) = a\sqrt{1 + \frac{t}{t_0}}, \quad \text{kjer je} \quad t_0 = \frac{a^2 p \ln(b/a)}{2\mu^+ U_0}$$

Z vstavitvijo $r(t)$ v enačbo za signal dobimo končno obliko signala, ki ga inducirajo počasi premikajoči se ioni:

$$u(t) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} \ln\left(1 + \frac{t}{t_0}\right) \quad (34)$$

Signal ima značilno obliko: hiter začetni porast (ko so ioni v močnem polju blizu anode), ki se nato upočasni. Celoten čas zbiranja ionov je $T_0 \approx t_0(b/a)^2$ in je reda velikosti $500 \mu\text{s}$, kar je za eksperimente v fiziki delcev zelo počasi. Zato se v praksi signal elektronsko oblikuje (filtrira z RC vezjem), da dobimo krajše, a amplitudno manjše pulze.

3.5 Večžična proporcionalna celica (MWPC)

Enostavni cilindrični proporcionalni števec omogoča zaznavo delca, a ne nudi nobene informacije o lokaciji prehoda. Revolucionarni korak naprej je predstavljala **večžična proporcionalna celica** (angl. *Multiwire Proportional Chamber* - MWPC), ki jo je leta 1968 izumil Georges Charpak (za kar je prejel Nobelovo nagrado). Njena glavna prednost je zmožnost določanja pozicije delca z visoko natančnostjo.

3.5.1 Zgradba in delovanje

Osnovna zgradba MWPC je preprosta: med dvema ravnima, vzporednima katodnima ploščama je napet niz tankih, med seboj vzporednih anodnih žic. Celoten prostor je napolnjen z ustrezno mešanico plina.

- **Tipični parametri:** Razdalja med katodnima ploščama (L) je okoli 5 mm, razmik med anodnimi žicami (d) je 1 mm do 2 mm, radij samih anodnih žic pa je le okoli 20 μm .

Daleč od anodnih žic je električno polje skoraj homogeno. V neposredni bližini vsake anodne žice pa postane polje radialno in zelo močno, z odvisnostjo $E \propto 1/r$, enako kot v cilindričnem števcu. Vsaka anodna žica deluje kot samostojen proporcionalni števec. Ko nabit delec preleti celico, ionizira plin. Primarni elektroni nato potujejo (driftajo) proti najbližji anodni žici, kjer se v močnem polju sproži ionski plaz.

Pri digitalnem branju je prostorska ločljivost omejena z razmikom med žicami (d). Če predpostavimo, da delec zadene poljubno točko med dvema žicama z enako verjetnostjo, je standardni odklon meritve položaja:

$$\sigma_x = \frac{d}{\sqrt{12}} \quad (35)$$

Za tipičen razmik $d = 1 \text{ mm}$ je ločljivost $\sigma_x \approx 300 \mu\text{m}$. Boljšo ločljivost dosežemo z branjem induciranih signalov na segmentiranih katodah in izračunom težišča naboja $\bar{x} = \sum(x_i A_i) / \sum A_i$, kjer je A_i amplituda signala na traku s pozicijo x_i .

3.5.2 Mehanska stabilnost in omejitve pri visokih frekvencah

Mehanska stabilnost Ker so vse anodne žice na enaki visoki napetosti, se med njimi pojavijo odbojne elektrostatične sile. Tem silam nasprotuje mehanska napetost (F_w), s katero so žice napete. Če je odbojna sila prevelika, postane sistem nestabilen. Za majhen premik δ žice iz ravnovesne lege je elektrostatična sila na enoto dolžine:

$$F_{el} \approx \frac{(CU_0)^2}{2\pi\epsilon_0 s^2} \delta$$

kjer je C kapacitivnost na enoto dolžine, U_0 napetost in s razmik med žicami. Stabilnost sistema opišemo z diferencialno enačbo, kjer sili F_{el} nasprotuje vračajoča sila zaradi mehanske napetosti F_w :

$$F_w \frac{d^2 \delta}{dx^2} = -\frac{(CU_0)^2}{2\pi\epsilon_0 s^2} \delta \quad (36)$$

Sistem je stabilen (rešitev je trivialna, $\delta(x) = 0$) le, če mehanska napetost presega kritično elektrostatično silo F_w^c . Ta pogoj določa maksimalno možno dolžino (L_{max}) prosto viseče žice:

$$L_{max} = \sqrt{\frac{s}{CU_0}} \sqrt{4\pi\epsilon_0 F_{w,max}} \quad (37)$$

Za tipične parametre in volframovo žico ($s = 2 \text{ mm}$, $l = 8 \text{ mm}$, $2a = 20 \mu\text{m}$) je $L_{max} \approx 85 \text{ cm}$.

Omejitve pri visokih frekvencah dogodkov Pri visokih frekvencah vpadnih delcev (R) pride do kopičenja počasnih pozitivnih ionov v volumnu celice. Ti ioni ustvarijo **prostorski naboj**, ki žasenci "električno polje anode. Potencial anode se efektivno zmanjša za ΔU , kar zmanjša ojačanje M :

$$\Delta U = \frac{nMeRt_0}{4\pi\epsilon_0} \quad (38)$$

$$M = M_0 \exp\left(-\frac{\Delta U}{U_1}\right) \quad (39)$$

kjer je n število primarnih parov, t_0 čas drifta ionov in U_1 parameter ojačanja.

Izpeljava gostote prostorskega naboja Gostota naboja v volumnu je presenetljivo konstantna. To lahko pokažemo z naslednjo izpeljavo. Število ionov dN , ki v času dt prečkajo ploskev valja z radijem r , je enako številu ionov, ki so v tem času nastali v plasteh zunaj tega radija: $dN = R \cdot 2\pi r' dr' \cdot dt$. S povezavo $dt = dr/v(r)$ in $v(r) = \mu^+ E(r)/p$ dobimo gostoto naboja na enoto ploskve:

$$\frac{dq}{dS} = \frac{dN \cdot Q}{dS} = \frac{dN \cdot nMe}{2\pi r dr} = \frac{Rp\epsilon_0}{\mu^+ CU_0} nMe \quad (40)$$

Vsi členi na desni so konstante, torej je gostota prostorskega naboja neodvisna od radija. Skupni naboj med elektrodama je $q = (dq/dS) \cdot \pi(b^2 - a^2) = RnMet_0$. Posledica tega je padec ojačanja in učinkovitosti detekcije ter, pri dovolj visokih frekvencah, nestabilnosti in preskoki isker.

3.6 Driftna celica

Prostorska ločljivost MWPC je v osnovi omejena z razmikom med žicami. Bistveno izboljšanje ločljivosti (na $\sim 100 \mu\text{m}$ ali manj) dosežemo z **driftno celico**, ki položaj delca določi z natančnim merjenjem **časa potovanja (drifta)** primarnih elektronov od točke nastanka do anodne žice. Razdalja (x) med sledjo in anodo je integral driftne hitrosti v_D :

$$x = \int_{t_0}^{t_{prihoda}} v_D(t) dt \quad (41)$$

Da je pretvorba iz časa v prostor enolična, mora biti driftna hitrost v_D čim bolj konstantna, kar dosežemo z oblikovanjem homogenega polja in izbiro plinske mešanice z nasičeno driftno hitrostjo.

3.6.1 Ločljivost in vpliv magnetnega polja

Končno prostorsko ločljivost določa več dejavnikov, med katerimi je pogosto dominantna **difuzija**. V eni dimenziji je širitev oblaka naboja $\sigma_x = \sqrt{2Dt} \propto \sqrt{x}$. Zunanje magnetno polje lahko difuzijo močno vpliva.

- **E vzporedno z B:** To je konfiguracija v detektorjih TPC. Magnetno polje ne vpliva na drift vzdolž E-polja, močno pa zmanjša difuzijo v prečni smeri. Elektroni, ki bi sicer odtavali v stran, so zaradi Lorentzeve sile ujeti na vijačnice okoli silnic B-polja. Koeficient transverzalne difuzije D_T se zmanjša:

$$D_T(B) = \frac{D_0}{1 + (\omega\tau)^2} \quad (42)$$

kjer je $\omega = eB/m$ ciklotronska frekvenca, τ pa povprečni čas med trki.

- **E pravokotno na B:** Lorentzeva sila povzroči, da se smer drifta elektronov odkloni od smeri E-polja za **Lorentzev kot** α :

$$\tan \alpha = \omega \tau$$

3.6.2 Primer: Time Projection Chamber (TPC)

TPC je poseben primer driftne celice, ki omogoča 3D rekonstrukcijo sledi. V velikem valjastem volumnu s plinom vzporedno z osjo valja potekata uniformno električno in magnetno polje. Elektroni driftajo vzdolž osi (z-smer) do končne ploskve, opremljene z MWPC ali MSGC detektorji, ki izmerijo (x,y) koordinate. Tretja (z) koordinata se določi iz časa drifta. Vzporedno magnetno polje je ključno za zmanjšanje transverzalne difuzije in omogoča dolge driftne poti z ohranjanjem dobre prostorske ločljivosti.

3.7 Plinska celica z mikrotrakovi (MSGC) in sodobni detektorji

Klasične žične celice so omejene s hitrostjo delovanja zaradi kopičenja prostorskega naboja. **Plinska celica z mikrotrakovi** (MSGC) rešuje ta problem z drugačno geometrijo: elektrode (tanke anode in širše katode) so z litografskimi tehnikami nanosene na izolativno podlago. Ioni so tako zbrani na bližnjih katodnih trakovih, kar drastično skrajša čas zbiranja in omogoča delovanje pri bistveno višjih frekvencah.

3.7.1 Večstopenjsko ojačanje: GEM in Micromegas

Ker so MSGC detektorji občutljivi na poškodbe zaradi prebojev, se danes večinoma uporablja **večstopenjsko ojačanje**. Celotno ojačanje se razdeli na dva (ali več) dela, kar poveča stabilnost.

- **GEM (Gas Electron Multiplier):** Je tanka polimerna folija, obojestransko pokrita z bakrom in preluknjana z gosto mrežo lukenj. Močno električno polje v luknjah povzroči ojačanje ~ 100 .
- **Micromegas (Micro-Mesh Gaseous Structure):** Ojačanje se zgodi v ozki reži med kovinsko mrežico (katodo) in anodno ploščo.

Kombinacije, kot sta 2xGEM + bralna plošča ali 2xGEM + Micromegas, so danes standard v mnogih eksperimentih, saj združujejo visoko ločljivost, hitrost in zanesljivost delovanja.

3.8 Detekcija fotonov (UV, X, γ) z žičnimi celicami

Standardne večžične celice so zasnovane za detekcijo nabitih delcev. Vendar pa jih je z določenimi prilagoditvami mogoče uporabiti tudi kot pozicijsko občutljive detektorje za elektromagnetno sevanje (fotone). Osnovni princip je vedno enak: foton mora najprej interagirati s snovjo in ustvariti nabit delec (elektron), ki ga nato detektor zazna na običajen način.

3.8.1 Metode konverzije fotona v elektron

Način konverzije je odvisen od energije fotona:

- **γ -žarki (npr. 511 keV v PET):** Foton z visoko energijo interagira v tanki plasti materiala z visokim vrstnim številom Z (npr. svinec), ki je nameščena pred plinskim volumnom. Preko fotoefekta ali Comptonskega sipanja foton izbije elektron, ki nato vstopi v detektor. Ker mora elektron izstopiti iz konverterske plasti, je ta nujno tanka, kar pomeni, da je učinkovitost konverzije (in s tem detekcije) relativno nizka.
- **Rentgenski žarki (X-žarki):** Za nižje energije lahko konverzijo dosežemo neposredno v plinu detektorja. V ta namen se plinski mešanici doda komponenta z visokim Z in velikim presekom za fotoefekt, najpogosteje žlahtni plin ksenon (Xe).
- **UV fotoni:** UV foton ima dovolj energije, da sproži fotoefekt na materialu z nizkim izstopnim delom. Ena od katod v večžični celici se prevleče s takšnim fotoobčutljivim materialom (npr. cezijevem jodidom - CsI). Ko UV foton zadene to katodo, izbije fotoelektron, ki ga nato ojača najbližja anodna žica.

3.8.2 Statistika signala iz enega samega fotoelektrona

Detekcija UV fotonov je poseben izziv, saj signal izvira iz enega samega primarnega elektrona. Ojačanje (M) v plazju ni fiksna vrednost, ampak sledi statistični porazdelitvi. Zanima nas, kakšna je verjetnost $P(n, x)$, da iz enega začetnega elektrona po poti x skozi ojačevalno regijo nastane natanko n elektronov. Ta proces lahko opišemo z nizom diferencialnih enačb:

$$\begin{aligned}\frac{dP(1, x)}{dx} &= -\alpha P(1, x) \\ \frac{dP(2, x)}{dx} &= -2\alpha P(2, x) + \alpha P(1, x) \\ &\vdots \\ \frac{dP(n, x)}{dx} &= -n\alpha P(n, x) + (n-1)\alpha P(n-1, x)\end{aligned}$$

kjer je α Townsendov koeficient. Z robnim pogojem $P(1, 0) = 1$ in $P(n, 0) = 0$ za $n > 1$, dobimo rešitev:

$$P(n, x) = e^{-\alpha x} (1 - e^{-\alpha x})^{n-1} \quad (43)$$

Povprečno ojačanje je $\bar{n} = M = e^{\alpha x}$. Če v zgornjo enačbo vstavimo $\alpha x = \ln \bar{n}$, dobimo porazdelitev, ki je odvisna le od povprečnega ojačanja:

$$P(n) = \frac{1}{\bar{n}} \left(1 - \frac{1}{\bar{n}}\right)^{n-1} \quad (44)$$

Za veliko ojačanje ($\bar{n} \gg 1$) ta porazdelitev preide v **eksponentno porazdelitev** za zvezno spremenljivko U (amplituda pulza), ki je sorazmerna z n :

$$P(U) = \frac{1}{\bar{U}} e^{-U/\bar{U}} \quad (45)$$

kjer je $\bar{U}$ povprečna amplituda signala.

3.8.3 Posledice za učinkovitost detekcije

Eksponentna porazdelitev amplitud ima dramatične posledice. Ker ima porazdelitev vrh pri ničelni amplitudi, je veliko število signalov zelo majhnih. Elektronika za branje ima vedno nek napetostni prag (U_{th}), pod katerim signala ne zazna. Učinkovitost (ε) detekcije enega fotoelektrona je torej verjetnost, da je signalna amplituda nad pragom:

$$\varepsilon = \int_{U_{th}}^{\infty} P(U) dU = \int_{U_{th}}^{\infty} \frac{1}{\bar{U}} e^{-U/\bar{U}} dU = \left[-e^{-U/\bar{U}} \right]_{U_{th}}^{\infty} = e^{-U_{th}/\bar{U}} \quad (46)$$

Ta formula kaže, da je za visoko učinkovitost detekcije nujno imeti čim nižji prag glede na povprečni signal ($U_{th} \ll \bar{U}$). To pomeni, da je **učinkovita detekcija posameznih fotonov mogoča le z uporabo elektronike z zelo nizkim šumom**.

Primer zahteve po nizkem šumu Če želimo ohraniti 90% učinkovitost, mora biti prag postavljen na U_{th} tako, da je $e^{-U_{th}/\bar{U}} = 0.9$, kar pomeni $U_{th} \approx 0.1\bar{U}$. Hkrati pa mora biti ta prag postavljen dovolj visoko, da izloči lažne signale zaradi elektronskega šuma, npr. na $4\sigma_{um}$. To postavlja strogo zahtevo na nivo šuma:

$$4\sigma_{um} \leq U_{th} \approx 0.1\bar{U} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{um} \leq 0.025\bar{U}$$

Če je povprečni signal (po ojačanju $M = 2 \cdot 10^5$) velikosti $\bar{N} = 4 \cdot 10^4$ elektronov (upoštevajoč, da je induciran signal časovno kratek), mora biti šum elektronike (ENC - Equivalent Noise Charge) manjši od $0.025 \cdot 4 \cdot 10^4 = 1000$ elektronov.

4 Polprevodniški detektorji

Polprevodniški detektorji predstavljajo temelj sodobnih sledilnih sistemov v fiziki delcev in imajo ključno vlogo tudi v jedrski fiziki in medicinskem slikanju. Njihovo delovanje je v osnovi podobno delovanju ionizacijske celice, vendar namesto plina kot aktivni medij uporabljajo polprevodniški kristal, najpogosteje silicij (Si) ali germanij (Ge).

Tipičen primer so silicijevi detektorji z mikrotrakovi, ki so sestavljeni iz več plasti in dosegajo izjemne prostorske ločljivosti, reda velikosti $15\ \mu\text{m}$, kar je ključno za natančno rekonstrukcijo poti delcev v bližini točke trka.

4.1 Osnovni princip delovanja

Ko nabiti delec potuje skozi polprevodnik, oddaja energijo predvsem preko interakcij z atomskimi elektroni. V polprevodnikih so elektroni razporejeni v energijske pasove. Valenčni pas je pri nizkih temperaturah polno zaseden, prevodni pas pa je prazen. Med njima je t.i. **prepovedani pas** z energijsko širino E_g . Če je energija, ki jo delec prenese na elektron v valenčnem pasu, večja od E_g , lahko ta elektron preskoči v prevodni pas.

- Elektron v prevodnem pasu postane prost nosilec naboja in lahko potuje po kristalu.
- Prazno mesto, ki ga elektron pusti za seboj v valenčnem pasu, se obnaša kot delec s pozitivnim nabojem in ga imenujemo **vrzel**.

Rezultat prehoda nabitega delca je torej generacija parov **elektron-vrzel**, ki so analogija elektron-ion parom v plinskih detektorjih.

4.1.1 Prednosti polprevodnikov

Polprevodniki so kot detektorski material izjemno uporabni zaradi dveh ključnih lastnosti:

1. **Nizka energija za tvorbo para:** Povprečna energija (ε_i), potrebna za ustvarjanje enega para elektron-vrzel, je zelo majhna. Za silicij je $\varepsilon_i \approx 3.6\ \text{eV}$, za germanij pa $\varepsilon_i \approx 3.0\ \text{eV}$. To je približno desetkrat manj kot energija, potrebna za ionizacijo v plinu ($W_i \approx 30\ \text{eV}$). Posledica tega je, da delec pri enaki odloženi energiji v polprevodniku ustvari ~ 10 -krat več nosilcev naboja, kar vodi do boljšega razmerja med signalom in šumom ter posledično do bistveno boljše energijske ločljivosti.
2. **Večja gostota:** Ker so polprevodniki trdna snov, imajo veliko večjo gostoto kot plini. To pomeni, da lahko delec vso svojo energijo odloži v bistveno tanjšem detektorju, kar omogoča izdelavo zelo kompaktnih in natančnih sledilnih sistemov.

Energija za tvorbo para (ε_i) v primerjavi z energijo prepovedanega pasu (E_g)

Pomembno je opozoriti, da povprečna energija za tvorbo para ni enaka energiji prepovedanega pasu ($\varepsilon_i > E_g$). Razlog je v tem, da vpadni delec ne odda vse svoje energije izključno za tvorbo parov. Del energije se porabi tudi za druge procese, predvsem za vzbujanje mrežnih nihanj v kristalu, kar imenujemo tvorba **fononov**.

4.2 Gibanje nosilcev naboja in električne lastnosti

V zunanjem električnem polju $\vec{E}$ se nosilci naboja (elektroni in vrzeli) začnejo gibati in s tem ustvarijo merljiv električni tok. Njihova povprečna hitrost, imenovana **driftna hitrost** ($\vec{v}_d$), je sorazmerna z jakostjo polja:

$$\vec{v}_d = \mu \vec{E} \quad (47)$$

kjer je μ sorazmernostni faktor, imenovan **mobilnost** (ali gibljivost) nosilcev. Ključno je, da se mobilnost elektronov (μ_e) razlikuje od mobilnosti vrzeli (μ_h). V večini polprevodnikov, vključno s silicijem, so elektroni bistveno bolj mobilni od vrzeli ($\mu_e > \mu_h$).

Gostota električnega toka (j) v polprevodniku je odvisna od koncentracije elektronov (n) in vrzeli (p) ter njihovih driftnih hitrosti:

$$j = e_0(nv_e + pv_h) = e_0(n\mu_e + p\mu_h)E \quad (48)$$

Izraz v oklepaju definira električno prevodnost $\sigma = e_0(n\mu_e + p\mu_h)$. Prevodnost je obratno sorazmerna s specifično upornostjo $\rho = 1/\sigma$.

4.2.1 Problem termičnega šuma v čistem polprevodniku

V čistem (intrinzičnem) polprevodniku so nosilci naboja prisotni že zaradi termičnega vzbujanja elektronov preko prepovedanega pasu. Njihova koncentracija (n_i) je pri sobni temperaturi sicer majhna v primerjavi s številom atomov, a vseeno ogromna v primerjavi s signalom, ki ga pričakujemo od delca.

- V siliciju je pri sobni temperaturi $n_i \approx 1.4 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.
- V kocki silicija s stranico 1 cm je torej $\approx 1.4 \cdot 10^{10}$ prostih elektronov.
- Po drugi strani pa delec, ki v detektorju odloži energijo 370 keV, ustvari "le" $N = 370 \times 10^3 \text{ eV} / 3.6 \text{ eV} \approx 10^5$ parov elektron-vrzel.

Signal, ki ga ustvari delec, je torej popolnoma zakrit s termičnim šumom (ozadjem), ki ga predstavljajo termično generirani nosilci. Za delovanje detektorja je nujno potrebno drastično zmanjšati število prostih nosilcev naboja v aktivnem volumnu. Rešitev za ta problem je uporaba polprevodniške diode z zapornim spojem (p-n stikom).

4.3 Lastnosti polprevodnikov

Za razumevanje delovanja, pa tudi omejitev polprevodniških detektorjev, si moramo podrobneje ogledati fizikalne lastnosti čistih (intrinzičnih) in dopiranih polprevodnikov.

4.3.1 Intrinzični (čisti) polprevodnik

V idealnem, čistem polprevodniškem kristalu so vsi valenčni elektroni udeleženi v kovalentnih vezeh. Koncentraciji prostih elektronov (n) in vrzeli (p) sta določeni s statistično mehaniko.

Koncentracijo elektronov v prevodnem pasu dobimo z integracijo produkta gostote stanj $N(E)$ in verjetnosti, da je stanje zasedeno, $F(E)$:

$$n = \int_{E_c}^{\infty} N(E)F(E) dE \quad (49)$$

kjer je:

- E_c : Energija dna prevodnega pasu.
- $N(E)$: Gostota razpoložljivih energijskih stanj.
- $F(E)$: **Fermi-Diracova porazdelitvena funkcija**, ki podaja verjetnost zasedenosti stanja z energijo E :

$$F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

E_F je **Fermijev nivo**, energija, pri kateri je verjetnost zasedenosti stanja enaka $1/2$.

Po izračunu integrala dobimo:

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right), \quad \text{in podobno za vrzeli: } p = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$

kjer sta N_c in N_v efektivni gostoti stanj v prevodnem in valenčnem pasu.

V čistem polprevodniku je zaradi nevtralnosti $n = p = n_i$. Produkt koncentracij je neodvisen od Fermijevega nivoja in je odvisen le od temperature in energijskega pasu $E_g = E_c - E_v$:

$$n \cdot p = n_i^2 = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right) \quad (50)$$

Intrinzična koncentracija nosilcev je torej:

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

Fermijev nivo v intrinzičnem polprevodniku leži skoraj na sredini prepovedanega pasu:

$$E_{F,i} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} kT \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)$$

kjer sta m_h^* in m_e^* efektivni masi vrzeli in elektrona.

4.3.2 Dopirani (nečisti) polprevodniki

Lastnosti polprevodnikov lahko dramatično spremenimo z dodajanjem majhnih, a kontroliranih količin nečistoč. Ta postopek imenujemo **dopiranje**.

- **Donatorji (n-tip):** Če v silicij (skupina IV) dodamo atome iz skupine V (npr. fosfor P, arzen As), se štirje valenčni elektroni nečistoče porabijo za vezi s sosednjimi Si atomi. Peti elektron ostane šibko vezan na atom nečistoče. Njegova vezavna energija je zelo majhna, saj je v kristalu zaščitena visoko dielektrično konstanto silicija ($\epsilon_{Si} \approx 11.9$) in ima manjšo efektivno maso (m_e^*). Vezavna energija je podobna vodikovemu atomu, a zmanjšana:

$$E_{vez} \approx E_H \frac{1}{\epsilon_{Si}^2} \frac{m_e^*}{m_e} = 13.6 \text{ eV} \frac{1}{11.9^2} \cdot 0.26 \approx 0.025 \text{ eV}$$

Ta energija je primerljiva s termično energijo pri sobni temperaturi ($kT \approx 0.025 \text{ eV}$), zato so praktično vsi donorski elektroni termično vzbujeni v prevodni pas. Takšne nečistoče imenujemo **donatorji**, polprevodnik pa **n-tipa**, saj so večinski nosilci naboja negativni elektroni ($n \gg p$). Fermijev nivo se pri n-tipu **premakne navzgor**, proti prevodnemu pasu.

- **Akceptorji (p-tip):** Če dodamo atome iz skupine III (npr. bor B, aluminij Al), v kovalentni vezi zmanjka en elektron. To prazno mesto – **vrzel** – se obnaša kot pozitivni naboj. Tudi vezavna energija vrzeli na akceptorski atom je zelo majhna (za bor v Si ≈ 0.045 eV), zato so pri sobni temperaturi praktično vsi akceptorji ionizirani (so sprejeli elektron iz valenčnega pasu in ustvarili prosto vrzel). Polprevodnik je **p-tipa**, večinski nosilci so pozitivne vrzeli ($p \gg n$), Fermijev nivo pa se **premakne navzdol**, proti valenčnemu pasu.

V dopiranem polprevodniku je pogoj nevtralnosti:

$$n + N_A^- = p + N_D^+$$

kjer sta N_A^- in N_D^+ koncentraciji ioniziranih akceptorjev in donatorjev.

4.3.3 Problem signala in ozadja v dopiranem polprevodniku

Čeprav z dopiranjem lahko močno povečamo prevodnost, s tem ne rešimo problema detekcije. Še vedno imamo ogromno število prostih nosilcev naboja (sedaj večinskih), ki predstavljajo ozadje. Ključna rešitev je, da ustvarimo območje, ki je skoraj popolnoma **brez prostih nosilcev naboja**. To dosežemo z uporabo **p-n stika** v zaporni smeri.

4.4 Struktura p-n in delovanje detektorja

Kot smo ugotovili, je za delovanje polprevodniškega detektorja ključno ustvariti območje brez prostih nosilcev naboja, da signal, ki ga ustvari prehod delca, ni zakrit s termičnim šumom. To dosežemo z uporabo **p-n stika** oziroma diode, na katero priključimo zunanjo napetost v zaporni smeri.

4.4.1 P-n stik in osiromašena plast

Na stiku med polprevodnikom p-tipa (veliko vrzeli) in n-tipa (veliko elektronov) se zaradi ogromnega koncentracijskega gradienta sproži difuzijski tok: elektroni difundirajo iz n- v p-stran, vrzeli pa iz p- v n-stran. Ko ti nosilci preidejo stik, rekombinirajo z večinskimi nosilci na drugi strani.

Posledica tega je, da v ozkem območju okoli stika ostanejo le ionizirani, a nepremični atomi nečistoč: pozitivni donatorski ioni na n-strani in negativni akceptorski ioni na p-strani. To območje, ki je skoraj popolnoma brez prostih nosilcev naboja, imenujemo **osiromašena plast** (angl. *depletion region*). Nepremični ioni v osiromašeni plasti ustvarijo notranje električno polje $\vec{E}$, ki kaže od n- proti p-strani in nasprotuje nadaljnji difuziji. V ravnovesju se difuzijski tok in driftni tok (ki ga povzroča notranje polje) uravnovesita.

Posledica notranjega polja je notranja potencialna razlika oziroma **vgrajeni potencial** (V_{bi}):

$$V_{bi} = \frac{kT}{e_0} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) \quad (51)$$

kjer sta N_A in N_D koncentraciji akceptorjev in donatorjev. Za silicij je tipična vrednost $V_{bi} \approx 0.6$ V.

Povečanje osiromašene plasti z zunanjo napetostjo Vgrajeni potencial ustvari le zelo tanko osiromašeno plast. Da bi detektor imel dovolj velik aktiven volumen, moramo to plast razširiti. To dosežemo s priključitvijo **zunanje zaporne napetosti** (V_{bias}), kjer pozitivni pol priključimo na n-stran in negativnega na p-stran. Skupna potencialna bariera se poveča na $V_B = V_{bi} + V_{bias}$.

Širino osiromašene plasti (d) lahko izračunamo iz Poissonove enačbe $\nabla^2 V = -\rho/\epsilon$. Za enostranski stik (npr. močno dopirana p^+ stran in šibko dopirana n stran, $N_A \gg N_D$), kjer se plast širi pretežno v n-stran, dobimo:

$$d \approx \sqrt{\frac{2\epsilon_r\epsilon_0(V_{bi} + V_{bias})}{e_0N_D}} \approx \sqrt{\frac{2\epsilon_r\epsilon_0V_{bias}}{e_0N_D}} \quad (52)$$

Širina aktivnega volumna torej narašča s korenem iz zaporne napetosti, $d \propto \sqrt{V_{bias}}$, in je obratno sorazmerna s korenem iz koncentracije dopantov. Za detektorje želimo čim širšo osiromašeno plast, zato uporabljamo polprevodnike **visoke specifične upornosti** (zelo nizka koncentracija N_D), ki omogočajo polno osiromašenje pri razumnih napetostih.

4.4.2 Proizvodnja silicijevih detektorjev

Izdelava detektorjev zahteva izjemno čist začetni material – monokristalni silicij. Dve glavni metodi za proizvodnjo sta:

1. **Czochralski (Cz) metoda:** Kalček kristala se počasi vleče iz taline silicija. Metoda je hitra, a ker je talina v stiku s posodo, je končni produkt manj čist.
2. **Float Zone (FZ) metoda:** Polikristalna palica se lokalno tali in rekristalizira brez stika s posodo, kar omogoča doseganje izjemno visoke čistosti in upornosti, ki je ključna za detektorje.

Na rezino čistega silicija (npr. n-tipa) se nato z ionsko implantacijo in fotolitografskimi postopki nanesejo strukture p-tipa (npr. v obliki mikrotrakov) in kovinske elektrode.

4.4.3 Razvoj signala v polprevodniškem detektorju

Signal v detektorju je induciran tok, ki nastane zaradi **gibanja** parov elektron-vrzel v električnem polju osiromašene plasti. Proces je podoben kot v ionizacijski celici.

1. **Tvorba parov:** MIP delec, ki preleti 300 μm debel silicijev detektor, v povprečju ustvari ~ 100 parov elektron-vrzel na mikrometer, kar skupno znesi $\sim 3 \cdot 10^4$ parov.
2. **Gibanje naboja in induciran tok:** Gibanje enega samega nosilca naboja (npr. elektrona) s hitrostjo v inducira tok $I = e_0v/d$, kjer je d debelina detektorja. Skupni inducirani naboj dQ ob premiku za dx je podan z relacijo $dQ \cdot d = e_0 \cdot dx$.

Izpeljava časovnega poteka signala Oglejmo si primer p^+ -n detektorja, kjer je električno polje linearno: $E(x) = -\frac{e_0N_D}{\epsilon}(d - x)$. Hitrosti nosilcev sta $v_e = -\mu_e E(x)$ in $v_h = \mu_h E(x)$. Z reševanjem diferencialnih enačb $dx/dt = v(x)$ dobimo časovni potek položaja elektronov $x_e(t)$ in vrzeli $x_h(t)$. Induciran naboj s strani elektronov $Q_e(t)$ in vrzeli $Q_h(t)$ je:

$$Q_e(t) = -\frac{e_0}{d}[x_e(t) - x_0] \quad (53)$$

$$Q_h(t) = \frac{e_0}{d}[x_h(t) - x_0] \quad (54)$$

kjer je x_0 točka nastanka para. Z rešitvijo gibalnih enačb dobimo eksplicitno časovno odvisnost:

$$Q_e(t) = -\frac{e_0}{d}x_0 \left(\exp\left(\frac{\mu_e t}{\mu_h \tau}\right) - 1 \right) \quad (55)$$

$$Q_h(t) = \frac{e_0}{d}x_0 \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) \quad (56)$$

kjer je $\tau = \epsilon/(e_0 N_D \mu_h)$ karakteristični čas, povezan z upornostjo materiala. Skupni signal $Q_{TOT}(t) = Q_e(t) + Q_h(t)$ ima hiter začetni porast zaradi hitrejših elektronov in počasnejši prispevek vrzeli.

4.4.4 Tok uhajanja in radiacijske poškodbe

Idealno v osiromašeni plasti ni prostih nosilcev. V praksi pa se vedno pojavlja majhen tok v zaporni smeri, imenovan **tok uhajanja** (angl. *leakage current*). Sestavljata ga dva glavna prispevka:

- **Difuzijski tok:** Manjšinski nosilci iz nedopiranih področij difundirajo do roba osiromašene plasti in so pospešeni preko nje.
- **Generacijski tok:** Termična generacija parov elektron-vrzel znotraj same osiromašene plasti. Ta tok je sorazmeren s prostornino plasti in močno odvisen od temperature:

$$j_{gen} \propto n_i \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

Zato je detektorje, ki zahtevajo izjemno nizek šum (npr. germanijeve za spektroskopijo gama), potrebno hladiti.

Radiacijske poškodbe Intenzivno sevanje povzroča trajne poškodbe v kristalni mreži polprevodnika (izbitje atomov, nastanek vakanc). To vodi do makroskopskih sprememb:

1. **Povečanje toka uhajanja:** Poškodbe ustvarijo nova energijska stanja v prepo-vedanem pasu, ki delujejo kot centri za generacijo, kar močno poveča generacijski tok.
2. **Sprememba napetosti osiromašenja:** Sevanje lahko deaktivira donatorje ("donor removal") ali ustvari nove akceptorske centre, kar vodi do pojava, imenovanega **inverzija tipa** (n-tip postane p-tip). Posledica je, da je za polno osiromašenje detektorja potrebna bistveno višja napetost.
3. **Zmanjšanje učinkovitosti zbiranja naboja:** Poškodbe delujejo kot pasti za nosilce naboja, kar zmanjša amplitudo signala.

Za zmanjšanje posledic radiacijskih poškodb se detektorji v okoljih z visokim sevanjem (kot je LHC) hladijo na nizke temperature ($< -10^\circ\text{C}$), kar upočasni nekatere procese razgrajevanja in zmanjša tok uhajanja.

5 Vaje 21.10.2025

V tem poglavju so rešene tipske naloge, povezane z energijskimi izgubami težkih nabitih delcev po Bethe-Blochovi enačbi. Za referenco uporabljamo Sliki 1a in 1b iz zapiskov.

5.1 Naloga 1.1.1: Energijske izgube protona v svincu

Naloga Izračunaj energijske izgube za protone z gibalno količino $p = 3 \text{ GeV}/c$ v svincu ($\rho = 11.3 \text{ g cm}^{-3}$, $Z = 82$, $A = 207.2$, $I = 823 \text{ eV}$).

Rešitev Najprej izračunamo ključne kinematične količine za proton ($m_p c^2 \approx 938.3 \text{ MeV}$).

- Produkt $\beta\gamma$ je najlažje izračunati iz gibalne količine:

$$\beta\gamma = \frac{p}{m_p c} = \frac{3000 \text{ MeV}/c}{938.3 \text{ MeV}/c} \approx 3.197$$

- Iz tega lahko izračunamo γ in β :

$$\gamma = \sqrt{1 + (\beta\gamma)^2} = \sqrt{1 + 3.197^2} \approx 3.351$$

$$\beta = \frac{\beta\gamma}{\gamma} = \frac{3.197}{3.351} \approx 0.954$$

Natančen izračun z Bethe-Blochovo formulo je zapleten zaradi popravkov (δ , C/Z), ki niso podani. Zato bomo nalogo rešili z uporabo priloženega grafa (Slika 1a), ki že vključuje vse popravke.

1. Na spodnji osi grafa poiščemo gibalno količino za proton $p = 3 \text{ GeV}/c$ (kar ustreza $\beta\gamma \approx 3.2$).
2. Sledimo navpični črti do krivulje za svinec (Pb).
3. Na levi ordinatni osi odčitamo vrednost masne ustavljalne moči:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \approx 1.15 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

4. To vrednost pomnožimo z gostoto svinca, da dobimo iskano izgubo energije na enoto poti:

$$-\frac{dE}{dx} = \left(-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \right) \cdot \rho = 1.15 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} \cdot 11.3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \approx 13.0 \text{ MeV cm}^{-1}$$

Rešitev se ujema s pričakovano vrednostjo.

5.2 Naloga 1.1.2: Minimum energijskih izgub

Naloga Poišči minimum funkcije $-dE/dx$ glede na $\beta\gamma$.

Rešitev Minimum energijskih izgub nastopi, ko naraščanje logaritemskega člena v Bethe-Blochovi formuli postane večje od padanja člena $1/\beta^2$. Točna lokacija minimuma je odvisna od materiala (predvsem od ionizacijskega potenciala I in popravka za gostoto δ). Kot je navedeno v nalogi, bi natančen izračun zahteval odvajanje Bethe-Blochove enačbe in numerično iskanje ničle odvoda, kar v programu Mathematica privede do rezultata $\beta\gamma \approx 2.867$.

Iz grafa (Slika 1a) lahko razberemo, da se minimum za vse prikazane materiale nahaja v območju $\beta\gamma \in [3, 4]$. Delci s takšno energijo se imenujejo minimalno ionizirajoči delci (MIP).

5.3 Naloga 1.1.3: Energijske izgube v svinčevem fluoridu

Naloga Izračunaj energijske izgube za protone z $p = 3 \text{ GeV}/c$ v svinčevem fluoridu (PbF_2 , $\rho = 7.77 \text{ g cm}^{-3}$). Podatki za fluor: $Z = 9$, $A = 19$.

Rešitev Za spojine uporabimo **Braggovo aditivno pravilo**, ki pravi, da je masna ustavljajna moč spojine uteženo povprečje masnih ustavljajnih moči njenih elementov. Uteži so masni deleži elementov v spojini.

1. Izračunamo masne deleže (w_i) za Pb in F v PbF_2 : Relativna molekulska masa $M_r(\text{PbF}_2) = A(\text{Pb}) + 2 \cdot A(\text{F}) = 207.2 + 2 \cdot 19 = 245.2$.

$$w_{\text{Pb}} = \frac{A(\text{Pb})}{M_r(\text{PbF}_2)} = \frac{207.2}{245.2} \approx 0.845$$

$$w_{\text{F}} = \frac{2 \cdot A(\text{F})}{M_r(\text{PbF}_2)} = \frac{38}{245.2} \approx 0.155$$

2. Določimo masne ustavljajne moči za vsak element pri $\beta\gamma \approx 3.2$:

- Za svinec (Pb) smo vrednost že odčitali v nalogi 1.1.1: $(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx})_{\text{Pb}} \approx 1.15 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$.
- Fluor (F, $Z=9$) ni na grafu. Nahaja se med ogljikom (C, $Z=6$) in aluminijem (Al, $Z=13$). Z grafa odčitamo vrednosti za C (≈ 1.65) in Al (≈ 1.58). Ocenimo vrednost za F z interpolacijo: $(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx})_{\text{F}} \approx 1.62 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

3. Izračunamo masno ustavljajno moč za PbF_2 :

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}\right)_{\text{PbF}_2} &= w_{\text{Pb}} \left(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}\right)_{\text{Pb}} + w_{\text{F}} \left(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}\right)_{\text{F}} \\ &= 0.845 \cdot 1.15 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} + 0.155 \cdot 1.62 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} \\ &\approx 0.972 + 0.251 = 1.223 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1} \end{aligned}$$

4. Pomnožimo z gostoto PbF_2 :

$$-\frac{dE}{dx} = 1.223 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} \cdot 7.77 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \approx 9.50 \text{ MeV cm}^{-1}$$

Rezultat se ujema s pričakovano vrednostjo.

5.4 Naloga 1.1.4: Ocena dosega protonov

Naloga Iz vrednosti $-dE/dx$ grobo oceni, kakšna debelina svinca ustavi protone z gibalno količino $p = 3 \text{ GeV}/c$.

Rešitev Naloga zahteva grobo oceno ob predpostavki, da je izguba energije konstantna na celotni poti. To je močna poenostavitev, saj v resnici dE/dx narašča, ko se delec upočasnjuje.

1. Izračunamo začetno kinetično energijo (W_k) protona: Najprej potrebujemo celotno energijo E_{total} :

$$\begin{aligned} E_{total} &= \sqrt{(pc)^2 + (m_p c^2)^2} = \sqrt{(3000 \text{ MeV})^2 + (938.3 \text{ MeV})^2} \\ &\approx \sqrt{9 \times 10^6 + 8.8 \times 10^5} \approx 3143 \text{ MeV} \end{aligned}$$

Kinetična energija je razlika med celotno in mirovno energijo:

$$W_k = E_{total} - m_p c^2 = 3143 \text{ MeV} - 938.3 \text{ MeV} = 2204.7 \text{ MeV}$$

2. Ocenimo doseg (R) z deljenjem kinetične energije s konstantno izgubo energije:

$$R \approx \frac{W_k}{-dE/dx} = \frac{2204.7 \text{ MeV}}{13.0 \text{ MeV cm}^{-1}} \approx 169.6 \text{ cm} \approx 170 \text{ cm}$$

Groba ocena dosega protonov v svincu je 170 cm.

5.5 Porazdelitev energijskih izgub (energijsko stresanje)

Bethe-Blochova formula opisuje *povprečno* izgubo energije. V resnici je izguba energije stohastičen proces; delec včasih izgubi malo, včasih pa veliko energije v posameznem trku. Zato energijska izguba za monoenergijske delce, ki prečkajo enako debelino snovi, ni enaka, ampak sledi statistični porazdelitvi. Ta pojav imenujemo **energijsko stresanje** (angl. *energy straggling*).

Oblika te porazdelitve je odvisna od debeline absorberja, kar opišemo s parametrom κ (kappa):

$$\kappa = \frac{\langle \Delta E \rangle}{T_{max}} \quad (57)$$

kjer je $\langle \Delta E \rangle = (-dE/dx) \cdot \Delta x$ povprečna izguba energije v absorberju debeline Δx , T_{max} pa je maksimalna možna energija, prenesena na elektron v enem samem trku.

Debeli absorberji ($\kappa > 10$): Če je absorber debel, se zgodi zelo veliko število trkov. Po centralnem limitnem izreku je porazdelitev energijskih izgub v tem primeru simetrična in jo lahko dobro opišemo z **Gaussovo porazdelitvijo**. Povprečna izguba energije, ki jo da Bethe-Blochova formula, se v tem primeru ujema z najverjetnejšo izgubo energije (vrhom porazdelitve).

Primer 5.1 (Proton v svincu). Proton z gibalno količino $3 \text{ GeV}/c$ ima v svincu $-dE/dx \approx 13 \text{ MeV cm}^{-1}$. Njegov T_{max} je:

$$T_{max} \approx 2m_e c^2 (\beta\gamma)^2 = 2 \cdot 0.511 \text{ MeV} \cdot (3.197)^2 \approx 10.4 \text{ MeV}$$

Če opazujemo prehod skozi 10 cm debelo plast svinca, je povprečna izguba $\langle \Delta E \rangle = 130 \text{ MeV}$. V tem primeru je:

$$\kappa = \frac{130 \text{ MeV}}{10.4 \text{ MeV}} \approx 12.5$$

Ker je $\kappa > 10$, pričakujemo Gaussovo porazdelitev energijskih izgub.

Tanki absorberji ($\kappa \ll 1$): V tankih absorberjih, kot so na primer silicijevi detektorji v sledilnikih, je število trkov majhno. Porazdelitev postane močno asimetrična. To je posledica redkih trkov z velikim prenosom energije (nastanek delta elektronov), ki ustvarijo dolg rep porazdelitve proti visokim energijskim izgubam. V tem primeru povprečna vrednost ni več dober opis meritve. Porazdelitev opiše **Landauova porazdelitev**.

Najpomembnejša količina v tem primeru je **najverjetnejša energijska izguba** (Δ_p), ki ustreza vrhu Landauove porazdelitve. Izračunamo jo po formuli:

$$\Delta_p = \xi \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) + \ln \left(\frac{\xi}{I} \right) + j - \beta^2 - \delta(\beta\gamma) \right] \quad (58)$$

kjer so novi členi:

- ξ (ksi): parameter, ki je sorazmeren s povprečnim številom trkov v snovi. Definiran je kot:

$$\xi = \frac{K}{2} \frac{Z}{A} \rho \frac{\Delta x}{\beta^2} \quad (59)$$

Tu je K konstanta ($K \approx 0.307 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$), Δx pa je debelina snovi. Pogosto se uporablja ploskovna gostota $d = \rho \Delta x$ z enotami g cm^{-2} .

- j : konstanta, $j \approx 0.2$.

Približna širina Landauove porazdelitve (polovična širina, FWHM) je odvisna le od parametra ξ :

$$w \approx 4\xi \quad (60)$$

Ta formula je ključna za razumevanje delovanja in ločljivosti tankih polprevodniških detektorjev.

5.6 Naloga 1.2: Energijsko stresanje pionov v siliciju

Naloga Izračunajmo najverjetnejšo energijsko izgubo (Δ_p) in širino porazdelitve (w) za pione ($\pi^\pm$) z energijo $E_{total} = 500 \text{ MeV}$, ki prečkajo silicijev detektor ($Z = 14$, $A = 28$, $\rho = 2.32 \text{ g cm}^{-3}$) debeline $\Delta x = 320 \mu\text{m}$.

Rešitev Najprej izračunamo kinematične količine za pion ($m_\pi c^2 \approx 139.6 \text{ MeV}$).

- Gibalna količina: $pc = \sqrt{E_{total}^2 - (m_\pi c^2)^2} = \sqrt{(500 \text{ MeV})^2 - (139.6 \text{ MeV})^2} \approx 480.2 \text{ MeV}$.
- Faktor β : $\beta = \frac{pc}{E_{total}} = \frac{480.2 \text{ MeV}}{500 \text{ MeV}} \approx 0.96$.
- Faktor γ : $\gamma = \frac{E_{total}}{m_\pi c^2} = \frac{500 \text{ MeV}}{139.6 \text{ MeV}} \approx 3.58$.
- Produkt $\beta\gamma$: $\beta\gamma = \frac{p}{m_\pi c} = \frac{480.2 \text{ MeV}/c}{139.6 \text{ MeV}/c} \approx 3.44$.

Ker gre za tanek absorber, pričakujemo Landauovo porazdelitev. Izračunamo parameter ξ :

$$\xi = \frac{K}{2} \frac{Z}{A} \rho \frac{\Delta x}{\beta^2} = \frac{0.307 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}}{2} \cdot \frac{14}{28} \cdot 2.32 \text{ g cm}^{-3} \cdot \frac{0.032 \text{ cm}}{0.96^2}$$

$$\xi \approx 0.00618 \text{ MeV} = 6.18 \text{ keV}$$

Sedaj lahko izračunamo najverjetnejšo energijsko izgubo Δ_p . Uporabimo $I = 172 \text{ eV}$ za silicij in zanemarimo gostotni popravek δ .

$$\begin{aligned} \Delta_p &= \xi \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) + \ln \left(\frac{\xi}{I} \right) + j - \beta^2 \right] \\ &= 6.18 \text{ keV} \left[\ln \left(\frac{2 \cdot 511 \text{ keV} \cdot (3.44)^2}{0.172 \text{ keV}} \right) + \ln \left(\frac{6.18 \text{ keV}}{0.172 \text{ keV}} \right) + 0.2 - 0.96^2 \right] \\ &= 6.18 \text{ keV} [\ln(7.03 \times 10^4) + \ln(35.9) + 0.2 - 0.92] \\ &= 6.18 \text{ keV} [11.16 + 3.58 + 0.2 - 0.92] = 6.18 \text{ keV} \cdot (14.02) \approx 86.6 \text{ keV} \end{aligned}$$

Rezultat se dobro ujema z referenčno vrednostjo ($\approx 85.6 \text{ keV}$), majhno odstopanje je posledica neupoštevanja gostotnega popravka.

Širina porazdelitve (FWHM) je:

$$w \approx 4\xi = 4 \cdot 6.18 \text{ keV} = 24.72 \text{ keV}$$

Za konec preverimo še parameter κ . Povprečna izguba energije je $\langle \Delta E \rangle \approx 1.6 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} \cdot 2.32 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 0.032 \text{ cm} \approx 0.119 \text{ MeV}$. Maksimalni prenos energije je $T_{max} \approx 2m_e c^2 (\beta\gamma)^2 \approx 12.1 \text{ MeV}$. Torej je $\kappa = 0.119/12.1 \approx 0.01$, kar potrjuje, da smo v območju veljavnosti Landauove porazdelitve ($\kappa \ll 1$).

5.7 Sevanje Čerenkova

5.7.1 Teorija

Ko nabit delec potuje skozi dielektrično snov (medij), katere lomni količnik je n , povzroči polarizacijo atomov vzdolž svoje poti. Če je hitrost delca v večja od fazne hitrosti svetlobe v tej snovi ($c_{snov} = c_0/n$), pride do pojava, podobnega zvočnemu udarnemu valu: posamezni valovi, ki jih oddajajo polarizirani atomi, se konstruktivno seštejejo in tvorijo koherentno valovno fronto. To sevanje imenujemo **Čerenkovovo sevanje**.

Pogoj za nastanek sevanja je torej:

$$v > \frac{c_0}{n} \quad \text{ozioroma} \quad \beta > \frac{1}{n} \quad (61)$$

Sevanje se oddaja pod točno določenim kotom θ_C glede na smer gibanja delca:

$$\cos \theta_C = \frac{1}{\beta n} \quad (62)$$

Pomembno je, da mora biti snov prozorna za valovne dolžine nastalega sevanja, da ga lahko opazujemo.

Število fotonov, ki jih delec izseva na enoto poti (dx) in na enoto intervala energije fotonov (dE), podaja Frank-Tammova formula. Njena poenostavljena oblika je:

$$\frac{d^2 N}{dE dx} \approx 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \sin^2 \theta_C = 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2}\right) \quad (63)$$

Če predpostavimo, da sta β in n konstantna vzdolž poti Δx in v energijskem intervalu ΔE , lahko skupno število izsevanih fotonov ocenimo kot:

$$N \approx 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2}\right) \Delta E \Delta x \quad (64)$$

Detekcija sevanja Čerenkovovo svetlobo detektiramo s fotodetektorji (npr. fotopomnoževalkami), ki pa niso občutljivi na vse valovne dolžine. Tipičen fotodetektor ima dober **kvantni izkoristek** (QE) – verjetnost, da foton sproži merljiv signal – v območju vidne in UV svetlobe.

- Občutljivo območje je npr. med $\lambda_{min} = 250 \text{ nm}$ in $\lambda_{max} = 800 \text{ nm}$. Spodnja meja je pogosto določena s prepustnostjo materiala okna fotodetektorja.
- To območje valovnih dolžin ustreza energijskemu intervalu $\Delta E = E_{max} - E_{min}$:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240 \text{ eV nm}}{\lambda}$$

$$E_{max} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{250 \text{ nm}} \approx 4.96 \text{ eV}, \quad E_{min} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{800 \text{ nm}} \approx 1.55 \text{ eV}$$

$$\Delta E \approx 4.96 - 1.55 = 3.41 \text{ eV} \approx 3.5 \text{ eV}$$

- Kvantni izkoristek ni konstanten, a za ocene pogosto uporabimo povprečno vrednost, npr. $QE_{povp} \approx 10\%$.

5.8 Naloga 1.4: Število fotonov Čerenkova v vodi

Naloga Proton s skupno energijo $E = 2 \text{ GeV}$ potuje skozi vodo ($n = 1.33$) na razdalji $\Delta x = 1 \text{ cm}$. Koliko fotonov Čerenkovega sevanja zazna fotodetektor s povprečnim kvantnim izkoristkom 10% v energijskem območju $\Delta E = 3.5 \text{ eV}$? Predpostavi, da je zbirni izkoristek svetlobe 100% .

Rešitev

1. **Izračun hitrosti protona:** Mirovna energija protona je $m_p c^2 \approx 938.3 \text{ MeV}$.

$$pc = \sqrt{E^2 - (m_p c^2)^2} = \sqrt{(2000 \text{ MeV})^2 - (938.3 \text{ MeV})^2} \approx 1766.4 \text{ MeV}$$

$$\beta = \frac{pc}{E} = \frac{1766.4 \text{ MeV}}{2000 \text{ MeV}} \approx 0.8832$$

2. **Preverba pogoja za Čerenkovovo sevanje:** Pragovna hitrost v vodi je $\beta_t = 1/n = 1/1.33 \approx 0.752$. Ker je $\beta \approx 0.883 > 0.752$, proton seva.

3. **Izračun števila nastalih fotonov:** Uporabimo enačbo 64 z $\Delta x = 1 \text{ cm}$ in $\Delta E = 3.5 \text{ eV}$.

$$1 - \frac{1}{\beta^2 n^2} = 1 - \frac{1}{(0.8832)^2 (1.33)^2} \approx 1 - \frac{1}{0.78 \cdot 1.77} \approx 1 - 0.725 = 0.275$$

$$N_{\text{nastalih}} \approx 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \cdot (0.275) \cdot 3.5 \text{ eV} \cdot 1 \text{ cm} \approx 356$$

4. **Izračun števila zaznanih fotonov:** Upoštevamo kvantni in zbirni izkoristek ($\epsilon_{\text{zbir}} = 1$).

$$N_{\text{zaznanih}} = N_{\text{nastalih}} \cdot \text{QE}_{\text{povp}} \cdot \epsilon_{\text{zbir}} = 356 \cdot 0.10 \cdot 1 \approx 36$$

Detektor bi v povprečju zaznal približno 36 fotonov.

5.9 Prehod fotonov skozi snov

Za razliko od nabitih delcev, ki energijo izgubljajo postopoma preko velikega števila trkov, fotoni (delci gama in rentgenskega sevanja) interagira s snovjo preko posameznih, diskretnih dogodkov. Foton v enem samem trku bodisi izgubi velik del svoje energije ali pa je popolnoma absorbiran. Posledično curek fotonov med prehodom skozi snov ne izgublja energije postopoma, temveč se redči po eksponentnem zakonu:

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x} \quad (65)$$

kjer je I_0 začetna intenziteta curka, $I(x)$ intenziteta po prehodu skozi debelino x , in μ **linearni atenuacijski koeficient**, ki opisuje verjetnost za interakcijo na enoto poti. Ta koeficient je odvisen od energije fotona in lastnosti snovi.

Trije glavni procesi interakcije fotonov s snovjo so:

1. **Fotoelektrični pojav (fotoefekt):** Foton je v celoti absorbiran s strani atoma, njegova energija pa se porabi za izbitje enega izmed vezanih elektronov. Ta proces prevladuje pri nizkih energijah in je močno odvisen od vrstnega števila snovi (Z).
2. **Comptonsko sipanje:** Foton se siplje na enem izmed šibko vezanih (skoraj prostih) elektronov. Pri tem foton preda del svoje energije elektronu in se odkloni pod določenim kotom z manjšo energijo. Ta proces je pomemben v srednjem energijskem območju (okoli 1 MeV).
3. **Tvorba para elektron-pozitron:** Če ima foton energijo, večjo od vsote mirovnih mas elektrona in pozitrona ($E_\gamma > 2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$), lahko v bližini atomskega jedra izgine in ustvari par delec-antidelec. Ta proces prevladuje pri visokih energijah.

Ti procesi so osnova za delovanje scintilacijskih detektorjev, ki se uporabljajo v medicini, na primer pri slikanju **SPECT** (Single Photon Emission Computed Tomography), kjer se detektira posamezne fotone, in pri **pozitranski emisijski tomografiji (PET)**, kjer se v koincidenca detektira dva fotona z energijo 511 keV, ki nastaneta pri anihilaciji pozitrona.

5.10 Naloga 1.8: Interakcija fotonov s snovjo

Naloga Za anihilacijske fotone z energijo 511 keV v scintilatorju LSO (Lu_2SiO_5) izračunaj:

1. Kakšen je delež interakcij preko fotoefekta?
2. Kolikšen delež fotonov se zazna (interagira) v 25 mm debelem kristalu LSO ($\rho = 7.4 \text{ g cm}^{-3}$)?

Uporabi podatke iz tabel: masni atenuacijski koeficient za Comptonsko sipanje $\sigma_{CS} = 7.282 \times 10^{-2} \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ in za fotoefekt $\sigma_{FE} = 3.791 \times 10^{-2} \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

Rešitev Pri energiji 511 keV je tvorba para kinematično prepovedana. Celoten sipalni presek (oziroma masni atenuacijski koeficient) je torej vsota prispevkov Comptonskega sipanja in fotoefekta.

$$\sigma_{total} = \sigma_{CS} + \sigma_{FE} = (7.282 \times 10^{-2} + 3.791 \times 10^{-2}) \frac{\text{cm}^2}{\text{g}} = 0.11073 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

1. **Delež fotoefekta (P_{FE}):** Delež določenega procesa je razmerje med njegovim presekom in celotnim presekom.

$$P_{FE} = \frac{\sigma_{FE}}{\sigma_{total}} = \frac{3.791 \times 10^{-2} \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}}{0.11073 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}} \approx 0.342 \approx 34\%$$

Preostalih 66% interakcij je Comptonsko sipanje. Snov je pomembna, ker je presek za fotoefekt močno odvisen od vrstnega števila ($\sigma_{FE} \propto Z^4 - Z^5$). LSO vsebuje lutecij ($Z = 71$), kar poveča verjetnost za fotoefekt, ki je zaželen, saj se pri njem vsa energija fotona odloži na enem mestu.

2. **Delež zaznanih fotonov (P_z):** Najprej izračunamo linearni atenuacijski koeficient μ :

$$\mu = \sigma_{total} \cdot \rho = 0.11073 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1} \cdot 7.4 \text{ g cm}^{-3} \approx 0.8194 \text{ cm}^{-1}$$

Delež fotonov, ki v detektorju debeline $d = 2.5 \text{ cm}$ interagira, je:

$$P_z = 1 - \frac{I(d)}{I_0} = 1 - e^{-\mu d}$$

$$P_z = 1 - e^{-(0.8194 \text{ cm}^{-1} \cdot 2.5 \text{ cm})} = 1 - e^{-2.0485} \approx 1 - 0.129 = 0.871$$

V 2.5 cm debelem kristalu LSO se torej zazna približno 87% vpadnih fotonov.

6 Vaje 28.10.2025

6.1 Naloga 1.8.5: Učinkovitost SPECT detektorja

Naloga Pri slikanju SPECT uporabljamo fotone z energijo 140.5 keV, ki jih oddaja ^{99m}Tc . Kolikšen delež teh fotonov zaznamo v 1 cm debelem scintilacijskem kristalu NaI ($\rho = 3.67 \text{ g cm}^{-3}$)? Masna atenuacijska koeficienta sta $\sigma_{CS} = 0.1085 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ in $\sigma_{FE} = 0.5538 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

Rešitev

1. **Skupni masni atenuacijski koeficient (σ_{total}):** Celotna verjetnost za interakcijo je vsota verjetnosti za Comptonso sipanje in fotoefekt.

$$\sigma_{total} = \sigma_{CS} + \sigma_{FE} = (0.1085 + 0.5538) \frac{\text{cm}^2}{\text{g}} = 0.6623 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

2. **Linearni atenuacijski koeficient (μ):** Ta koeficient dobimo z množenjem masnega koeficienta z gostoto materiala.

$$\mu = \sigma_{total} \cdot \rho = 0.6623 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1} \cdot 3.67 \text{ g cm}^{-3} \approx 2.43 \text{ cm}^{-1}$$

3. **Verjetnost za zaznavo (P_z):** Verjetnost, da foton interagira v detektorju debeline $d = 1 \text{ cm}$, je enaka 1 minus verjetnost, da gre skozi detektor brez interakcije.

$$P_z = 1 - e^{-\mu d} = 1 - e^{-(2.43 \text{ cm}^{-1} \cdot 1 \text{ cm})} = 1 - e^{-2.43} \approx 1 - 0.088 = 0.912$$

V detektorju se zazna približno 91% vpadnih fotonov.

6.2 Naloga 1.5: Kritična energija

Naloga Kakšna je kritična energija (E_c) za elektrone v siliciju (Si, $Z = 14$) in svincu (Pb, $Z = 82$)?

Rešitev Kritična energija je energija, pri kateri so energijske izgube zaradi zavornega sevanja (bremsstrahlung) enake izgubam zaradi ionizacije. Uporabimo empirično formulo za trdne snovi:

$$E_c \approx \frac{610 \text{ MeV}}{Z + 1.24}$$

- Silicij (Si):

$$E_c(\text{Si}) = \frac{610 \text{ MeV}}{14 + 1.24} = \frac{610}{15.24} \approx 40.0 \text{ MeV}$$

- Svinec (Pb):

$$E_c(\text{Pb}) = \frac{610 \text{ MeV}}{82 + 1.24} = \frac{610}{83.24} \approx 7.3 \text{ MeV}$$

6.3 Naloga 1.6: Radiacijska dolžina

Naloga Kakšna je radiacijska dolžina (X_0 ali L_{rad}) v scintilatorju LSO (Lu_2SiO_5 , $\rho = 7.4 \text{ g cm}^{-3}$)?

Rešitev Uporabimo Braggovo aditivno pravilo za recipročno vrednost radiacijske dolžine. Najprej potrebujemo masne deleže (w_j) in radiacijske dolžine za posamezne elemente.

1. **Masni deleži:** Relativna masa LSO: $M_r = 2 \cdot A_{Lu} + A_{Si} + 5 \cdot A_O = 2 \cdot 175 + 28.1 + 5 \cdot 16 = 458.1$.

$$w_{Lu} = \frac{2 \cdot 175}{458.1} \approx 0.764, \quad w_{Si} = \frac{28.1}{458.1} \approx 0.061, \quad w_O = \frac{5 \cdot 16}{458.1} \approx 0.175$$

2. **Radiacijske dolžine elementov (iz tabel):**

- Lu (Z=71): $X_0/\rho = 6.5 \text{ g cm}^{-2}$
- Si (Z=14): $X_0/\rho = 21.8 \text{ g cm}^{-2}$
- O (Z=8): $X_0/\rho = 34.2 \text{ g cm}^{-2}$

3. **Izračun za LSO:**

$$\frac{1}{X_{0,LSO}} = \sum_j \frac{w_j}{X_{0,j}}$$

Pogosteje računamo z masnimi radiacijskimi dolžinami:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(X_0/\rho)_{LSO}} &= \frac{w_{Lu}}{(X_0/\rho)_{Lu}} + \frac{w_{Si}}{(X_0/\rho)_{Si}} + \frac{w_O}{(X_0/\rho)_O} \\ \frac{1}{(X_0/\rho)_{LSO}} &= \frac{0.764}{6.5} + \frac{0.061}{21.8} + \frac{0.175}{34.2} = 0.1175 + 0.0028 + 0.0051 = 0.1254 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1} \\ (X_0/\rho)_{LSO} &= \frac{1}{0.1254} \approx 7.97 \text{ g cm}^{-2} \end{aligned}$$

4. **Končna vrednost:**

$$X_{0,LSO} = \frac{(X_0/\rho)_{LSO}}{\rho_{LSO}} = \frac{7.97 \text{ g cm}^{-2}}{7.4 \text{ g cm}^{-3}} \approx 1.08 \text{ cm}$$

6.4 Naloga 1.7.1: Večkratno sipanje elektronov

Naloga Oцени kotno deviacijo σ_0 zaradi večkratnega sipanja za žarek elektronov z energijo 8 GeV v 1 mm debeli cevi iz berilija (Be: $Z = 4, A = 9, \rho = 1.85 \text{ g cm}^{-3}, X_0 = 35.28 \text{ cm}$).

Rešitev Uporabimo formulo za prostorski kot sipanja v Gaussovi aproksimaciji:

$$\sigma_0 \approx \frac{13.6 \text{ MeV}}{p\beta c} z \sqrt{\frac{x}{X_0}} \left[1 + 0.038 \ln \left(\frac{x}{X_0} \right) \right]$$

Za 8 GeV elektron je $p \approx E/c = 8000 \text{ MeV}/c$, naboj $z = 1$ in $\beta \approx 1$.

1. **Razmerje x/X_0 :**

$$\frac{x}{X_0} = \frac{0.1 \text{ cm}}{35.28 \text{ cm}} \approx 0.00283$$

2. Izračun σ_0 :

$$\sigma_0 \approx \frac{13.6}{8000} \sqrt{0.00283} [1 + 0.038 \ln(0.00283)]$$

$$\sigma_0 \approx (1.7 \times 10^{-3}) \cdot (0.0532) [1 + 0.038(-5.86)]$$

$$\sigma_0 \approx (9.04 \times 10^{-5}) [1 - 0.223] = 9.04 \times 10^{-5} \cdot 0.777 \approx 7.02 \times 10^{-5} \text{ rad}$$

Rezultat se razlikuje od tistega v zapiskih ($9.3 \times 10^{-5} \text{ rad}$), kar je verjetno posledica uporabe poenostavljene formule ali drugačne vrednosti konstante (npr. 20 MeV namesto 13.6 MeV). Z uporabo konstante 20 MeV dobimo $\sigma_0 \approx 0.093 \text{ mrad}$, kar se ujema z rešitvijo v zbirki vaj.

7 Vaje 18.11.2025

V tem poglavju se bomo osredotočili na izračune, povezane z osnovnimi lastnostmi plinskih ionizacijskih detektorjev, kot sta energijska ločljivost in delovanje proporcionalnih števecv.

7.1 Energijska ločljivost ionizacijske celice

Osnovni princip merjenja energije v ionizacijskem detektorju je preprost: vpadni delec v plinu odloži del svoje energije ΔE , ki se porabi za tvorbo N parov elektron-ion. Povprečno število parov je:

$$\langle N \rangle = \frac{\Delta E}{W}$$

kjer je W povprečna energija, potrebna za tvorbo enega para (npr. za Argon je $W_{Ar} \approx 26$ eV). Tvorba parov je statističen proces. Tudi če bi vsi delci odložili natanko enako energijo ΔE , bi dejansko število nastalih parov N nihalo okoli povprečja. Standardni odklon števila parov je:

$$\sigma_N = \sqrt{F \cdot \langle N \rangle} \quad (66)$$

kjer je F **Fanov faktor**, ki upošteva, da procesi tvorbe parov niso popolnoma neodvisni. Za pline je tipično $F \approx 0.2$.

Energijska ločljivost Relativna natančnost, s katero lahko izmerimo število parov (in s tem odloženo energijo), je definirana kot **energijska ločljivost** (R). Boljši kot je detektor, manjša je vrednost R .

$$R = \frac{\sigma_N}{\langle N \rangle} = \frac{\sqrt{F \langle N \rangle}}{\langle N \rangle} = \sqrt{\frac{F}{\langle N \rangle}} = \sqrt{\frac{FW}{\Delta E}} \quad (67)$$

$$R_{FWHM} = 2\sqrt{2 \ln 2} \cdot R \approx 2.355 \cdot R \quad (68)$$

Ločljivost je torej boljša (manjši R) za večje odložene energije in za materiale z manjšim produktom $F \cdot W$.

7.1.1 Naloga 2.1.1: Ločljivost ionizacijske celice z mešanico plinov

Naloga Kakšna je energijska ločljivost (R in R_{FWHM}) ionizacijske celice debeline 10 cm za minimalno ionizirajoči delec (MIP)? Celica je napolnjena z "magičnim plinom" (75% Ar in 25% izobutana C_4H_{10} po volumnu). Podatki:

- MIP: $-1/\rho \cdot dE/dx \approx 2$ MeV/(g/cm²)
- Argon (Ar): $\rho_{Ar} = 1.66 \times 10^{-3}$ g cm⁻³, $W_{Ar} = 26$ eV, $F_{Ar} = 0.2$
- Izobutan (C_4H_{10}): $\rho_{but} = 2.5 \times 10^{-3}$ g cm⁻³, $W_{but} = 23$ eV, $F_{but} = 0.2$

Rešitev Modelirajmo problem tako, da si predstavljamo, da delec najprej potuje skozi 7.5 cm argona in nato skozi 2.5 cm izobutana.

1. **Odložena energija v vsaki komponenti:** Gostota mešanice je $\rho_{mix} = 0.75\rho_{Ar} + 0.25\rho_{but} = 1.87 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$. Skupna odložena energija je $\Delta E_{tot} = (-1/\rho \cdot dE/dx) \cdot \rho_{mix} \cdot d = 2 \cdot 1.87 \times 10^{-3} \cdot 10 \approx 37.4 \text{ keV}$.

- Argon: $\Delta E_1 = (-1/\rho \cdot dE/dx) \cdot \rho_{Ar} \cdot (0.75 \cdot d) = 2 \cdot 1.66 \times 10^{-3} \cdot 7.5 = 24.9 \text{ keV}$
- Izobutan: $\Delta E_2 = (-1/\rho \cdot dE/dx) \cdot \rho_{but} \cdot (0.25 \cdot d) = 2 \cdot 2.5 \times 10^{-3} \cdot 2.5 = 12.5 \text{ keV}$

2. **Število parov in standardni odklon za vsako komponento:**

- Argon: $\langle N_1 \rangle = \Delta E_1 / W_{Ar} = 24\,900 \text{ eV} / 26 \text{ eV} \approx 958$.

$$\sigma_{N1} = \sqrt{F_{Ar} \langle N_1 \rangle} = \sqrt{0.2 \cdot 958} \approx 13.8$$

- Izobutan: $\langle N_2 \rangle = \Delta E_2 / W_{but} = 12\,500 \text{ eV} / 23 \text{ eV} \approx 543$.

$$\sigma_{N2} = \sqrt{F_{but} \langle N_2 \rangle} = \sqrt{0.2 \cdot 543} \approx 10.4$$

3. **Skupno število parov in skupni odklon:** Ker sta procesa v obeh plinih neodvisna, se variance seštevajo.

$$\langle N_{tot} \rangle = \langle N_1 \rangle + \langle N_2 \rangle = 958 + 543 = 1501 \quad (69)$$

$$\sigma_{N,tot}^2 = \sigma_{N1}^2 + \sigma_{N2}^2 \Rightarrow \sigma_{N,tot} = \sqrt{13.8^2 + 10.4^2} \approx 17.3 \quad (70)$$

4. **Ločljivost:** Ločljivost je definirana kot razmerje med standardnim odklonom in povprečnim številom.

$$R = \frac{\sigma_{N,tot}}{\langle N_{tot} \rangle} = \frac{17.3}{1501} \approx 0.0115 \approx 1.1\%$$

$$R_{FWHM} = 2.355 \cdot R \approx 2.355 \cdot 0.0115 \approx 0.027 \approx 2.7\%$$

Energijska ločljivost detektorja je torej $R = 1.1\%$, oziroma $R_{FWHM} = 2.7\%$.

7.2 Vpliv pomnoževanja na ločljivost

7.2.1 Naloga 2.2.1: Ločljivost proporcionalnega števca

Naloga Za enake pogoje kot v nalogi 2.1.1 (magični plin, MIP delec), kakšna je energijska ločljivost (R_{FWHM}), če detektor deluje kot proporcionalni števec? Upoštevaj, da statistični procesi pri pomnoževanju prispevajo k poslabšanju ločljivosti. Relativna varianca ojačanja $((\sigma_M/M)^2)$ je enaka $b/\langle N \rangle$, kjer je $b \approx 0.5$ za magični plin.

Rešitev V proporcionalnem števcu končno število elektronov ni več N , ampak $N_{koncno} = N \cdot M$, kjer M ni konstanta, ampak statistična spremenljivka. Celotna relativna varianca signala je vsota relativne variance števila primarnih parov (R_N^2) in relativne variance ojačanja (R_M^2):

$$R^2 = \left(\frac{\sigma_{N,tot}}{N_{tot}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_M}{M} \right)^2 = R_N^2 + \frac{b}{\langle N_{tot} \rangle}$$

Iz prejšnje naloge poznamo $R_N = 0.0115$ in $\langle N_{tot} \rangle = 1501$.

1. Prispevek pomnoževanja k ločljivosti (R_M):

$$R_M^2 = \frac{b}{\langle N_{tot} \rangle} = \frac{0.5}{1501} \approx 3.33 \times 10^{-4}$$

$$R_M = \sqrt{3.33 \times 10^{-4}} \approx 0.0182 \approx 1.8\%$$

2. Celotna ločljivost (R): Seštejemo variance:

$$R^2 = R_N^2 + R_M^2 = (0.0115)^2 + (0.0182)^2 = 1.32 \times 10^{-4} + 3.31 \times 10^{-4} = 4.63 \times 10^{-4}$$

$$R = \sqrt{4.63 \times 10^{-4}} \approx 0.0215 \approx 2.1\%$$

$$R_{FWHM} = 2.355 \cdot R \approx 2.355 \cdot 0.0215 \approx 0.0506 \approx 5.1\%$$

Ločljivost se je poslabšala iz $R_{FWHM} = 2.7\%$ na 5.1% . Kljub temu je proporcionalni način delovanja nujen, saj je signal bistveno večji. Če je ojačanje $M = 900$, je skupni naboj $Q = \langle N_{tot} \rangle \cdot M \cdot e_0 = 1501 \cdot 900 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \approx 2.16 \times 10^{-13} \text{ C}$. Ta naboj ustvari merljiv signal, ki daleč presega elektronski šum, kar je veliko pomembneje od poslabšanja statistične ločljivosti.

Splošno formulo za ločljivost proporcionalnega števca lahko zapišemo kot:

$$R = \sqrt{\frac{F}{\langle N \rangle} + \frac{b}{\langle N \rangle}} = \sqrt{\frac{F+b}{\langle N \rangle}} = \sqrt{\frac{W(F+b)}{\Delta E}} \quad (71)$$

7.3 Ojačanje v proporcionalnem števcu

7.3.1 Naloga 2.2.4: Izračun ojačanja

Naloga Oцени ojačanje (M) v proporcionalnem števcu, napolnjenim z mešanico 90% Ar + 10% CH₄ pri tlaku $p = 1 \text{ atm}$. Geometrija števca: radij katode $b = 1 \text{ cm}$, radij anode $a = 0.008 \text{ cm}$. Priključena napetost je $V = 2000 \text{ V}$. Parametri za plinsko mešanico: $\Delta V = 23.6 \text{ V}$ (potencialna razlika med trki), $K = 4.8 \times 10^4 \text{ V}/(\text{cm} \cdot \text{atm})$ (minimalno reducirano polje za pomnoževanje).

Rešitev Ojačanje M v cilindrični geometriji podaja formula:

$$\ln M = \frac{V}{\ln(b/a)} \frac{\ln 2}{\Delta V} \left(\ln \left(\frac{V}{p \cdot a \cdot K \cdot \ln(b/a)} \right) \right) \quad (72)$$

Ta formula velja za pline, kjer je Townsendov koeficient linearno odvisen od električnega polja.

1. Izračun geometrijskih in pomožnih faktorjev:

$$\ln(b/a) = \ln(1 \text{ cm}/0.008 \text{ cm}) = \ln(125) \approx 4.828$$

$$p \cdot a \cdot K \cdot \ln(b/a) = 1 \text{ atm} \cdot 0.008 \text{ cm} \cdot 4.8 \times 10^4 \frac{\text{V}}{\text{cm} \cdot \text{atm}} \cdot 4.828 \approx 1854 \text{ V}$$

2. Vstavljanje v formulo za $\ln M$:

$$\ln M = \frac{2000 \text{ V}}{4.828} \frac{\ln 2}{23.6 \text{ V}} \left(\ln \left(\frac{2000 \text{ V}}{1854 \text{ V}} \right) \right)$$

$$\ln M \approx (414.2) \cdot (0.0294) \cdot \ln(1.0787)$$

$$\ln M \approx 12.17 \cdot 0.0757 \approx 0.921$$

3. Končno ojačanje M :

$$M = e^{0.921} \approx 2.51$$

Pri napetosti 2000 V je ojačanje še zelo majhno ($M \approx 2.5$). To pomeni, da smo komaj nad pragom za začetek proporcionalnega delovanja.