

辰极智脑 - 知识库配置需求说明书

一、修订记录

修订日期	修订内容	修订人员	审核人员
2025-12-01	辰极智脑知识库配置功能初稿	辰极智脑团队	辰极智脑团队

二、需求背景与目标

2.1 编写目的

本文档旨在明确“辰极智脑”系统中“知识库配置”模块的功能需求。该模块是系统的底层引擎控制中心，用于管理知识检索引擎的选型、连接参数及全局检索策略。

2.2 产品背景

系统支持两种知识检索引擎模式，需提供统一的配置入口：

- 本地模式（LightRAG）：基于本地文件系统和图数据库，适合数据隐私要求高、离线部署的场景。
- 云端模式（VikingDB）：集成火山引擎知识库服务，适合大规模数据检索和企业级托管场景。

2.3 知识库体系全景与依赖关系

本系统的三个核心模块（配置、管理、查询）存在严格的单向依赖和流转关系。理解这一关系对于正确使用系统至关重要。

- 配置是地基：决定了系统“大脑”的物理构造（本地还是云端）。
- 管理是燃料：依赖配置好的连接，将原始数据转化为系统可理解的知识。
- 查询是输出：依赖前两步的成果，向最终用户交付价值。

依赖流转图



三、用户角色与权限

角色	职责描述	权限范围
平台管理员	负责系统的基础设施维护与引擎选型。	拥有完全读写权限。可以切换引擎、修改访问密钥、调整全局检索参数。
企业管理员	负责业务层面的监控。	仅拥有只读权限。只能查看当前使用的引擎类型及公开参数，无法查看密钥或修改配置。
普通用户	无。	无访问权限。菜单中不可见此模块。


四、业务流程

4.1 引擎切换与配置流程



五、功能性需求

原型图



5.1 状态概览

功能描述

在页面顶部展示当前知识检索引擎的运行健康状态。

1. **当前引擎:** 指示当前生效的是"本地模式"还是"云端模式"。
2. **健康状态:**
 - 健康 (绿色): 引擎连接正常，服务响应及时。
 - 异常 (红色): 连接断开、鉴权失败或服务不可用。
 - 未知 (灰色): 正在检查或初始化中。
3. **核心指标:**
 - 降级次数: 展示最近发生的自动降级次数 (如主引擎失败自动切换到备用的次数)。
 - 最后错误: 如有错误，展示最后一条报错简述。

5.2 核心配置

5.2.1 引擎选择

- 提供单选框或切换卡片，在“本地模式”和“云端模式”之间切换。
- **互斥逻辑：**同一时间只能激活一种引擎。

5.2.2 云端模式配置详情

当选择云端模式时，需填写以下参数：

- 1. 服务地址：**火山引擎知识库服务的访问地址。
- 2. 区域：**服务所在的物理区域（如“北京”）。
- 3. 访问密钥 ID：**
 - **展示规则：**若已配置，显示为掩码（如“*****”）。
 - **编辑规则：**支持清空重填。
- 4. 访问密钥 Secret：**
 - **展示规则：**始终显示为掩码。
 - **编辑规则：**仅支持重置，不可查看明文。
- 5. 检索数量：**单次检索召回的文档数量，默认为 10。

5.2.3 本地模式配置详情

当选择本地模式时，需配置以下参数：

- 1. 检索数量：**检索召回数量，默认为 10。
- 2. 工作目录：**本地数据存储路径。
 - **只读展示：**通常在部署时固定，界面上仅做展示，防止随意修改导致数据丢失。

5.3 高级配置

功能描述

提供即时重载和调试功能， 默认折叠隐藏。

- 1. 重新加载配置：**提供“重新加载配置”按钮。点击后系统重新读取配置并生效，无需重启服务。
- 2. 指标重置：**提供“重置统计指标”按钮，清空累计的降级计数和调用统计。

六、非功能性需求

6.1 安全性

- 1. 数据脱敏：**获取配置列表时，系统必须自动将访问密钥替换为掩码或空字符串返回。
- 2. 掩码拦截：**提交更新时，若密钥字段仍为掩码格式，系统应忽略该字段的更新，保持原值不变。

6.2 交互体验

- 1. 保存反馈：**点击保存后，按钮显示“正在保存/测试连接...”，禁用点击。
- 2. 错误提示：**若连接测试失败，需直接在输入框下方或页面顶部显示具体的错误原因（如“认证失败，请检查访问密钥”），而非通用的“保存失败”。