腺病毒包装手册

1. 仪器与试剂	2
2. 腺病毒包装	2
2.1. AD293 细胞准备	3
2.2. 腺病毒包装系统转染	3
2.3. 腺病毒收集及浓缩	4
2.4. 病毒质量检测	4
2.4.1. 物理指标检测	4
2.4.2. 无菌检测	5
2.4.3. 病毒滴度测定	5

1. 仪器与试剂

表 1 主要仪器及生产商

仪器名称	生产厂家
Sorvall ST 16R 冷冻离心机	美国 ThermoFisher 公司
微量移液器	德国 Eppendorf 公司
生物安全柜	新加坡 ESCO 公司
EVOS 荧光显微成像系统	美国 ThermoFisher 公司
恒温二氧化碳细胞培养箱	德国 Binder 公司
实验室耗材 I (移液枪头、1.5/2.0 mL 离心管)	美国 Axygen 公司
实验室耗材 II(细胞培养皿、移液管等)	美国 Corning 公司
超低温冷冻冰箱	美国 ThermoFisher 公司
凝胶成像分析系统	北京赛智创业科技有限公司
凝胶电泳系统	美国 BioRad 公司

表 2 主要试剂及生产商

试剂名称	生产厂家
腺病毒包装试剂盒	北京合生基因科技有限公司
EpFect Transfection Reagent	北京合生基因科技有限公司
EvaGreen 2× Master Mix	北京合生基因科技有限公司
DMEM 高糖培养基	美国 Gibco 公司
RPMI 1640 培养基	美国 Gibco 公司
胎牛血清	美国 Gibco 公司

2. 腺病毒包装

合生基因 www.syngen.tech 010-80767807



2.1.AD293 细胞准备


将 $3\sim5\times10^6$ 个 AD293 细胞传代接种至 100 mm 细胞培养皿中,置于 37 °C ,5% CO $_2$ 的培养箱中,培养 16 h ~24 h。传代过程中需要将细胞充分消化为单细胞悬液,以获得较好的包装效果。

2.2. 腺病毒包装系统转染

- 1) 将腺病毒骨架质粒线性化转染 AD293 细胞
- 2) 观察感染 72h 荧光表达情况。

腺病毒包装过程中荧光表达情况示例

载体编号	白光	绿色荧光



2.3. 腺病毒收集及浓缩

- 1) 7-10 天时观察 AD 293 细胞状态及出毒效率,将上清及细胞全部收集 置于-80℃反复冻融 3 次;
- 2) 将冻融后的病毒悬液依次接种三次,接种量做梯度处理,分别收集 3-5 天细胞病变完全的感染组,置于-80℃反复冻融3次;
- 3) 用适量腺病毒悬液感染 AD 293 15 cm 培养皿 ,3-5 天待细胞病变完全 收集病毒悬液置于-80℃反复冻融 3 次 ;
- 4) 5000 rpm 离心 10 min,弃细胞碎片,收集上清加 PEG 8000 浓缩过 夜。12000 rpm 离心上述混合物 20 min,弃上清,将沉淀物悬浮在密 度为 1.10 g / mL CsCl 溶液中;
- 5) CsCl 密度梯度离心, 2,0000 rpm 离心 3h, 收集密度在 1.30g / mL 和 1.40g / mL 之间的病毒于透析袋中, 在透析缓冲液中 4℃过夜, 中间换 一次透析液。收集病毒,测定病毒滴度;

2.4.病毒质量检测

腺病毒的质量控制要点包括物理状态检测、无菌检测及病毒滴度检测。

2.4.1. 物理指标检测

1) 颜色判定:通过肉眼判定,腺病毒保存液呈澄清液体状。

2) 粘稠度判定:用 20-200 μL 规格移液器缓慢吸取 50 μL 腺病毒保存液体, 无明显粘稠感或吸液滞后现象;

2.4.2. 无菌检测

将病毒加入 293 细胞验证,正常培养 24 h 后镜检,无任何细菌及真菌污染情况,同时参照空细胞组,细胞间隙无明显颗粒存在,培养基澄清透明。

2.4.3. 病毒滴度测定

- 选取状态良好的 AD 293 细胞,使用完全培养及重悬细胞,制备成 2.5 ×10⁵ 个/mL 的细胞悬液,24 孔板每个孔中接种 1mL 细胞,37℃、5%CO₂培养 1 小时。
- 2) 准备好 10 倍梯度稀释的病毒样品,每孔空逐滴加入 30 µL 病毒样品。
- 3) 37℃、5% CO₂培养 2 天。
- 4) 轻轻去除培养液, 艳 24 孔板侧壁缓慢加入预冷的甲醇 0.5mL, -20℃固定 10 min。
- 5) 使用500 µL含10% BSA的 PBS 轻轻冲洗细胞3次(切记将细胞冲起)。
- 6) 使用含 10% BSA 的 PBS 稀释 1000 × anti-Hexon 抗体,每孔中添加 250 μL, -37℃ 孵育 1 小时。
- 7) 使用 500 µL 含 10% BSA 的 PBS 轻轻冲洗细胞 3次(切记将细胞冲起)。
- 8) 使用含 10% BSA 的 PBS 稀释 500 ×辣根过氧化物酶标记的二抗,每孔中添加 250 μL, -37℃孵育 1 小时。
- 9) 使用 500 µL 含 10%BSA 的 PBS 轻轻冲洗细胞 3 次 切记将细胞冲起)。
- 10) 加入 250 μL 新配置的 1 × DAB 工作液至每孔, 室温孵育 10 min。
- 11) 弃去 DAB, 使用使用 1ml 含 10% BSA 的 PBS 轻轻冲洗细胞。
- 12) 每孔随机选择 5 个视野,使用光学显微镜 10×物镜下计算阳性细胞个数。
- 13) 计算没孔阳件细胞的平均个数和病毒滴度。

合生基因 www.syngen.tech 010-80767807

- 14) 计算显微镜下视野中阳性细胞的平均个数。选择一个梯度,此梯度视野中有 5-50 个阳性细胞,随机选择至少 5 个区域计数。
- 15) 计算 24 孔板中每孔视野的个数。对于多数显微镜 标准 $10 \times 10 \times 10$ 物镜所观察到的视野直径为 1.8 mm , 因此每个视野的面积= 3.14×10 (D/2)² = $3.14 \times 0.92 = 2.54$ mm²。
- 16) 对于一个标准 24 孔板,培养面积为 2.0 cm², 因此每孔视野数 = 2.0 cm²/2.54 mm² = 2.0 cm²/2.54 \times 10-2 cm² = 79,如果您不能确定您的物镜所观察到的视野直径或者您使用的不是 10×物镜,视野直径可用血球计数板来确定。
- 17) 滴度计算式

18) 本次实验在显微镜下 5 个视野中计算的阳性细胞平均数为 6.6, 此孔病 毒稀释了 10⁶ 倍,根据以上公式得出:

病毒滴度 =
$$\frac{6.6 \times 79 \times 10^6}{0.03}$$
 = 1.73 × 10¹⁰ IFU/mL

合生基因 www.syngen.tech 010-80767807