# Načítání a ukládání obrazu

Předmět: ZPO

• Zadání: Načítání a ukládání obrazu

Řešitelé:

Zdeněk Biberle, xbiber00
Josef Řídký, xridky00
Zdeněk Tretter, xtrett00

• Datum vypracování: 13. 05. 2015

# Zadání

Zpracujte funkci pro načítání a ukládání obrazuve vhodném rastrovém formátu (ne ve formátech .JPG, .BMP, nekomprimovaný .TIF, které jsou k dispozici v knihovně DiglLib, zájem naopak je o formáty .GIF, .PCX, .PNG, .TIF s kompresí apod.). Funkci pokud možno zpracujte tak, aby nebyla závislá na jiných knihovnách. Měl by být podporován formát grayscale (256 úrovní šedi - 8 bitů/pixel) a RGB (24 bitů/pixel).

# Řešení

Z nabízených formátů si náš tým zvolil formáty GIF a PCX. Rozdělení práce bylo následující:

- GIF Zdeněk Biberle
- PCX Josef Řídký, Zdeněk Tretter

U obou formátů bylo cílem vytvoření shared objectu s několika funkcemi s volací konvencí jazyka C, které by měly umožnit nahrávání a ukládání obou formátů dle zadání.

### Knihovna libzpogif.so

Tato knihovna slouží k nahrávání a ukládání obrázků ve formátu GIF verze 89a. Knihovna dává uživateli volnost co se týče uložení obrázků v paměti. Toho je dosaženo parametrizací velikosti kroku mezi jednotlivými pixely řádků obrazu a mezi jednotlivými řádky. Je dokonce možné použít i zápornou velikost kroku.

Knihovna také dává uživateli volbu metody alokace obrazu při nahrávání. Toho je dosaženo předáním alokační a dealokační funkce do funkce nahrávací. Alokační funkce v tomto případě určuje právě i dříve zmíněné velikosti kroků.

Knihovna rozeznává všechny vlastnosti formátu GIF verze 89a. Knihovna ovšem nepodporuje nahrávání ani ukládání animovaných obrázků. Rozšíření Comment Extension, Plain Text Extension a Application Extension jsou ignorována.

Knihovna má následující rozhraní s volací konvencí jazyka C:

```
zpogif_error zpogif_save(FILE* f,
    zpogif_format format,
    const void* image,
    uint16_t width,
    uint16_t height,
    ptrdiff_t pixel_stride,
    ptrdiff_t row_stride);
```

```
zpogif_error zpogif_load(FILE* f,
    zpogif_format format,
    void** image_out,
    uint16_t* width_out,
    uint16_t* height_out,
    ptrdiff_t* pixel_stride_out,
    ptrdiff_t* row_stride_out,
    void* (*allocator)(zpogif_format, uint16_t, uint16_t, ptrdiff_t*,
ptrdiff_t*, void*),
    void (*deallocator)(zpogif_format, uint16_t, uint16_t, void*, void*),
    void* allocator_data);
```

Jak je z názvu zjevné, funkce zpogif\_save slouží k ukládání obrázků a funkce zpogif\_load slouží k nahrávání obrázků.

Hlavičky obou funkcí určené pro uživatele knihovny se nachází v hlavičkovém souboru zpogif.h.

# Funkce zpogif\_save

Tato funkce přečte obrázek uložený v paměti a uloží jej do dodaného souboru.

Parametry funkce jsou následující:

- f soubor, do kterého bude obrázek zapsán
- format Formát pixelů obrázku, tento parametr má dvě hodnoty:
  - ZPOGIF\_RGB Každý pixel je uložen jako trojice po sobě jdoucích bajtů s úrovněmi červnené, zelené a modré barvy.
  - ZPOGIF GRAYSCALE Každý pixel je uložen jako jeden bajt s hodnotou jasu.
- image Ukazatel na první pixel obrazových dat. Adresy dalších pixelů se odvíjí od této hodnoty na základě následujících čtyř parametrů.
- width Šířka obrázku v pixelech.
- height Výška obrázku v pixelech.
- pixel\_stride Velikost kroku mezi pixely na řádků. Při procházení obrázku bude funkce zpogif save používat tento parametr k posunu na další pixel na řádku.
- row\_stride Funguje podobně jako parametr pixel\_stride, ovšem určuje velikost kroku mezi řádky.

Funkce vrací hodnotu typu zpogif error, která označuje, zda došlo při ukládání k nějaké chybě.

#### Funkce zpogif load

Tato funke přečte obrázek ze souboru a uloží jej do paměti, kterou alokuje pomocí dodaného alokátoru.

Parametry funkce jsou následující:

- f soubor, ze kterého bude obrázek přečten
- format Formát pixelů obrázku, tento parametr má dvě hodnoty:
  - ZPOGIF\_RGB Každý pixel bude uložen jako trojice po sobě jdoucích bajtů s úrovněmi červnené, zelené a modré barvy.
  - ZPOGIF GRAYSCALE Každý pixel bude uložen jako jeden bajt s hodnotou jasu.
- image out Ukazatel na ukazatel na první pixel obrázku. Tento parametr slouží jako výstup.

- width\_out Ukazatel na šířku obrázku v pixelech. Tato hodnota bude funkcí naplněna po přečtení souboru.
- height\_out Ukazatel na výšku obrázku v pixelech. Tato hodnota bude funkcí naplněna po přečtení souboru.
- pixel\_stride\_out Ukazatel na krok mezi jednotlivými pixely na řádku. Tato hodnota bude naplněna hodnotou, kterou během čtení obrázku dodá alokátor.
- row\_stride\_out Ukazatel na krok mezi jednotlivými řádky obrázku. Tato hodnota bude naplněna hodnotou, kterou během čtení obrázku dodá alokátor.
- allocator Ukazatel na funkci, která slouží pro alokaci nahrávaného obrázku.
- deallocator Ukazatel na funkcí, která slouží pro dealokaci nahrávaného obrázku.
- allocator\_data Ukazatel na libovolná uživatelská data, která budou předána do alokační a dealokační funkce.

Funkce vrací hodnotu typu zpogif error, která označuje, zda došlo při nahrávání k nějaké chybě.

#### Alokace a dealokace obrázků

Jak již bylo zmníněno, tak při nahrávání obrázku ze souboru je k alokaci obrázku v paměti použita uživatelem dodaná alokační funkce. Uživatel by taktéž měl dodat funkci dealokační, aby bylo možné uvolnit alokovanou paměť v případě chyby během nahrávání obrázku.

Alokační funkce má šest parametrů v následujícím pořadí:

- Formát obrázku ZPOGIF RGB nebo ZPOGIF GRAYSCALE.
- Šířka obrázku v pixelech.
- Výška obrázku v pixelech.
- Výstupní ukazatel na krok mezi pixely na řádku.
- Výstupní ukazatel na krok mezi řádky obrázku.
- Ukazatel na libovolná uživatelská data.

Alokační funkce musí vráti ukazatel na první pixel obrázku nebo NULL, pokud se alokace nezdařila.

Dealokační funkce má tyto parametry:

- Formát obrázku ZPOGIF\_RGB nebo ZPOGIF\_GRAYSCALE.
- Šířka obrázku v pixelech.
- Výška obrázku v pixelech.
- Ukazatel na první pixel obrázku.
- Ukazatel na libovolná uživatelská data.

### Princip výpočtu adres pixelů v obrázku

Jak již bylo zmíněno, tak tato knihovna dává uživateli možnost zvolit si způsob uložení obrázku v paměti. Toho je docíleno především pomocí parametrů pixel stride a row stride.

Funkce zpogif\_save a zpogif\_load používají tyto parametry k výpočtu posunu jednotlivých pixelů v paměti relativně k adrese prvního pixelu. Tento výpočet probíhá následovně:

```
offset = y * row stride + x * pixel stride
```

Tento způsob definice adresování má hlavní výhodu v tom, že uživatel může zaručit zarovnání pixelů a řádků nezávisle na velikost obrázku. Představme si například situaci, kdy máme RGB obrázek a chceme, aby každý pixel byl zarovnán na čtyři bajty řádek na šestnáct bajtů. V tom případě zvolíme pixel stride rovno čtyřem a row stride násobek šestnácti.

#### C++ rozhraní

Knihovna poskytuje i C++ rozhraní, které je velice podobné popsanému C rozhraní, ovšem s několika drobnými rozdíly:

- Funkce se nachází ve jmenném prostoru zpogif.
- Funkce se jmenují save a load.
- Obě dvě funkce mohou mít jako vstupní a výstupní soubor typ FILE\* nebo std::istream, resp. std::ostream.
- Ohlašování chyb chybovými kódy je nahrazeno výjimkami.
- Místo ukazatelů na alokační a dealokační funkce je použita šablona std::function<...>.
- Funkce load již nepřijímá ukazatel na uživatelsk data pro alokační a dealokační funkci.

Toto C++ rozhraní se nachází v hlavičkovém souboru zpogif.hpp.

# Knihovna libzpopcx.so

Tato knihovna slouží k nahrávání a ukládání TrueColor RGB a šedotónových obrázků ve formátu PCX ve verzi 3.

Knihovna má následující rozhraní s volací konvencí jazyka C:

```
int saveToPCX(char *out);
int loadFromPCX(char *in);
```

Jak je z názvu zjevné, funkce saveToPCX slouží k ukládání obrázků a funkce loadFromPCX slouží k nahrávání obrázků. Funkce loadFromPCX automaticky podle informací v hlavičce PCX souboru rozpozná, o jaký typ obrazu (šedotónový, TrueColor RGB) se jedná. Funkce saveToPCX poté na základě této detekce ukládá soubor v potřebné barevné verzi.

Hlavičky obou funkcí určené pro uživatele knihovny se nachází v hlavičkovém souboru zpopcx.h.

Knihovna pracuje pouze s obrázky, které jsou komprimokvány RLE kompresí.

Pro interní reprezentaci obrázku je využita třída BMP, která obsahuje metody pr načtení a uložení obrázku. Tato třída si uchovává potřebné informace z hlavičky načíteného obrázku jako například jeho šířku, výšku, počet bitů na pixel, počet bitových rovin apod. Tyto informace jsou poté při ukládání obrázku do souboru znovu využity.

#### Funkce saveToPCX

Tato funkce přvede obrázek z interní reprezentace do požadovaného souboru. Dle typu souboru (šedotónový, TrueColor RGB) jsou následně volány funkce saveToGrayScalePCX a saveToTrueColorPCX, které zajišťují samotné uložení a komprimaci interní reprezentace obrázku.

Parametry funkce jsou následující:

• out - soubor, do kterého bude obrázek uložen

Funkce vrací hodnotu typu int, která označuje, zda došlo při ukládání k nějaké chybě.

#### Funkce loadFromPCX

Tato funke přečte obrázek ze souboru a převede jej do interní reprezentace.

Parametry funkce jsou následující:

• in - soubor, ze kterého bude obrázek přečten

Funkce vrací hodnotu typu int, která označuje, zda došlo při nahrávání k nějaké chybě.

Obrázky jsou ukládány s využitím komprimace algoritmem RLE.

# Použité zdroje

GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT(sm). World Wide Web Consortium. [online]. 31.7.1990 [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt

PCX Header Format [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://www.fastgraph.com/help/pcx header format.html

Grafický formát PCX - výlet do historie PC. *ROOT.cz*. [online]. 11.6.2006 [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/graficky-format-pcx-vylet-do-historie-pc/

What's In A GIF. *Project Labs*. [online]. 24.1.2005 [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://www.matthewflickinger.com/lab/whatsinagif/index.html