Systèmes d'exploitations Cours 3: Multi threading

Matthieu Lemerre CEA LIST

Année 2018-2019

Introduction

On souhaite développer un atelier d'émission télégraphique 2.0, dont les spécifications sont les suivantes


- Le télégraphiste entrera son texte au clavier. Il ne faut pas oublier de touche (mémoire du clavier limitée).
- Le texte entré sera traduit en morse par la machine.
- La traduction sera affichée sur la LED de la machine (temps d'une unité: 1 seconde, avec une jigue de +/- 10ms)
- On utilisera le temps processeur libre pour accéder à internet et miner du bitcoin

Une tentative en mono-tâche (programme séquentiel)

```
char input_buffer[100];
int in idx = 0;
int out_idx = 0;
_Bool output_buffer[1000];
int last_time;
while(1) {
 if(char available())
    input_buffer[in_idx++] = getchar();
 int new_time = current_time();
 if(new_time > last_time)
   set_led_to(output_buffer[out]);
translate_input_to_output();
 // et du code réseau et cryptographique
 //découpé en paquets qui durent < 10 ms
```

- Est-ce que la période de 10ms est la bonne pour l'entrée clavier?
- La jigue sur la led est importante en moyenne (mais jigue maximale respectée)
- Découper le code bitcoin en paquets inférieurs <10ms est pénible et fragile

Une tentative en multi-tâche (programme concurrent)



4 tâches, deux tuyaux de communication:

- Une tâche réveillée automatiquement à chaque appui sur le clavier (priorité élevée)
- Une tâche qui s'exécute toutes les secondes pour piloter la LED (priorité élevée aussi)
- Une tâche de calcul entre ces deux là (priorité moins importante que ces dernières)
- La fonction de minage de bitcoin (priorité la plus basse).

Intérêt d'une conception multi-tâche

- Optimiser l'utilisation de la machine
 - Plusieurs fonctionnalités fournies par le même ordinateur
 - Parallélisation des entrées-sorties avec le CPU
- Traiter des évènements asynchrones
 - Interruptions à des instants pas entièrement déterminés
- Simplifier la conception
 - Tâche = unité de partage des ressources entre les objectifs fonctionnels
 - Tâches ayant des échelles de temps différentes
 - Des degrés de criticité différents

Intérêt d'une conception multi-tâche

- Optimiser l'utilisation de la machine
 - Plusieurs fonctionnalités fournies par le même ordinateur
 - Parallélisation des entrées-sorties avec le CPU
- Traiter des évènements asynchrones
 - Interruptions à des instants pas entièrement déterminés
- Simplifier la conception
 - Tâche = unité de partage des ressources entre les objectifs fonctionnels
 - Tâches ayant des échelles de temps différentes
 - Des degrés de criticité différents
- Profiter des multiples resources de calcul
 - Multiple processeurs
 - Multiple coeurs
 - Multiples machines physiques ou virtuelles

Les grandes questions du multi-tâche

- Qu'est-ce qu'une tâche? Comment en créer?
- ② Comment les tâches communiquent, se synchronisent, partagent les ressources?
- Ordonnancement: Quelle tâche exécuter?
- Comment protéger les tâches les unes des autres?

Les grandes questions du multi-tâche

- Qu'est-ce qu'une tâche? Comment en créer?
- ② Comment les tâches communiquent, se synchronisent, partagent les ressources?
- Ordonnancement: Quelle tâche exécuter?
- Comment protéger les tâches les unes des autres?


La gestion du multi-tâche est la principale responsabilité de l'OS

- Quels mécanismes sont fournis par l'OS pour répondre à ces questions?
- ullet Comment les utiliser? (o cours de programmation concurrente)
- Comment fonctionnent-ils? Comment sont-ils implantés?



Définition (Thread)

- Thread = séquence d'exécution indépendante
- Unité d'ordonnancement (on ordonnance des threads)




Processus mono-threadé

Processus multi-threadé

Définition (Processus)

- Processus = threads + permissions (dont: espace d'adressage séparé)
- En général: instance de l'exécution d'un programme (fichier .exe)




Processus mono-threadé

Processus multi-threadé

Définition (Processus)

- Processus = threads + permissions (dont: espace d'adressage séparé)
- En général: instance de l'exécution d'un programme (fichier .exe)



Processus mono-threadé

Processus multi-threadé

Définition (Tâche)

- Terme ambigu
- Souvent synomyme de processus

Exemple (Thread A) int a = 0; int b = 0; while(1){ a++; b++; } Exemple (Thread B) doing(); other(); things();

- Exécution entrelacée
- Sauvegarde et restauration du contexte d'exécution

Exemple (Thread A) int a = 0; int b = 0; while(1){ a++; b++; }

Exemple (Thread B)

```
doing();
other();
things();
```

Α

- Exécution entrelacée
- Sauvegarde et restauration du contexte d'exécution

Exemple (Thread A) int a = 0; int b = 0; while(1){ a++; b++; } Exemple (Thread B) doing(); other(); things();

- Exécution entrelacée
- Sauvegarde et restauration du contexte d'exécution

Α

```
Exemple (Thread A)
int a = 0; int b = 0;
while(1){
   a++; b++;
}
things();
```

- Exécution entrelacée
- Sauvegarde et restauration du contexte d'exécution

В

Α

```
Exemple (Thread A)
int a = 0; int b = 0;
while(1){
   a++; b++;
}

Exemple (Thread B)
doing();
other();
things();
```


Exécution entrelacée

Α

Sauvegarde et restauration du contexte d'exécution

R

```
Exemple (Thread A)
int a = 0; int b = 0;
while(1){
   a++; b++;
}
things();
```



- Exécution entrelacée
- Sauvegarde et restauration du contexte d'exécution

```
Exemple (Thread A)
int a = 0; int b = 0;
while(1){
    a++; b++;
}

Exemple (Thread B)

doing();
other();
things();
```



- Exécution entrelacée
- Sauvegarde et restauration du contexte d'exécution

```
Exemple (Thread A)
int a = 0; int b = 0;
while(1){
   a++; b++;
}

Exemple (Thread B)

doing();
other();

things();
```



- Exécution entrelacée
- Sauvegarde et restauration du contexte d'exécution

```
Exemple (Thread A)
int a = 0; int b = 0;
while(1){
   a++; b++;
}

Exemple (Thread B)
doing();
other();
things();
```

Α

- Exécution entrelacée
- Sauvegarde et restauration du contexte d'exécution


R

 Multiprocesseur: similaire, sauf que plusieurs tâches sont simultanément en exécution.

Α

R

```
Exemple (Thread A)
int a = 0; int b = 0;
while(1){
   a++; b++;
}
things();
```



Quand changer de thread?

```
Exemple (Thread A)
int a = 0; int b = 0;
yield();
while(1){
   a++; b++;
   yield();
}


Exemple (Thread B)

doing();
other();
yield();
things();
```


- A B A B
- Quand changer de thread?
 - multi-threading coopératif: points de préemptions explicites

```
Exemple (Thread A)
int a = 0; int b = 0;
while(1){
   a++; b++;
}

Exemple (Thread B)
doing();
other();
things();
```




- Quand changer de thread?
 - multi-threading coopératif: points de préemptions explicites
 - multi-threading preemptif: le hardware et l'OS coupent automatiquement entre deux instructions




- L'état d'un calcul séquentiel (d'un thread), aussi appellé contexte, est représenté par l'état de la pile et la valeur des registres.
- Pour changer de thread:


sp




- L'état d'un calcul séquentiel (d'un thread), aussi appellé contexte, est représenté par l'état de la pile et la valeur des registres.
- Pour changer de thread:
 - On sauvegarde la valeur des registres (e.g. au sommet de la pile)




- L'état d'un calcul séquentiel (d'un thread), aussi appellé contexte, est représenté par l'état de la pile et la valeur des registres.
- Pour changer de thread:
 - On sauvegarde la valeur des registres (e.g. au sommet de la pile)
 - On change de pile et on recharge la valeur des registres



- L'état d'un calcul séquentiel (d'un thread), aussi appellé contexte, est représenté par l'état de la pile et la valeur des registres.
- Pour changer de thread:
 - On sauvegarde la valeur des registres (e.g. au sommet de la pile)
 - ② On change de pile et on recharge la valeur des registres





- L'état d'un calcul séquentiel (d'un thread), aussi appellé contexte, est représenté par l'état de la pile et la valeur des registres.
- Pour changer de thread:
 - On sauvegarde la valeur des registres (e.g. au sommet de la pile)
 - On change de pile et on recharge la valeur des registres
- Les autres sections mémoires (code, variables globales, tas) sont inchangés
 - Elles peuvent être utilisés pour communiquer (communication
 - en mémoire partagée).






Au moins deux statuts d'un thread: en exécution (actif) ou non en exécution (inactif).





Au moins deux statuts d'un thread: en exécution (actif) ou non en exécution (inactif).




Multi-processeur: plusieurs threads différents simultanément en exécution!


- Que faire quand un thread a besoin d'une entrée du clavier?
- Que faire quand un thread a besoin d'un résultat pas encore fournit par un autre thread?

- Que faire quand un thread a besoin d'une entrée du clavier?
- Que faire quand un thread a besoin d'un résultat pas encore fournit par un autre thread?
- Le thread peut rendre la main (yield) quand il n'a rien à faire

- Que faire quand un thread a besoin d'une entrée du clavier?
- Que faire quand un thread a besoin d'un résultat pas encore fournit par un autre thread?
- Le thread peut rendre la main (yield) quand il n'a rien à faire
- ⇒ Encore mieux: le thread peut ne pas s'exécuter du tout
- ⇒ Séparation du statut "inactif" en "prêt" et "en attente"



- Que faire quand un thread a besoin d'une entrée du clavier?
- Que faire quand un thread a besoin d'un résultat pas encore fournit par un autre thread?
- Le thread peut rendre la main (yield) quand il n'a rien à faire
- ⇒ Encore mieux: le thread peut ne pas s'exécuter du tout
- ⇒ Séparation du statut "inactif" en "prêt" et "en attente"



Exemple (Une horloge partagée)

Exemple (Une horloge partagée)

*pm = minutes;

minutes = m:

Exemple (Une horloge partagée)

Exemple (Une horloge partagée)

Exemple (Une horloge partagée)

Atomicité (linéarizabilité)

Informellement:

f est atomique par rapport à g si f apparait s'exécuter d'un seul coup sans être interrompue par l'exécution de g.

Exemple (Une horloge partagée)

Atomicité (linéarizabilité)

• Plus formellement:

Deux fonctions f et g sont atomiques si l'exécution entrelacée de f et g est équivalente à une exécution séquentielle de f puis g ou de g puis f

Exemple (Une horloge partagée)

Exemple (Une horloge partagée)

Avec des threads coopératifs

- On contrôle les points de préemption avec les appels à yield() (ou aux fonctions qui l'emploient)
- L'exécution entre deux appels à yield() est atomique.

Exemple (Une horloge partagée)

Avec des threads préemptifs (monoprocesseur)

- Le processeur garantit que les préemptions se font entre deux instructions.
- Attention:
 - Un statement C = plusieurs instructions assembleurs (e.g. i++;)
 - Le compilateur peut réordonner les instructions.

Exemple (Une horloge partagée)

Avec des threads préemptifs (multiprocesseur)

- Le système garantit l'atomicité des accès du bus
- Attention:
 - Le processeur peut réordonner les écritures et les lectures

Exemple (Une horloge partagée)

Avec le support de l'OS

- Utilisation de primitives de synchronisation fournies par l'OS
- Comment fonctionnent-elles?

Synchronisation: définition

Définition (Synchronisation)

Mécanismes permettant de *coordonner* l'exécution de plusieurs threads en *bloquant* leur exécution à des points de programmes précis.

Pourquoi synchroniser?

- Résoudre les problèmes de cohérence mémoire pendant la communication de données (en mémoire partagée)
- Spécifier des dépendences entre traitements:
 - Contrôler l'ordre d'execution des threads
 - Ex: producteur/consommateur: cas des listes pleines et vides, semaphores
 - Exécution de section critique
 - Ex: commandes de peripheriques/du materiel (e.g. s'assurer qu'on n'envoie pas simultanément deux commandes disques contraires)

En général

Régler les problèmes de concurrence sur l'accès à une ressource (logicielle ou matérielle) partagée

pthread_mutex_lock(3) - Linux man page

Name

```
pthread_mutex_lock, pthread_mutex_trylock,
pthread_mutex_unlock - lock and unlock a mutex
```

Synopsis

```
#include <pthread.h>
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
```

```
typedef struct {
  volatile int tiquet; volatile int panneau;
} mutex t:
void mutex_lock(mutex_t *m){
  int mon_tiquet = m->tiquet;
 m->tiquet++;
  while(mon_tiquet != panneau) {}
void mutex_unlock(mutex_t *m){
 m->panneau = m->panneau + 1;
```

 Que se passe-t-il si le lock est déjà pris? coopératif vs préemptif; mono vs multiprocesseur

```
typedef struct {
  volatile int tiquet; volatile int panneau;
} mutex t:
void mutex_lock(mutex_t *m){
  int mon_tiquet = m->tiquet;
 m->tiquet++;
  while(mon_tiquet != panneau) { yield(); }
void mutex_unlock(mutex_t *m){
 m->panneau = m->panneau + 1;
```

- Que se passe-t-il si le lock est déjà pris? coopératif vs préemptif; mono vs multiprocesseur
- En préemptif, yield++ nécessite plusieurs accès mémoires

```
typedef struct {
  volatile int tiquet; volatile int panneau;
} mutex t:
void mutex_lock(mutex_t *m){
  int mon_tiquet = fetch_and_add(&m->tiquet);
  while(mon_tiquet != panneau) {}
void mutex_unlock(mutex_t *m){
  m->panneau = m->panneau + 1;
```

- Que se passe-t-il si le lock est déjà pris? coopératif vs préemptif; mono vs multiprocesseur
- En préemptif, yield++ nécessite plusieurs accès mémoires
- Comment éviter de se faire réveiller pour constater qu'il n'y a rien à faire?

```
typedef struct {
  volatile int tiquet; volatile int panneau;
  thread_queue_t waiting;
} mutex t:
void mutex_lock(mutex_t *m){
  int mon_tiquet = fetch_and_add(&m->tiquet);
  while(mon_tiquet != panneau){
    add_to_queue(m->waiting, thread_self());
    thread_self()->status = WAITING;
    yield();
void mutex unlock(mutex t *m){
  thread_t th = remove_head(m->waiting);
  th->status = READY;
  m->panneau = m->panneau + 1;
```

- Que se passe-t-il si le lock est déjà pris? coopératif vs préemptif; mono vs multiprocesseur
- En préemptif, yield++ nécessite plusieurs accès mémoires
- Comment éviter de se faire réveiller pour constater qu'il n'y a rien à faire?

Synchronisation résumé

- La synchronisation sert à coordonner l'exécution de threads
- Implantation des mécanismes de synchronisation à l'intérieur d'un OS (mémoire partagée).
- Problèmes non vus:
 - Famine et équité, deadlocks, inversion de priorité...

Communication inter-thread et processus: motivation

- Le découpage d'un travail en threads et/ou processus implique une communication entre les threads et processus.
- Pour les threads: on peut communiquer par mémoire partagée
 - Efficace, mais sujet à erreur
 - L'utilisation de mécanisme de communication de plus haut niveau est souhaitable
- Pour les processus: on interdit aux processus de communiquer par mémoire partagée
 - ⇒ C'est à l'OS d'établir la communication
- Dans tous les cas:
 - Le mécanisme de passage de message est implanté en utilisant de la mémoire partagée et de la synchronisation.

Linux Programmer's Manual for pipe, read, write

Name

pipe, pipe2 - create pipe

Synopsis

int pipe(int pipefd[2]);

Linux Programmer's Manual for pipe, read, write

Name

pipe, pipe2 - create pipe

Synopsis

int pipe(int pipefd[2]);

Name

write - write to a file descriptor

Synopsis

ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);

Linux Programmer's Manual for pipe, read, write

Name

pipe, pipe2 - create pipe

Synopsis

int pipe(int pipefd[2]);

Name

write - write to a file descriptor

Synopsis


ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);


Name


read - read from a file descriptor


Synopsis


ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);











































Retour sur le problème



- Les threads et les mécanismes de communication simplifient la conception de l'application:
 - Attribution d'une ressource par thread
 - Toutes les synchronisations sont implicites dans l'application
 - Faites par les mécanismes de communication

Retour sur le problème



- Nous avons vu:
 - Qu'est-ce qu'un thread et comment on les réalise
 - Comment on synchronise les threads
 - Comment on les fait communiquer (en utilisant les synchronisations)
- Nous n'avons pas encore vu:
 - Comment on choisi quel thread exécuter (politique d'ordonnancement)
 - À quoi correspondent les boîtes bleues (espaces d'adressage différent)

Résumé du cours

- Un thread consiste en une pile d'exécution et une sauvegarde des registres du processeur.
- Le thread est l'unité d'ordonnancement d'un système (on ordonnance des threads).
- Les 3 états principaux du thread sont prêt, en attente, ou en exécution.
- La synchronisation permet de coordonner des threads en bloquant leur exécution.
- Le processeur et l'OS fournissent différents mécanismes d'accès atomique aux données.
- Communiquer entre thread peut se faire par mémoire partagée ou par passage de message
 - Le passage de message est implanté en utilisant la mémoire partagée
 - La communication repose sur la synchronisation