# SQL 必知必会 12 - 联结表

SQL 必知必会 12 - 联结表

12.1 联结

12.1.1 关系表

12.1.2 为什么使用联结

#### 12.2 创建联结

12.2.1 WHERE 子句的重要性

12.2.2 内联结

12.2.3 联结多个表

12.3 小结

# 12.1 联结

SQL 最强大的功能之一就是能在数据查询的执行中联结( join )表。

# 12.1.1 关系表

相同的数据出现多次决不是一件好事,这是关系数据库设计的基础。 关系表的设计就是要把信息分解成多个表,一类数据一个表。 各表通过某些共同的值互相关联(所以才叫关系数据库)。

唯一的标识称为主键 primary key 。

#### 可伸缩 scale

能够适应不断增加的工作量而不失败 设计良好的数据库或应用程序称为可伸缩性好 scale well。

### 12.1.2 为什么使用联结

在一条 SELECT 语句中关联表,因此称为联结。 联结在实际的数据库表中并不存在, DBMS 会根据需要建立联结,它在查询执行期间一直存在。

#### 使用交互式的 DBMS 工具

可指示数据库只允许在 Products 表的供应商 ID 列中出现合法值(即出现在 Vendors 表中的供应商)。

引用完整性标识 DBMS 强制实施数据完整性规则。

这些规则一般由提供了界面的 DBMS 管理。

# 12.2 创建联结

指定要联结的所有表以及关联方式即可:

SELECT vend\_name, prod\_name, prod\_price
FROM Vendors, Products
WHERE Vendors.vend\_id = Products.vend\_id;

- FROM 子句列出了两个要联结的表
- WHERE 子句给出了联表条件,用到了完全限定列名(用一个句点 · 分隔表名和列名)

### 12.2.1 WHERE 子句的重要性

在联结两个表时,实际要做的是将第一个表中的每一行与第二个表中的每一行配对。
WHERE 子句作为过滤条件,只包含那些匹配给定条件(这里是联结条件)的行。
没有 WHERE 子句,第一个表中的每一行将和第二个表中的每一行配对,而不管逻辑关系。

#### 笛卡尔积 cartesian product

由没有联结条件的表关系返回的结果为笛卡尔积。 检索出的行的数目是将第一个表中的行数乘以第二个表中的行数。 返回笛卡尔积的联结,也称叉联结 cross join。

# 12.2.2 内联结

目前为止使用的联结称为等值联结 equijoin 。它基于两个表之间的相等测试。这种联结也称为内联结 inner join 。另一种语法:

SELECT vend\_name, prod\_name, prod\_price
FROM Vendors INNER JOIN Products

```
ON Vendors.vend_id = Products.vend_id;
```

```
ANSI SQL 规范首选 INNER JOIN 语法。
其实 , SQL 语言纯正论者是用鄙视的眼光看待简单语法的(即用 WHERE 子句)
简单格式和标准格式 , 看自己选择。
```

### 12.2.3 联结多个表

```
SELECT prod_name, vend_name, prod_price, quantity
FROM OrderItems, Products, Vendors
WHERE Products.vend_id = Vendors.vend_id
AND OrderItems.prod_id = Products.prod_id
AND order_num = 20007;
```

#### 性能考虑

不要联结不需要的表,联结的表越多,性能下降越厉害。

#### 联结中表的最大数目

虽然 SQL 本身不限制每个联结约束中表的数目,但实际上许多 DBMS 都有限制。

#### 用联结代替子查询

子查询写法:

#### 联表写法:

```
SELECT cust_name, cust_contact
FROM Customers, Orders, OrderItems
WHERE Customers.cust_id = Orders.cust_id
AND OrderItems.order_num = Orders.order_num
AND prod_id = 'RGAN01';
```

# 12.3 小结