
Redes sem fio e redes móveis

Prof. Jean Lima

Introdução

• Elementos de uma rede sem fio




Introdução

Podemos identificar os seguintes elementos em uma rede sem fio:

- Hospedeiros sem fio.
- Enlaces sem fio.
- Estação-base.
- Infraestrutura de rede.

Introdução

• Características de enlaces de padrões selecionados de rede sem fio




Características de enlaces e redes sem fio

Podemos encontrar várias diferenças importantes entre um enlace com fio e um enlace sem fio:


- Redução da força do sinal.
- Interferência de outras fontes.
- Propagação multivias.


A figura a seguir ilustra diversas características da camada física que são importantes para entender os protocolos de comunicação sem fio da camada superior.

Características de enlaces e redes sem fio



CDMA





 Um exemplo simples de CDMA: codificação no remetente, decodificação no receptor:

CDMA


• Para o m-ésimo mini-intervalo do tempo de transmissão de bits de d_i , a saída do codificador CDMA, $Z_{i,m}$, é o valor de d_i multiplicado pelo m-ésimo bit do código CDMA escolhido, c_m :


$$Z_{i, m} = d_i \cdot c_m$$

• Se o mundo fosse simples e não houvesse remetentes interferindo, o receptor receberia os bits codificados, $Z_{i,m}$, e recuperaria os bits de dados originais, d_i , calculando:

$$d_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} Z_{i, m} \cdot c_m$$

CDMA






• Um exemplo de CDMA com dois remetentes:

Wi-Fi: LANs sem fio 802.11

- A LAN sem fio 802.11b tem uma taxa de dados de 11 Mbits/s e opera na faixa de frequência não licenciada de 2,4 a 2,485 GHz.
- A distância de transmissão dessas LANs é mais curta para determinado nível de potência e elas sofrem mais com a propagação multivias.
- Um padrão Wi-Fi relativamente novo, 802.11n [IEEE 802.11n, 2012], utiliza duas ou mais antenas no lado remetente e duas ou mais antenas no lado destinatário que estão transmitindo/recebendo sinais diferentes.

A arquitetura 802.11

• A arquitetura de LAN IEEE 802.11



Canais e associação


- Em 802.11, cada estação sem fio precisa se associar com um AP antes de poder enviar ou receber dados da camada de rede.
- Ao instalar um AP, um administrador de rede designa ao ponto de acesso um **Identificador de Conjunto de Serviços** composto de uma ou duas palavras.
- Ele também deve designar um número de canal ao AP.
- Uma selva de Wi-Fis é qualquer localização física na qual uma estação sem fio recebe um sinal suficientemente forte de dois ou mais APs.

Canais e associação

- Em geral, o hospedeiro escolhe o AP cujo quadro de sinalização é recebido com a intensidade de sinal mais alta.
- O processo de varrer canais e ouvir quadros de sinalização é conhecido como varredura passiva.
- Um hospedeiro sem fio pode também realizar uma varredura ativa, transmitindo um quadro de investigação que será recebido por todos os APs dentro de uma faixa do hospedeiro sem fio.


Canais e associação

Varredura passiva e ativa para pontos de acesso





- 1. Quadros de sinalização enviados dos Aplicações
- Quadro de Solicitação de Associação enviado: H1 para AP selecionado
- Quadro de Resposta de Associação enviado: AP selecionado para H1



a. Varredura ativa


- 1. Difusão do quadro de Solicitação de Investigação de H1
- 2. Quadro de Resposta de Investigações enviado das Aplicações
- Quadro de Solicitação de Associação enviado: H1 para AP selecionado
- Quadro de Resposta de Associação enviado: AP selecionado para H1

O protocolo MAC 802.11

- Inspirados pelo enorme sucesso da Ethernet e seu protocolo de acesso aleatório, os projetistas do 802.11 escolheram um protocolo de acesso aleatório para as LANs sem fio 802.11.
- Esse protocolo de acesso aleatório é denominado CSMA com prevenção de colisão ou, mais sucintamente, CSMA/CA.
- Em vez de usar detecção de colisão, o 802.11 usa técnicas de prevenção de colisão.
- Usa um esquema de reconhecimento/retransmissão (ARQ) de camada de enlace.


O protocolo MAC 802.11

• 802.11 usa reconhecimentos da camada de enlace



Tratando de terminais ocultos: RTS e CTS


• Exemplo de terminal oculto: H1 está oculto de H2, e vice-versa



Tratando de terminais ocultos: RTS e CTS

- O protocolo IEEE 802.11 permite que uma estação utilize um quadro de controle **RTS** curto e um quadro de controle **CTS** curto para reservar acesso ao canal.
- A utilização dos quadros RTS e CTS pode melhorar o desempenho de dois modos importantes:
- 1. O problema da estação oculta é atenuado.
- 1. Desde que os quadros RTS e CTS sejam corretamente transmitidos, os quadros DATA e ACK subsequentes deverão ser transmitidos sem colisões.

Tratando de terminais ocultos: RTS e CTS



 Prevenção de colisão usando os quadros RTS e CTS.

• O quadro 802.11

Quadro (os números indicam o comprimento do campo em bytes):

2 2 6 6 6 2 6 0-2312 4

Controle de quadro

Duração


Endereço Endereço Controle de sequência

CRC

Detalhamento do campo de controle do quadro (os números indicam o comprimento do campo em bits):

2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Versão do protocolo	Tipo	Subtipo	Para o AP	Do AP	Mais frag	Nova tentativa	Ger. de energia	Mais dados	WEP	Reser- vado


- No coração do quadro está a carga útil, que consiste, tipicamente, em um datagrama IP ou em um pacote ARP.
- Talvez a diferença mais marcante no quadro 802.11 é que ele tem quatro campos de endereço e cada um pode conter um endereço MAC de 6 bytes.
- A figura a seguir mostra a utilização de campos de endereço em quadros 802.11: movendo um quadro entre H1 e R1.



- Os campos *tipo* e *subtipo* são usados para distinguir os quadros de associação, RTS, CTS, ACK e de dados.
- Os campos *de* e *para* são usados para definir os significados dos diferentes campos de endereço.
- O campo WEP (Wireless Equivalent Privacy) indica se está sendo ou não utilizada criptografia.

Mobilidade na mesma subrede IP

• Mobilidade na mesma sub-rede



Recursos avançados em 802.11

Adaptação da taxa 802.11

- Algumas execuções de 802.11 possuem uma capacidade de adaptação de taxa que seleciona, de maneira adaptável, a técnica de modulação da camada física sobreposta a ser usada com base em características atuais ou recentes do canal.
- A adaptação da taxa 802.11 e o controle de congestionamento TCP são semelhantes à criança: está sempre exigindo mais e mais de seus pais até eles por fim dizerem "Chega!" e a criança desistir.

Recursos avançados em 802.11

Gerenciamento de energia

- O padrão 802.11 provê capacidades de gerenciamento de energia, permitindo que os nós 802.11 minimizem o tempo de suas funções de:
- percepção,
- transmissão e recebimento, e
- outros circuitos necessários para "funcionar".

Redes pessoais: Bluetooth e Zigbee

- As camadas de enlace e física do 802.15.1 são baseadas na especificação do **Bluetooth** anterior para redes pessoais.
- Redes 802.15.1 operam na faixa de rádio não licenciada de 2,4 GHz em modo TDM, com intervalos de tempo de $625 \mu s$.
- Redes 802.15.1 são redes ad hoc.
- Dispositivos 802.15.1 são primeiro organizados em uma picorrede (piconet: pequena rede) de até oito dispositivos ativos.

Redes pessoais: Bluetooth e Zigbee


- **Zigbee** é voltada para aplicações de menos potência, menor taxa de dados e menor ciclo de trabalho do que Bluetooth.
- Zigbee define taxas de canal de 20, 40, 100 e 250 Kbits/s, dependendo da frequência do canal.
- Os nós em uma rede Zigbee podem ser de dois tipos.
- Os chamados "dispositivos de função reduzida" operam como escravos controlados por um único "dispositivo de função completa", assim como dispositivos Bluetooth escravos.

Acesso celular à Internet

- Quando as pessoas falam sobre tecnologia celular, em geral a classificam como pertencendo a uma das diversas "gerações".
- Os sistemas de primeira geração (1G) eram sistemas FDMA analógicos, desenvolvidos especialmente para a comunicação apenas por voz.
- Os sistemas originais 2G também foram projetados para voz.
- Os sistemas 3G também suportam voz e dados, mas com uma ênfase cada vez maior nas capacidades de dados e enlaces de acesso via rádio com maior velocidade.

Acesso celular à Internet

• Componentes da arquitetura de rede celular 2G GSM




Redes de dados celulares 3G: estendendo a Internet para assinantes de celular

- O núcleo da rede de dados celular 3G conecta as redes de acesso por rádio à Internet pública. Existem dois tipos de nós no núcleo da rede 3G:
- 1. Servidor de Nó de Suporte GPRS (SGSN).
- 2. Roteador de borda de suporte GPRS (GGSN).
- A rede de acesso por rádio 3G é a rede do primeiro salto sem fio que vemos como usuários do 3G.
- O controlador da rede de rádio (RNC) em geral controla várias estações-base transceptoras da célula.

Redes de dados celulares 3G: estendendo a Internet para assinantes de celular

• Arquitetura do sistema 3G



No caminho para o 4G: LTE


O padrão 4G Long-Term Evolution (LTE) apresentado pelo 3GPP tem duas inovações importantes em relação aos sistemas 3G:

- Núcleo de pacote desenvolvido (EPC).
- Rede de acesso por rádio LTE.

A alocação em particular de intervalos de tempo a nós móveis não é exigida pelo padrão LTE.


Gerenciamento da mobilidade: princípios

• Vários graus de mobilidade do ponto de vista da camada de rede



Gerenciamento da mobilidade: princípios

• Elementos iniciais de uma arquitetura de rede móvel




Endereçamento

- Um dos papéis do agente externo é criar o denominado endereço aos cuidados (COA) ou endereço administrado para o nó móvel.
- Há dois endereços associados a um nó móvel:
- 1. seu **endereço permanente** (semelhante ao endereço da família do nosso jovem móvel) e
- 1. seu endereço COA, às vezes denominado endereço externo.

Roteamento indireto para um nó móvel

- Na abordagem de roteamento indireto o correspondente apenas endereça o datagrama ao endereço permanente do nó móvel.
- Envia o datagrama para a rede e nem precisa saber se o nó móvel reside em sua rede nativa ou está visitando uma rede externa.
- Esses datagramas são primeiro roteados, como sempre, para a rede local do nó móvel.


Roteamento indireto para um nó móvel



Roteamento direto para um nó móvel

- A abordagem do roteamento indireto sofre de uma ineficiência conhecida como problema do roteamento triangular.
- Datagramas endereçados ao nó móvel devem ser roteados primeiro para o agente nativo e em seguida para a rede externa, mesmo quando existir uma rota muito mais eficiente entre o correspondente e o nó móvel.
- O roteamento direto supera a ineficiência do roteamento triangular.

Roteamento direto para um nó móvel



IP móvel

- O IP móvel é um protocolo complexo, cuja descrição detalhada exigiria um livro inteiro.
- O padrão IP móvel consiste em três partes principais:
- 1. Descoberta de agente.
- 1. Registro no agente nativo.
- 1. Roteamento indireto de datagramas.

Gerenciamento de mobilidade em redes celulares

Em terminologia GSM, a rede nativa do nó móvel é denominada rede pública terrestre móvel nativa (PLMN nativa).


Como no caso do IP móvel, as responsabilidades das redes nativas e visitadas são bastante diferentes:

- A rede nativa mantém um banco de dados conhecido como registro nativo de localização (HLR).
- A rede visitada mantém um banco de dados conhecido como registro de localização de visitantes (VLR).

Roteando chamadas para um usuário móvel

• Estabelecendo uma chamada para um usuário móvel: roteamento


indireto:



Transferências (handoffs) em GSM


• Uma **transferência** (*handoff*) ocorre quando uma estação móvel muda sua associação de uma estação-base para outra durante uma

chamada.



Transferências (handoffs) em GSM

• Etapas da execução de uma transferência entre estações-base que têm uma MSC em comum:



Sem fio e mobilidade: impacto sobre protocolos de camadas superiores

- O TCP retransmite um segmento que é perdido ou corrompido no caminho entre remetente e destinatário.
- No caso de usuários móveis, a perda pode resultar de congestionamento de rede ou de transferência.
- Reduzindo de modo incondicional sua janela de congestionamento, o TCP admite implicitamente que a perda de segmento resulta de congestionamento e não de corrupção ou transferência.

Sem fio e mobilidade: impacto sobre protocolos de camadas superiores

- Entre o início e meados da década de 1990, pesquisadores perceberam que, dadas as altas taxas de erros de bits em enlaces sem fio e a possibilidade de perdas pela transferência de usuários, a resposta do controle de congestionamento do TCP poderia ser problemática em um ambiente sem fio.
- Há duas classes gerais de abordagens possíveis para tratar esse problema:
- Recuperação local. Os protocolos de recuperação local recuperam erros de bits quando e onde eles ocorrem.

Sem fio e mobilidade: impacto sobre protocolos de camadas superiores

- Remetente TCP ciente de enlaces sem fio. Em técnicas de recuperação locais, o remetente TCP fica completamente desavisado de que seus segmentos estão atravessando um enlace sem fio.
- *Técnicas de conexão dividida*. Nesta técnica de conexão dividida, a conexão fim a fim entre o usuário móvel e o outro ponto terminal é dividida em duas conexões da camada de transporte: uma do hospedeiro móvel ao ponto de acesso sem fio, e uma do ponto de acesso sem fio ao outro ponto terminal de comunicação.