机器学习评价指标AUC

原创 CD CoreDumper 2019-04-06



AUC (Area Under Curve) 常被用来评价一个二值分类器的优劣,我们首先看一下 AUC 的定义: AUC 值是一个概率值,随机挑选一个正样本和一个负样本,使用分类器分别对这两个样本计算 score,根据 score 的大小将正样本排在负样本前面的概率就是 AUC 值。AUC 值越大,分类器越有可能将正样本排在负样本前面,即能够更好的分类。

ROC 曲线

上面只是 AUC 概念上的定义,接下来我们看看 AUC 是如何计算的。首先需要了解另外一个概念 ROC (Receiver Operating Characteristic) 曲线。

针对一个二分类问题,我们将实例分成正类(positive)和负类(negative)两种。使用分类器对一个实例进行分类预测时,会得到如下四种结果:

- True Positive (TP): 实际为正类, 预测为正类;
- False Positive (FP): 实际为负类,预测为正类;
- True Negative (TN): 实际为负类, 预测为负类;
- False Negative (FN): 实际为正类, 预测为负类。

详细图解如下所示:

实际类型

预测类型


	positive	negative
positive	TP	FP
negative	FN	TN Coste

根据 TP、FP、TN、FN 这几个指标可以计算得到如下两个指标:

- True Postive Rate (TPR) : TP/(TP+FN)
- False Postive Rate (FPR) : FP/(FP+TN)

显然, TPR 越大, FPR 越小, 表示分类器越优, 理想情况下, TPR 应该接近 1, FPR 应该接近 0。

下图是 ROC 曲线的一个实例,以 FPR 为横轴,TPR 为纵轴,三种颜色的曲线分别代表三种分类器的 ROC 曲线。



对于一个特定的分类器和样本集合,显然只能计算得到一对 FPR 和 TPR,也就是曲线上的一个点,而要得到一个曲线,我们需要一系列 FPR 和 TPR 的值,这又是如何得到的呢?

通常分类器在预测某个样本的类型时,会给出这个样本具有多大的概率属于正类,然后根据设定的某个阈值,预测其为正类还是负类。根据某个阈值我们可以计算出相应的一对 FPR 和 TPR,通过改变阈值的大小,就可以计算出一系列的 FPR 和 TPR 了。随着阈值的逐渐减小,越来越多的样本被划分为正类,但是这些正类中同样也掺杂着真正的负类,即 TPR 和 FPR 会同时增大。当阈值取最大值 1 时,对应坐标点为(0,0),当阈值取最小值 0 时,对应坐标点为(1,1)。

AUC 值的计算

AUC 被定义为 ROC 曲线下的面积(从其英文名便可看出),显然这个面积的数值不会大于 1。

由于 ROC 曲线越靠近坐标点 (0,1) 分类器越优, 所以从 AUC 判断分类器优劣的标准如下:

- AUC = 1:完美分类器,采用这个预测模型时,存在至少一个阈值能得出完美预测。
- 0.5 < AUC < 1: 优于随机猜测。这个分类器妥善设定阈值的话,能有预测价值。
- AUC = 0.5: 跟随机猜测效果一样,分类器没有预测价值。
- AUC < 0.5: 比随机猜测还差,但只要总是反预测而行,就优于随机猜测。

简单来说就是 AUC 值越大,则分类器越优。

为什么使用 AUC

其实对于分类器有很多种评价标准,为什么工业界会普遍使用 AUC 呢?这是因为 AUC 有个很好的特性:当样本集中的正负样本的分布发生变化的时候,AUC 值能够保持基本稳定。在实际的样本集中经常会出现样本分布不平衡的现象,即负类比正类多很多(或者相反),而且样本集中的正负样本的分布也可能随时间而发生变化。

相关文章:

机器学习书籍推荐

如果想阅读到完整的文章内容,请点击阅读原文。

阅读原文