[阿里DIN] 从模型源码梳理TensorFlow的乘法相关概念

原创 罗西的思考 罗西的思考 11月10日

[阿里DIN] 从模型源码梳理TensorFlow的乘法相关概念

- 0x00 摘要
- 0x01 矩阵乘积
 - 1.1 matmul product (一般矩阵乘积)
 - 1.2 Hadamard product (哈达玛积)
 - 1.3 tf.matmul
 - 1.4 tf.multiply
 - 1.5 重载
 - 1.6 DIN使用
- 0x02 多维矩阵相乘
 - 2.1 TensorFlow实现
 - 2.2 DIN使用
- 0x03 tile
 - 3.1 tile函数
 - 3.2 DIN使用
- 0x04 张量广播
 - 4.1 目的
 - 4.2 机制
 - 4.3 例1
 - 4.4 例2
 - 4.5 DIN使用
- 0xFF 参考

0x00 摘要

本文基于阿里推荐 DIN 和 DIEN 代码,梳理了下深度学习一些概念,以及TensorFlow中的相关实现。

因为篇幅所限,所以之前的整体代码讲解中,很多细节没有深入,所以本文会就这些细节进行探讨,旨在帮助小伙伴们详细了解每一的步骤以及为什么要这样做。

本文涉及概念有:矩阵乘积,多维矩阵相乘,tile,张量广播等。

0x01 矩阵乘积

这里只介绍一般矩阵乘积和哈达玛积,因为DIN和DIEN有使用到。

1.1 matmul product (一般矩阵乘积)

 $m \times p$ 矩阵A与 $p \times n$ 矩阵B,那么称 $m \times n$ 矩阵C为矩阵A与矩阵B的一般乘积,记作 C = AB ,其中矩阵C元素 [cii] 为矩阵A、B对应两两元素乘积之和,

1.2 Hadamard product (哈达玛积)

m x n 矩阵A = [aij] 与矩阵 B = [bij] 的Hadamard积,记为 A * B 。新矩阵元素定义为矩阵 A、B对应元素的乘积 (A * B) ij = aij.bij

1.3 tf.matmul

此函数是:将矩阵a乘以矩阵b,生成a*b。就是向量乘法,即线性代数中的矩阵之间相乘的运算。

格式: tf.matmul(a, b, transpose_a=False, transpose_b=False, adjoint_a=False, adjoint_b=False, a_is_sparse=False, b_is_sparse=False, name=None)

主要参数:

- a: 一个类型为 float16, float32, float64, int32, complex64, complex128 且张量秩 > 1 的张量。
- b: 一个类型跟张量a相同的张量。

注意:

- 输入必须是矩阵(或者是张量秩 > 2 的张量,表示成批的矩阵),并且其在转置之后有相 匹配的矩阵尺寸。
- 两个矩阵必须都是同样的类型,支持的类型如下: float16, float32, float64, int32, complex64, complex128。

1.4 tf.multiply

此函数是:两个矩阵中对应元素各自相乘,即逐元素操作。逐元素操作是指把x中的每一个元素与y中的每一个元素逐个地进行运算。<u>就是哈达玛积</u>。

格式: tf.multiply(x, y, name=None)

参数:

- x: 一个类型为:half, float32, float64, uint8, int8, uint16, int16, int32, int64, complex64, complex128的张量;
- y: 一个类型跟张量x相同的张量;
- 返回值: x * y element-wise;

注意:

- multiply这个函数实现的是元素级别的相乘,也就是两个相乘的数元素各自相乘,而不是 矩阵乘法,注意和tf.matmul区别。
- 两个相乘的数必须有相同的数据类型,不然就会报错。

1.5 重载

TensorFlow会进行操作符重载,具体是:

元素乘法: tf.multiply(),可以用*运算符代替,

向量乘法: tf.matmul(),可以用@运算符代替。向量乘法采用的乘法是线性代数中的矩阵之间相乘的运算。

1.6 DIN使用

在DIN使用如下:

7. 得到了正确的权重 scores 以及用户历史行为序列 facts, 再进行矩阵相乘得到用户的兴趣表征

Weighted sum,

```
if mode == 'SUM':

# scores 的大小为 [B, 1, T], 表示每条历史行为的权重,

# facts 为历史行为序列,大小为 [B, T, H];

# 两者用矩阵乘法做,得到的结果 output 就是 [B, 1, H]

# B * 1 * H 三维矩阵相乘,相乘发生在后两维,即 B * ((1 * T) * (T * H)))

# 这里的output是attention计算出来的权重,即论文公式(3)里的w,
output = tf.matmul(scores, facts) # [B, 1, H]

# output = tf.reshape(output, [-1, tf.shape(facts)[-1]])

else:

# 从 [B, 1, H] 变化成 Batch * Time

scores = tf.reshape(scores, [-1, tf.shape(facts)[1]])

# 先把scores在最后增加一维,然后进行哈达码积,[B, T, H] x [B, T, 1] = [B, T, H]
output = facts * tf.expand_dims(scores, -1) # 重载了,就是multiply,哈达玛积
output = tf.reshape(output, tf.shape(facts)) # Batch * Time * Hidden Size

return outputpy
```

0x02 多维矩阵相乘

2.1 TensorFlow实现

矩阵乘法本质上只能是两个二维的matrix进行叉乘,那么两个三维甚至四维的矩阵相乘是怎么做到的呢?

答案是:两个多维矩阵相乘时,假如分别是a和b,如果a和b的dimention大于2,实际上进行的会是batch_mat_mul,此时进行叉乘的是batch中的每一个切片(slice)。

- a和b除了最后两个维度可以不一致,其他维度要相同;
- a和b最后两维的维度要符合矩阵乘法的要求(比如a的(3,4)能和b的(4,6)进行矩阵乘法);

比如

- a的维度是(2, 2, 3);
- b的维度是(2, 3, 2);

第一维 2 相同, 最后两维 满足矩阵乘法要求,一个是(i,j),另一个必须是(j,k)。

相乘后,除后两维之外的维度不变,后两维变成(i, k),如(...,i,j)*(...,j,k)=(...,i,k),对应本例相乘结果是(2,2,2)。

2.2 DIN使用

DIN中使用可以参见上节代码,里面都是高维矩阵相乘。

0x03 tile

某些情况下,矩阵相乘中会隐含包括tile操作,所以要预先讲解。

3.1 tile函数

Tensorflow中tile是用来复制tensor的指定维度。具体看下面的代码:

```
import tensorflow as tf
a = tf.constant([[1, 2], [3, 4], [5, 6]], dtype=tf.float32)
a1 = tf.tile(a, [2, 2])
with tf.Session() as sess:
    print(sess.run(a1))
```

结果就是:

```
[[ 1. 2. 1. 2.]
  [ 3. 4. 3. 4.]
  [ 5. 6. 5. 6.]
  [ 1. 2. 1. 2.]
  [ 3. 4. 3. 4.]
  [ 5. 6. 5. 6.]]
```

因为

a1 = tf.tile(a, [2, 2]) 表示把a的第一个维度复制两次,第二个维度复制2次。

3.2 DIN使用

在DIN中,可以通过运行时变量看到tile的作用,可见 query 扩展成 queries,就是按照 tf.shape(facts)[1] 的数值来扩展。

```
queries = tf.tile(query, [1, tf.shape(facts)[1]])
```

```
facts = {Tensor} Tensor("rnn_1/gru1/transpose:0", shape=(?, ?, 36), dtype=float32)
query = {Tensor} Tensor("Attention_layer_1/add:0", shape=(?, 36), dtype=float32)
queries = {Tensor} Tensor("Attention_layer_1/Tile:0", shape=(?, ?), dtype=float32)
queries = tf.reshape(queries, tf.shape(facts))
queries = {Tensor} Tensor("Attention_layer_1/Reshape:0", shape=(?, ?, 36), dtype=float32)
```

tf.shape(facts)[1] 的数值是 4, query 的shape是[128 36]。

```
[
[0.0200167075 -0.00225125789 -9.32959301e-05 0.0160047226 0.0463943668 -0.00113779912 -0.0014
[0.0174195394 -0.00232273433 -0.000350985356 0.0126237422 0.0450226218 -0.00097405276 -0.0016
[0.0178403854 -0.00220142 -0.000242564696 0.0132796057 0.0460800715 -0.000954665651 -0.001473
...
```

queries的shape是 [128 144], 内容如下:

0x04 张量广播

广播(broadcasting)指的是不同形状的张量之间的算数运算的执行方式。

4.1 目的

广播的目的是将两个不同形状的张量 变成两个形状相同的张量:

TensorFlow支持广播机制(Broadcast),可以广播元素间操作(elementwise operations)。

正常情况下,当你想要进行一些操作如加法,乘法时,你需要确保操作数的形状是相匹配的,如:你不能将一个具有形状[3,2]的张量和一个具有[3,4]形状的张量相加。

但是,这里有一个特殊情况,那就是当你的其中一个操作数是一个具有单独维度(singular dimension)的张量的时候,<u>TF会隐式地在它的单独维度方向填满(tile),以确保和另一个操作数的形状相匹配</u>。所以,对一个[3,2]的张量和一个[3,1]的张量相加在TF中是合法的。(这个机制继承自numpy的广播功能。其中所谓的单独维度就是一个维度为1,或者那个维度缺失)

4.2 机制

广播的机制是:

- 先对小的张量添加轴(使其ndim与较大的张量相同);
- 再把较小的张量沿着新轴重复(使其shape与较大的相同);

广播的的限制条件为:

- 两个张量的 trailing dimension (从后往前算起的维度) 的轴长相等;
- 或 其中一个的长度为1;

即,如果两个数组的后缘维度(从末尾开始算起的维度)的 轴长度相符或其中一方的长度为1,则认为它们是广播兼容的。广播会在缺失维度和(或)轴长度为1的维度上进行。

广播机制允许我们在隐式情况下进行填充(tile),而这可以使得我们的代码更加简洁,并且 更有效率地利用内存,因为我们不需要另外储存填充操作的结果。一个可以表现这个优势的 应用场景就是在结合具有不同长度的特征向量的时候。为了拼接具有不同长度的特征向量, 我们一般都先填充输入向量,拼接这个结果然后进行之后的一系列非线性操作等。这是一大 类神经网络架构的共同套路(common pattern)。

下面给出几个例子。

4.3 例1

```
import tensorflow as tf
a = tf.constant([[1., 2.], [3., 4.]])
b = tf.constant([[1.], [2.]])

# c = a + tf.tile(b, [1, 2])
c = a + b
```

输出是

```
[[2. 3.]
```

```
[5. 6.]]
```

4.4 例2

```
a = tf.constant([[1.], [2.]])
b = tf.constant([1., 2.])
c = tf.reduce_sum(a + b)
#c输出12
```

给出分析如下:

你猜这个结果是多少?如果你说是6,那么你就错了,答案应该是12.这是因为当两个张量的阶数不匹配的时候,在进行元素间操作之前,TF将会自动地在更低阶数的张量的第一个维度开始扩展,所以这个加法的结果将会变为[[2,3],[3,4]],所以这个reduce的结果是12.

(答案详解如下,第一个张量的shape为[2,1],第二个张量的shape为[2,]。因为从较低阶数张量的第一个维度开始扩展,所以应该将第二个张量扩展为shape=[2,2],也就是值为[[1,2],[1,2]]。第一个张量将会变成shape=[2,2],其值为[[1,1],[2,2]]。)

4.5 DIN使用

在DIN使用如下:

```
# Weighted sum,

if mode == 'SUM':
...

else:

# facts 为历史行为序列, 大小为 [B, T, H];

# scores 从 [B, 1, H] 变化成 Batch * Time

scores = tf.reshape(scores, [-1, tf.shape(facts)[1]])

# 然后把scores 在最后增加一维, 然后进行哈达码积, [B, T, H] x [B, T, 1] = [B, T, H]

# 这里就进行了张量广播, 因为 广播会在缺失维度和(或) 轴长度为1的维度上进行, 自动进行tile操作

output = facts * tf.expand_dims(scores, -1) # 重载了, 就是multiply, 哈达玛积
```

0xFF 参考

tf.matmul() 和tf.multiply() 的区别

卷积神经网络(CNN)入门讲解关注专栏

全连接层的作用是什么?

对全连接层(fully connected layer)的通俗理解

为什么用ReLU?

RNN LSTM 最后还需要一层普通全链接层?

斯坦福cs231n学习笔记(9)-----神经网络训练细节(Batch Normalization)

彻底理解 tf.reduce_sum()

关于numy中np.expand_dims方法的理解?

辨析matmul product(一般矩阵乘积),hadamard product(哈达玛积)、kronecker product(克罗内克积)

[tensorflow] 多维矩阵的乘法

Tensorflow 的reduce_sum()函数到底是什么意思

Batch Normalization导读——张俊林

理解Batch Normalization中Batch所代表具体含义的知识基础

快速掌握TensorFlow中张量运算的广播机制

tensorflow的广播机制

张量 (tensor) 的广播

阅读原文

喜欢此内容的人还喜欢

[从源码学设计]蚂蚁金服SOFARegistry之推拉模型

罗西的思考