



CONSULTING

Koller/McKinsey · Stern Stewart · Rappaport · Madden

Asignatura 1.4

Marco de Generación de Valor: NOPAT, Capital Invertido, ROIC y EVA

La ecuación maestra de creación de valor y el lugar que ocupa en ella cualquier indicador. NOPAT, capital invertido, ROIC y EVA contruidos desde estados depurados, con la anatomía completa de cada número.

DESCRIPTIVA

36 h · 16 teóricas / 20 prácticas

Cuatrimestre 1

Sin correlativas · Primer cuatrimestre


Objetivos de aprendizaje

- Comprender y aplicar la ecuación maestra de creación de valor y ubicar en ella cualquier indicador.
- Construir el NOPAT y el capital invertido desde estados depurados, explicitando el origen de cada término.
- Medir la creación de valor en nivel (EVA), margen (EVA Margin) y variación (EVA Momentum).
- Reconocer las debilidades de cada indicador bajo inflación y con activos de larga vida.

01 La ecuación maestra

Todo el programa cuelga de una sola cadena. Cualquier palanca de gestión mueve uno de tres números: eleva el NOPAT, reduce el capital invertido o reduce el costo del capital.

La cadena de valor



El ROIC mide la eficiencia; el spread, si crea o destruye valor; el EVA, cuánto valor en pesos; el MVA, el valor acumulado.

EL EVA POR DOS CAMINOS EQUIVALENTES

$$\text{EVA} = (\text{ROIC} - \text{WACC}) \times \text{Capital} = \text{NOPAT} - \text{WACC} \times \text{Capital}$$

Por diferencial o por resultado residual: dan lo mismo. Es la prueba de coherencia del marco.

IDEA CLAVE Un CEO no necesita memorizar cien ratios: necesita entender que **toda decisión termina moviendo el NOPAT, el capital o el WACC**. Ese es el mapa mental que ordena la gestión financiera.

02 NOPAT y capital invertido

Los dos insumos del ROIC, contruidos desde el estado analítico de la asignatura 1.1.

NOPAT

$$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times (1 - t \text{ efectiva})$$

$t \text{ efectiva} \neq t \text{ nominal}$ · ajustes por partidas no operativas, arrendamientos y gastos con carácter de inversión

El resultado que la operación genera para todos los proveedores de capital, con independencia de cómo se financió.

El **capital invertido** admite dos enfoques que deben reconciliar: el **operativo** (capital de trabajo operativo + activos fijos a valor de mercado + otros activos operativos) y el **financiero** (deuda financiera + patrimonio – caja excedente – activos no operativos). Que ambos den lo mismo es obligatorio; si no cierran, hay un error de clasificación.

ATENCIÓN Usar **capital de cierre** en vez de **capital promedio** infla o desinfla el ROIC según el momento de las inversiones. El estándar es el capital promedio del período.

03 ROIC: el indicador maestro

Por qué el ROIC supera al ROE y al ROA como medida de eficiencia del capital.

ROIC

$$\text{ROIC} = \text{NOPAT} \div \text{Capital invertido promedio}$$

Aísla la operación del financiamiento; mide qué tan bien la empresa convierte capital en resultado operativo.

ROIC frente a ROE y ROA

Indicador	Qué mezcla	Problema
ROE	Operación + financiamiento + fiscalidad	El apalancamiento lo infla sin crear valor
ROA	Todos los activos, operativos o no	Contamina con activos no operativos y caja
ROIC	Solo capital operativo y NOPAT	El más limpio: aísla la eficiencia real

ATENCIÓN Debilidades del ROIC: se distorsiona por **antigüedad de activos** (planta amortizada, ver 1.1), **inflación no corregida** e **intangibles no capitalizados**. Por eso el ROIC se calcula sobre el estado analítico, no sobre el contable.

El valor se crea cuando las empresas invierten capital a retornos que superan su costo. El ROIC y el crecimiento son los dos motores; de ellos se deriva todo lo demás.

— **Tim Koller.** *McKinsey & Company — Valuation*

04 EVA, EVA Margin y EVA Momentum

Del retorno porcentual al valor en pesos, y de éste a la métrica de mejora que premia la gestión.

- **EVA** = $(\text{ROIC} - \text{WACC}) \times \text{Capital}$. El valor creado en el período, en unidades monetarias. Convierte un diferencial porcentual en pesos.
- **EVA Margin** = $\text{EVA} \div \text{Ventas}$. Eficiencia de creación de valor **comparable entre empresas** de distinto tamaño.
- **EVA Momentum** = $\Delta \text{EVA} \div \text{Ventas del período anterior}$. Métrica de **mejora**: premia el avance, no la herencia. Superior al nivel absoluto para evaluar gestión.

El EVA es el único indicador que, al maximizarse período a período, maximiza el valor para el accionista. Todo lo demás son aproximaciones o distracciones.

— **G. Bennett Stewart III.** *Stern Stewart & Co. — The Quest for Value*

IDEA CLAVE EVA Momentum resuelve un problema político real: un gerente que hereda un EVA alto puede lucir bien sin hacer nada, y uno que hereda un EVA negativo puede crear muchísimo valor y aun así mostrar EVA negativo. La **variación** es más justa que el **nivel**.

05 CFROI, GMROI y la anatomía obligatoria

Indicadores complementarios y la disciplina de exigir la anatomía completa de cada número.

- **CFROI** (Cash Flow Return on Investment): retorno sobre base caja e inversión bruta ajustada por inflación. Corrige el sesgo de antigüedad de los activos, a costo de mayor complejidad.
- **GMROI** (Gross Margin Return on Investment): margen bruto sobre inversión en inventario. Clave en empresas comerciales y distribuidoras.

Anatomía obligatoria de cada indicador

1 Definición

Qué mide, en una frase.

2 **Fórmula con trazabilidad**

De dónde sale cada término.

3 **Valor que agrega**

Qué decisión permite tomar y cuáles son sus umbrales.

4 **Dónde miente**

Sus debilidades y las condiciones en que engaña.

5 **Flujograma**

La cadena causa-efecto que lo conecta con el valor.

Las utilidades contables son una opinión; el flujo de caja descontado es un hecho. Los indicadores de valor existen para acercar la gestión a lo segundo.

— **Alfred Rappaport.** *Creating Shareholder Value*

06 **La construcción del NOPAT, línea por línea**

El NOPAT parece simple —EBIT por $(1 - t)$ — pero su construcción rigurosa exige una serie de ajustes que la mayoría omite, y cada omisión distorsiona el ROIC.

Del EBIT contable al NOPAT económico

1 **Partir del EBIT depurado**

El resultado operativo del estado analítico (asignatura 1.1), ya normalizado y reexpresado.

2 **Ajustar por partidas no operativas**

Sacar del EBIT los resultados que no vienen de la operación (resultados por tenencia no operativos, resultados de inversiones financieras).

3 **Capitalizar arrendamientos operativos**

Sumar al EBIT el componente de interés implícito del alquiler capitalizado, para comparar empresas que compran vs. alquilan.

4 **Tratar los gastos con carácter de inversión**

I+D, publicidad institucional y capacitación que son inversión (no gasto) se ajustan para no castigar el resultado del período.

5 Aplicar la tasa efectiva

Multiplicar por $(1 - t \text{ efectiva})$, la que la empresa realmente paga, no la nominal.

LA EQUIVALENCIA QUE DEBE CERRAR

$$\text{EVA} = (\text{ROIC} - \text{WACC}) \times \text{Capital} = \text{NOPAT} - \text{WACC} \times \text{Capital}$$

Ambos caminos dan el mismo número: es la prueba de coherencia del marco.

Si el EVA por diferencial y por resultado residual no coinciden, hay un error de construcción en el NOPAT o en el capital.

ATENCIÓN El error más común: calcular el NOPAT con la tasa nominal en vez de la efectiva. La empresa con quebrantos acumulados, beneficios promocionales o diferencias temporarias tiene una tasa efectiva muy distinta de la nominal, y usar la equivocada mueve el NOPAT y todo el árbol de valor.

07 ROIC frente a ROE y ROA: la anatomía de por qué gana

El ROIC es el indicador maestro de eficiencia del capital, pero solo se entiende su superioridad viendo exactamente qué contamina a los otros dos.

El **ROE** (resultado neto sobre patrimonio) mezcla tres cosas: la eficiencia operativa, el efecto del apalancamiento y la fiscalidad. Una empresa puede subir su ROE simplemente tomando más deuda — sin crear un centavo de valor operativo —. El **ROA** (sobre activos totales) contamina con activos no operativos y con la caja excedente. El **ROIC** aísla la operación: solo capital operativo y solo NOPAT.

Pero el ROIC tampoco es infalible, y el analista debe conocer **dónde miente**: se distorsiona por la **antigüedad de los activos** (una planta amortizada infla el retorno, asignatura 1.1), por la **inflación no corregida** y por los **intangibles no capitalizados** (una empresa que invirtió años en su marca tiene un capital invertido subvaluado y un ROIC artificialmente alto). Por eso el ROIC se calcula sobre el estado analítico depurado, nunca sobre el contable.

El ROIC y su persistencia en el tiempo son la mejor síntesis de la calidad de un negocio. Una empresa con ROIC alto y sostenido tiene una ventaja competitiva real; una con ROIC que revierte a la media, no.

— **Michael Mauboussin.** Counterpoint Global — sobre ROIC

08 La familia EVA: nivel, margen y momentum

El EVA no es un solo número, sino una familia de métricas que responden preguntas distintas de la gestión.

Cuándo usar cada métrica de la familia EVA

Métrica	Qué responde	Cuándo usarla
EVA (nivel)	¿Cuánto valor creé este período, en pesos?	Medir la magnitud absoluta
EVA Margin (EVA/Ventas)	¿Qué tan eficiente soy creando valor?	Comparar empresas de distinto tamaño
EVA Momentum (Δ EVA/Ventas ant.)	¿Mejoré respecto del período anterior?	Evaluar la gestión, no la herencia
MVA (Σ EVA descontados)	¿Cuánto valor acumulado creé?	Valuación y visión de largo plazo

El EVA Momentum resuelve un problema político real: un gerente que hereda un EVA alto luce bien sin hacer nada, y uno que hereda un EVA negativo puede crear muchísimo valor y aún mostrar EVA negativo. La variación es más justa que el nivel.

Complementan la familia el **CFROI** (retorno sobre base caja e inversión bruta ajustada por inflación, que corrige el sesgo de antigüedad a costa de complejidad) y el **GMROI** (margen bruto sobre inversión en inventario), clave en empresas comerciales donde el inventario es el activo central.

El EVA Momentum es la única métrica de desempeño donde "más es siempre mejor" y "cero es realmente cero": mide la creación de valor incremental sobre las ventas, independiente del tamaño y de la herencia.

— **G. Bennett Stewart III.** *The EVA Momentum*

09 El capital invertido: dos caminos que deben cerrar

El capital invertido admite dos enfoques, y que ambos den el mismo número no es una coincidencia: es la prueba de que la clasificación es correcta.

Los dos enfoques del capital invertido

Enfoque	Se arma sumando	Óptica
---------	-----------------	--------

Enfoque	Se arma sumando	Óptica
Operativo	Capital de trabajo + activos fijos a mercado + otros operativos	Cómo se usa el capital
Financiero	Deuda financiera + patrimonio – caja excedente – no operativos	De dónde viene el capital

Ambos deben reconciliar. Si el operativo y el financiero difieren, hay una partida mal clasificada (operativa vs. no operativa, deuda financiera vs. pasivo operativo).

Decisiones finas que cambian el número: la **caja operativa mínima** integra el capital invertido (es necesaria para operar); el **excedente de caja** no (es un activo financiero). Los **activos no operativos** — el inmueble de uso personal, una inversión financiera— se excluyen del capital invertido y se valúan por separado. Y se usa el **capital promedio** del período, no el de cierre, para no distorsionar el ROIC según el momento de las inversiones.

ATENCIÓN El error que infla el ROIC: dejar la caja excedente o los activos no operativos dentro del capital invertido cuando conviene, y sacarlos cuando no. La clasificación se define con criterio y se mantiene consistente; manipularla es maquillar el retorno.

10 De EVA a MVA: el valor acumulado

El EVA mide el valor creado en un período; el MVA, el valor acumulado a lo largo del tiempo. Juntos cierran la ecuación maestra.

LA ECUACIÓN MAESTRA COMPLETA

$$\begin{aligned} \text{NOPAT/Capital} &= \text{ROIC} \cdot \text{Capital} \\ &= \text{WACC} \cdot \text{Capital} + \text{spread} \cdot \text{Capital} \\ &= \text{EVA} \cdot \sum \text{EVA descontados} = \text{MVA} \end{aligned}$$

De la eficiencia (ROIC) al valor creado por período (EVA) al valor acumulado (MVA): una sola cadena.

El **MVA (Market Value Added)** es el valor presente de la corriente de EVA futuros: cuánto valor, en total, ha creado (o destruido) la empresa por encima del capital aportado. Una empresa con MVA positivo vale más que el capital que se le confió; una con MVA negativo, menos. Es la síntesis última de si el negocio, a lo largo de su vida, creó valor.

IDEA CLAVE La conexión con la valuación (asignatura 4.1): el valor de la firma es el capital invertido más el MVA (el valor presente de los EVA futuros). Por eso proyectar el EVA es

equivalente a valorar la empresa —y por eso una empresa con spread persistentemente positivo vale mucho más que su capital contable—.

El valor de una empresa es el capital que invirtió más el valor presente de los retornos que espera generar por encima de su costo del capital. Todo lo demás —múltiplos, comparables, reglas del pulgar— son atajos hacia esa verdad.

— **Tim Koller**, McKinsey — *Valuation*

11 La anatomía obligatoria de cada indicador

La regla pedagógica innegociable del programa: de cada número se exige su anatomía completa. Un ratio sin interpretación es ruido; una fórmula sin trazabilidad es un acto de fe.

Los cinco componentes de la anatomía

1 Definición

Qué mide el indicador, en una frase clara.

2 Fórmula con trazabilidad

La fórmula y, sobre todo, de dónde sale cada término.

3 Valor que agrega

Qué decisión permite tomar y cuáles son sus umbrales.

4 Dónde miente

Sus debilidades y las condiciones en que engaña —la parte que casi nadie enseña—.

5 Flujograma

La cadena causa-efecto que lo conecta con el valor.

IDEA CLAVE El componente "dónde miente" es el sello del programa. El ROIC miente con activos amortizados; el ROE, con apalancamiento; el EBITDA, ignorando la inversión de reposición; la TIR, con flujos no convencionales. Un egresado que conoce las debilidades de cada indicador no se deja engañar por ninguno —ni engaña con ninguno—.

Ningún indicador es completo por sí solo. La disciplina está en conocer exactamente qué mide

cada uno, qué omite, y en qué condiciones su señal se vuelve ruido. Esa conciencia de los límites es el verdadero conocimiento financiero.

— **Bartley Madden.** *CFROI Valuation*

12 El mapa de valor: las palancas, una por una

La ecuación maestra dice que todo mueve NOPAT, capital o WACC. El mapa de valor abre esos tres destinos en las palancas concretas que un directorio puede accionar.

El valor de una empresa no se mejora "en general": se mejora accionando palancas específicas, cada una con su magnitud, su plazo y su dificultad de ejecución. El mapa de valor es el inventario completo de esas palancas, ordenado por el número de la ecuación maestra al que pega.

PALANCA 1 — Elevar el NOPAT

Palanca	Cómo se acciona	Dificultad
Precio	Mejor política de precios, segmentación, valor percibido	Media — depende del poder de mercado
Mezcla de productos	Vender más de lo que más margen deja	Baja — no requiere inversión
Volumen	Más unidades con la misma estructura	Media — depende del mercado
Costos variables	Compras, eficiencia productiva, mermas	Media
Costos fijos	Estructura, gastos generales	Alta — implica decisiones dolorosas
Tasa impositiva efectiva	Planificación fiscal legítima, quebrantos	Media

PALANCA 2 — Reducir el capital invertido

Palanca	Cómo se acciona	Dificultad
Días de inventario (DIO)	Matriz ABC/XYZ, reposición, obsolescencia	Baja-media — alto impacto
Días de cobranza (DSO)	Política de crédito, gestión de cobranzas	Baja — la de mayor retorno inmediato
Días de pago (DPO)	Negociación con proveedores	Media
Activos no operativos	Vender lo que no produce	Media — libera capital de golpe

Palanca	Cómo se acciona	Dificultad
Caja excedente	Distinguir la operativa mínima del excedente	Baja — es un ajuste de criterio
Activo fijo ocioso	Vender o alquilar capacidad no usada	Media

PALANCA 3 — Reducir el costo del capital

Palanca	Cómo se acciona	Dificultad
Costo de la deuda (Kd)	Sustituir instrumentos caros, aval SGR, mercado de capitales	Baja-media — la BFR es recuperable
Estructura de capital	Mezcla deuda/patrimonio hacia el óptimo	Media
Dependencia del dueño (IDD)	Procesos, segunda línea, institucionalizar	Alta — pero baja Ke, DLOC y DLOM
Concentración de clientes (CEM)	Diversificar la cartera	Alta — reduce la volatilidad del NOPAT
Calidad de la información	Auditoría, orden societario, reporting	Baja — reduce asimetría informativa

CUANTIFICAR CUALQUIER PALANCA


$$\Delta \text{ EVA} = \Delta \text{ NOPAT} - \text{WACC} \times \Delta \text{ Capital} - \Delta \text{ WACC} \times \text{Capital}$$

Cada término aísla el efecto de una de las tres palancas

Permite comparar iniciativas heterogéneas en una sola unidad: pesos de EVA. Es lo que convierte una lista de buenas ideas en un plan priorizado.

IDEA CLAVE El hallazgo que sorprende a casi todos los directorios: **las palancas de capital suelen rendir más y más rápido que las de margen**. Bajar diez días el ciclo de conversión de efectivo libera capital de inmediato, no requiere vender una unidad más ni negociar con nadie el precio, y su efecto sobre el ROIC es directo. Pelear un punto de margen, en cambio, es lento, exige poder de mercado y suele ser lo primero que intenta todo el mundo.

El puente completo: de la palanca al valor del dueño



operativa

Capital / WACC

spread

dueños (TSR)

Ninguna recomendación del programa termina en un ratio: todas terminan acá, en el valor para los dueños.

Voces de referencia

ROIC y crecimiento son los dos generadores de valor. Crear solo crea valor si el retorno del capital nuevo supera su costo; de lo contrario, crecer destruye.

— **Tim Koller.** *McKinsey — Valuation (texto nuclear)*

El costo del capital no es opcional: es el rendimiento mínimo que los inversores podrían obtener en otra parte con el mismo riesgo. El EVA lo cobra explícitamente.

— **G. Bennett Stewart III.** *Stern Stewart & Co.*

Los activos viejos, medidos a costo histórico, inflan artificialmente el retorno. El CFROI ajusta por inflación e inversión bruta para revelar el retorno económico real.

— **Bartley Madden.** *CFROI Valuation*

CASO PRÁCTICO

El tablero de generación de valor

Maderas del Litoral S.A. — ¿crea o destruye valor?

Con el estado analítico ya depurado (asignatura 1.1), el directorio quiere una respuesta directa: ¿la empresa crea o destruye valor, y cuánto?

El consultor construye el tablero completo —NOPAT, capital invertido, ROIC, spread, EVA, EVA Margin y EVA Momentum— y lo enfrenta al costo del capital ($WACC \approx 20\%$, documentado en 3.1). El resultado es incómodo: la empresa apenas crea valor. El ROIC normalizado (21,3 %) supera al WACC por un margen fino, y el EVA es positivo pero pequeño.

La pregunta se vuelve estratégica: ¿qué palanca —más NOPAT, menos capital o menor WACC— mueve más el valor?

Datos del tablero (miles de \$)

Concepto	Valor
EBIT normalizado	3.850
Tasa impositiva efectiva	35%
Capital invertido operativo	11.770
WACC	20,0%
Ventas	42.000
EVA del período anterior	90
Ventas del período anterior	38.000

Consigna

1. ¿Cuál es el ROIC, el spread y el EVA de Maderas del Litoral?
2. ¿Cuánto valen el EVA Margin y el EVA Momentum, y qué dicen sobre la gestión?
3. ¿Qué palanca mueve más el EVA: +5 % de NOPAT, -10 % de capital o -1 pp de WACC?
4. ¿La empresa crea o destruye valor, y qué tan robusta es esa conclusión al costo del capital?

Metodología de resolución

1 Construir NOPAT y capital

Desde el estado analítico depurado; verificar que capital operativo y financiero reconcilien.

2 Calcular ROIC y spread

$\text{ROIC} = \text{NOPAT} / \text{capital}$; $\text{spread} = \text{ROIC} - \text{WACC}$.

3 Medir el valor

EVA en nivel, EVA Margin (comparabilidad) y EVA Momentum (mejora).

4 Simular las tres palancas

Recalcular el EVA moviendo NOPAT, capital y WACC para priorizar por impacto.

5 Concluir

Pronunciarse sobre creación de valor y sensibilidad al WACC.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

EVA de una empresa comercial

La comercializadora **Sur Insumos** presenta los siguientes datos de gestión ya depurados. El directorio quiere saber si crea o destruye valor.

Datos (miles de \$)

Concepto	Valor
EBIT	1.800
Tasa impositiva efectiva	30%
Capital invertido	9.000
WACC	16%

Consigna

1. ¿Cuál es el NOPAT y el ROIC?
2. ¿Cuál es el spread y el EVA?
3. ¿Crea o destruye valor?

Solución

NOPAT

$$\text{NOPAT} = 1.800 \times (1 - 0,30) = 1.260$$

Resultado operativo después de impuestos.

ROIC Y SPREAD

$$\text{ROIC} = 1.260 \div 9.000 = 14,0 \% \quad \cdot \quad \text{spread} = 14,0 \% - 16,0 \% = - 2,0 \%$$

El retorno del capital no alcanza a cubrir su costo.

EVA

$$\text{EVA} = - 2,0 \% \times 9.000 = - 180$$

Equivale a $\text{NOPAT} - \text{WACC} \times \text{Capital} = 1.260 - 0,16 \times 9.000 = 1.260 - 1.440 = - 180$.

IDEA CLAVE Resultado: ROIC 14 % < WACC 16 %, EVA **-180**. La empresa **destruye valor**: es rentable en libros pero su capital rinde menos de lo que cuesta. Palancas: subir el NOPAT, bajar el capital invertido o reducir el WACC.

Bibliografía nuclear

- Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. — *Valuation* (McKinsey) — texto nuclear
- Stewart, G. B. — *The Quest for Value*
- Stern, Shiely & Ross — *The EVA Challenge*
- Madden, B. — *CFROI Valuation*
- Rappaport, A. — *Creating Shareholder Value*
- Damodaran, A. — *Corporate Finance: Theory and Practice*
- López Dumrauf, G. — *Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano*