# V606 - Messung der Suszeptibilität paramagnetischer Substanzen

Jan Herdieckerhoff jan.herdieckerhoff@tu-dortmund.de

Karina Overhoff karina.overhoff@tu-dortmund.de

Durchführung: <++>.<++>.2019, Abgabe: <++>.<++>.2019

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis

1	Ziel		3
2	The	orie	3
	2.1	Suszeptibilität und Paramagnetismus	3
		2.1.1 Magnetisierung	3
		2.1.2 Paramagnetismus	3
		2.1.3 Drehimpuls	3
		2.1.4 Seltene-Erd-Verbindungen	3
		2.1.5 Hundsche Regeln	4
	2.2	Berechnung der theoretischen Suszeptibilität	4
	2.3	Berechnung der Suszeptibilität mittels Brückenspannung	4
	2.4	Berechnung der Suszeptibilität mittels Abgleichbedingung	5
3	Dur	chführung	5
	3.1	Verfahren zur Unterdrückung der Störspannung	5
4	Aus	wertung	6
5	Disk	kussion	6

## 1 Ziel

Das Ziel dieses Versuchs ist es die Suszeptibilität paramagnetischer Substanzen mit zwei unterschiedlichen Methoden sowie theoretisch zu bestimmen. Diese Substanzen werden Seltene-Erd-Verbindungen genannt.

#### 2 Theorie

#### 2.1 Suszeptibilität und Paramagnetismus

#### 2.1.1 Magnetisierung

Die Magnetisierung  $\vec{M}$  ist die Änderung der magnetischen Flussdichte  $\vec{B}$  in Materie und entsteht durch atomare magnetische Momente. Sie ist abhängig von der magnetischen Feldstärke  $\vec{H}$ :

$$\vec{M} = \mu_0 \chi \vec{H} \tag{1}$$

Dabei ist  $\chi$  die Suszeptibilität, welche von der magnetischen Feldstärke H und der Temperatur T abhängt.

#### 2.1.2 Paramagnetismus

Paramagnetismus tritt bei Atomen, die einen Drehimpuls besitzen, auf. Er entsteht durch die Orientierung der magnetischen Momente zu einem äußeren Feld. Die Ausrichtung ist durch thermische Bewegung gestört, weshalb der Paramagnetismus temperaturabhängig ist.

#### 2.1.3 Drehimpuls

Der Gesamtdrehimpuls  $\vec{J}$  eines Atoms setzt sich hier nur aus dem Gesamtbahndrehimpuls und dem Gesamtspin zusammen. Die Gesamtdrehimpulsquantenzahl ist gegeben durch

$$|\vec{J}| = |\vec{L}| + |\vec{S}|.$$

Für die Summanden gilt

$$\begin{split} |\vec{L}| &= \sqrt{L(L+1)}\hbar \\ |\vec{S}| &= \sqrt{S(S+1)}\hbar, \end{split}$$

wobei L die Bahndrehimpulsquantenzahl und S die Spinquantenzahl ist.

#### 2.1.4 Seltene-Erd-Verbindungen

Verbindungen, die Ionen Seltener Erden enthalten, sind stark paramagnetisch. Die Elektronenhülle dieser Atome muss also große Drehimpulse besitzen. Diese werden von inneren Elektronen erzeugt, weil der Effekt auch bei Ionen zu erkennen ist. Der Paramagnetismus Seltener Erden entsteht durch die 4f-Elektronen.

#### 2.1.5 Hundsche Regeln

Die Anordnung der Elektronen in der unabgeschlossenen 4f-Schale und der resultierende Gesamtdrehimpuls  $\vec{J}$  werden durch die Hundschen Regel definiert.

- Die Spins  $\vec{s}_i$  summieren sich zum maximalen Gesamtspin, der nach dem Pauli-Prinzip möglich ist.
- Der maximale Drehimpuls ist die Summe der Bahndrehimpulse  $\vec{l}_i$ . Er muss mit dem Pauli-Prinzip und der ersten Regel verträglich sein.
- Es gilt  $\vec{J} = \vec{L} \vec{S}$ , wenn die Schale weniger als halb voll und  $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ , wenn die Schale mehr als halb voll ist.

# 2.2 Berechnung der theoretischen Suszeptibilität

Die Suszeptibilität kann durch

$$\chi = \frac{\mu_0 \,\mu_{\rm B}^2 \,g_{\rm J}^2 \,N \,J (J+1)}{3 \,k_{\rm B} \,T} \tag{2}$$

bestimmt werden. Dabei ist  $k_{\rm B}$  die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und N die Anzahl der Momente pro Volumeneinheit. Außerden ist

$$\mu_{\rm B} = \frac{1}{2} \frac{e_0}{m_0} \hbar \tag{3}$$

das Bohrsche Magneton mit der Ladung  $e_0$  und der Masse  $m_0$  des Elektrons und dem Plankschen Wirkungsquantum  $\hbar$ . Der sogenannte Landé-Faktor ist als

$$g_{\rm J} = \frac{3J(J+1) + (S(S+1) - L(L+1))}{2J(J+1)} \tag{4}$$

definiert. Hier ist J wieder die Gesamtdrehimpulsquantenzahl, S die Spinquantenzahl und L die Bahndrehimpulsquantenzahl.

#### 2.3 Berechnung der Suszeptibilität mittels Brückenspannung

Die Suszeptibilität kann mittels Induktivitätsmessung einer Spule bestimmt werden. Die Induktivität einer Zylinderspule ist durch

$$L = \mu_0 \frac{n^2 F}{I}$$

gegeben. Dabei ist n die Windungszahl, F die Querschnittsfläche und l die Länge der Spule. Die Induktivität einer Spule, die vollständig mit Materie gefüllt ist, unterscheidet sich um den Faktor  $\mu_r$ . Der Querschnitt Q einer Probe im Inneren der Spule ist kleiner als der Querschnitt der Spule. Damit ändert sich die Induktivität insgesamt zu

$$L_{\rm M} = \mu_0 \frac{n^2 F}{l} + \chi \mu_0 \frac{n^2 Q}{l}.$$

Die Änderung der Induktivität ist also

$$\Delta L = \mu_0 \, \chi \, Q \, \frac{n^2}{l}.$$

Die Suszeptibilität kann mittels des Verhältnisses der Brückenspannung  $U_{\rm Br}$  und der Speisespannung  $U_{\rm Sp}$  bestimmt werden

$$\chi = 4 \frac{F}{Q} \frac{U_{\rm Br}}{U_{\rm Sp}}.$$
 (5)

Dabei wird der Querschnitt der Probe folgendermaßen definiert

$$Q = \frac{M}{d \, \rho},$$

wobei M die Masse, d die Länge und  $\rho$  die Dichte der Probe ist.

# 2.4 Berechnung der Suszeptibilität mittels Abgleichbedingung

Nach dem Einführen einer Probe in eine Spule erhöht sich die Brückenspannung. Das Verhältnis aus dem Wert  $\Delta R$ , um den der Widerstand  $R_3$  korrigiert werden muss, und diesem Widerstand  $R_3$  kann genutzt werden, um die Suszeptibilität zu bestimmen:

$$\chi = 2 \frac{\Delta R}{R_3} \frac{F}{Q}.$$
 (6)

# 3 Durchführung

Es wird die Filterkurve des Selektiv-Verstärkers bei der Güte G=100 bestimmt. Anschließend bestimmt man mit der Apparatur in Abb. ?? die Suszeptibilität von Oxiden einiger Seltener-Erd-Elemente.

#### 3.1 Verfahren zur Unterdrückung der Störspannung

Die Störspannung ist problematisch bei der Messung der Brückenspannung  $U_{\rm Br}$ . Die Brückenspannung wird von der Störspannung komplett überdeckt, aber da die Störung eine monofrequente Spannung ist, lässt sich dieses Problem mittels eines Selektivverstärkers beseitigen. Dessen Filterkurve hat die Gestalt einer Glockenkurve. Interessant ist dabei die Güte Q des Verstärkers. Frequenzen, die nah an der Frequenz  $\nu_0$  liegen, werden nicht rausgefiltert, aber um Messungen zur Suszeptibilität an paramagnetischen Proben durchzuführen reicht der Filter.

Es wird eine Schaltung wie in Abb. ?? benutzt, um die entsprechenden Spannungen herauszufiltern. Es wird also die Druchlassfrequenz des Selektivverstärkers auf die Signalfrequenz eingestellt. Anschließend wird die Brückenschaltung konfiguriert. Anschließend wird eine Probe in die Zylinderspule eingeführt. Die neue Brückenspannung wird genutzt um die Suszeptibilität zu berechnen. Das einzige was dann noch fehlt ist die Gesamtverstärkung der Apparatur, die abgelesen werden muss.

- 4 Auswertung
- 5 Diskussion